



Tenable Nessus 10.12.x ユーザーガイド

最終更新日: 2026 年 6 月 2 日



目次

Tenable Nessus 10.12.x によるこそ	33
システム要件	37
ハードウェア要件	37
Tenable Nessus スキャナー、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert	38
Tenable Nessus Manager	39
ウェブアプリケーションスキャンが有効な Tenable Nessus	41
ストレージ要件	42
NIC 要件	42
仮想マシン	43
ソフトウェア要件	43
Tenable Nessus 10.12	43
Tenable Nessus 10.11	45
Tenable Nessus 10.10	47
Tenable Nessus 10.9	48
Tenable Nessus 10.8	50
Tenable Nessus 10.5	52
対応ブラウザ	54
PDF レポート	54
SELinux の要件	54



ライセンス要件	55
Tenable Nessus のライセンシング	55
プラグインフィードアクティベーションコード	55
Tenable Nessus を Tenable Vulnerability Management で管理する	56
Tenable Nessus を Tenable Security Center で管理する	56
Tenable Nessus のバージョン	57
ポートの要件	57
Tenable Nessus	58
Tenable Nessus Agent	59
デプロイメントに関する考慮事項	59
ネットワークアドレス変換 (NAT) の制限	59
ファイヤーウォールとネットワークデバイス	60
ポート設定	60
接続を許可する	60
FirewallID	60
エージェント管理のパフォーマンス	61
IPv6 のサポート	61
制限	61
ウイルス対策ソフトウェア	62
ブラウザセキュリティ警告	62
SSL 警告のバイパス	63



Tenable Nessus を使い始める	63
準備	63
Tenable Nessus をインストールして設定する	64
スキャンを作成して設定する	64
スキャン結果を表示して分析する	64
Tenable Nessus 設定を調整する	65
Tenable Nessus のナビゲーション	65
Tenable Nessus のインストール	65
Linux での Tenable Nessus のインストール	66
Windows での Tenable Nessus のインストール	68
Nessus パッケージファイルをダウンロードする	68
Tenable Nessus のインストールを開始する	68
Windows InstallShield ウィザードを完了する	68
macOS での Tenable Nessus のインストール	69
GUI インストールパッケージを使用して Tenable Nessus をインストールする	70
コマンドラインから Tenable Nessus をインストールする	71
Raspberry Pi での Tenable Nessus のインストール	72
Docker イメージとして Tenable Nessus をデプロイする	73
演算子	75
環境変数	75
Tenable Nessus の設定	79



Tenable Nessus Essentials、Professional、Expert、Manager をインストールする	81
Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の試用版をアクティブにする	85
Tenable Vulnerability Management にリンクする	87
Tenable Nessus から Tenable Vulnerability Management に Tenable Nessus をリンクする	88
コマンドラインから Tenable Vulnerability Management に Tenable Nessus をリンクする	89
Linux	90
Windows	91
macOS	92
Tenable Security Center にリンクする	93
アクティベーションコードを管理する	94
アクティベーションコードを表示する	95
Tenable Connect で表示する	95
Tenable Nessus で表示する	95
コマンドラインから表示する	96
アクティベーションコードを更新する	96
Tenable Nessus での更新	96
コマンドラインからの更新	97
アクティベーションコードを転送する	97
Tenable Nessus から転送する	98
コマンドラインから転送する	99
Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新	100



Tenable Nessus をオフラインで管理する	103
Tenable Nessus をオフラインでインストールする	104
Tenable Nessus のインストール	104
ライセンスを生成する	105
最新のプラグインをダウンロードしてコピーする	106
ライセンステキストのコピーと貼り付け	106
ライセンスをオフラインで更新する	107
プラグインをオフラインで更新する	113
オフラインシステムの Tenable Nessus Manager プラグインを更新する	115
オプション 1: ユーザーインターフェースを介した手動ソフトウェア更新	115
オプション 2: コマンドラインから更新する	116
監査ウェアハウスを手動で更新する	117
Tenable Nessus の監査ウェアハウスを手動で更新する	117
コマンドラインから監査ウェアハウスを手動で更新する	118
Tenable Nessus ソフトウェアを更新する	118
Tenable Nessus ソフトウェアの更新設定	119
更新を手動でダウンロードする	121
Tenable Nessus のアップグレード	122
Linux で Tenable Nessus をアップグレードする	122
macOS で Tenable Nessus をアップグレードする	123
Windows で Tenable Nessus をアップグレードする	123



評価版から Tenable Nessus をアップグレードする	124
オペレーティングシステムのインプレースアップデート	125
Tenable Nessus ソフトウェアのダウングレード	125
Linux または macOS で Tenable Nessus を手動でダウングレードする	126
自動的にダウングレードするように Tenable Nessus を設定する	127
Tenable Nessus のバックアップ	128
Tenable Nessus の復元	131
Tenable Nessus を削除する	133
Linux での Tenable Nessus のアンインストール	133
Windows での Tenable Nessus のアンインストール	135
macOS での Tenable Nessus のアンインストール	136
Docker コンテナとして Tenable Nessus を削除する	137
スキャン	138
スキャンを作成して管理する	140
スキャンテンプレート	140
スキャナーテンプレート	141
エージェントテンプレート (Tenable Nessus Manager のみ)	148
ウェブアプリケーションテンプレート (Tenable Nessus Expert のみ)	151
スキャンポリシー	154
ポリシーの特徴	155
ポリシーを管理する	155



ポリシーの作成	155
ポリシーの変更	156
ポリシーのエクスポート	156
ポリシーのインポート	157
ポリシーの削除	158
スキャン設定とポリシー設定	158
スキャンの Basic 設定	159
一般	160
スケジュール	164
通知	166
アクセス許可	167
ターゲットのスキャン	167
ポリシーの基本設定	171
一般	171
アクセス許可	171
検出スキャン設定	172
Host Discovery (ホスト検出)	173
ポートスキャン	177
サービス検出	182
ID	184
設定済みのディスカバリースキャン設定	185



スキャンの範囲設定	212
クロールスクリプト	212
スキャンの対象	212
スキャンの対象外	213
アセスメントスキャン設定	215
一般	216
総当たり	219
SCADA	223
ウェブアプリケーション	224
Windows	231
マルウェア	233
データベース	236
ウェブアプリテンプレートの評価設定	237
設定済みのアセスメントスキャン設定	239
レポートスキャン設定	251
詳細なスキャン設定	254
スキャナーテンプレートの詳細設定	255
ウェブアプリテンプレートの詳細設定	266
一般事項	266
HTTP 設定	267
制限	269



画面設定	270
Selenium の設定	270
設定済みの詳細なスキャン設定	272
認証情報	280
クラウドサービスの認証情報	282
AWS	282
AWS グローバル認証情報設定	283
Microsoft Azure	284
認証方法: 鍵	284
認証方法: パスワード	284
認証方法: 証明書	285
Rackspace	285
Salesforce.com	286
データベース認証情報	286
Cassandra	286
Delinea Secret Server 自動検出	287
DB2	289
MongoDB	290
MySQL	291
Oracle	293
PostgreSQL	294



SQL Server	295
Sybase ASE	296
データベース認証情報の認証タイプ	297
クライアント証明書	297
Password (パスワード)	297
インポート	299
BeyondTrust	300
CyberArk Secrets Manager	301
CyberArk	303
CyberArk (レガシー)	305
Delinea	309
Delinea 自動検出	311
HashiCorp Vault	313
Lieberman	316
QiAnXin	319
Senhasegura	321
ホスト認証情報	322
SNMPv3	323
SSH	324
グローバル認証情報設定	325
証明書	326



CyberArk (Tenable Nessus Managerのみ)	327
CyberArk Auto-Discovery (Tenable Nessus Managerのみ)	330
CyberArk (レガシー) (Tenable Nessus Managerのみ)	333
Delinea SSH 認証方法: Delinea	336
Delinea Secret Server 自動検出	339
Kerberos	342
Password (パスワード)	344
公開鍵	345
QiAnXin (Tenable Nessus Managerのみ) SSH 認証方法: QiAnXin	347
Senhasegura (Tenable Nessus Managerのみ)	351
Thycotic Secret Server (Tenable Nessus Managerのみ)	354
BeyondTrust (Tenable Nessusのみ)	356
Lieberman (Tenable Nessus Managerのみ)	357
Wallix Bastion (Tenable Nessus Managerのみ)	360
HashiCorp Vault (Tenable Nessus Managerのみ)	363
Centrify (Tenable Nessus Managerのみ)	368
Arcon (Tenable Nessus Managerのみ)	369
Windows	372
グローバル認証情報設定	375
CyberArk (Nessus Managerのみ)	377
CyberArk Auto-Discovery (Nessus Managerのみ)	380



CyberArk (レガシー) (Nessus Manager のみ)	383
	385
Delinea Secret Server 自動検出	387
Kerberos	390
LM ハッシュ	390
NTLM ハッシュ	390
QiAnXin	391
Senhasegura	393
Thycotic Secret Server (Tenable Nessus Manager のみ)	395
Windows LAPS	396
BeyondTrust (Tenable Nessus Manager のみ)	397
Lieberman (Tenable Nessus Manager のみ)	399
Wallix Bastion (Tenable Nessus Manager のみ)	401
HashiCorp Vault (Tenable Nessus Manager のみ)	404
Centrify (Tenable Nessus Manager のみ)	408
Arcon (Tenable Nessus Manager のみ)	410
その他の認証情報	413
ADSI	413
Cisco Meraki	414
F5	416
IBM iSeries	417



NetApp API	417
Nutanix Prism	418
OpenStack	419
Palo Alto Networks PAN-OS	420
Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)	421
VMware ESX SOAP API	421
VMware vCenter	422
X.509	423
モバイル認証情報	424
ActiveSync	424
AirWatch	425
Blackberry UEM	426
Intune	427
Ivanti	428
MaaS360	428
MobileIron	429
Workspace ONE	430
パッチ管理の認証情報	431
Dell KACE K1000	432
HCL Tivoli Endpoint Manager (BigFix)	433
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)	437



Windows Server Update Services (WSUS)	438
Red Hat Satellite 6 サーバー	439
Symantec Altris	440
プレーンテキスト 認証の認証情報	441
HTTP	442
NNTP	445
FTP	445
POP2	445
POP3	446
IMAP	446
IPMI	446
telnet/rsh/rexec	447
SNMPv1/v2c	447
ウェブ認証の認証情報	447
HTTP サーバー認証	448
ウェブアプリケーション認証	448
ログインフォーム認証	449
Cookie 認証	450
Selenium 認証	450
コンプライアンス	451
カスタム監査ファイルのアップロード	455



SCAP 設定	459
プラグイン	461
プラグインファミリー	462
プラグイン出力の詳細の表示	462
ダイナミックプラグインを設定する	466
スキャンの作成	467
ホスト検出スキャンを作成する	468
ホスト検出スキャンを作成して起動する	469
検出されたホストに対するスキャンを作成して起動する	470
エージェントスキャンを作成する	471
ウェブアプリケーションスキャンの作成	472
アタックサーフェス検出スキャンを作成する	474
スキャンのインポート	476
スキャン設定を変更する	477
vSphere スキャンの設定	477
VMware の認証情報を使用したチェックについて	478
シナリオ 1: vCenter が管理しない ESXi/vSphere スキャン	478
シナリオ 2: vCenter が管理する ESXi/vSphere スキャン	479
シナリオ 3: 仮想マシンのスキャン	481
VMware vCenter サポート マトリクス	481
スキャンのメール通知の設定	481



最小権限のSSH スキャンの設定	483
仕組み	483
アカウント設定を特定するプロセスの例	486
複雑なアクセス問題のトラブルシューティング	487
監査証跡を設定する	488
スキャンの起動	489
スキャンの一時停止または再開	490
実行中のスキャンの停止	491
スキャンを削除する	492
フォルダーのスキャン	493
フォルダーの管理	495
フォルダーを作成する	495
スキャンをフォルダーに移動する	496
フォルダーの名前を変更する	496
フォルダーを削除する	497
スキャン結果	497
Severity (深刻度)	502
CVSS スコアとVPR	503
CVSS	503
CVSS ベースの深刻度	503
CVSS ベースのリスクファクター	504



脆弱性優先度格付け	505
VPR 主な要因	506
デフォルトの深刻度ベースの設定	507
個別のスキャンの深刻度ベースの設定	508
スキャン結果から新しいスキャンを作成する	510
結果の検索とフィルタリング	511
ホストの検索	512
脆弱性の検索	512
フィルターを作成	512
保存したフィルターの管理	514
適用されているフィルターをクリアする	515
プラグイン属性	515
スキャン結果を比較する	524
Dashboard (ダッシュボード)	525
ダッシュボードビュー	526
ダッシュボードの詳細	526
スキャンサマリーの表示	527
脆弱性	529
脆弱性情報の例	529
脆弱性の管理	530
脆弱性の表示	530



脆弱性をグループ化する	531
脆弱性のグループ化の解除	533
グループ内の脆弱性の表示	533
グループの深刻度タイプをグループ内で最も高い深刻度に設定する	533
脆弱性を変更する	533
脆弱性のスヌーズ	535
スヌーズされた脆弱性の表示	536
スヌーズされた脆弱性を元に戻す	537
ライブ結果	537
ライブ結果を有効または無効にする	538
ライブ結果を削除する	539
スキャンのエクスポートとレポート	540
スキャンをエクスポートする	541
スキャンレポートを作成する	543
カスタマイズされたレポート	545
カスタマイズされたレポートの管理	546
レポートのタイトルとロゴをカスタマイズする	546
カスタムレポートテンプレートの作成	547
レポートテンプレートをコピーする	548
カスタムレポートテンプレートの編集	549
カスタムレポートテンプレートの削除	549



プラグイン	550
プラグイン情報の例	551
Tenable Nessus プラグインの入手方法	551
Tenable Nessus プラグインの更新方法	551
制限付きプラグインポリシーの作成	552
プラグインを手動でインストールする	556
Tenable Nessus にプラグインを手動でインストールする	557
コマンドラインからプラグインを手動でインストールする	557
プラグインルール	558
考慮事項	559
プラグインルールの例	559
プラグインルールの管理	559
プラグインルールを作成する	560
プラグインルールを変更する	561
プラグインルールを削除する	562
Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン	563
ライセンス	563
前提条件	564
ウェブアプリケーションスキャンを有効にする	564
オフラインモードでのウェブアプリケーションスキャン	565
トリガーされるエージェント スキャン (Tenable Nessus Manager)	567



トリガーとスキャン期間	568
トリガーされるスキャンの詳細の確認	568
スキャン結果の可視性	569
エラーメッセージ	570
センサー (Tenable Nessus Manager)	589
エージェント	589
Tenable Agents のインストール	590
Tenable Nessus リンクキーの取得	590
Tenable Nessus Manager にエージェントをリンクする	591
エージェント設定の変更	594
グローバルエージェント設定	595
リモートエージェント設定	597
エージェントの更新	606
エージェント更新プランの設定	607
Tenable Nessus Manager が提供するエージェントバージョンの設定	608
エージェントのフィルタリング	610
エージェントのエクスポート	613
リンクされたエージェントログをダウンロードする	614
エージェントを再起動する	615
エージェントのリンク解除	617
エージェントの削除	618



エージェントセーフモード	619
セーフモードのエージェントの報告	621
セーフモードのエージェントの自己修正	621
エージェントの再起動	622
エージェントプラグインの再ビルドまたはリセット	622
エージェントバージョンのアップグレードまたはダウングレード	623
エージェントプロファイル	624
エージェントプロファイルの管理	624
エージェントプロファイルに移動する	624
エージェントプロファイルの作成	625
エージェントにエージェントプロファイルを追加または削除する	626
エージェントにエージェントプロファイルを適用する	627
エージェントからエージェントプロファイルを削除する	628
エージェントプロファイルIDの表示	630
エージェントプロファイルの編集	630
エージェントプロファイルの削除	631
オフラインモードでのエージェントプロファイルの管理	632
Agent Groups (エージェントグループ)	632
エージェントグループの管理	633
エージェントグループの作成	633
エージェントグループにエージェントを追加する	634



グループ名を変更する	635
エージェントグループにエージェントを追加する	635
エージェントグループからエージェントを削除する	636
エージェントグループのユーザーのアクセス許可を変更する	637
エージェントグループを削除する	639
フリーズ期間	639
フリーズ期間の管理	639
フリーズ期間の作成	639
フリーズ期間の変更	641
フリーズ期間の削除	643
フリーズ期間のグローバル設定の変更	643
クラスタリング	645
クラスタリングのシステム要件	647
親ノード (クラスタリングが有効になっている Tenable Nessus Manager)	647
子ノード (Tenable Nessus Manager 親ノードによって管理される Tenable Nessus スキャナー)	648
エージェント	649
クラスタリングを有効にします	649
エージェントをクラスタに移行する	651
エージェントをクラスタにリンクする	652
エージェントを親ノードにリンクする	653



エージェントを子ノードにリンクする	654
クラスタのアップグレード	655
ノードを管理する	655
ノードからリンクキーを取得してください。	656
ノードをリンクする	657
ノードを表示または編集する	660
ノードを有効または無効にする	662
ノードのバランスを再調整する	663
ノードを削除する	665
クラスタグループ	666
クラスタグループの管理	666
クラスタグループを作成する	667
クラスタグループを変更する	668
ノードをクラスタグループに追加する	669
エージェントをクラスタグループに追加する	670
ノードをクラスタグループに移動する	671
エージェントをクラスタグループに移動する	673
クラスタグループを削除する	674
スキャナー	675
Nessus スキャナーをリンクする	676
Nessus スキャナーのリンクを解除する	677



スキャナーを有効または無効にする	678
スキャナーを削除する	679
管理対象スキャナーログをダウンロードする	680
設定	682
バージョン情報	682
ログをダウンロードする	685
プラグイン詳細ロケールの設定	687
暗号化パスワードの設定	688
Tenable Nessus システムイベントの表示	689
詳細設定	691
ユーザーインターフェース	692
Scan (スキャン)	695
ログ	703
パフォーマンス	718
セキュリティ	728
エージェントとスキャナー	732
クラスタ	736
その他	738
Custom (カスタム)	750
スキャンエンジン設定	755
Tenable Nessus スキャナー設定	755



最大ホスト数の設定	757
最大同時 TCP セッションの設定	758
最大チェック数の設定	758
Tenable Vulnerability Management および Tenable Security Center のポリシー設定	759
LDAP サーバー (Tenable Nessus Manager)	760
プロキシサーバー	763
リモートリンク	765
リモートリンク設定	766
SMTP サーバー	768
SMTP サーバーの例	771
カスタム CA	771
アップグレードアシスタント	773
パスワード管理	773
スキャナーの正常性	776
概要	776
ネットワーク	777
アラート	778
スキャナーの正常性を監視する	779
詳細なデバッグ - パケットキャプチャ	779
Tenable Nessus でスキャンのパケットキャプチャを有効にする	780
パケットキャプチャを取得する	783



通知	783
通知の管理	784
通知の表示	784
通知を確認する	785
アカウント	785
マイアカウント	786
ユーザーアカウントを変更する	787
API キーを生成する	787
ユーザー (Tenable Nessus Manager)	788
ユーザーアカウントの管理 (Tenable Nessus Manager)	790
ユーザーアカウントの作成	790
ユーザーアカウントを変更する	791
ユーザーアカウントを削除する	792
ユーザーデータを転送する	792
追加のリソース	794
証明書および認証局	794
カスタム SSL サーバー証明書	795
サーバー証明書と CA 証明書の新規作成	798
新規サーバー証明書と CA 証明書をアップロードします。	799
カスタム CA を信頼する	803
ログイン用の Nessus SSL 証明書を作成する	805



Tenable Nessus Manager 証明書と Tenable Agent	808
トラブルシューティング	809
シナリオ: 証明書チェーンが壊れているためエージェントがマネージャーと通信できない	809
コマンドラインの操作	810
Tenable Nessus の開始または停止	810
Windows	811
Linux	811
macOS	812
Nessus のサービス	813
Nessus のサービス構文	813
Nessusd のコマンド	814
コマンド出力データを抑制する例	815
考慮事項	815
Nessuscli	815
Nessuscli の構文	816
Nessuscli のコマンド	817
Tenable Nessus ソフトウェアを更新する (CLI)	834
NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定	835
データベースの暗号化	837
SELinux の強制モードポリシーのカスタマイズ	837
デフォルトのデータディレクトリ	838



暗号強度	839
ファイルとプロセスの許可リスト	840
Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャンの使用開始	842
システムおよびハードウェア要件	843
インストールに関する注意事項	844
ベストプラクティス	845
Web Application Scanning Templates (ウェブアプリケーションスキャンテンプレート)	846
役立つナレッジベース記事	847
ログを管理する	848
nessusd.dump	849
nessusd.messages	859
www_server.log	863
backend.log	871
nessuscli.log	880
大規模デプロイメントのサポート	880
Tenable Nessus 環境変数	881
JSON を使用して Tenable Nessus をデプロイする	882
config.json ファイルの場所	882
config.json の詳細	883
リンク	883
環境設定	884



ユーザー	884
config.json ファイル形式の例	885
新しい Linux サーバーに Tenable Nessus を移行する	885
前提条件	886
データを転送する	886
調整	891
ホスト名と IP アドレスを設定する	893
オフラインモード	895
オフラインモードをアクティブまたは非アクティブにする	895
オフラインモードの機能	895
権限のないユーザーとして Tenable Nessus を実行する	896
特権ユーザー以外のユーザーとして、Linux で Systemd を使って Nessus を実行する	897
特権ユーザー以外のユーザーとして、Linux で init.d スクリプトを使って Nessus を実行する	900
特権ユーザー以外のユーザーとして、macOS で Nessus を実行する	902
Tenable Nessus 認証情報を使用したチェック	908
目的	908
アクセスレベル	909
認証情報エラーを検出する	910
Windows での認証チェック	910
前提条件	910
認証スキャン用のアカウントを設定する	911



ユースケース 1: ローカル監査用のドメインアカウントを設定する	911
ユースケース 2: ローカルアカウントを設定する	912
「Nessus Local Access」セキュリティグループを作成する	913
「Nessus Scan GPO」グループポリシーを作成する	913
「Nessus Local Access」グループを「Nessus Scan GPO」ポリシーに追加する	913
Windows で WMI を許可する	914
GPO をリンクする	915
Windows を設定する	915
(ローカルアカウントのみ) ユーザーアカウント制御 (UAC)	915
ホストファイヤーウォール	916
リモートレジストリ	916
管理共有	917
Windows ログイン用に Tenable Nessus スキャンを設定する	917
macOS での認証チェック	919
前提条件	919
SSH の設定要件	919
ユーザー権限	919
Kerberos の設定要件	919
SSH の公開鍵と秘密鍵の生成	920
ユーザーアカウントの作成	921
macOS のリモートログインの設定	921



SSH 鍵の設定	921
公開鍵システムに戻る	922
SSH 鍵のテスト	922
Linux での認証チェック	922
前提条件	923
SSH の設定要件	923
ユーザー権限	923
Kerberos の設定要件	923
SSH ローカルセキュリティチェックを有効にする	924
SSH の公開鍵と秘密鍵の生成	924
ユーザーアカウントを作成し、SSH 鍵を設定する	925
例	926
公開鍵システムに戻る	926
ネットワークデバイスおよび API での認証チェック	927
説明	928
要件と考慮事項	928
SSH ホストベースのチェック用に Tenable Nessus スキャンを設定する	929



Tenable Nessus 10.12.x によるこそ

ヒント: *Tenable Nessus* ユーザーガイドは、[英語](#)と[日本語](#)で提供されています。

Tenable Nessus ソリューション

Tenable Nessus Essentials

Tenable Nessus Essentials は、趣味で自宅のネットワークをスキャンし、脆弱性評価を学ぶための入門用として提供されています。この無料プランでは、最大 5 つの IP アドレスを対象に高速な資産検出と脆弱性スキャンが可能で、プラグインフィードが 30 日遅延で提供されます。

学生、教育関係者、より高度な機能を求める個人ユーザー向けに、Tenable Nessus Essentials Plus ではターゲット IP アドレスの上限が 20 に増加し、プラグインフィードのリアルタイム更新、PDF レポート作成、同時スキャンが可能になります。

Tenable Nessus Professional

Tenable Nessus Professional は、業界で最も広く導入されている脆弱性評価ソリューションで、企業の攻撃サーフェスを減らし、コンプライアンスを確保するのに役立つ製品です。Tenable Nessus は、高速の資産検出、設定監査、ターゲットプロファイリング、マルウェア検出、機密データ検出などの機能を備えています。

Tenable Nessus は、競合ソリューションよりも多くのテクノロジーをサポートしており、オペレーティングシステム、ネットワークデバイス、ハイパーバイザー、データベース、ウェブサーバー、重要なインフラをスキャンして脆弱性、脅威、コンプライアンス違反を検出できます。

絶えず更新される、脆弱性と設定チェックに関する世界最大のライブラリと、Tenable, Inc. の脆弱性調査専門チームによるサポートにより、Tenable Nessus は脆弱性スキャンの速度と精度の標準として認識されています。

[Tenable Nessus Professional 製品ページ](#)



Tenable Nessus Expert

Tenable Nessus Expert は、業界で最も広く導入されている脆弱性評価ソリューションと、拡張された DX 時代の攻撃サーフェスに対処するために特別に設計された新しい機能を組み合わせています。Nessus Expert を使用すると、企業の IP ベースの攻撃サーフェスを縮小してコンプライアンスを確保できるだけでなく、インフラのコード化 (IaC) の脆弱性とポリシー違反を特定し、以前は未知であったインターネットに露呈している資産を特定することもできます。

Tenable Nessus Expert は、競合ソリューションよりも多くのテクノロジーをサポートしており、オペレーティングシステム、ネットワークデバイス、IaC リポジトリ、ハイパーバイザー、データベース、ウェブサーバー、重要インフラをスキャンして、脆弱性、脅威、コンプライアンス違反を検出できます。

絶えず更新される世界最大の脆弱性と設定チェックのライブラリと、Tenable の脆弱性調査専門チームによるサポートにより、Tenable Nessus Expert は脆弱性スキャンの速度と精度の基準を設定しています。これは、DX 時代の攻撃サーフェスに対処するために設計された唯一のツールです。

[Nessus Expert 製品ページ](#)

Tenable Nessus Manager

注意: Tenable Nessus Manager は、2018 年 2 月 1 日時点で販売を終了しています。既存のスタンドアロンの Tenable Nessus Manager のお客様向けに、Tenable は契約期間が終了するまで引き続きサービスを提供します。Tenable は、エージェント管理のために Tenable Nessus Manager を引き続きサポートし、プロビジョニングします。

Nessus Manager は、Nessus の強力な検出、スキャン、監査機能を組み合わせた、世界で最も広く導入されている脆弱性スキャナーです。広範な管理機能およびコラボレーション機能によって攻撃サーフェスを減らします。

Nessus Manager は、Nessus スキャナー、スキャンスケジュール、ポリシー、スキャン結果を複数のユーザーまたはグループ間で共有できるようにします。ユーザーは、同僚、システム所有者、内部監査人、リスクおよびコンプライアンス担当者、IT 管理者、ネットワーク管理者、セキュリティアナリストとリソースと責任を共有して、協働できます。このようなコラボレーション機能により、スキャン、マルウェアと設定ミスの検出と修復が効率化され、セキュリティスキャンとコンプライアンス監査にかかる時間とコストを低減できます。



Nessus Manager は、物理、仮想、モバイル、クラウドの各環境を保護します。Nessus Manager は、オンプレミスデプロイメントで使用することも、Tenable Vulnerability Management のようにクラウドから使用することもできます。Nessus Manager は、非常に広範なシステム、デバイス、資産をサポートし、エージェントレスオプションと Tenable Agent デプロイメントオプションの両方を提供しているので、モバイル環境、一時的な環境、その他のアクセス困難な環境でも容易にカバーできます。

Tenable Agent

Tenable Agent のドキュメントについては、[Tenable Agent ユーザーガイド](#)を参照してください。

Tenable Vulnerability Management と Nessus Manager で提供されている Tenable Agents は、継続的なホスト認証情報を必要としない資産やオフラインの資産のスキャンを容易にすることで、スキャンの柔軟性を向上させています。また、ネットワークにほとんど影響を与えずに大規模な同時スキャンが実行できます。

Tenable Agents は、ローカルでホストにインストールできる、軽量でフットプリントの小さいプログラムで、ネットワークベースのスキャンを補完したり、ネットワークスキャンでは見逃されていた部分を可視化したりできます。Tenable Agents は脆弱性、コンプライアンス、システムデータを収集し、分析するために、マネージャーに報告します。Tenable Agents を使用すれば、スキャンの柔軟性と範囲を拡張でき、認証情報を使用せずにホストをスキャンしたり、断続的にインターネットに接続するオフラインの資産やエンドポイントをスキャンしたりできます。さらに、ネットワークにほとんど影響を与えずに大規模な同時スキャンを実行できます。

Tenable Agents は、ネットワークベースのスキャンの課題に取り組むのに役立ちます。特に、組織のセキュリティ態勢に関する情報を一貫して収集するのが不可能またはほぼ不可能な資産がある場合に役立ちます。ネットワークスキャンは通常は選択された間隔で、または指定された時間枠で行われ、スキャンの実行時にシステムにアクセス可能でなければなりません。スキャンの実行時にノートパソコンやその他の一時的デバイスにアクセスできない場合、それらのデバイスはスキャンから除外されるため、脆弱性が見逃されます。Tenable Agents は、スケジュールされた評価時にネットワークに接続されていない、または電源が入っていない資産やその他のスキャン困難な資産をスキャンすることでアタックスurfaceを減らします。



現代の複雑な IT 環境にあるサーバー、ポータブルデバイス、またはその他の資産に Tenable Agents をインストールすると、インストールしたホストの脆弱性、ポリシー違反、設定ミス、マルウェアが検出され、結果が管理製品に報告されるようになります。Tenable Agents は Tenable Nessus Manager または Tenable Vulnerability Management で管理できます。

Tenable Agent 製品 ページ

Tenable Vulnerability Management

Tenable Vulnerability Management は、サブスクリプションベースのライセンスで、[Tenable Store](#) で購入できます。

Tenable Vulnerability Management を使用すると、セキュリティチームと監査チームは、複数の Tenable Nessus スキャナー、スキャンスケジュール、スキャンポリシー、そして最も重要なスキャン結果を無制限の数のユーザーやグループで共有できます。

Tenable Vulnerability Management は、さまざまなリソースをユーザーとグループで共有することによって、お使いの脆弱性管理プログラムに対応する、高度にカスタマイズされたワークフローを多種多様な形で作成できるようにします。拠点の場所やプログラムの複雑さ、ビジネスを安全に維持するための多数の規制やコンプライアンス要件にかかわらず、無限大の可能性を引き出すことができます。

また、Tenable Vulnerability Management では、複数の Tenable Nessus スキャナーの管理、スキャンのスケジューリング、ポリシーのプッシュ、スキャン結果の表示を、クラウドから一貫して行うことができます。このため、Nessus スキャナーをネットワーク全体、地理的に散在する拠点、さらにはパブリッククラウドやプライベートクラウドにもデプロイできます。

Tenable Vulnerability Management のサブスクリプションには以下が含まれます。

- 境界内のシステムを数に制限なくスキャン
- ウェブアプリケーションの監査
- 現在の PCI 基準に準拠したセキュリティ評価準備の対応
- PCI ASV 検証を受けるための四半期レポートの提出 (Tenable, Inc. 経由で 2 回まで)



- Tenable Nessus ナレッジベースとサポートチケットの作成が可能な Tenable コミュニティサイト への 24 時間 365 日のアクセス

[Tenable Vulnerability Management 製品 ページ](#)

[Tenable Vulnerability Management ユーザーマニュアル](#)

システム要件

Tenable Nessus は以下の環境で実行できます。

環境			追加情報
Tenable Core	バーチャル	VMware	Tenable Core ユーザーガイドの <u>要件</u>
		Microsoft Hyper-V	
	クラウド	Microsoft Azure	
	ハードウェア		
その他のプラットフォーム	バーチャル	VMware	<u>ハードウェア要件</u> および <u>ソフトウェア要件</u>
	ハードウェア		<u>ハードウェア要件</u> および <u>ソフトウェア要件</u>

ライセンス要件については、[ライセンス要件](#) を参照してください。

ハードウェア要件



企業ネットワークでは、そのパフォーマンス、容量、プロトコル、アクティビティが多岐にわたります。Tenable Nessus のデプロイメントにあたり検討すべきリソース要件には、ネットワーク理論速度、ネットワークの規模、Tenable Nessus の設定などがあります。

以下の推奨事項は、最小ハードウェア割り当てのガイドラインです。特定のタイプのスキャンでは、より多くのリソースが使用されます。複雑なスキャン、特に認証情報を使用するスキャンを実行する場合は、さらなるディスク容量、メモリ、処理能力が必要になることがあります。

ヒント: スキャンパフォーマンスの最大化に関する情報やスキャン設定のヒントについては、[Tenable Nessus Scan Tuning Guide](#) (スキャン調整ガイド) を参照してください。

注意: Linux 環境では、ディスク容量要件が /opt フォルダに適用されます。

注意: 以下のセクションに記載されている推奨最小ディスク容量に加えて、Tenable Nessus ログファイルを保存するために所属組織で必要な追加のディスク容量を考慮してください。デフォルトでは、nessusd.dump と nessusd.messages はそれぞれ最大 50 GB のログファイルを保存できますが、所属組織のニーズに応じてこのサイズを増減することができます。詳細については、[Tenable Nessus ユーザーガイドのログの詳細設定](#)の dumpfile_max_files、dumpfile_max_size、logfile_max_files、logfile_max_size の設定を参照してください。

Tenable Nessus スキャナー、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert

次の表は、Tenable Nessus スキャナー、Tenable Nessus Professional、および Tenable Nessus Expert のハードウェア要件を示しています。

注意: OT 検出スキャンでは、OT 資産ごとに最大 180 MB の追加 RAM が必要になる場合があります。OT Discovery スキャンテンプレートを使用する際は、この点に注意してください。

シナリオ	ハードウェアの最小要件
スキャンあたり最大 50,000 台の ホストをスキャンする場合	CPU – 2 GHz コア x 4 メモリ – 4 GB RAM (8 GB RAM 推奨) ディスク容量 – 30 GB (ホストオペレーティングシステムで使用する)



シナリオ	ハードウェアの最小要件
	る容量は含まれていません) 注意: 使用状況 (スキャン結果、プラグインアップデート、ログなど) によって必要なディスク容量は次第に増加します。
スキャンあたり 50,000 台以上の ホストをスキャンする場合	CPU – 2 GHz コア x 8 メモリ – 8 GB RAM (16 GB RAM 推奨) ディスク容量 – 30 GB (ホストオペレーティングシステムで使用する容量は含まれていません) 注意: 使用状況 (スキャン結果、プラグインアップデート、ログなど) によって必要なディスク容量は次第に増加します。

Tenable Nessus Manager

次の表は、Tenable Nessus Manager のハードウェア要件を示しています。

注意: Nessus Manager クラスタリングのハードウェア要件を表示するには、[クラスタリングのシステム要件](#)を参照してください。

シナリオ	ハードウェアの最小要件
0 ~ 10,000 のエージェントがある Tenable Nessus Manager	CPU – 2 GHz コア x 4 メモリ – 16 GB RAM ディスク容量 トリガーされるエージェント スキャンのある環境の場合 – 5 MB x エージェント数 x (Tenable Nessus Manager 経由でスキャンを開始する場合は 7 日間でエージェントがトリガーされる回数 <u>または</u> Tenable



シナリオ	ハードウェアの最小要件
	Security Center 経由でスキャンを開始する場合は2日間でエージェントがトリガーされる回数) + 6,644 MB 以下に例を挙げます。 • スタンドアロンの Tenable Nessus Manager が 1,100 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 1,100 \times 7 + 6,644 \text{ MB} = 45,114 \text{ MB}$ (44.09 GB) • Tenable Security Center が管理する Tenable Nessus Manager が 1,100 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 1,100 \times 2 + 6,644 \text{ MB} = 17,664 \text{ MB}$ (17.23 GB) • トリガーされるエージェントスキャンのない環境の場合 – 同時スキャン 5,000 エージェントあたり 5 GB + 6 GB 注意: 時の経過とともに、スキャン結果とプラグインアップデートに、より多くのディスク容量が必要になります。
10,001 ~ 20,000 のエージェントがある Tenable Nessus Manager	CPU – 2 GHz コア x 8 メモリ – 32 GB RAM ディスク容量 • トリガーされるエージェントスキャンのある環境の場合 – $5 \text{ MB} \times \text{エージェント数} \times (\text{Tenable Nessus Manager 経由でスキャンを開始する場合は7日間でエージェントがトリガーされる回数} \text{または} \text{Tenable Security Center 経由でスキャンを開始する場合は2日間でエージェントがトリガーされる回数}) + 6,644 \text{ MB}$ 以下に例を挙げます。



シナリオ	ハードウェアの最小要件
	• スタンドアロンの Tenable Nessus Manager が 15,000 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 15,000 \times 7 + 6,644 \text{ MB} = 531,644 \text{ MB}$ (519.18 GB) • Tenable Security Center が管理する Tenable Nessus Manager が 15,000 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 15,000 \times 2 + 6,644 \text{ MB} = 156,644 \text{ MB}$ (152.97 GB) • トリガーされるエージェントスキャンのない環境の場合 – 同時スキャン 5,000 エージェントあたり 5 GB + 6 GB 注意: • 時の経過とともに、スキャン結果とプラグインアップデートに、より多くのディスク容量が必要になります。 • デプロイメントの規模が大きい場合は、Tenable の担当者にご連絡ください。

ウェブアプリケーションスキャンが有効な Tenable Nessus

次の表は、Tenable Security Center でウェブアプリケーションスキャンが有効にされた Tenable Nessus Expert および Tenable Nessus スキャナーのハードウェア要件を示しています。

ハードウェア	最小要件
プロセッサ	2 GHz コア x 8 以上
RAM	8 GB 以上



	Tenable では、最適なパフォーマンスを実現するため 16 GB RAM の使用を推奨しています。 注意: 8 GB 以上のシステム RAM に加えて、8 GB 以上のメモリ制限で Docker をデプロイするように設定する必要があります。詳細は、Docker ドキュメントを参照してください。
ディスク 容量	40 GB 以上 (ホストオペレーティングシステムで使用する容量は含まれていません) 全体的な使用状況 (スキャン結果、プラグイン更新、ログなど) によって必要なディスク容量は次第に増加します。

ストレージ要件

Tenable では、Tenable Nessus スキャナーが正常に動作するために、最低 5,000 MB の一時的なスペースを確保することを推奨しています。

Tenable は、仮想化されていないホストの場合、Tenable Nessus スキャナーと Tenable Nessus Manager をダイレクトアタッチストレージ (DAS) デバイスにインストールすることを推奨しています。仮想ホストの場合、Tenable は、ストレージのレイテンシが 10 ミリ秒以下のストレージエリアネットワーク (SAN) に Tenable Nessus Manager をインストールすることを推奨しています。

Tenable は、NFS などのネットワークファイルシステムを含む、ネットワークアタッチストレージ (NAS) への Tenable Nessus Manager のインストールをサポートしていません。

注意: Tenable Nessus は CPU 負荷の高いアプリケーションです。Tenable Nessus を仮想化されたインフラにデプロイする場合、オーバーサブスクライブ状態のリソース (特に CPU) を利用しようとするような方法で Tenable Nessus を実行しないように注意してください。仮想インフラのリソース割当を最適化するためのガイドランスについては、各ベンダーが提供している仮想インフラに関するドキュメントを参照してください。

NIC 要件

Tenable はネットワークインターフェースコントローラー (NIC) と Tenable Nessus の互換性を確保するために、少なくとも以下の設定を行うことを推奨しています。



- NIC チームを無効にする、または 1 つの NIC を Tenable Nessus に割り当てる
- NIC の IPv6 トンネリングを無効にする
- Tenable Nessus と NIC を共有するパケットキャプチャアプリケーションを無効にする
- 他の Docker コンテナと NIC を共有している Docker コンテナに Tenable Nessus をデプロイしないようにする

他の NIC の設定が Tenable Nessus と互換性があるかどうかを確認したい場合は、Tenable サポートにお問い合わせください。

仮想マシン

Tenable Nessus は、同じ要件を満たしている仮想マシンにもインストールできます。仮想マシンがネットワークアドレス変換 (NAT) を使用してネットワークにアクセスしている場合、Tenable Nessus の脆弱性チェック、ホスト列挙、オペレーティングシステムの識別の大部分が悪影響を受けます。

注意: 任意の物理ホストで実行できる仮想 Tenable Nessus スキャナーは 1 つだけです。Tenable Nessus は、低レベルのネットワーク操作に依存しており、ホストのネットワークインターフェースコントローラー (NIC) へのフルアクセス権を必要とします。仮想環境 (Hyper-V、Docker など) で、複数の仮想化された Tenable Nessus スキャナーが 1 つの物理 NIC を共有しようとする、スキャナーが不適切に動作したり、ホストが不安定になったりする可能性があります。

注意: Tenable Nessus は CPU 負荷の高いアプリケーションです。Tenable Nessus を仮想化されたインフラにデプロイする場合、オーバーサブスクライブ状態のリソース (特に CPU) を利用しようとするような方法で Tenable Nessus を実行しないように注意してください。仮想インフラのリソース割当を最適化するためのガイドンスについては、各ベンダーが提供している仮想インフラに関するドキュメントを参照してください。

ソフトウェア要件

Tenable Nessus は、次の Linux、Windows、macOS のオペレーティングシステムをサポートしています。

Tenable Nessus 10.12



Operating System	対応バージョン	サポートされるアーキテクチャ
Linux	AlmaLinux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2023、Amazon Linux 2	x86_64 AArch64
	CentOS Stream 9 と 10	x86_64
	Debian 11、12、13	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 41 と 42	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF
	Red Hat EL 7.9	x86_64
	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降、10	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP3 以降	x86_64



	TencentOS 3.x	x86_64
	Ubuntu 16.04	x86
	Ubuntu 16.04、18.04、20.04、22.04、24.04	x86_64
	Ubuntu 18.04、20.04、22.04、24.04	AArch64
macOS	macOS 14、15、26	x86_64 Apple Silicon
Windows	Windows 10 と 11	x86_64 ARM64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022、2025 注意: Tenable は、Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	x86_64

Tenable Nessus 10.11

オペレーティングシステム	対応バージョン	サポートされるアーキテクチャ
Linux	AlmaLinux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2023、Amazon Linux 2	x86_64 AArch64



	CentOS Stream 9 と 10	x86_64
	Debian 11、12、13	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 41 と 42	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF
	Red Hat EL 7.9	x86_64
	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降、10	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP3 以降	x86_64
	TencentOS 3.x	x86_64
	Ubuntu 16.04	x86
	Ubuntu 16.04、18.04、20.04、22.04、24.04	x86_64
	Ubuntu 18.04、20.04、22.04、24.04	AArch64
macOS	macOS 14、15、26	x86_64 Apple Silicon



Windows	Windows 10 と 11	x86_64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022、2025 注意: Tenable は、Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	x86_64

Tenable Nessus 10.10

オペレーティングシステム	対応バージョン	サポートされるアーキテクチャ
Linux	AlmaLinux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2023、Amazon Linux 2	x86_64 AArch64
	CentOS Stream 9 と 10	x86_64
	Debian 11 と 12	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 41 と 42	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF
	Red Hat EL 7.9	x86_64



	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降、10	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP3 以降	x86_64
	TencentOS 3.x	x86_64
	Ubuntu 16.04	x86
	Ubuntu 16.04、18.04、20.04、22.04、24.04	x86_64
	Ubuntu 18.04、20.04、22.04、24.04	AArch64
macOS	macOS 13、14、15、26	x86_64 Apple Silicon
Windows	Windows 10	x86
	Windows 10 と 11	x86_64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022、2025 注意: Tenable は、Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	x86_64

Tenable Nessus 10.9

オペレーティングシステム	対応バージョン	サポートされるアーキテク



		チャ
Linux	AlmaLinux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2023、Amazon Linux 2	x86_64 AArch64
	CentOS Stream 9	x86_64
	Debian 11 と 12	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 41 と 42	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF
	Red Hat EL 7.9	x86_64
	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降、10	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP3 以降	x86_64
	TencentOS 3.x	x86_64



	Ubuntu 16.04	x86
	Ubuntu 16.04、18.04、20.04、22.04、24.04	x86_64
	Ubuntu 18.04、20.04、22.04、24.04	AArch64
macOS	macOS 13、14、15、26	x86_64 Apple Silicon
Windows	Windows 10	x86
	Windows 10 と 11	x86_64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022、2025	x86_64
	注意: Tenable は、Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	

Tenable Nessus 10.8

オペレーティングシステム	対応バージョン	サポートされるアーキテクチャ
Linux	AlmaLinux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2023、Amazon Linux 2	x86_64 AArch64
	CentOS Stream 9	x86_64



	Debian 11 と 12	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 38 と 39	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF
	Red Hat EL 7.9	x86_64
	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP3 以降	x86_64
	TencentOS 3.x	x86_64
	Ubuntu 16.04	x86
	Ubuntu 16.04、18.04、20.04、22.04、24.04	x86_64
	Ubuntu 18.04、20.04、22.04、24.04	AArch64
macOS	macOS 12、13、14、15、26	x86_64 Apple Silicon



Windows	Windows 10	x86
	Windows 10 と 11	x86_64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 注意: Tenable は Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	x86_64

Tenable Nessus 10.5

オペレーティングシステム	対応 バージョン	サポートされるアーキテクチャ
Linux	AlmaLinux 9.5	x86_64 AArch64
	Amazon Linux 2	x86_64 AArch64
	CentOS Stream 9	x86_64
	Debian 11	x86_64
	Kali Linux 2020	x86_64
	Fedora 34 および 35	x86_64
	Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel を含む) 7、8、9	x86_64 AArch64
	Raspberry Pi OS	ARMHF



	Red Hat EL 6.x および 7.9	x86_64
	Red Hat EL 8.4、8.6、8.8、8.10、9.0、9.2、9.4 以降	x86_64 AArch64
	Rocky Linux 8.10 と 9.5	x86_64 AArch64
	SUSE 12 SP5、SUSE Enterprise 15 SP1 以降	x86_64
	TencentOS 3.x	x86_64
	Ubuntu 14.04、16.04	x86
	Ubuntu 14.04、16.04、18.04、20.04	x86_64
	Ubuntu 18.04	AArch64
macOS	macOS 11、12、13	x86_64 Apple Silicon
Windows	Windows 10	x86
	Windows 10 と 11	x86_64
	Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 注意: Tenable は Windows Server Core エディション上で Tenable Nessus をサポートしていません。	x86_64

ヒント: Tenable Core + Nessus については、Tenable Core ユーザーガイドの[システム要件](#)を参照してください。



注意: Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ 14.22 は、Tenable Nessus と一緒にバンドルされているライセンスパッケージに含まれています。

対応ブラウザ

Tenable Nessus でサポートされるブラウザは次のとおりです。

- Google Chrome (76 以降)
- Apple Safari (10 以降)
- Mozilla Firefox (50 以降)
- Microsoft Edge (102 以降)

PDF レポート

Tenable Nessus の PDF レポート 生成機能を使用するには、Oracle Java または OpenJDK の最新バージョンが必要です。

所属組織で PDF レポートが必要な場合は、Tenable Nessus をインストールする前に Oracle Java または OpenJDK をインストールしておく必要があります。Tenable Nessus をインストールした後に Oracle Java または OpenJDK をインストールした場合、PDF レポート機能を適切に機能させるためには、Tenable Nessus を再インストールする必要があります。

SELinux の要件

Tenable Nessus は、無効、許容、強制モードの Security-Enhanced Linux (SELinux) ポリシー設定をサポートしています。

- 無効化されたモードのポリシーと許容モードのポリシーは、通常、Tenable Nessus とのやり取りのためにカスタマイズする必要はありません。
- モードポリシーの実施には、Tenable Nessus とのやり取りのためにカスタマイズする必要があります。詳細については、[SELinux の強制モードポリシーのカスタマイズ](#)を参照してください。



注意: Tenable では、本番環境のネットワークにデプロイする前に、SELinux の設定をテストすることを推奨しています。

ライセンス要件

このトピックでは、Tenable Nessus のライセンシングの方法を説明し、その機能を一覧表示します。

重要: Tenable 製品を購入するには、Tenable の担当者にお問い合わせください。

Tenable Nessus のライセンシング

Tenable Nessus を [Tenable Security Center](#) で管理することも、スタンドアロンのサブスクリプション製品として実行することもできます。サブスクリプションを購入するには、[Tenable のウェブサイト](#) にアクセスするか、[Tenable パートナー](#) にご連絡ください。

Tenable Nessus には次の 2 つのバージョンがあります。

- **Tenable Nessus Professional** – 1 つのサブスクリプション価格。
- **Tenable Nessus Expert** – サブスクリプション価格に加え、90 日のローリング期間ごとに 5 つを超えるウェブアプリケーションスキャンまたは外部アタックサーフェススキャン (EASM) のドメインについては追加料金が発生します。

プラグインフィードアクティベーションコード

Tenable Nessus を管理する場所では、プラグインフィードアクティベーションコードが必要になります。このコードは、ライセンスが付与されているバージョンを識別し、該当する場合は、スキャンできる IP アドレスの数、リンクできるリモートスキャナーの数、Tenable Nessus Manager にリンクできる Tenable Agents の数も示します。このコードを入力する場所は、Tenable Nessus をどのように管理しているかによって異なります。



- **Tenable Nessus サブスクリプション – アクティベーションコードを管理する**の説明に従って、Tenable Nessus でアクティベーションコードを管理します。

ヒント: Tenable Nessus をオフラインで設定するには、[Tenable Nessus をオフラインで管理する](#)を参照してください。

- **Tenable Security Center での Tenable Nessus – アクティベーションコード** (およびプラグインの更新) を Tenable Security Center で管理します。Tenable Nessus を登録する場合は、Tenable Security Center の前に起動し、[Managed by SecurityCenter] (SecurityCenter による管理) を選択します。詳細については、*Tenable Security Center ユーザーガイド*の[新しいライセンスを適用する](#)を参照してください。

Tenable Nessus を Tenable Vulnerability Managementで管理する

Tenable Vulnerability Management を使用して Tenable Nessus スキャナーを管理している場合、プラグインとソフトウェアの更新は Tenable Vulnerability Management から管理します。詳細は、*Tenable Nessus ユーザーガイド*の[Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新](#)を参照してください。

Tenable Vulnerability Management には、無制限の Tenable Nessus スキャナーをデフォルトのコンポーネントとしてリンクする機能があります。

Tenable Vulnerability Management ライセンスの詳細については、*Tenable ライセンスガイド*の[Tenable Vulnerability Management ライセンス](#)を参照してください。

Tenable Nessus を Tenable Security Centerで管理する

Tenable Security Center を使用して Tenable Nessus スキャナーを管理している場合、アクティベーションコードとプラグインの更新は Tenable Security Center から管理します。詳細は、*Tenable Nessus ユーザーガイド*の[Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新](#)を参照してください。

Tenable Security Center と通信する前に Tenable Nessus を起動する必要がありますが、通常、有効なアクティベーションコードとプラグインがないと起動しません。この要件を無視して Tenable Nessus を起動させ、Tenable Security Center から情報を取得できるようにするには、スキャナーを登録するときに [Managed by SecurityCenter] (SecurityCenterによる管理) を選択します。



Tenable Security Center ライセンスの詳細については、*Tenable ライセンスガイド*の [Tenable Security Center ライセンス](#)を参照してください。

Tenable Nessus のバージョン

Tenable Nessus Professional および Tenable Nessus Expert には次の機能があります。

機能	Tenable Nessus Professional	Tenable Nessus Expert
Nessus Live Results	○	○
脆弱性診断	○	○
コンプライアンススキャン	○	○
動的アプリケーションセキュリティテスト (DAST) ウェブアプリケーションスキャン	×	90 日のローリング期間ごとに 5 つのウェブアプリケーション (必要に応じて追加購入)
外部アタックサーフェススキャン	×	90 日のローリング期間ごとに 5 つのドメイン (必要に応じて追加購入)
インフラのコード化のスキャン	×	○

注意: ウェブアプリケーションスキャンの場合、Tenable Nessus Expert は FQDN とポートによってライセンスを追跡します。スキャンされた各 URL は、最終スキャン日から 90 日のローリング期間に 1 つのライセンスを消費します。ターゲットが 90 日間スキャンされなかった場合にのみ、ライセンスは自動的に解放されます。ライセンスを早期に解放するためにスキャンデータを手動で削除することはできません。

ポートの要件



Tenable Nessus のポート要件には、Tenable Nessus Manager、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、Tenable Nessus Essentials、Tenable Nessus スキャナー、Tenable Nessus クラスタノード固有の要件、Tenable Agent 固有の要件などがあります。

Tenable Nessus

Tenable Nessus インスタンスは、受信と送信のトラフィック用の特定のポートへのアクセスを必要とします。

受信トラフィック

次のポートへの受信トラフィックを許可する必要があります。

Port (ポート)	トラフィック
TCP 8834	Tenable Nessus インターフェースへのアクセス Tenable Security Center との通信 API とのインタラクション

送信トラフィック

次のポートへの送信トラフィックを許可する必要があります。

Port (ポート)	トラフィック
TCP 25	SMTP メール通知の送信
TCP 443	Tenable Vulnerability Management との通信 (sensor.cloud.tenable.com または sensor.cloud.tenablecloud.cn) プラグイン更新での plugins.nessus.org サーバーとの通信
UDP 53	DNS 解決の実行



Tenable Nessus Agent

Tenable Agents は、送信トラフィック用の特定のポートへのアクセスを必要とします。

送信トラフィック

次のポートへの送信トラフィックを許可する必要があります。

Port (ポート)	トラフィック
TCP 443	Tenable Vulnerability Management との通信
TCP 8834	Tenable Nessus Manager との通信 注意: デフォルトの Tenable Nessus Manager ポートは TCP 8834 です。ただし、このポートは設定可能であり、組織によって異なる場合があります。
UDP 53	Tenable Agent がインストールされているホストの外部 DNS サポート。いくつかのプラグインは、その操作に DNS 解決を使用します。

注意: `dnf install` などのオペレーティングシステムのインストールコマンドでは、Tenable Vulnerability Management または Tenable Nessus Manager 以外の接続が必要になる場合があります。詳細については、オペレーティングシステム管理者に問い合わせてください。

デプロイメントに関する考慮事項

Tenable Nessus をデプロイする際は、ルーティング、フィルター、ファイヤーウォールポリシーなどのネットワーク環境を考慮する必要があります。これらの要因は、脆弱性スキャンの精度に大きな影響を与える可能性があります。

ネットワークアドレス変換 (NAT) の制限



Tenable は、内部 ネットワークをスキャンする場合を除き、NAT デバイスの背後に Tenable Nessus をデプロイすることを推奨しません。

脆弱性スキャンが NAT デバイスまたはアプリケーションプロキシを通過する場合

- データの歪み - チェックにより誤検出または検出漏れが生じる可能性があります。
- 列挙の失敗 - ホスト列挙とオペレーティングシステムの識別は、多くの場合、悪影響を受けます。

ファイヤーウォールとネットワークデバイス

ステートフル検査を実行するネットワークデバイス (ファイヤーウォール、ロードバランサー、侵入検出/防止システム (IDPS)) は、Tenable Nessus がそれらを経由してスキャンを実行する際に悪影響を及ぼすことがあります。

- ホストベースのファイヤーウォール - 個人用またはデスクトップのファイヤーウォールは、リモート脆弱性スキャンの効果を著しく制限する可能性があります。設定によっては、Tenable Nessus スキャンの調査がファイヤーウォールによって阻止、歪曲、隠蔽する可能性があります。
- 軽減策 - Tenable Nessus は影響を抑えるための調整オプションを提供していますが、これらのデバイスで問題を回避する最善の方法は、認証スキャンを実行することです。

ポート設定

Tenable Nessus ユーザーインターフェースでは、ポート 8834 が使用されます。まだこのポートを開いていない場合は、ファイヤーウォールベンダーのドキュメントにある設定手順を参照してください。

接続を許可する

サードパーティのファイヤーウォール (ZoneAlarm や Windows ファイヤーウォールなど) を使用しているホスト上に Tenable Nessus サーバーがある場合は、Tenable Nessus を使用するクライアントの IP アドレスからの接続を許可するようにファイヤーウォールを設定する必要があります。

FirewallID



Tenable Nessus を FirewallD と連携するように設定できます。firewalld を使用するシステムにインストールする場合は、次のコマンドを使用して必要なポートを開きます。

```
>> firewall-cmd --permanent --add-service=nessus
>> firewall-cmd --reload
```

エージェント管理のパフォーマンス

Tenable Nessus Manager をエージェント管理用に設定している場合、Tenable では、そのインスタンスをローカルスキャナーとして使用することをお勧めしていません。

- Tenable Nessus スキャンゾーンに Tenable Nessus サーバー自体を含めないでください。
- ネットワークベースのスキャンを Tenable Nessus サーバーから直接実行しないでください。

このような設定は、エージェントスキャンのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

IPv6 のサポート

Tenable Nessus では、IPv6 ベースのリソースのスキャンがサポートされます。これらのスキャンを実行するには、次のようにします。

- インターフェース – Tenable Nessus がインストールされているホストで、少なくとも 1 つの IPv6 インターフェースを設定する必要があります。
- ネットワーク – Tenable Nessus は IPv6 対応ネットワーク上に存在する必要があります。IPv4 経由で IPv6 リソースをスキャンすることはできませんが、IPv4 経由の認証スキャンで IPv6 インターフェースを列挙できます。

注意: スキャンを開始する時には、IPv6 の完全表記と省略表記の両方がサポートされます。

制限



- グローバルユニキャスト – IP を個別にリスト形式で入力する場合を除いて、Tenable Nessus は IPv6 グローバルユニキャスト IP アドレス範囲のスキャンをサポートしません。
- 範囲 – Tenable Nessus では、ハイフンでつながれた範囲または CIDR アドレスとして表現された範囲はサポートされません。
- リンクローカル – Tenable Nessus では、link6 ディレクティブを使用して、リンクローカル範囲をスキャンターゲットとして指定したり、ローカルリンク (例: eth0) で使用したりすることがサポートされています。

ウイルス対策ソフトウェア

スキャン中に多数の TCP 接続が生成されるため、一部のウイルス対策ソフトウェアパッケージでは、Tenable Nessus がワームまたはマルウェアの形態に分類される場合があります。また、ウイルス対策ソフトウェアにより、スキャン処理時間が長くなる可能性があります。

- Alerts (アラート) – ウイルス対策ソフトウェアが警告を出す場合は、[Allow] (許可) を選択して、Tenable Nessus にスキャンを続行させます。
- Allowlisting (許可リスト) – ウイルス対策で例外を設定できる場合は、以下のプロセスを許可リストに追加します。
 - `nessusd.exe`
 - `nessus-service.exe`
 - `nessuscli.exe`

詳細については、[ファイルとプロセスの許可リスト](#)を参照してください。

ブラウザセキュリティ警告

デフォルトでは、Tenable Nessus は自己署名 SSL 証明書を使用して、ポート 8834 の HTTPS 経由でユーザーインターフェースを管理します。インターフェース (例: `https://[サーバー IP]:8834`) にアクセスすると、「接続が信頼できない」、「プライバシーが危険にさらされている」といったセキュリティ警告がブラウザに表示される場合があります。



これは正常な動作です。一時的にリスクを受け入れるか、レジストラから有効な SSL 証明書を取得できます。

SSL 警告のバイパス

使用しているブラウザに応じて、次の手順に従って Tenable Nessus ログインページに進みます。

ブラウザ	手順
Google Chrome または Microsoft Edge	[Advanced] (詳細設定)、[Proceed to example.com (unsafe)] (example.com (安全でない) に進む) の順に選択します。 注意: Google Chrome と Microsoft Edge の一部のインスタンスでは、続行できません。これが発生する場合、Tenable は別のブラウザの使用を推奨します。
Mozilla Firefox	[I Understand the Risks] (リスクを理解しています)、[Add Exception] (例外を追加する) の順に選択します。 [Get Certificate] (証明書を取得する)、[Confirm Security Exception] (セキュリティ例外を確認する) の順に選択します。

Tenable Nessus を使い始める

準備

- 設定がシステムの最小要件を満たしていることを確認します。
 - [ハードウェア要件](#)
 - [ソフトウェア要件](#)
- [Tenable Nessus のアクティベーションコード](#)を取得します。



Tenable Nessus をインストールして設定する

1. お使いの Tenable Nessus ソフトウェアとオペレーティングシステムに応じて、Tenable Nessus のインストールに記載されているインストール手順に従ってください。
2. 初期設定手順を実行します。

スキャンを作成して設定する

1. ホスト検出スキャンを実行し、ネットワーク上の資産を特定します。
2. スキャンを作成します。
3. ニーズに応じたスキャンテンプレートを選択します。
 - Tenable から提供されたスキャナーテンプレートを使用します。
 - (Tenable Nessus Manager のみ)Tenable から提供されたエージェントテンプレートを使用します。
 - ポリシーを作成し、ユーザー定義テンプレートを作成して使用します。
4. スキャンを設定する方法
 - テンプレートで利用できるスキャン設定をします。

スキャンターゲットについての詳細は、ターゲットのスキャンを参照してください。

- (オプション) ライブ結果を設定するには、ライブ結果を参照してください。
 - (オプション) 認証情報が必要なスキャンを実行する場合は、認証情報を設定します。
 - (オプション) コンプライアンススキャンを実行する場合は、スキャンに含まれるコンプライアンス監査を選択します。
 - (オプション) 詳細スキャンテンプレートを使用する場合は、スキャンに含まれるプラグインを選択します。
5. スキャンを起動します。

スキャン結果を表示して分析する



- スキャン結果を表示します。
- 脆弱性を表示して管理します。
- スキャンフォルダーを管理します。
- スキャンレポートまたはエクスポートを作成します。

Tenable Nessus 設定を調整する

- 警告メッセージに対処するためにスキャン設定を調整します。
- スキャナーの正常性を監視します。
- Tenable Nessus 詳細設定をします。

Tenable Nessus のナビゲーション

上部のナビゲーションバーには2つの主要ページ [Scans] (スキャン) と [Settings] (設定) へのリンクが表示されます。Tenable Nessus での主なタスクはすべてこの2つのページから実行できます。ページ名をクリックすると該当ページが開きます。



項目	説明
	[Notifications] (通知) ボックスを切り替えます。通知、成功または失敗したログイン試行、エラー、Tenable Nessus により生成されたシステム情報が一覧表示されます。
Username (ユーザー名)	ドロップダウンボックス形式でオプション [My Account] (マイアカウント)、[What's New] (最新情報)、[Documentation] (ドキュメント)、[Sign Out] (サインアウト) が表示されます。

Tenable Nessus のインストール



Tenable Nessus をインストールするには、[Tenable のダウンロード サイト](#) から Tenable Nessus をダウンロードします。

Tenable Nessus をダウンロードする際は、選択したパッケージがお使いのオペレーティングシステムとプロセッサに対応していることを確認してください。

オペレーティングシステムとプロセッサごとに 1 つの Tenable Nessus パッケージがあります。Tenable Nessus Manager、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert のパッケージは分かれています。インストールされる Tenable Nessus 製品はアクティベーションコードによって決まります。

Tenable Nessus のダウンロードが完了したら、ご使用のオペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの手順を使用して Tenable Nessus をインストールします。

- [Linux](#)
- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [Raspberry Pi](#)
- [Tenable Core+ Tenable Nessus](#)
- [Docker イメージとして Tenable Nessus をデプロイする](#)

Linux での Tenable Nessus のインストール

警告: 既存の Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーが `nessusd` で実行されているシステムに Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーをインストールすると、インストールプロセスにより他のすべての `nessusd` プロセスが強制的に終了されます。この結果スキャンデータが失われる場合があります。

注意: Tenable Nessus では、`/opt/nessus/` でのシンボリックリンクの使用はサポートされていません。

始める前に

- `hostname` は Tenable Nessus rpm インストールの依存関係になりました。したがって、いずれかの Tenable Nessus 10.8.x rpm パッケージをインストールするとき、`hostname` パッケージがまだインス



トールされていない場合は、それもインストールする必要があります。これを行うには、お使いの Linux オペレーティングシステムに固有の `install hostname` コマンドを実行します。たとえば、次のように実行します。

```
zypper install -y hostname
```

一部の Linux CLI ツールでは、Tenable Nessus パッケージのインストール時に依存関係が自動的に含まれます (`yum install` など)。このような場合、`hostname` を別途インストールする必要はありません。

Nessus を Linux にインストールする方法

1. Tenable Nessus パッケージファイルを[ダウンロード](#)します。
2. root 権限を使ってコマンドラインから Tenable Nessus をインストールします。使用する OS の詳しいインストールコマンドについては、各ディストリビューションのベンダーのドキュメントを確認してください。以下のコマンドは Linux インストールの例です。

Debian/Kali と Ubuntu

```
# dpkg -i Nessus-<version number>-debian6_amd64.deb
```

Red Hat

```
# dnf install Nessus-<version number>-el8.x86_64.rpm
```

SUSE

```
# sudo zypper install Nessus-<version number>-suse12.x86_64.rpm
```

3. コマンドラインから `nessusd` デーモンを再起動します。

Tenable Nessus デーモン開始コマンドの例：



CentOS、Debian/Kali、Fedora、Oracle Linux、Red Hat、SUSE、Ubuntu

```
# systemctl start nessusd
```

4. ブラウザで Tenable Nessus を開きます。

- リモートでインストールされた Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://<リモート IP アドレス>:8834> (例: <https://111.49.7.180:8834>) にアクセスします。
- ローカルにインストールされている Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://localhost:8834> にアクセスします。

5. ブラウザで残りの Tenable Nessus インストール手順 を実行します。

Windows での Tenable Nessus のインストール

警告: 既存の Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーが `nessusd` で実行されているシステムに Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーをインストールすると、インストールプロセスにより他のすべての `nessusd` プロセスが強制的に終了されます。この結果スキャンデータが失われる場合があります。

注意: Tenable Nessus では、`/opt/nessus/` でのシンボリックリンクの使用はサポートされていません。

注意: インストールを完了するためにコンピューターの再起動を求められる場合があります。

Nessus パッケージファイルをダウンロードする

Tenable Nessus は、Tenable のダウンロードサイト からダウンロードできます。

Tenable Nessus のインストールを開始する

1. Tenable Nessus のインストーラをダウンロードしたフォルダーに移動します。
2. 次に、ファイル名をダブルクリックし、インストールのプロセスを開始します。

Windows InstallShield ウィザードを完了する



1. 最初に、[Welcome to the InstallShield Wizard for Tenable, Inc. Nessus Agent] (Tenable Nessus Agent の InstallShield ウィザードへようこそ) 画面が表示されます。[Next] (次へ) を選択し続けます。
2. [License Agreement] (ライセンス契約) 画面で、Tenable Nessus ソフトウェアライセンスとサブスクリプション契約の利用条件を読みます。
3. [I accept the terms of the license agreement] (ライセンス契約の条件に同意します) オプションを選択し、[Next] (次へ) をクリックします。
4. [Destination Folder] (インストール先フォルダー) 画面で、[Next] (次へ) ボタンをクリックし、デフォルトのインストール先フォルダーを承認します。または [Change] (変更) ボタンを選択し、Tenable Nessus を別のフォルダーにインストールします。
5. [Ready to Install the Program] (プログラムのインストールの準備完了) 画面で、[Install] (インストール) ボタンを選択します。

次に、[Installing Tenable, Inc. Nessus] (Tenable Nessus のインストール) 画面が表示され、ステータスインジケーションバーでインストールの進捗状況が示されます。このプロセスには数分かかる場合があります。

InstallShield ウィザードが完了すると、[Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページがデフォルトのブラウザに読み込まれます。

ページが読み込まれない場合は、次のいずれかの手順を実行して、ブラウザで Tenable Nessus を開きます。

- リモートでインストールされた Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://<リモート IP アドレス>:8834> (例: <https://111.49.7.180:8834>) にアクセスします。
- ローカルにインストールされている Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://localhost:8834> にアクセスします。

6. Web ブラウザで残りの Tenable Nessus の インストール手順 を実行します。

macOS での Tenable Nessus のインストール



macOS では、GUI インストールパッケージまたはコマンドラインから Tenable Nessus をインストールできます。

警告: 既存の Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーが `nessusd` で実行されているシステムに Tenable Agent、Tenable Nessus Manager、または Tenable Nessus スキャナーをインストールすると、インストールプロセスにより他のすべての `nessusd` プロセスが強制的に終了されます。この結果スキャンデータが失われる場合があります。

注意: Tenable Nessus では、`/opt/nessus/` でのシンボリックリンクの使用はサポートされていません。

GUI インストールパッケージを使用して Tenable Nessus をインストールする

1. Tenable Nessus パッケージファイルをダウンロードします。
2. `Nessus-<バージョン番号>.dmg` ファイルをダブルクリックしてファイルを抽出します。
3. `Install Nessus.pkg` をダブルクリックします。

インストールが開始されると、[Install Tenable Nessus Server] (Tenable Nessus サーバーのインストール) 画面が表示され、インタラクティブなナビゲーションメニューが表示されます。

4. インストールの情報を確認します。
5. [Continue] (続行) をクリックします。
6. [Software License Agreement] (ソフトウェアライセンス契約) 画面で、Tenable Nessus ソフトウェアライセンスとサブスクリプション契約の利用条件を読みます。
7. (オプション) ライセンス契約のコピーを保管するには、[Print] (印刷) または [Save] (保存) を選択します。
8. [Continue] (続行) をクリックします。
9. Tenable Nessus のインストールを続行するには、[Agree] (同意する) を選択します。
10. [Standard Install on <DriveName>] (<DriveName> での標準インストール) 画面で、次のオプションのいずれを選択します。



- [Change Install Location] (インストール場所を変更) を選択します。
- デフォルトのインストール場所を使用して続行するには [Install] (インストール) を選択します。

[Preparing for installation] (インストールのための準備) 画面が表示されると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。

11. 管理者アカウントまたは root のユーザーアカウントの [Name] (名前) と [Password] (パスワード) を入力します。
12. [Ready to Install the Program] (プログラムのインストールの準備完了) 画面で、[Install] (インストール) を選択します。

次に、[Installing Tenable Nessus] (Tenable Nessus のインストール) 画面が表示され、残りのインストールの進捗状況を表すステータスインジケーションバーが表示されます。このプロセスには数分かかる場合があります。

インストールが完了すると、[Installation was successful] (インストールが成功しました) 画面が表示されます。

13. インストールが完了したら [Close] (閉じる) を選択します。
14. ブラウザで Tenable Nessus を開きます。
 - リモートでインストールされた Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://<リモート IP アドレス>:8834` (例: `https://111.49.7.180:8834`) にアクセスします。
 - ローカルにインストールされている Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://localhost:8834` にアクセスします。

15. ブラウザで残りの Nessus インストール手順 を実行します。

コマンドラインから Tenable Nessus をインストールする

1. Tenable Nessus パッケージファイルを ダウンロード します。
2. ターミナルを開きます。



3. リスト順に次のコマンドを実行します。

- a. `sudo hdiutil attach <Nessus .dmg package>`
- b. `sudo installer -package /Volumes/Nessus\ Install/Install\ Nessus.pkg -target /`
- c. `sudo hdiutil detach /Volumes/Nessus\ Install`

4. ブラウザで Tenable Nessus を開きます。

- リモートでインストールされた Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://<リモート IP アドレス>:8834` (例: `https://111.49.7.180:8834`) にアクセスします。
- ローカルにインストールされている Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://localhost:8834` にアクセスします。

5. ブラウザで残りの Tenable Nessus インストール手順 を実行します。

Raspberry Pi での Tenable Nessus のインストール

Tenable Nessus 10.0.0 以降では、メモリを最小限の 8 GB に抑えて Raspberry Pi 4 Model B のスキャンをサポートしています。

1. Tenable ダウンロード サイト から Tenable Nessus Raspberry Pi OS パッケージファイルをダウンロードします。
2. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウから、Tenable Nessus のインストールコマンドを実行します。

```
dpkg -i Nessus-<version>-raspberrypios_armhf.deb
```

3. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウから、次のコマンドを実行することにより `nessusd` デーモンを開始します。



```
/bin/systemctl start nessusd.service
```

4. ブラウザで Tenable Nessus を開きます。

- リモートでインストールされた Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://<リモート IP アドレス>:8834` (例: `https://111.49.7.180:8834`) にアクセスします。
- ローカルにインストールされている Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、`https://localhost:8834` にアクセスします。

5. ブラウザで残りの Tenable Nessus インストール手順 を実行します。

Docker イメージとして Tenable Nessus をデプロイする

管理される Tenable Nessus スキャナーまたは Tenable Nessus Professional のインスタンスを Docker イメージとしてデプロイして、コンテナで実行できます。Tenable は、Oracle Linux 8 (x86_64 および AArch64) と Ubuntu (x86_64 および AArch64) の 2 つのベースとなる Tenable Nessus イメージを提供しています。環境変数を使用して Tenable Nessus インスタンスを設定することで、その設定でイメージを自動的に設定できます。演算子と変数を使用して、Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center にリンクされた Tenable Nessus イメージをデプロイできます。

Tenable は、他の Docker コンテナとネットワークインターフェースコントローラー (NIC) を共有している Docker コンテナへの Tenable Nessus の導入を推奨していません。

注意: Tenable Nessus はストレージボリュームをサポートしていません。したがって、新しい Tenable Nessus イメージをデプロイするとデータが失われ、Tenable Nessus の再設定が必要になります。ただし、新しいイメージをデプロイする際、次の手順のステップ 2 に従って、初期ユーザーとリンク情報を環境変数を使って設定できます。

始める前に



- ご使用のオペレーティングシステム用の Docker をダウンロードして、インストールします。
- <https://hub.docker.com/r/tenable/nessus> から Tenable Nessus Docker イメージにアクセスします。

Docker イメージとして Tenable Nessus をデプロイするには

1. ターミナルで、docker pull コマンドを使用してイメージを取得します。

```
$ docker pull tenable/nessus:<version-OS>
```

<version-OS> タグで、Tenable Nessus バージョンと、Oracle Linux 8 または Ubuntu のどちらを使用するかを指定する必要があります。特定の Tenable Nessus バージョンの代わりに latest タグを使用することもできます (例: latest-ubuntu)。

2. docker run コマンドを使用してイメージを実行します。
 - 演算子の説明に従って、デプロイメントに適切なオプションを指定して演算子を使用します。
 - Tenable Nessus を事前に設定するには、環境変数の説明に従って、-e 演算子を使用して環境変数を設定します。

注意: Tenable では、イメージを実行する際に、環境変数を使用して Tenable Nessus のインスタンスを設定することを推奨しています。アクティベーションコード、ユーザー名、パスワード、リンクキー (管理 Tenable Nessus スキャナーを作成する場合) などの環境変数を含めない場合、これらの項目をあとから設定する必要があります。

3. ブラウザで Tenable Nessus を開きます。
 - リモートでインストールされた Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://<remote IP address>:8834> (例: <https://111.49.7.180:8834>) にアクセスします。
 - ローカルにインストールされている Tenable Nessus インスタンスにアクセスするには、<https://localhost:8834> にアクセスします。



4. ブラウザで残りの Tenable のインストール手順を実行します。環境変数を指定しなかった場合は、コマンドラインインターフェースまたは Tenable Nessus 設定ウィザードで残りの設定手順を実行します。

Docker イメージとしての Tenable Nessus を停止および削除する方法

- コンテナを停止および削除するには、[Remove Tenable Nessus as a Docker Container](#)を参照してください。

演算子

演算子	説明
--name	Docker でコンテナの名前を設定します。
-d	コンテナをデタッチモードで起動します。
-p	指定されたポートに <i>host port:container port</i> の形式で公開します。デフォルトでは、ポートは 8834:8834 です。 複数の Tenable Nessus コンテナが実行中の場合は、別のホストポートを使用します。Tenable Nessus がポート 8834 でリッスンしているため、コンテナポートは 8834 である必要があります。
-e	環境変数に前置されます。 Tenable Nessus インスタンスの設定の変更を行うために設定できる環境変数の説明については、 環境変数 を参照してください。

注意: 永続ボリュームの設定などの詳細なデプロイメントオプションについては、[Docker の公式ドキュメント](#)を参照してください。

環境変数



必須およびオプションの環境変数は、Tenable Nessus ライセンス、および Tenable Vulnerability Management にリンクしているかどうかによって異なります。次の項目をクリックして、環境変数を確認します。

Tenable Vulnerability Management にリンクされている Tenable Nessus イメージのデプロイ

変数	必須	説明
USERNAME (ユーザー名)	○	Administrator ユーザーを作成します。
PASSWORD	○	ユーザーのパスワードを作成します。
リンクオプション		
LINKING_KEY	○	Manager から取得したリンクキー。
NAME	×	Manager に表示される Tenable Nessus スキャナーの名前。デフォルトでは、名前はコンテナ ID です。
MANAGER_HOST	×	Manager のホスト名または IP アドレスデフォルトでは、ホスト名は cloud.tenable.com です。
MANAGER_PORT	×	Manager のポート。デフォルトでは、ポートは 443 です。
GROUPS	×	スキャナーを追加する単一のグループ、またはコンマ区切りのグループリスト。グループ名は、大文字と小文字が区別されます。
プロキシオプション		
PROXY	×	プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。
PROXY_PORT	×	プロキシサーバーのポート番号。
PROXY_USER	×	プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されているユーザー



		アカウント名。
PROXY_PASS	×	プロキシユーザーとして指定したユーザーアカウントのパスワード。
Tenable Nessus 設定		
AUTO_UPDATE	×	Tenable Nessus が自動的に更新を受け取るかどうかを設定します。 有効な値は次のとおりです。 • all – (デフォルト) プラグインと Tenable Nessus ソフトウェアを自動的に更新します。 • プラグイン – プラグインのみを更新します。 • no – ソフトウェアとプラグインを自動的に更新しません。

例: 管理される Tenable Nessus スキャナーが Tenable Vulnerability Management にリンクされている

```
docker run --name "nessus-managed" -d -p 8834:8834 -e LINKING_KEY=<Tenable  
Vulnerability Management Linking key> -e USERNAME=admin -e PASSWORD=admin -e MANAGER_  
HOST=cloud.tenable.com -e MANAGER_PORT=443 tenable/nessus:<version-OS>
```

Tenable Security Center にリンクされている Tenable Nessus イメージのデプロイ

変数	必須	説明
USERNAME (ユーザー名)	○	Administrator ユーザーを作成します。
PASSWORD	○	ユーザーのパスワードを作成します。



リンクオプション

SC_MANAGED	○	yes に設定した場合、コンテナを Tenable Security Center モードで起動します。イメージを Tenable Security Center 管理スキャナーとしてデプロイするには、この演算子を含める必要があります。
NAME	×	Manager に表示される Tenable Nessus スキャナーの名前。デフォルトでは、名前はコンテナ ID です。
SCAN_ZONES	×	スキャナーを追加する対象の、単一のスキャンゾーン、またはコマ区切りの複数の Tenable Security Center のスキャンゾーンのリスト。スキャンゾーン名は、大文字と小文字を区別します。

プロキシオプション

PROXY-HOST	×	プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。
PROXY-PORT	×	プロキシサーバーのポート番号。
PROXY-USERNAME	×	プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されているユーザーアカウント名。
PROXY-PASSWORD	×	プロキシユーザーとして指定したユーザーアカウントのパスワード。
PROXY-AGENT	×	ユーザーエージェント名 (プロキシで事前定義されているユーザーエージェントが必要な場合)。

例: 管理される Tenable Nessus スキャナーが Tenable Security Center にリンクされている

```
docker run --name "nessus-managed" -d -p 8834:8834 -e SC_MANAGED=yes -e SCAN_ZONES="Atlanta,Global Headquarters" -e USERNAME=admin tenable/nessus:<version-OS>
```



Tenable Nessus Professional イメージのデプロイ

変数	必須	説明
ACTIVATION_CODE	○	Tenable Nessus を登録するためのアクティベーションコード。
USERNAME (ユーザー名)	○	Administrator ユーザーを作成します。
PASSWORD	○	ユーザーのパスワードを作成します。

例: Tenable Nessus Professional

```
docker run --name "nessus-pro" -d -p 8834:8834 -e ACTIVATION_CODE=<activation code> -e USERNAME=admin -e PASSWORD=admin tenable/nessus:<version-OS>
```

その他の Tenable Nessus イメージのデプロイ

変数	必須	説明
USERNAME (ユーザー名)	×	Administrator ユーザーを作成します。
PASSWORD	×	ユーザーのパスワードを作成します。

Tenable Nessus の設定

ブラウザで Tenable Nessus にアクセスすると、接続プライバシーの問題、信頼できないサイト、安全でない接続、または関連するセキュリティ証明書の問題に関する警告が表示されます。これは正常な動作です。Tenable Nessus は、自己署名 SSL 証明書を提供します。

SSL 警告のバイパスに必要な手順については、[セキュリティ警告セクション](#)を参照してください。



注意：お使いの環境によっては、プラグインの設定と初期化に数分かかる場合があります。

Tenable Core + Tenable Nessus を設定するには、*Tenable Core+ Tenable Nessus ユーザーガイド*の Tenable Core のデプロイまたはインストールを参照してください。

始める前に

- Tenable Nessus のインストール.

Tenable Nessus を設定する方法

1. Tenable Nessus のインストールの手順に従って、ブラウザで [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページを開きます。
2. [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページで、次の操作を行います。
 - (オプション) Tenable Nessus をインターネットに接続してインストールできない場合は、[Register Offline] (オフラインで登録する) を選択します。これにより、Tenable Nessus はオフラインモードに設定されます。
 - (オプション) [Settings] (設定) をクリックし、次の Tenable Nessus 設定を手動で行います。
 - プロキシサーバー - プロキシサーバーを設定します。

注意：プロキシサーバーを介して Tenable Nessus スキャナーをリンクする場合は、プロキシサーバーを入力する必要があります。後からユーザーインターフェースでプロキシ接続を設定することもできます。詳細は、プロキシサーバーおよびリモートリンクを参照してください。

- プラグインフィード - Tenable Nessus プラグインフィードのカスタムホストを入力します。Tenable Nessus は、オフラインモードの場合、プラグインフィードとやり取りしません。
- 暗号化パスワード - Tenable Nessus 暗号化パスワードを入力します。ユーザーインターフェースでユーザーを作成すると、Tenable Nessus で暗号化パスワードの使用が



必須になります。

暗号化パスワードを設定すると、Nessus はすべてのポリシー、スキャンの結果、スキャンの設定を暗号化します。Tenable Nessus の再起動時にパスワードを入力する必要があります。

警告: 暗号化パスワードを紛失した場合、管理者または Tenable サポート では暗号化パスワードを回復できません。

ヒント: これらの設定は、後でユーザーインターフェースで行うこともできます。

完了したら、[Save] (保存) をクリックして設定を保存し、[Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページに戻ります。

3. [Continue] (続行) をクリックします。

新しい [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページが表示されます。

4. 次のいずれかを行います。

- Tenable Nessus をオンラインでインストールする場合は、選択した製品の設定手順に従います。
 - [Tenable Nessus Essentials、Professional、Expert、Manager をインストールする](#)
 - [Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の試用版をアクティブにする](#)
 - [Tenable Vulnerability Management にリンクする](#)
 - [Tenable Security Center にリンクする](#)
 - [ノードをリンクする](#) (Tenable Nessus Manager クラスター)
- Tenable Nessus をオフラインでインストールする場合は、[Tenable Nessus をオフラインでインストールする](#)のステップ 1 に進みます。

Tenable Nessus Essentials、Professional、Expert、Manager をインストールする



このオプションでは、スタンドアロンバージョンの Tenable Nessus Essentials、Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、または Nessus Manager をインストールします。インストール中、Nessus の アクティベーションコード を入力する必要があります。この アクティベーションコード により、インストールされる製品が決まります。

Nessus 試用版のアクティベーションの詳細については、Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の試用版をアクティブにするを参照してください。

Tenable Nessus を Tenable Nessus Essentials、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、または Tenable Nessus Manager として設定するには、以下を実行します。

1. Nessus インストールのブラウザ部分を実行中に、[Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページで [Continue] (続行) をクリックします。次に、2 番目の [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) 画面で、次のいずれかを行います。
 - [Set up a Nessus purchase] (Nessus 購入のセットアップ) を選択して、次の Nessus バージョンのいずれかをインストールします。
 - Nessus Essentials Plus - 学生および教育関係者向けの基本的な標準脆弱性評価ソリューション。
 - Nessus Professional - セキュリティ実践者向けの事実上の業界標準である脆弱性評価ソリューション。
 - Nessus Expert - DX 時代の攻撃サーフェスに対応した、業界をリードする脆弱性評価ソリューション。
 - Nessus Manager - Tenable Agents を大規模に管理するためのエンタープライズソリューション。
 - [Register for Nessus Essentials] (Nessus Essentials に登録する) を選択して Tenable Nessus Essentials (教育関係者、学生、一般ユーザー向け無料版 Nessus) をインストールします。



2. [Continue] (続行) をクリックします。

- [Set up a Nessus purchase] (Nessus 購入のセットアップ) を選択した場合は、[Login] (ログイン) ページが表示されます。次のいずれかを行います。
 - アクティベーションコードが必要な場合
 - a. [Login] (ログイン) ページで、メールとパスワードを入力します。
 - b. [Continue] (続行) をクリックします。メールアドレスと Tenable カスタマー ID が記載された [Activate Product] (製品のアクティベート) ページが表示されます。
 - c. ドロップダウンメニューで、アクティベートする製品とアクティベーションコードを選択します。
 - d. [Activate Product] (製品のアクティベート) をクリックします。[License Information] (ライセンス情報) ページが表示されます。
 - e. [Continue] (続行) をクリックします。[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。
 - f. 手順 5 でプロセスを続行します。
 - すでにアクティベーションコードを手に入れている場合は、[Skip] (スキップ) をクリックします。
- [Register for Nessus Essentials] (Nessus Essentials に登録する) を選択した場合は、[Get an activation code] (アクティベーションコードの取得) 画面が表示されます。次のいずれかを行います。
 - アクティベーションコードが必要な場合
 - a. [Get an activation code] (アクティベーションコードの取得) 画面で、名前とメールアドレスを入力します。



- b. [Email] (E メール) をクリックします。
- c. メールをチェックして無料のアクティベーションコードを入手します。
- すでにアクティベーションコードを入手している場合は、[Skip] (スキップ) をクリックします。

[Register Nessus] (Nessus の登録) ページが表示されます。

3. [Register Nessus] (Nessus の登録) 画面で、アクティベーションコードを入力します。

アクティベーションコードは、アクティベーションメールまたは [Tenableダウンロードページ](#) から入手したコードです。

4. [Continue] (続行) をクリックします。

[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。

5. Tenable Nessus へのログインに使用する Tenable Nessus 管理者のユーザーアカウントを次の手順で作成します。
 - a. [Username] (ユーザー名) ボックスにユーザー名を入力します。
 - b. [Password] (パスワード) ボックスにユーザーアカウントのパスワードを入力します。

注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

6. [Submit] (送信) をクリックします。

Tenable Nessus が設定プロセスを完了します。これには数分かかる場合があります。

7. 作成した管理者ユーザーアカウントを使用して、Tenable Nessus にサインインします。

注意: 初めて Tenable Nessus にサインインすると、「*Plugins are compiling. Tenable Nessus functionality will be limited until compilation is complete.*」(プラグインはコンパイル中です。コンパイルが完了するまで Tenable.Nessus の機能は限定されます。) というメッセージが表示されます。Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成や起動、ポリシーまたはプラグインルールの表示や作成、アップグレードアシスタントの使用はできません。



Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の試用版をアクティブにする

次のトピックでは、Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の 7 日間の試用版をアクティブにする方法について説明します。

ヒント：アクティベーション時にユーザーアカウントを作成し忘れた場合は、`adduser nessuscli` コマンドでアカウントを作成できます。

始める前に

- Tenable Nessus の設定 .

Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert の試用版をアクティブにする方法

1. [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) 画面で、アクティブにする Tenable Nessus の試用版を選択します。
 - [Start a trial of Nessus Expert] (Nessus Expert の試用版を開始する)
 - [Start a trial of Nessus Professional] (Nessus Professional の試用版を開始する)
2. [Continue] (続行) をクリックします。

[Get Started] (はじめる) ページが表示されます。
3. 次のいずれかを行います。
 - Tenable コミュニティアカウントと試用版のアクティベーションコードをすでに持っている場合は、以下の手順を行います。
 - a. [Skip] (スキップ) をクリックします。
 - b. プロンプトに従ってアカウントにサインインし、アクティベーションコードを送信します。



Tenable Nessus によって設定プロセスが完了し、ユーザーインターフェースに自動的にサインインします。

注意: 初めて Tenable Nessus にサインインすると、「Plugins are compiling. *Tenable Nessus functionality will be limited until compilation is complete.*」(プラグインはコンパイル中です。コンパイルが完了するまで Tenable Nessus の機能は限定されます。) というメッセージが表示されます。Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成や起動、ポリシーまたはプラグインルールの表示や作成、アップグレードアシスタントの使用はできません。

- Tenable コミュニティアカウント や試用版のアクティベーションコードをまだ持っていない場合は、以下の手順を行います。
 - a. Tenable コミュニティアカウントに接続するメールアドレスを入力します。
 - b. [Continue] (続行) をクリックします。入力したメールアドレスに Tenable から確認メールが届きます。
 - メールアドレスが Tenable Nessus により認識されない場合は、[Create Account] (アカウントを作成) ページが表示されます。
 - i. 新しいアカウントの情報を入力します。
 - メールアドレスが Tenable Nessus により認識される場合は、Tenable Nessus がアカウントを検出したことを通知するページが表示されます。
 - c. [Start Trial] (試用版を開始) をクリックします。
[Verify Email] (メールの検証) ページが表示されます。
 - d. 選択したメールアドレスの受信トレイに移動します。
 - e. [Verify Your Email Address] (メールアドレスの検証) メッセージを開きます。
 - f. メッセージ内の [Verify Your Email Address] (メールアドレスの検証) リンクをクリックします。



g. Tenable Nessus の [Verify Email] (メールの検証) ページに戻ります。

h. [Verify] (検証) をクリックします。

[Trial License Information] (ライセンス情報) ページが表示され、アクティベーションコードと試用版の終了日が表示されます。Tenable は、アクティベーションコードを安全な場所に記録することをお勧めします。

i. [Continue] (続行) をクリックします。

[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。

j. Tenable Nessus へのログインに使用する Tenable Nessus 管理者のユーザーアカウントを次の手順で作成します。

a. [Username] (ユーザー名) ボックスにユーザー名を入力します。

b. [Password] (パスワード) ボックスにユーザーアカウントのパスワードを入力します。

注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

k. [Submit] (送信) をクリックします。

Tenable Nessus によって設定プロセスが完了し、ユーザーインターフェースに自動的にサインインします。

注意: 初めて Tenable Nessus にサインインすると、「Plugins are compiling. *Tenable Nessus functionality will be limited until compilation is complete.*」(プラグインはコンパイル中です。コンパイルが完了するまで Tenable.Nessus の機能は限定されます。) というメッセージが表示されます。Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成や起動、ポリシーまたはプラグインルールの表示や作成、アップグレードアシスタントの使用はできません。

Tenable Vulnerability Management にリンクする



Tenable Nessus は初期インストール時にリモートスキャナーとして Tenable Vulnerability Management にリンクできます。初期インストール時にスキャナーをリンクしない場合は、後で Tenable Nessus スキャナーをリンク できます。

Tenable Nessus を Tenable Vulnerability Management にリンクすると、解除するまでリンクしたままになります。

注意: ファイヤーウォールでドメイン許可リストを使用する場合、Tenable では許可リストに *.cloud.tenable.com (ワイルドカード文字入り) を追加することを推奨しています。こうすることで、スキャナーが Tenable Vulnerability Management との通信に使用する sensor.cloud.tenable.com との通信が確実に可能になります。

注意: 中国本土にある Tenable Nessus スキャナー、Tenable Agents、Tenable Web App Scanning スキャナー、または Tenable Network Monitor (NNM) を介して Tenable Vulnerability Management に接続している場合は、sensor.cloud.tenable.com ではなく sensor.cloud.tenablecloud.cn で接続する必要があります。

始める前に

- Tenable Nessus の設定の説明に従って Tenable Nessus を設定します。
- Tenable Nessus スキャナーが Tenable Vulnerability Management、Tenable Security Center、または Tenable Nessus Manager にリンクされているか、または以前にリンクされていた場合は、スキャナーのリンクを解除するか、`nessuscli fix --reset-all` コマンドを実行する必要があります (詳細については、修正コマンドを参照してください)。
- Tenable Nessus スキャナーリンクキーを表示してコピーします。これはリンクプロセスを完了するために必要です。Tenable Vulnerability Management のメニューの [Settings] (設定) > [Sensors] (センサー) > [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) >  [Add Nessus Scanner] (Nessus スキャナーを追加する) から表示することができます。

Tenable Nessus から Tenable Vulnerability Management に Tenable Nessus をリンクする

1. [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) 画面で、[Link Nessus to another Tenable product] (Nessus を別の Tenable 製品にリンクする) を選択します。



2. [Continue] (続行) をクリックします。

[Managed Scanner] (管理スキャナー) 画面が表示されます。

3. [Managed by] (管理者) ドロップダウンボックスから [Tenable Vulnerability Management] を選択します。
4. [Linking Key] (リンクキー) ボックスに、Tenable Vulnerability Management インスタンスのリンクキーを入力します。

注意: Tenable Nessus のスキャナーリンクキーは、Tenable Vulnerability Management の [Add Nessus Scanner] (Nessus スキャナーを追加する) メニューにあります ([Settings] (設定) > [Sensors] (センサー) > [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) >  [Add Nessus Scanner] (Nessus スキャナーを追加する))。

5. [Continue] (続行) をクリックします。

[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。

6. Tenable Nessus へのログインに使用する Tenable Nessus 管理者のユーザーアカウントを次の手順で作成します。
 - a. [Username] (ユーザー名) ボックスにユーザー名を入力します。
 - b. [Password] (パスワード) ボックスにユーザーアカウントのパスワードを入力します。

注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

7. [Submit] (送信) をクリックします。

Tenable Nessus が設定プロセスを完了します。これには数分かかる場合があります。

8. 作成した管理者ユーザーアカウントを使用して、Tenable Nessus にサインインします。

コマンドラインから Tenable Vulnerability Management に Tenable Nessus をリンクする

過去に Tenable Nessus を登録またはリンクした場合は、Tenable Vulnerability Management にリンクする前に Tenable Nessus をリセットする必要があります。



オペレーティングシステムに応じて以下のコマンドを実行して、Tenable Nessus をリセットし、Tenable Vulnerability Management にリンクします。

注意: 以下の手順で `--reset-all` コマンドを使用すると、既存のユーザー、データ、設定がすべて削除されます。Tenable ではリセットを行う前に、スキャンデータをエクスポートしてバックアップを作成するようお勧めしています。詳細は、[Tenable Nessus のバックアップ方法](#)を参照してください。

注意: リンクコマンドを正常に実行するには、管理者レベルのアクセス許可が必要です。

Linux

1. Linux CLI を開きます。
2. リスト順に次のコマンドを実行します。

```
# service nessusd stop
```

```
# cd /opt/nessus/sbin
```

```
# ./nessuscli fix --reset-all
```

3. 次のいずれかを行います。

- Tenable Vulnerability Management FedRAMP サイトにリンクしている場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
# /opt/nessus/sbin/nessuscli managed link --key=<key> --fedcloud
```

- FedRAMP サイトにリンクしていない場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
# ./nessuscli managed link --key=<LINKING KEY> --cloud
```



ヒント: managed link コマンドにオプションのパラメーターを追加することで設定できるスキャナーオプションが多数あります (スキャナー名、カスタム CA パス、プロキシサーバー情報など)。詳細は、[管理対象スキャナーコマンド](#)を参照してください。

4. 次のリンクコマンドを実行してください。

```
# service nessusd start
```

Windows

1. Windows CLI を開きます。
2. リスト順に次のコマンドを実行します。

```
net stop "tenable nessus"
```

```
cd C:\Program Files\Tenable\Nessus
```

```
nessuscli fix --reset-all
```

3. 次のいずれかを行います。

- Tenable Vulnerability Management FedRAMP サイトにリンクしている場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe managed link --  
key=<key> --fedcloud
```

- FedRAMP サイトにリンクしていない場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
nessuscli managed link --key=<LINKING KEY> --cloud
```



ヒント: managed link コマンドにオプションのパラメーターを追加することで設定できるスキャナーオプションが多数あります (スキャナー名、カスタム CA パス、プロキシサーバー情報など)。詳細は、[管理対象スキャナーコマンド](#)を参照してください。

4. 次のコマンドを実行します。

```
net start "tenable nessus"
```

macOS

1. ターミナルを開きます。
2. リスト順に次のコマンドを実行します。

```
# launchctl unload -w  
/Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist
```

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fix --reset-all
```

3. 次のいずれかを行います。

- Tenable Vulnerability Management FedRAMP サイトにリンクしている場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli managed link --key=<key> --  
fedcloud
```

- FedRAMP サイトにリンクしていない場合は、次の link コマンドを実行してください。

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli managed link --key=<LINKING  
KEY> --cloud
```



ヒント: `managed link` コマンドにオプションのパラメーターを追加することで設定できるスキャナーオプションが多数あります (スキャナー名、カスタム CA パス、プロキシサーバー情報など)。詳細は、[管理対象スキャナーコマンド](#)を参照してください。

4. 次のコマンドを実行してください。

```
# launchctl load -w  
/Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist
```

Tenable Security Center にリンクする

Tenable Nessus は初期インストール時にリモートスキャナーとして Tenable Security Center にリンクできます。初期インストール時にスキャナーをリンクしない場合は、後で [Tenable Nessus スキャナーをリンク](#) できます。

注意: Tenable Nessus を Tenable Security Center にリンクすると、[解除](#)するまでリンクしたままになります。

注意: Tenable Security Center は、リンクされた Nessus Manager にプラグインを送信しません。Nessus Manager は、Tenable のプラグインサイトからプラグインを直接プルします。したがって、プラグインセットを更新するには、Nessus Manager がインターネットおよび Tenable のプラグインサイトにアクセスする必要があります (詳細については、[Which Tenable sites should I allow?](#) (許可する必要がある Tenable のサイト) というコミュニティ記事を参照してください)。Nessus Manager がインターネットにアクセスできない場合は、そのバージョンとプラグインをオフラインで手動で更新できます (詳細については、[Nessus をオフラインで管理する](#)を参照してください)。

始める前に

- [Tenable Nessus の設定](#)の説明に従って Tenable Nessus を設定します。
- Tenable Nessus スキャナーが Tenable Vulnerability Management、Tenable Security Center、または Tenable Nessus Manager にリンクされているか、または以前にリンクされていた場合は、スキャナーの[リンクを解除](#)するか、`nessuscli fix --reset-all` コマンドを実行する必要があります (詳細については、[修正コマンド](#)を参照してください)。

Tenable Security Center に Nessus をリンクする方法



1. [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) で、[Link Nessus to another Tenable product] (Nessus を別の Tenable 製品にリンクする) を選択します。

2. [Continue] (続行) をクリックします。

[Managed Scanner] (管理スキャナー) 画面が表示されます。

3. [Managed by] ドロップダウンボックスから [enable.sc] を選択します。

4. [Continue] (続行) をクリックします。

[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。

5. Tenable Nessus へのログインに使用する Tenable Nessus 管理者のユーザーアカウントを次の手順で作成します。

a. [Username] (ユーザー名) ボックスにユーザー名を入力します。

b. [Password] (パスワード) ボックスにユーザーアカウントのパスワードを入力します。

注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

6. [Submit] (送信) をクリックします。

Tenable Nessus が設定プロセスを完了します。これには数分かかる場合があります。

7. 作成した管理者ユーザーアカウントを使用して、Tenable Nessus にサインインします。

次の手順

- *Tenable Security Center ユーザーガイド*の Nessus スキャナーを追加するの説明に沿って、Tenable Nessus スキャナーを Tenable Security Center に追加します。

アクティベーションコードを管理する

注意: Tenable Nessus では、インストールプロセス中にアクティベーションコードを生成できます。詳細は、Tenable Nessus Essentials、Professional、Expert、Manager をインストールするを参照してください。



Tenable Nessus をサブスクリプションモードで使用するには、プラグインフィードのアクティベーションコードが必要です。このコードで、ユーザーがインストールして使用できるように Tenable がライセンス付与した Tenable Nessus のバージョンが特定されます。該当する情報がある場合は、スキャンできる IP アドレスの数、Tenable Nessus にリンクできるリモートスキャナーの数、Tenable Nessus Manager にリンクできる Tenable Agents の数も特定されます。

アクティベーションコードには、次の特徴があります。

- ワンタイムコードです。ただし、ライセンスまたはサブスクリプションが変更された場合は、Tenable が新しいアクティベーションコードを発行します。または、既存のアクティベーションコードを別のシステムに転送することもできます。
- 発行後 24 時間以内に、Tenable Nessus のインストールで使用する必要があります。
- 複数のスキャナーで共有することはできません。
- 大文字と小文字が区別されません。
- Tenable Nessus のオフライン管理に必要です。

注意: アクティベーションコードの取得方法と使用方法については、[アクティベーションコードを取得](#) のページを参照してください。

アクティベーションコードを表示する

Tenable Connect で表示する

Tenable Connect でアクティベーションコードを表示します。

Tenable Nessus で表示する

1. Tenable Nessus にログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

3. [Overview] (概要) タブで、[Activation Code] (アクティベーションコード) を表示します。



注意: Tenable Nessus スキャナーを使用している場合、[About] (バージョン情報) ページのライセンスの有効期限とアクティベーションコードの値は [N/A] と表示されます。

コマンドラインから表示する

オペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --code-in-use` コマンドを使用する。

Platform	コマンド
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --code-in-use
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --code-in-use
Windows	"C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe" fetch --code-in-use

アクティベーションコードを更新する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

新しいライセンスを対応するアクティベーションコードとともに受け取った場合、新しいアクティベーションコードを Tenable Nessus に登録する必要があります。

注意: Tenable Nessus をオフラインで使用している場合は、Tenable Nessus をオフラインで管理するを参照してください。

Tenable Nessus での更新

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
2. [Overview] (概要) タブで、アクティベーションコードの横にある  ボタンをクリックします。
3. アクティベーションコードを入力し、[Activate] (アクティブにする) をクリックします。

これで Tenable Nessus インスタンスのライセンスがアクティブになりました。



注意: Tenable Nessus スキャナーを使用している場合、[About] (バージョン情報) ページのライセンスの有効期限とアクティベーションコードの値は [N/A] と表示されます。

コマンドラインからの更新

1. Tenable Nessus を実行しているシステムで、コマンドプロンプトを開きます。
2. お使いのオペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --register <Activation Code>` コマンドを実行します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Linux	<code># /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</code>
Windows	<code>C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</code>

Tenable Nessus は、Tenable Nessus エンジンと最新の Tenable Nessus プラグインをダウンロードおよびインストールした後、再起動します。

注意: 最新の更新を自動的にダウンロードまたはインストールせずに Tenable Nessus を登録するには、コマンド `nessuscli fetch --register-only` を使用します。

アクティベーションコードを転送する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



Tenable Nessus Professional と Tenable Nessus Expert では、1 つのアクティベーションコードを複数のシステムで使用できます。これにより、アクティベーションコードを毎回リセットすることなく、システム間で Tenable Nessus ライセンスを簡単に転送できます。

アクティベーションコードをシステムに転送すると、そのシステムがそのライセンスのアクティブな Tenable Nessus インスタンスになります。最後にアクティブ化したシステムだけがプラグイン更新を受信できます。そのアクティベーションコードを持つ Tenable Nessus の過去のインスタンスはすべて機能しますが、プラグインの更新は受信できません。非アクティブなインスタンスでは、次のエラーメッセージが表示されます。ライセンスコードが無効または転送されたため、フィードへのアクセスが拒否されました。

重要: アクティベーションコードの転送機能は、Tenable Nessus サービスの恒久的な移行 (たとえば、古いハードウェアから新しいサーバーに移動する場合) を対象としています。同時デプロイメントを維持するために複数の Tenable Nessus スキャナー間で単一のアクティベーションコードを継続的に転送することは、Tenable エンドユーザーライセンス契約 (EULA) に違反する可能性があります。運用するスキャナーの数に対して十分な量のライセンスを確保してください。

アクティベーションコードを転送するには、Tenable Nessus のアクティブインスタンスを作成するシステムで、次のいずれかの手順を実行します。

Tenable Nessus から転送する

新しい Tenable Nessus インスタンスをアクティブ化する

1. お使いのオペレーティングシステムに適した手順に従い、Tenable Nessus をインストールします。
2. ブラウザでシステムにアクセスします。
3. [Create an account] (アカウントを作成する) ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力します。
4. [Continue] (続行) をクリックします。
5. [Register your scanner] (スキャナーを登録する) ウィンドウの [Scanner Type] (スキャナーの種類) ドロップダウンボックスで、Tenable Nessus Essentials、Nessus Professional、Nessus Manager から選択します。
6. [Activation Code] (アクティベーションコード) ボックスに、アクティベーションコードを入力します。
7. [Continue] (続行) をクリックします。



Tenable Nessus がインストールプロセスを完了します。これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、この Tenable Nessus インスタンスでライセンスがアクティブになります。

既存の Tenable Nessus インスタンスを更新する

1. Tenable Nessus をアクティベートする対象のシステムにアクセスします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
3. [Overview] (概要) タブで、アクティベーションコードの横にある  ボタンをクリックします。
4. アクティベーションコードを入力し、[Activate] (アクティブにする) をクリックします。

これで Tenable Nessus インスタンスのライセンスがアクティブになりました。

注意: Tenable Nessus スキャナーを使用している場合、[About] (バージョン情報) ページのライセンスの有効期限とアクティベーションコードの値は [N/A] と表示されます。

コマンドラインから転送する

root ユーザーで次の手順を実行するか、root 以外のユーザーで sudo を使用します。

1. Tenable Nessus をアクティベートする対象のシステムで、コマンドプロンプトを開きます。
2. お使いのオペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --register <Activation Code>` コマンドを実行します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Linux	<code># /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</code>



Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Tenable Nessus は、Nessus エンジンと最新の Nessus プラグインをダウンロードおよびインストールした後、再起動します。

Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新

以降のトピックでは、設定とライセンスタイプに基づく、Tenable Nessus のプラグインとソフトウェアの更新の受信方法について説明します。Tenable Nessus プラグインとソフトウェアは、初期セットアップ時の設定に応じて更新方法が異なります。

注意: Tenable Nessus Essentials は、プラグインフィードの更新を 30 日遅延で受信します。

Tenable Nessus の設定	プラグインのアップデート	ソフトウェアの更新
Tenable Nessus スタンドアロンインストール	デフォルトで、スタンドアロンの Tenable Nessus は、plugins.nessus.org からプラグインを毎日自動的に受信するように設定されています。 [Settings] (設定) > [About] (製品情報) ページに移動し、[Last Updated] (最終更新日) セクションの横にある  をクリックして、手動更新をトリガーすることもできます。同じセクションで、現在インストールされているプラグインセットを確認できます。	デフォルトで、Tenable Nessus は downloads.nessus.org から自動的にソフトウェア更新プログラムを受信します。次の条件が満たされていれば、更新プログラムが利用可能になると、Tenable Nessus ユーザーインターフェースの上部にバナーが表示されます。 • 自動更新が設定されていない • 自動更新は設定されているが、Tenable Nessus がダウンロードしたバージョンは、ダウンロードを完了するためにサービスの再起動が必要



		自動更新を設定する方法については、 Tenable Nessus ソフトウェアを更新する を参照してください。
Tenable Nessus オフラインインス トール	オフラインデバイスの場合、 プラグ インを手動でインストールする必 要があります。詳細は、プラグイ ンをオフラインで更新するを参照 してください。	オフラインデバイスの場合、Tenable Nessus がインストールされているオペレー ティングシステムに応じたアップグレード方 法で、Tenable Nessus ソフトウェアを手 動でアップグレードする必要があります。詳 細は、 オフラインシステムの Tenable Nessus Manager プラグインを更新する を 参照してください。
Tenable Security Center が管理する Tenable Nessus	Tenable Nessus は Tenable Security Center からプラグインを受信します。Tenable Security Center は 15 分ごとに Tenable Nessus にチェックインし、 Tenable Nessus のプラグインセッ トが Tenable Security Center の セットと一致するかどうかを確認 します。一致しない場合は、 Tenable Security Center が新し いプラグインセットを提供します。	Tenable Security Center が管理する Tenable Nessus スキャナーのソフトウェ アは、自動的に更新されません。唯一の例 外は、Tenable Nessus が Tenable Core にインストールされ、 自動更新 が有効に なっている場合です。
Tenable Vulnerability Management に リンクされた Tenable Nessus	Tenable Vulnerability Management にリンクされたデバ イスは、cloud.tenable.com から プラグインを受信します。	Tenable Vulnerability Management にリ ンクされた Tenable Nessus は、 cloud.tenable.com から自動的にソフト ウェア更新プログラムを受信します。 Tenable Nessus は、デフォルトで 24 時 間に 1 回 Tenable Vulnerability



		Management にチェックインして、コアソフトウェアの更新の有無を確認します。
Tenable Nessus Manager が管理する Tenable Agents	Tenable Agents は Tenable Nessus Manager からプラグインを受信します。デプロイ後、エージェントが Tenable Nessus Manager インスタンスからプラグインセット一式をダウンロードします。プラグインセット一式のダウンロード以降は、プラグインセットが 5 日以上古くならない限り、エージェントがマネージャーから <u>差分プラグインセット</u> をダウンロードします。	Tenable Agents は Tenable Nessus Manager からソフトウェア更新プログラムを受信します。エージェントは、デプロイされた時間に応じて 24 時間ごとにチェックインし、コアソフトウェアの更新の有無を確認します。エージェントホストがオフになっているなど、通常の更新時間にエージェントがオフラインの場合は、オンラインに戻ったときにソフトウェアの更新をチェックします。以降は、これがエージェントの新しい更新時間となります。
Tenable Vulnerability Management が管理する Tenable Agents	Tenable Agents は Tenable Vulnerability Management からプラグインを受信します。 エージェントは、スキャン用のプラグインセットが必要になるまで、プラグインセットがないままです。 エージェントが初めてスキャンする必要がありエージェントにプラグインセットがない場合、エージェントはリクエストされたスキャンタイプに必要なプラグインセット (完全な脆弱性プラグインセットまたは <u>インベントリプラグインセット</u>) をダウンロードします。	Tenable Agents は Tenable Vulnerability Management からソフトウェア更新プログラムを受信します。エージェントは、デプロイされた時間に応じて 24 時間ごとにチェックインし、コアソフトウェアの更新の有無を確認します。エージェントホストがオフになっているなど、通常の更新時間にエージェントがオフラインの場合は、オンラインに戻ったときにソフトウェアの更新をチェックします。以降は、これがエージェントの新しい更新時間となります。



最初のスキャンの後、エージェントプラグインセットのいずれかと Tenable Vulnerability Management プラグインセットの差が 15 日以内である場合、エージェントは差分プラグインアップデートを実行します。

また、エージェントプラグインセットのいずれかと Tenable Vulnerability Management プラグインセットの差が 15 日より長い場合、エージェントはフルプラグインアップデートを実行します。

エージェントは、設定可能な時間が経過すると、未使用のプラグインセットを削除します (詳細については、days to keep unused plugins の詳細設定を参照してください)。時間の経過後、エージェントは未使用のプラグインセットを削除します。

Tenable Nessus をオフラインで管理する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)



Tenable Nessus をオフラインで管理するには、コンピューターが2台必要です。1台はインターネットに接続されていない Tenable Nessus のサーバー、もう1台はインターネットに接続されているコンピューターです。次の手順に従って、オフライン Tenable Nessus サーバーを管理します。

- Tenable Nessus をオフラインでインストールする
- ライセンスをオフラインで更新する
- プラグインをオフラインで更新する
- オフラインシステムの Tenable Nessus Manager プラグインを更新する
- 監査ウェアハウスを手動で更新する

Tenable Nessus をオフラインでインストールする

Tenable Nessus オフライン登録は、Tenable Nessus を実行しているコンピューターのうち、インターネットに接続されていないものに適しています。[Offline] (オフライン) で登録されている Tenable Nessus スキャナーは、[offline mode] (オフラインモード) に設定されており、このモードでは、Tenable Nessus フィードへの接続を必要とするすべての機能が自動的に無効になります。

Tenable Nessus のプラグインを最新の状態に保つため、次の手順を使用して、インターネットに接続されていない Tenable Nessus サーバーを登録します。

このプロセスでは、コンピューターを2台使用する必要があります。1台は Tenable Nessus をインストールした、インターネットに接続されていないコンピューターで、もう1台はインターネットに接続されているコンピューターです。

以下の説明では、コンピューター A (オフライン Tenable Nessus サーバー) と B (オンラインコンピューター) を例として使用します。

注意: Tenable Nessus Essentials はオフラインインストールをサポートしていません。

Tenable Nessus のインストール



1. Nessus インストールのブラウザ部分で表示される [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) ページで、[Register Offline] (オフラインで登録する) を選択します。
2. [Continue] をクリックします。
3. デプロイする Tenable Nessus のタイプを Tenable Nessus Expert、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Manager から選択します。
4. [Continue] をクリックします。
5. 一意のチャレンジコードが表示されます。以下の例のチャレンジコードは、
aaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999 です。

ライセンスを生成する

1. インターネットアクセスのあるシステム (B) で、Nessus オフライン登録ページに移動します。
2. 上部フィールドで、[Nessus Product Registration] (Nessus 製品登録) 画面に表示されたチャレンジコードを入力します。

チャレンジコードの例: aaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999

3. 次に、プロンプトが表示されたら、Tenable Nessus アクティベーションコードを入力します。

アクティベーションコードの例: AB-CDE-1111-F222-3E4D-55E5-CD6F

4. [Submit] (送信) ボタンをクリックします。

次の要素が含まれるオフライン更新ページが表示されます。

- カスタム URL – 表示されるカスタム URL では、圧縮されたプラグインファイルがダウンロードされます。このファイルは Nessus がプラグイン情報を取得するために使用されます。この URL はお客様の Nessus ライセンスに固有のものです。プラグインの更新が必要なたびに、保存して、使用される必要があります。

ヒント: Tenable Nessus がオフラインモードの場合、登録後に、[Software Update] (ソフトウェアの更新) タブ ([Settings] (設定) > [About] (バージョン情報) で [Custom URL] (カスタム



URL)) を表示できます。オフラインモードをアクティブ化せずに Tenable Nessus を登録した場合、Tenable では登録時に [Custom URL] (カスタム URL) をコピーして保存することを推奨します。

- ライセンス – 文字列全体が Nessus の製品ライセンス情報になります。文字列は、-----BEGIN Tenable, Inc. LICENSE----- で始まり、-----END Tenable, Inc. LICENSE----- で終わります。Tenable ではこのテキスト文字列を使用して、製品ライセンスと登録を確認しています。
- nessus.license ファイル – ライセンステキスト文字列が含まれる埋込ファイルがウェブページの最下部にあります。

最新のプラグインをダウンロードしてコピーする

1. インターネットに接続しているコンピューター (B) を引き続き使用しながら、カスタム URL を選択します。

圧縮された TAR ファイルがダウンロードされます。

2. TAR 圧縮ファイルを Nessus オフライン (A) システムにコピーします。

お使いのオペレーティングシステムに固有のディレクトリを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/
Linux	# /opt/nessus/sbin/

ライセンステキストのコピーと貼り付け

1. インターネットに接続しているコンピューター (B) を引き続き使用し、-----BEGIN Tenable, Inc. LICENSE----- で始まり、-----END Tenable, Inc. LICENSE----- で終わるテキスト文字列全体をコピーします。



2. Nessus をインストールしているコンピューター (A) で、[Nessus Product Registration] (Nessus 製品登録) 画面に、-----BEGIN Tenable, Inc. LICENSE----- で始まり、-----END Tenable, Inc. LICENSE----- で終わるテキスト文字列全体を貼り付けます。

3. [Continue] (続行) を選択します。

Tenable Nessus がインストールプロセスを終了します。これには数分かかる場合があります。

4. 設定時に作成したシステム管理者アカウントを使用して、Tenable Nessus にサインインします。

ライセンスをオフラインで更新する

Tenable Nessus Manager を使用する場合には必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

オフラインの既存の Tenable Nessus サーバーが存在し、新しいライセンスで Tenable Nessus を更新する場合は、次の手順を使用します。この手順を使用して、新しいライセンスと既存のライセンスをアップデートできます。

Tenable Nessus をオフラインで管理するには、コンピューターが 2 台必要です。1 台はインターネットに接続されていない Tenable Nessus のサーバー、もう 1 台はインターネットに接続されているコンピューターです。

オフラインの Tenable Nessus サーバーのライセンスを更新する方法

1. Tenable Nessus を実行しているオフラインのシステムで Tenable Nessus チャレンジコードを生成します。

オフライン更新操作を実行する前に、Tenable Nessus サーバーで一意的なチャレンジコードを生成することが必要になる場合があります。

インターネットに接続した状態で Tenable Nessus 操作を実行するときにはアクティベーションコードが使用されますが、オフライン操作を実行するときにはライセンスが使用されます。生成されたチャレンジコードにより、ライセンスを表示し、オフライン操作に使用することができます。

次のいずれかの手順を使用して、チャレンジコードを生成します。



- Tenable Nessus ユーザーインターフェースでチャレンジコードを生成する
 - a. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムで、Tenable Nessus にログインします。
 - b. [Settings] (設定) をクリックします。
 - c. アクティベーションコードの横にある鉛筆アイコンをクリックします。

[Update Activation Code] (アクティベーションコードを更新する) ウィンドウが表示されます。
 - d. [Registration] (登録) ドロップダウンメニューで、[Offline] (オフライン) を選択します。
 - e. [Activate] (アクティブにする) をクリックします。

チャレンジコードがウィンドウに表示されます。
 - f. 英数字のチャレンジコードをマシンにコピーします。

チャレンジコードの例: aaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999

- コマンドラインインターフェースからチャレンジコードを生成する
 - a. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムで、コマンドプロンプトを開きます。
 - b. お使いのオペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --challenge` コマンドを使用します。

プラットフォーム	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe fetch --challenge



macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --challenge
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --challenge

- c. 英数字のチャレンジコードをマシンにコピーします。

チャレンジコードの例: aaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999

2. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムで Tenable Nessus アクティベーションコードをコピーします。

Tenable Nessus ライセンスを生成するには、アクティベーションコードを入力する必要があります。アクティベーションコードを表示するには、次のいずれかの手順を使用します。

- **Nessus ユーザーインターフェースでアクティベーションコードを表示する**

1. Tenable Nessus にログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

3. [Overview] (概要) タブで、[Activation Code] (アクティベーションコード) を表示します。

アクティベーションコードをマシンにコピーします。

- **コマンドラインインターフェースでアクティベーションコードを表示する**

オペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --code-in-use` コマンドを使用しま



す。

Platform	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe fetch --code-in-use
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --code-in-use
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --code-in-use

アクティベーションコードをマシンにコピーします。

3. インターネットに接続しているシステムの Tenable Nessus ユーザーインターフェースでライセンスを生成します。

デフォルトでは、Tenable Nessus をインストールすると、ライセンスは非表示になり、自動的に登録されます。このライセンスは表示できません。

ただし、Tenable Nessus サーバーがインターネットに接続されていない（つまり、オフラインである）場合は、ライセンスを生成する必要があります。このライセンスはお客様の Tenable Nessus 製品に固有のものであり、共有できません。

ライセンスは、英数字の文字列を含むテキストベースのファイルです。ライセンスは、一意のチャレンジコードに基づいて作成されます。

Nessus ユーザーインターフェースでライセンスを生成する

- a. インターネットに接続しているシステムで、Tenable Nessus オフライン登録ページに移動します。
- b. プロンプトが表示されたら、チャレンジコードを入力します。

チャレンジコードの例: aaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999



- c. 次に、プロンプトが表示されたら、Tenable Nessus アクティベーションコードを入力します。

アクティベーションコードの例: AB-CDE-1111-F222-3E4D-55E5-CD6F

- d. [Submit] (送信) を選択します。

その結果、ウェブページの最下部に、ライセンスのテキスト文字列を含む埋め込みの `nessus.license` ファイルが表示されます。

4. インターネットに接続しているシステムで、ライセンスファイル (`nessus.license`) をダウンロードしてコピーします。

Tenable Nessus ライセンスを生成したら、ライセンスをダウンロードし、Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムにコピーする必要があります。

ライセンスファイルをダウンロードしてコピーする

- a. [Tenable Nessus オフライン登録ページ](#)でインターネットに接続しているコンピューターを引き続き使用しながら、画面上の `[nessus.license]` リンクを選択します。

このリンクをクリックすると、`nessus.license` ファイルがダウンロードされます。

- b. `nessus.license` ファイルを、Tenable Nessus を実行しているシステムにコピーします。

お使いのオペレーティングシステムに固有のディレクトリを使用します。

Platform (プラットフォーム)	ディレクトリ
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\conf
macOS	# /Library/Nessus/run/etc/nessus
Linux	# /opt/nessus/etc/nessus/

5. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムにライセンスを登録します。



nessus.license ファイルをダウンロードして、Tenable Nessus のオフラインサーバーにコピーしたら、お使いのオペレーティングシステムに対応する `nessuscli fetch -- register` コマンドを使用します。

Nessus ユーザーインターフェースでライセンスをオフライン登録する

- オフラインシステムで、ブラウザを開いて Tenable Nessus にログインします。
- [設定] をクリックします。
- アクティベーションコードの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
- [アクティベーションコードを更新する] ウィンドウで、ドロップダウンメニューから [オフライン] を選択します。
- ライセンスキーを [ライセンス] フィールドに貼り付けます。
- [アクティブ化] をクリックします。
- アクティベーションステータスが正常に更新されたことを確認します。

コマンドラインインターフェースでライセンスをオフライン登録する

- Tenable Nessus を実行しているオフラインシステムで、コマンドラインインターフェースを開きます。
- お使いのオペレーティングシステム固有の `nessuscli fetch --register-offline` コマンドを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe fetch --



	<pre>register-offline "C:\ProgramData\Tenable\Nessus\conf\nessus.license"</pre>
macOS	<pre># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fetch --register-offline /Library/Nessus/run/etc/nessus/nessus.license</pre>
Linux	<pre># /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register-offline /opt/nessus/etc/nessus/nessus.license</pre>

プラグインをオフラインで更新する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

この手順を使用して、既存のオフライン Tenable Nessus サーバーのプラグインを更新します。次の手順では、Tenable Nessus をオフラインでインストールする の手順がすでに完了していることを想定しています。

注意: Tenable は、このプロセスをオフラインの Tenable Nessus インスタンスを更新する場合にのみ使用することを推奨しています。Tenable Nessus のすべてのオンラインインスタンスが、自動プラグイン更新を受け取ります。Tenable Nessus インスタンスがプラグイン更新を受け取る方法については、プラグインや、次の Tenable ナレッジベースの記事 を参照してください。

オフラインの Tenable Nessus インスタンスにプラグインを更新する方法

1. インターネットに接続しているコンピューターを使用して、最初の Tenable Nessus ライセンス生成プロセス で保存したカスタム URL を開きます。

Tenable Nessus プラグイン TAR ファイルが、お使いのマシンにダウンロードされます。

2. 次のいずれかを行います。



- Tenable Nessus ユーザーインターフェースでプラグイン TAR ファイルをインストールする場合
 - a. オフライン Tenable Nessus システム上の Tenable Nessus ユーザーインターフェースの上部ナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。
 - b. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。
 - c. 右上隅にある [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ボタンをクリックします。

[Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ダイアログボックスが表示されます。
 - d. [Manual Software Update] (ソフトウェアを手動で更新する) ダイアログボックスで、[Upload your own plugin archive] (プラグインのアーカイブからアップロードする) を選択してから、[Continue] (続行) を選択します。
 - e. ダウンロードされた TAR 圧縮ファイルの場所に移動し、選択してから、[Open] (開く) をクリックします。

Tenable Nessus がアップロードされたプラグインで更新されます。
- コマンドラインインターフェースでプラグイン TAR ファイルをインストールする場合
 - a. 圧縮された TAR ファイルをオフラインの Tenable Nessus システムにコピーします。

お使いのオペレーティングシステムに固有のディレクトリを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/
Linux	# /opt/nessus/sbin/



- b. オフラインシステムで、コマンドプロンプトを開きます。
- c. お使いのオペレーティングシステムに固有の `nessuscli update <tar.gz file name>` コマンドを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	"C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe" update <tar.gz file name>
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli update <tar.gz file name>
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli update <tar.gz file name>

オフラインシステムの Tenable Nessus Manager プラグインを更新する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

次の手順を使用して、Tenable Nessus Manager 親ノードが子ノードに提供するプラグインを更新します。詳細は、[クラスタリング](#) を参照してください。

Tenable Nessus Manager でオフラインシステムのプラグインを更新する場合、2 通りの方法があります。

- オプション 1: Tenable Nessus Manager ユーザーインターフェースで [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) 機能を使用する
- オプション 2: コマンドラインインターフェースと `nessuscli update` コマンドを使用する

オプション 1: ユーザーインターフェースを介した手動ソフトウェア更新



1. ファイル `nessus-updates-x.x.x.tar.gz` (x.x.x はバージョン番号) を <https://jp.tenable.com/downloads/nessus> からダウンロードします。
2. Tenable Nessus Manager を実行しているオフラインシステム (A) の上部ナビゲーションバーで、[Settings] (設定) を選択します。
3. 左側のナビゲーションメニューから、[Software Update] (ソフトウェアの更新) を選択します。
4. [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) を選択します。
5. [Manual Software Update] (ソフトウェアを手動で更新する) ダイアログボックスで、[Upload your own plugin archive] (プラグインのアーカイブからアップロードする) を選択してから、[Continue] (続行) を選択します。
6. 圧縮された TAR ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
7. 圧縮された TAR ファイルを選択し、[Open] (開く) を選択します。

Tenable Nessus Manager がアップロードされたプラグインで更新されます。

オプション 2: コマンドラインから更新する

1. ファイル `nessus-updates-x.x.x.tar.gz` (x.x.x はバージョン番号) を <https://jp.tenable.com/downloads/nessus> からダウンロードします。
2. Tenable Nessus Manager を実行しているオフラインシステム (A) で、コマンドプロンプトを開きます。
3. お使いのオペレーティングシステムに固有の `nessuscli update <tar.gz file name>` コマンドを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	<code>C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe update <tar.gz file name></code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli update <tar.gz file name></code>



Platform (プラットフォーム)	コマンド
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli update <tar.gz file name>

監査ウェアハウスを手動で更新する

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

現在公開されている監査をすべて含んでいる監査ウェアハウスは、Tenable Nessus の新しいバージョンへのアップグレード時に、自動的に更新されます。Tenable Nessus の新しいバージョンにアップグレードすることなく、監査ウェアハウスを更新するために、オフライン更新を実行することができます。

始める前に

- [Tenable監査](#) ページから監査ウェアハウスのアーカイブファイルをダウンロードします。

Tenable Nessus の監査ウェアハウスを手動で更新する

注意: Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center が管理するスキャナーを更新する場合は、この手順は使用できません。

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。
3. 右上隅にある [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ボタンをクリックします。
[Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ダイアログボックスが表示されます。



4. [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ダイアログボックスで、[Upload your own plugin archive] (プラグインのアーカイブからアップロードする) を選択してから、[Continue] (続行) をクリックします。
5. ダウンロードした TAR 圧縮ファイルの場所に移動し、選択して、[Open] (開く) をクリックします。

Tenable Nessus がアップロードされた監査ファイルを使用して更新します。

コマンドラインから監査ウェアハウスを手動で更新する

1. Tenable Nessus を実行しているシステムで、コマンドプロンプトを開きます。
2. お使いのオペレーティングシステムに固有の `nessuscli update <tar.gz file name>` コマンドを使用します。

Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	<code>C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe update <tar.gz file name></code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli update <tar.gz file name></code>
Linux	<code># /opt/nessus/sbin/nessuscli update <tar.gz file name></code>

Tenable Nessus がアップロードされた監査ファイルを使用して更新します。

Tenable Nessus ソフトウェアを更新する

注意: Tenable Nessus スキャナーを管理するオフラインの Tenable Nessus Manager 親ノードのアップグレードに関する詳細は、[オフラインシステムの Tenable Nessus Manager プラグインを更新する](#)を参照してください。



管理者ユーザーは、Tenable Nessus がソフト ウェアコンポーネントとプラグインを更新する方法を設定できます。Nessus の更新設定をして Nessus のバージョンとプラグインを自動的に更新することも、Nessus のバージョンとプラグインを手動で更新することもできます。

Tenable Nessus ソフトウェアの更新設定

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。
3. (Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、Tenable Nessus Manager のみ) [Automatic Updates] (自動更新) セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

- Update all components (すべてのコンポーネントを更新): Tenable Nessus が自動的にソフトウェアとエンジンを更新し、最新のプラグインセットをダウンロードします。

Tenable Nessus Professional および管理対象の Tenable Nessus スキャナーでは、Tenable Nessus は [Nessus Update Plan] (Nessus 更新プラン) の設定に従ってソフトウェアのバージョンを更新します。

- Update plugins (プラグインの更新): Tenable Nessus が自動的に最新のプラグインセットをダウンロードします。
- Disabled (無効): Tenable Nessus は自動更新を実行しません。

4. (Tenable Nessus Professional および Tenable Nessus Expert のみ) 自動更新を有効にしている場合は、[Update Frequency] (更新頻度) セクションで次のいずれかの操作を行います。

- 標準の更新間隔を設定するには、ドロップダウンボックスから [Daily] (日)、[Weekly] (週)、または [Monthly] (月) を選択します。
- カスタムの更新頻度を時間単位で設定するには、✎ ボタンをクリックして、時間数を入力します。



5. (Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、および Tenable Vulnerability Management が管理する Tenable Nessus スキャナーのみ) [Nessus Update Plan] (Nessus 更新プラン) を設定して、Tenable Nessus が自動的にアップデートするバージョンを指定します。

注意：更新プランを変更して自動更新を有効にすると、選択したプランに相当するバージョンと合わせるために、Tenable Nessus が即座に更新する場合があります。Tenable Nessus はバージョンのアップグレードまたはダウングレードのいずれかを行う場合があります。

オプション	説明
Update to the latest GA release (最新の GA リリースに更新する) (デフォルト)	最新バージョンが一般公開 (GA) され次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新されます。 注意：この日付はバージョンが一般公開された日と同じ日付です。
Opt in to Early Access releases (早期アクセス用リリースを選択する)	最新バージョンが早期アクセス (EA) 用にリリースされ次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新します。通常一般公開よりも数週間早いタイミングです。
Delay updates, staying on an older release (更新を遅らせ、古いリリースを維持する)	自動的に最新の Tenable Nessus バージョンに更新しません。Tenable が設定した旧バージョンの Tenable Nessus の状態を維持します。これは通常、最新の一般公開バージョンよりも 1 リリース前のものとなりますが、8.10.0 よりも前のバージョンにはなりません。Tenable Nessus の新しいバージョンがリリースされると、Tenable Nessus インスタンスのソフトウェアバージョンは更新されますが、最新のリリースよりも前のバージョンに留まります。

6. (オプション) Tenable サポートから指示された場合にのみ、[Update Server] (アップデートサーバー) ボックスに、Tenable Nessus がプラグインをダウンロードするサーバーを入力します。
7. [保存] ボタンをクリックします。



Tenable Nessus は、設定に従って入手可能な更新を自動的にダウンロードします。

更新を手動でダウンロードする

注意: Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center が管理するスキャナーを更新する場合は、この手順は使用できません。

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。

3. 右上隅にある [Manual Software Update] (ソフトウェアを手動で更新する) をクリックします。

ウィンドウが表示されます。

4. ウィンドウで次のオプションのいずれかを選択します。

- Update all components (すべてのコンポーネントを更新): Tenable Nessus が Nessus のソフトウェアとエンジンを更新し、最新のプラグインセットをダウンロードします。

Tenable Nessus Professional と Tenable Nessus Expert では、Tenable Nessus は Nessus 更新プランの設定に従ってソフトウェアのバージョンを更新します。

注意: 更新プランを変更すると、選択したプランに相当するバージョンと合わせるために、Tenable Nessus が即座に更新する場合があります。Nessus は、バージョンのアップグレードとダウングレードのどちらも行う可能性があります。

- Update plugins (プラグインの更新): Tenable Nessus が最新のプラグインセットをダウンロードします。
- Upload your own plugin archive (プラグインのアーカイブからアップロードする): ご自身がアップロードしたファイルから Tenable Nessus がプラグインをダウンロードします。

5. [Continue] (続行) ボタンをクリックします。



6. [Upload your own plugin archive] (プラグインのアーカイブからアップロードする) を選択した場合は、[ファイルを参照](#)して選択します。

Tenable Nessus が入手可能な更新をダウンロードします。

Tenable Nessus のアップグレード

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

次のトピックでは、さまざまなオペレーティングシステムで Tenable Nessus をアップグレードする方法と、評価版ライセンスからアップグレードする方法について説明します。

アップグレード手順は、[Tenable ダウンロードページ](#)から Tenable Nessus の最新のフルライセンスバージョンをすでにダウンロードしていることを前提としています。

ヒント: Tenable Nessus のオフラインインスタンスをアップグレードする場合は、オンラインシステムでパッケージをダウンロードし、組織で推奨される方法を使用してオフラインインスタンスに転送します。

Linux で Tenable Nessus をアップグレードする

1. コマンドプロンプトから、Tenable Nessus のアップグレードコマンドを実行します。

注意: アップグレードコマンドを実行すると、Tenable Nessus は自動的に `nessusd` を停止します。

Red Hat 6 と 7、CentOS 6 と 7、Oracle Linux 6 と 7

```
# yum upgrade Nessus-<version number and OS>.rpm
```

Red Hat 8 以降、CentOS 8 以降、Oracle Linux 8 以降、Fedora

```
# dnf upgrade Nessus-<version number and OS>.rpm
```



SLES/SUSE

```
# zypper in Nessus-<version number and OS>.rpm
```

Debian/Kali と Ubuntu

```
# dpkg -i Nessus-<version number and OS>.deb
```

2. コマンドプロンプト から、nessusd デーモンを再起動します。

Red Hat、CentOS、Oracle Linux、Fedora、SUSE

```
# service nessusd start
```

Debian/Kali と Ubuntu

```
# /etc/init.d/nessusd start
```

これで、Linux オペレーティングシステムで Tenable Nessus をアップグレードするプロセスが完了しました。

macOS で Tenable Nessus をアップグレードする

インストール GUI を使用して、macOS で Tenable Nessus をアップグレードするプロセスは、新しい macOS インストールと同じです。

Windows で Tenable Nessus をアップグレードする

1. Tenable Nessus のインストーラをダウンロードしたフォルダーに移動します。
2. 次に、ファイル名をダブルクリックし、インストールのプロセスを開始します。
3. [Welcome to the InstallShield Wizard for Tenable, Inc. Nessus] (Tenable Nessus の InstallShield ウィザードへようこそ) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。



4. [License Agreement] (ライセンス契約) 画面で、Tenable Nessus ソフトウェアライセンスとサブスクリプション契約の利用条件を読みます。
5. [I accept the terms of the license agreement] (ライセンス契約の条件に同意します) オプションを選択し、[Next] (次へ) ボタンをクリックします。
6. [Destination Folder] (インストール先フォルダー) 画面で、[Next] (次へ) ボタンをクリックし、デフォルトのインストール先フォルダーを承認します。または [Change] (変更) ボタンを選択し、Tenable Nessus を別のフォルダーにインストールします。
7. [Ready to Install the Program] (プログラムのインストールの準備完了) 画面で、[Install] (インストール) ボタンを選択します。

[Installing Tenable, Inc. Nessus] (Tenable Nessus のインストール) 画面が表示され、[Status] (ステータス) インジケーションバーにアップグレードの進捗状況が示されます。

8. [Nessus InstallShield Wizard Completed] (Nessus の InstallShield ウィザードの完了) 画面で、[Finish] (終了) ボタンを選択します。

Tenable Nessus は、ログインが可能なデフォルトのブラウザで読み込まれます。

評価版から Tenable Nessus をアップグレードする

Tenable Nessus の評価版から Tenable Nessus のフルライセンスバージョンにアップグレードする場合は、[About] (製品情報) タブの [Settings] (設定) ページで、フルバージョンのアクティベーションコードを入力します。

注意: Tenable Nessus スキャナーを使用している場合、[About] (バージョン情報) ページのライセンスの有効期限とアクティベーションコードの値は [N/A] と表示されます。

アクティベーションコードを更新するには:

1. [Activation Code] (アクティベーションコード) の横にある  ボタンを選択します。
2. [Registration] (登録) ボックスで、お使いの Tenable Nessus の種類を選択します。



3. [Activation Code] (アクティベーションコード) ボックスに、新しいアクティベーションコードを入力します。
4. [アクティブ化] をクリックします。

Tenable Nessus は、最新のエンジンとプラグインをダウンロード、インストール、再起動します。

アクティベーションコードの管理についての詳細は、[アクティベーションコードを管理する](#)を参照してください。

オペレーティングシステムのインプレースアップデート

Tenable Nessus は、Tenable Nessus がインストールされているホストのオペレーティングシステムのアップグレードをサポートしていません。データの損失を防ぐには、Tenable Nessus を新しいホストに移行する必要があります。

詳細は、以下のドキュメントを参照してください。

- [新しい Linux サーバーに Tenable Nessus を移行する](#)
- [Migrate Tenable Nessus to a New Windows Server](#) (新しい Windows サーバーに Tenable Nessus を移行する) (KB 記事)
- [Migrate Tenable Nessus to a New macOS Server](#) (新しい macOS サーバーに Tenable Nessus を移行する) (KB 記事)

Tenable Nessus ソフトウェアのダウングレード

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus では、Tenable Nessus を以前のバージョンの Tenable Nessus にダウングレードできません。



Tenable Nessus ソフトウェアを手動でダウングレードするか、以前のリリースに自動的にダウングレードするように Nessus 更新プランを設定できます。

始める前に

- Tenable では、Tenable Nessus バックアップファイルを作成することを推奨しています。
- Tenable Nessus が暗号化パスワードを持っている場合、Tenable Nessus の更新プランを変更してもダウングレードできません。ダウングレードを行う前に Tenable Nessus の暗号化パスワードを削除し、ダウングレード完了後に再び暗号化パスワードを設定します。

Tenable Nessus 暗号化パスワードを削除するには、ナレッジベースの記事 コマンドラインから暗号化パスワード (旧称: マスターパスワード) を削除する方法 を参照してください。ダウングレード後に 暗号化パスワードの設定 暗号化パスワードを設定するには、Tenable Nessus を参照してください。

Linux または macOS で Tenable Nessus を手動でダウングレードする

注意: Windows で Tenable Nessus を手動でダウングレードするには、Tenable サポート に連絡してください。

1. 次のいずれかを実行して、ソフトウェアの自動更新をオフにします。
 - Tenable Nessus ソフトウェアを更新の説明に従って Tenable Nessus ソフトウェアの更新を変更し、[Automatic Updates] (自動更新) を [Disabled] (無効) に設定します。
 - 詳細設定の説明に従って、詳細な設定の [Automatically Update Nessus (Nessus を自動的にアップデートする) (auto_update_ui)] を変更します。
2. ご使用のオペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの手順を使用します。



- Linux
 - a. インストールする Tenable Nessus バージョンをダウンロードします。
 - b. Tenable Nessus バージョンを手動でインストールします。新しい Tenable Nessus rpm ファイルを現在の rpm ファイルの上に強制的に上書きインストールします。
- macOS
 - a. インストールする Tenable Nessus バージョンをダウンロードします。
 - b. Tenable Nessus バージョンを手動でインストールします。現在の Tenable Nessus pkg ファイルを新しい pkg ファイルで置き換えます。

自動的にダウングレードするように Tenable Nessus を設定する

注意: この手順は、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、Tenable Vulnerability Management が管理するスキャナーに適用できます。

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。
3. Nessus 更新プランを設定して、Tenable Nessus が自動的にアップデートするバージョンを指定します。自動的にダウングレードするには、[Delay updates, staying on an older release] (更新を遅らせ、古いリリースを維持する) を選択します。

注意: 更新プランを変更して自動更新を有効にすると、選択したプランに相当するバージョンと合わせるために、Tenable Nessus が即座に更新する場合があります。Tenable Nessus はバージョンのアップグレードまたはダウングレードのいずれかを行う場合があります。

オプション	説明
Update to the latest	最新バージョンが一般公開 (GA) され次第、自動的に最新の



GA release (最新の GA リリースに更新する) (デフォルト)	Tenable Nessus バージョンへと更新されます。 注意: この日付はバージョンが一般公開された日と同じ日付です。
Opt in to Early Access releases (早期アクセス用リリースを選択する)	最新バージョンが早期アクセス (EA) 用にリリースされ次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新します。通常一般公開よりも数週間早いタイミングです。
Delay updates, staying on an older release (更新を遅らせ、古いリリースを維持する)	自動的に最新の Tenable Nessus バージョンに更新しません。Tenable が設定した旧バージョンの Tenable Nessus の状態を維持します。これは通常、最新の一般公開バージョンよりも 1 リリース前のものとなりますが、8.10.0 よりも前のバージョンにはなりません。Tenable Nessus の新しいバージョンがリリースされると、Tenable Nessus インスタンスのソフトウェアバージョンは更新されますが、最新のリリースよりも前のバージョンに留まります。

4. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、更新プランが保存されます。

Tenable Nessus のバックアップ

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

注意: この機能は Tenable Nessus Essentials の無料バージョンでは利用できません。

Nessus CLI を使用して Tenable Nessus をバックアップし、後から任意のシステム (異なるオペレーティングシステムでも可) に復元することができます。Tenable Nessus をバックアップするときに、ライセンス情報と設定が保存されますが、Tenable Nessus はスキャン結果はバックアップしません。



注意: Nessus は 24 時間ごとにバックアップファイルを自動的に作成します。日次バックアップファイルの最大保持数 (Nessus がバックアップファイルを破棄するまでの日数) を設定できます。詳細については、[バックアップを保持する日数](#) のログ設定を参照してください。

注意: Linux システムと Windows システムとの間で、プラットフォームをまたぐバックアップおよび復元を行う場合、Tenable Nessus を復元した後に、スケジュールを使用する Tenable Nessus の設定を再度設定する必要があります。これは、双方のオペレーティングシステムで異なるタイムゾーン名が使用されているため、これらのプラットフォームの間でスケジュールが正しく転送されないためです。

Tenable Nessus をバックアップする方法

1. コマンドターミナルから Tenable Nessus にアクセスします。
2. 次のコマンドを実行して Tenable Nessus バックアップファイルを作成します。

```
> nessuscli backup --create <backup_filename>
```

オプションの引数

- `--targz` - バックアップは tar.gz ファイルとして生成されます。
- `--include-backups` - バックアップファイルには /backups/ ディレクトリが含まれ、これには以前に生成されたすべてのバックアップが含まれます。デフォルトで、Tenable Nessus はバックアップファイルサイズを最小化するためにこのディレクトリを除外します。

3. Tenable Nessus によって次のディレクトリにバックアップファイルが作成されます。

- Linux – /opt/nessus/var/nessus
- Windows – C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus
- macOS – /Library/Nessus/run/var/nessus

バックアップファイルには次のファイルが含まれます。

- /nessus/var/nessus/migrate.db
- /nessus/var/nessus/tenable-plugins-a-20210201.pem



- /nessus/var/nessus/log.json
- /nessus/var/nessus/master.key
- /nessus/var/nessus/tenable-plugins-b-20210201.pem
- /nessus/var/nessus/tenable-plugins-20210201.pem
- /nessus/var/nessus/nessus_org.pem
- /nessus/var/nessus/users/admin/auth/hash
- /nessus/var/nessus/users/admin/auth/admin
- /nessus/var/nessus/users/admin/auth/rules
- /nessus/var/nessus/users/admin/policies.db
- /nessus/var/nessus/terrascan.db
- /nessus/var/nessus/uuid
- /nessus/var/nessus/backups/ (--include-backups を使用している場合)
- /nessus/etc/nessus/nessusd.conf.imported
- /nessus/etc/nessus/nessusd.rules
- /nessus/etc/nessus/nessusd.db
- /nessus/etc/nessus/nessus-fetch.db
- /nessus/com/nessus/CA/servercert.pem
- /nessus/com/nessus/CA/cacert.pem
- /nessus/var/nessus/CA/cakey.pem
- /nessus/var/nessus/CA/serverkey.pem



- /nessus/var/nessus/global.db

4. (オプション) Tenable Nessus バックアップファイルを、システム上のバックアップの場所に移動します。

次の手順

- Tenable Nessus の復元

Tenable Nessus の復元

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

注意: この機能は Tenable Nessus Essentials の無料バージョンでは利用できません。

Nessus CLI を使用し、Tenable Nessus の以前のバックアップを使用して後から任意のシステム (異なるオペレーティングシステムでも可) に復元できます。Tenable Nessus をバックアップするときに、ライセンス情報と設定が保存されますが、Tenable Nessus はスキャン結果は復元されません。

Tenable Nessus の以前のバージョンで作成されたバックアップであっても復元できます。たとえば Tenable Nessus 10.5.1 を使用している場合、Tenable Nessus 10.4.0 で作成されたバックアップを復元できません。

注意: Linux システムと Windows システムとの間で、プラットフォームをまたぐバックアップおよび復元を行う場合、Tenable Nessus を復元した後に、スケジュールを使用する Tenable Nessus の設定を再度設定する必要があります。これは、双方のオペレーティングシステムで異なるタイムゾーン名が使用されているため、これらのプラットフォームの間でスケジュールが正しく転送されないためです。

注意: 別のデバイスまたは MAC アドレスで Tenable Nessus Manager のバックアップを復元すると、ライセンスは適切に検証されません。

この問題を修正するために Tenable では、`nessuscli fix --reset` コマンドを実行してから、`nessuscli fetch --register` コマンドを実行することで、新しいデバイスまたは MAC アドレスに Tenable Nessus Manager を登録することをお勧めしています。または、ライセンスポータルからライセンスをリセットすることもできます。



この問題は、クラスタリングが有効になっていない場合にのみ Tenable Nessus Manager で発生します。クラスタリングを有効にして Tenable Nessus Manager を復元すると、ライセンスが正常に検証されます。

始める前に

- Tenable Nessus のバックアップ

Tenable Nessus を復元する方法

1. コマンドターミナルから Tenable Nessus にアクセスします。
2. Tenable Nessus サービスを停止します。

Tenable Nessus によってすべてのプロセスが終了します。

3. 以下のコマンドを実行して、以前に保存したバックアップファイルから Tenable Nessus を復元します。

```
> nessuscli backup --restore path/to/<backup_filename>
```

Tenable Nessus によってバックアップが復元されます。

4. Tenable Nessus サービスを停止して開始します。

Tenable Nessus が初期化を開始し、バックアップのライセンス情報と設定を使用します。

注意: Windows Tenable Nessus バックアップを Linux システムに復元する場合、復元された設定には、ログファイルおよび設定用の Windows 固有のファイルパスが保持される場合があります。復元プロセスが完了したら、次のパスが Linux インストールに対して正しいことを確認してください。

```
nessuscli fix --set logfile=/opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.messages  
nessuscli fix --set dumpfile=/opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.dump  
nessuscli fix --set rules=/opt/nessus/etc/nessus/nessusd.rules  
nessuscli fix --set www_logfile=/opt/nessus/var/nessus/logs/www_server.log
```



この問題は、バックアップによってソースシステムのプラットフォーム固有の設定値が保持されるために発生します。これらのコマンドを実行すると、Tenable Nessus の動作時に適切な Linux のパスが使用されるようになります。

Tenable Nessus を削除する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

このトピックでは、さまざまな環境での Tenable Nessus のアンインストール方法について説明します。

Linux での Tenable Nessus のアンインストール

次の手順を使用して、Linux で Tenable Nessus をアンインストールします。

始める前に

1. (オプション) スキャンとポリシーを エクスポート します。
2. Tenable Nessus を停止 します。
3. 次の手順を使用して Tenable Nessus をアンインストールします。

Tenable Nessus を Linux からアンインストールする方法

1. Tenable Nessus で、実行中のスキャンが完了したことを確認します。
2. コマンドプロンプトから、nessusd デーモンを停止します。

以下は Tenable Nessus デーモン停止コマンドの例です。

Debian/Kali と Ubuntu

```
# /etc/init.d/nessusd stop
```



Red Hat/CentOS/Oracle Linux

```
# /sbin/service nessusd stop
```

SUSE

```
# /etc/rc.d/nessusd stop
```

3. ご使用の Linux 系オペレーティングシステム固有の Tenable Nessus の削除コマンドを実行します。

以下は Tenable Nessus 削除コマンドの例です。

Debian/Kali と Ubuntu

```
# dpkg -r Nessus
```

Red Hat 6 と 7、CentOS 6 と 7、Oracle Linux 6 と 7

```
# yum remove Nessus
```

Red Hat 8 以降、CentOS 8 以降、Oracle Linux 8 以降、Fedora

```
# dnf remove Nessus
```

SUSE

```
# sudo zypper remove Nessus
```

4. お使いの Linux 系オペレーティングシステム固有の削除コマンドを使用して、当初のインストール要素に該当しない残りのファイルを削除します。

例: Nessus の削除コマンド



Linux

```
# rm -rf /opt/nessus
```

Windows での Tenable Nessus のアンインストール

次の手順を使用して、Windows で Tenable Nessus をアンインストールします。

始める前に

1. (オプション) スキャンとポリシーをエクスポートします。
2. Tenable Nessus を停止します。
3. 次の手順を使用して、Windows ユーザーインターフェースまたはコマンドラインから Tenable Nessus をアンインストールします。

Windows ユーザーインターフェースから Tenable Nessus をアンインストールするには

1. Windows で、プログラムを追加または削除できる場所、あるいはプログラムをアンインストールまたは変更できる場所に移動します。
2. インストール済みプログラムのリストで、Tenable Nessus 製品を選択します。
3. [Uninstall] (アンインストール) をクリックします。

Tenable Nessus の削除の選択を確認するダイアログボックスが表示されます。

4. [Yes] (はい) をクリックします。

Windows により Tenable Nessus がアンインストールされます。

Windows CLI から Tenable Nessus をアンインストールするには

1. 管理者権限で PowerShell を開きます。
2. 次のコマンドを実行してください。



```
msiexec.exe /x <path to Nessus installer package>
```

注意: オプションの `msiexec /x` パラメーターの詳細については、Microsoft ドキュメントの [msiexec](#) を参照してください。

macOS での Tenable Nessus のアンインストール

次の手順を使用して、macOS で Tenable Nessus をアンインストールします。

始める前に

1. (オプション) スキャンとポリシーをエクスポートします。
2. Nessus を停止します。
3. 次の手順を使用して、macOS ユーザーインターフェースから Tenable Nessus をアンインストールします。

macOS ユーザーインターフェースから Tenable Nessus をアンインストールする方法

1. [System Preferences] (システム環境設定) で [Nessus] ボタンを選択します。
2. [Nessus.Preferences] (Nessus. 環境設定) 画面で、変更を加えるロックを選択します。
3. 次に、ユーザー名とパスワードを入力します。
4. [Stop Nessus] (Nessus の停止) ボタンを選択します。

ステータスが赤色になり、停止済みと表示されます。

5. 最後に、[Nessus.Preferences] (Nessus. 環境設定) 画面を閉じます。
6. 次の Tenable Nessus ディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを削除します。

- /Library/Nessus
- /Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist



- /Library/PreferencePanes/Nessus Preferences.prefPane
- /Applications/Nessus

7. macOS がすでに存在しないサービスの開始を試みないように、コマンドプロンプトから次のコマンドを入力して Tenable Nessus サービスを無効にします。

```
$ sudo launchctl remove com.tenablesecurity.nessusd
```

指示されたら、管理者パスワードを入力します。

Docker コンテナとして Tenable Nessus を削除する

Docker コンテナとして実行中の Tenable Nessus を削除すると、コンテナデータは失われます。

Docker コンテナとして Tenable Nessus を削除する方法

1. ターミナルで、`docker stop` コマンドを使用して、実行中のコンテナを停止します。

```
$ docker stop <container name>
```

2. `docker rm` コマンドを使用して、コンテナを削除します。

```
$ docker rm <container name>
```



スキャン

注意: Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成および起動、ポリシーまたはプラグインルールの作成や表示、アップグレードアシスタントの使用はできません。

[Scans] (スキャン) ページでは、スキャンとリソースの作成、表示、管理ができます。[Scans] (スキャン) ページにアクセスするには、上部のナビゲーションバーで [Scans] (スキャン) をクリックします。左側のナビゲーションバーには、[Folders] (フォルダー) セクションと [Resources] (リソース) セクションが表示されます。

Name	Scan Type	Schedule	Last Scanned
[Redacted]	Vulnerability	Disabled	2024-10-30
[Redacted]	Vulnerability	Disabled	2024-05-24
[Redacted]	Vulnerability	On Demand	2024-05-10
[Redacted]	Web Application	On Demand	N/A
[Redacted]	Vulnerability	On Demand	N/A
[Redacted]	Web Application	On Demand	N/A
[Redacted]	Attack Surface Disc...	On Demand	N/A
[Redacted]	Web Application	On Demand	N/A

[Scans] (スキャン) ページは、デフォルトでは [My Scans] (マイスキャン) フォルダーを表示するように開きますが、[All Scans] (すべてのスキャン) やカスタムスキャンフォルダーを表示することもできます。

このページには、リストされた各スキャンについて次の情報が表示されます。

列	説明
Name (名前)	スキャン名。



Scan Type (スキャンタイプ)	次のスキャンタイプのいずれか。 • Host Discovery (ホスト検出) • Vulnerability (脆弱性) • Compliance (コンプライアンス) • (Tenable Nessus Expert のみ) Web Application (ウェブアプリケーション) • (Tenable Nessus Expert のみ) Attack Surface Discovery (アタックサーフェスの検出) • (Tenable Nessus Manager のみ) Agent (エージェント) 各スキャンタイプの詳細については、スキャンテンプレートを参照してください。
Schedule (スケジュール)	Tenable Nessus がスキャンを実行するスケジュール。 • On Demand (オンデマンド) – スキャンの行にある ► を押すことで、スキャンリストから直接スキャンを起動できます。オンデマンドスキャンは、スケジュールが設定されている場合は、スケジュールされた間隔で繰り返し実行することもできます。 • (Tenable Nessus Manager エージェントスキャンのみ) Triggered (トリガー) – スキャンはユーザーが設定したトリガーで起動できます。詳細は、トリガーされるエージェントスキャン (Tenable Nessus Manager)を参照してください。 • Disabled (無効) – スキャンは現在無効になっており、実行されません。
Last Scanned (最終スキャン)	Tenable Nessus が最後にスキャンを実行した日時 (例: 1 月 5 日 午後 8:18 または 2024 年 12 月 23 日 午後 6:00)。

スキャンの詳細については、次のトピックを参照してください。



- [スキャンテンプレート](#)
- [スキャンを作成して管理する](#)
- [スキャン結果](#)
- [フォルダーのスキャン](#)
- [スキャンポリシー](#)
- [プラグイン](#)
- [カスタマイズされたレポート](#)
- [スキャナー](#)
- [エージェント](#)

スキャンを作成して管理する

このセクションには、[スキャン](#) ページで使用できる次のタスクが含まれています。

- [スキャンの作成](#)
- [スキャンのインポート](#)
- [エージェントスキャンを作成する](#)
- [スキャン設定を変更する](#)
- [監査証跡を設定する](#)
- [スキャンを削除する](#)

スキャンテンプレート

スキャンテンプレートを使用して、所属企業のカスタムポリシーを作成できます。その後、Tenable のスキャンテンプレートまたはカスタムポリシーの設定に基づいてスキャンを実行できます。詳細は、[Create a Policy](#)を参照してください。



スキャンまたはポリシーの初回作成時には、[Scan Templates](スキャンテンプレート) セクションまたは [Policy Templates] (ポリシーテンプレート) セクションがそれぞれ表示されます。カスタムポリシーがある場合は、[User Defined] (ユーザー定義) タブに表示されます。

Tenable が提供するスキャンテンプレートを設定する場合、変更できるのはそのスキャンテンプレートタイプに含まれる設定のみです。ユーザー定義スキャンテンプレートを作成すると、スキャン用のカスタム設定セットを変更できます。

スキャナーとエージェントテンプレートのすべての設定の説明については、[設定](#) を参照してください。

スキャナーテンプレート

Tenable Nessus には、3 つのスキャナーテンプレートカテゴリがあります。

- [Discovery \(検出\)](#) – Tenable では、検出スキャンを使用して、ネットワーク上にあるホストを確認し、関連する情報 (IP アドレス、FQDN、オペレーティングシステム、開いているポートなど) がある場合は、それらも確認することを推奨しています。ホストのリストを取得した後、各脆弱性スキャンでターゲットにするホストを選択できます。
- [脆弱性](#) – Tenable では、所属企業の標準的な日常のスキャンニーズのほとんどで、脆弱性スキャンテンプレートを使用することを推奨しています。Tenable は、特定の脆弱性または脆弱性のグループに対してネットワークをスキャンできる脆弱性スキャンテンプレートも公開しています。Tenable は Tenable Nessus スキャンテンプレートライブラリを頻繁に更新し、Log4Shell などの一般的に関心を集めている最新の脆弱性を検出するテンプレートを追加しています。
- [Compliance \(コンプライアンス\)](#) - Tenable では、設定スキャンテンプレートを使用して、ホスト設定がさまざまな業界標準に準拠しているかどうかをチェックすることを推奨しています。コンプライアンススキャンは、[設定スキャン](#)と呼ばれることもあります。コンプライアンススキャンが実行できるチェック事項については、[コンプライアンス](#) および [SCAP 設定](#) を参照してください。

注意: コンプライアンステンプレートは Tenable Nessus Essentials または Essentials Plus では利用できません。Tenable Nessus Professional へのアップグレードに関する詳細については、[Tenable Nessus Professional](#) を参照してください。

次の表では、利用可能なスキャナーテンプレートについて説明します。



ヒント: Tenable Nessus ユーザーインターフェースでは、検索ボックスを使用してテンプレートを素早く見つけることができます。

テンプレート	説明
Discovery (検出)	
Attack Surface Discovery (アタックサーフェスの検出)	(Tenable Nessus Expert のみ) Tenable Attack Surface Management を使用して、上位ドメインのリストをスキャンし、サブドメインとDNS関連のデータを抽出します。詳細は、 アタックサーフェス検出スキャンを作成する を参照してください。
Host Discovery (ホスト検出)	単純なスキャンを実行して、稼働中のホストと開いているポートを検出します。 このスキャンを起動して、ネットワーク上のホストと該当する関連情報 (IP アドレス、FQDN、オペレーティングシステム、開いているポートなど)を確認します。ホストのリストを取得した後、各脆弱性スキャンでターゲットにするホストを選択できます。 Tenable では、Tenable Network Monitor などのパッシブネットワーク監視のない企業がこのスキャンを毎週実行し、ネットワーク上の新しい資産を検出することを推奨しています。 注意: 検出スキャンによって特定された資産は、ライセンスに対してカウントされません。
Ping-Only Discovery (Ping のみの検出)	最小限のネットワークトラフィックでライブホストを検出するためのシンプルなスキャン。
脆弱性	
Basic Network Scan (基本的な)	任意のホストで実行できるフルシステムスキャンを実行します。Nessus のプラグインをすべて有効にした資産 (複数可) のスキャンには、このテンプレートを使用



ネットワークスキャン)	します。たとえば、所属する組織のシステムにおける内部脆弱性スキャンを実施することができます。
Credential Validation (認証情報の検証)	Windows および Unix のホスト認証情報のペアがスキャンターゲットに対して正常に認証されることを確認するために使用される軽量スキャンテンプレート。このスキャンテンプレートを使用すると、ネットワークの認証情報ペアの問題を素早く診断できます。
Advanced Scan (詳細なスキャン)	最も設定可能なスキャンタイプです。このスキャンテンプレートを、任意のポリシーとマッチするように設定することができます。このテンプレートのデフォルト設定は基本スキャンテンプレートと同じですが、追加の設定オプションを利用できます。 注意: 詳細なスキャンテンプレートを使えば、高速チェックや低速チェックなどのカスタム設定をして、より詳細にスキャンすることができますが、設定を誤ると、資産の停止やネットワークの飽和が引き起こされる場合があります。詳細なテンプレートは注意深く使用してください。 注意: Tenable は、プラグインがネットワークトラフィックに依存して検出を行う新しくリリースされたプラグインファミリーで、このテンプレートを自動的に更新します。
Advanced Dynamic Scan (詳細な動的スキャン)	プラグインファミリーまたは個別のプラグインを手動で選択する代わりに、動的プラグインフィルターを設定できる、推奨事項のない詳細なスキャンです。 Tenable が新しいプラグインをリリースすると、お使いのフィルターに一致するプラグインがスキャンまたはポリシーに自動的に追加されます。これにより、新しいプラグインがリリースされたときにスキャンを最新の状態に維持しながら、特定の脆弱性に合わせてスキャンを調整することが可能になります。
Malware Scan (マルウェアスキャン)	Windows と Linux のシステムで、マルウェアをスキャンします。 Tenable Nessus は、許可リストとブロックリストを組み合わせたアプローチを使用して、マルウェアの検出、既知の良好なプロセスの監視、既知の不良プロセスに対するアラートを行い、さらに詳細に検査するために未知のプロセスにフラグ



	を立てることで両者の間のカバレッジギャップを特定します。
Mobile Device Scan (モバイルデバイススキャン)	(Tenable Nessus Manager のみ) Microsoft Exchange または MDM を使用してモバイルデバイスを評価します。 このテンプレートを使用して、対象のモバイルデバイスにインストールされているものをスキャンし、インストールされているアプリケーションまたはアプリケーションバージョンの脆弱性を報告します。 モバイルデバイススキャンプラグインにより、モバイルデバイス管理 (MDM) に登録されているデバイスから、および Microsoft Exchange Server の情報が保管されている Active Directory サーバーから情報を取得できます。 • 情報のクエリを行うには、Tenable Nessus スキャナーがモバイルデバイス管理サーバーに到達できる必要があります。Nessus スキャナーからこれらのシステムへのトラフィックをブロックするスクリーニングデバイスがないことを確認する必要があります。さらに、Tenable Nessus に Active Directory サーバーへの管理者認証情報 (例: ドメイン管理者) を与える必要があります。 • モバイルデバイスをスキャンするには、管理サーバーとモバイルプラグインの認証情報を Tenable Nessus に設定する必要があります。Tenable Nessus は管理サーバーへの認証を直接受けるので、特定のホストをスキャンするようにスキャンポリシーを設定する必要はありません。 • Microsoft Exchange Server のデータにアクセスする ActiveSync スキャンの場合、Tenable Nessus は過去 365 日以内に更新された携帯電話から情報を取得します。
Credentialed Patch Audit (認証パッチ監査)	ホストを認証し、不足している更新プログラムを列挙します。 このテンプレートを認証情報とともに使用して、Tenable Nessus にホストへの直接アクセスを与え、ターゲットとなるホストをスキャンし、欠落しているパッチ更新を列挙します。



Active Directory Starter Scan (Active Directory 開始スキャン)	Active Directory の設定ミスをスキャンします。 このテンプレートを使用して、Active Directory をチェックし、Kerberoasting 攻撃、脆弱な Kerberos の暗号化、Kerberos 事前認証の検証、有効期限のないアカウントパスワード、制約のない委任、null セッション、Kerberos KRBGT、危険な信頼関係、プライマリグループ ID の整合性、空のパスワードがないかを調べます。 注意: このポリシーは、LDAPS を介して Active Directory アイデンティティ情報を列挙します。これには、ドメイン管理者の認証情報、LDAPS 設定、およびスキャンターゲットとして Active Directory ドメインコントローラーが必要です。
Find AI (AI の検出)	インストールされている人工知能アプリケーション、大規模言語モデル (LLM)、機械学習のフレームワークを検出し、関連する脆弱性や許可されていないシャドー AI の使用を特定します。
Remote Monitoring and Management (リモートのモニタリングと管理)	リモートのモニタリングと管理に使用されている環境内の資産を特定します。リモートのモニタリングと管理の資産は、リモートコントロールでシステムへのローカルアクセスを取得するためにサイバー攻撃の標的となることがよくあります。 注意: このテンプレートでは、ポートスキャンがデフォルトで無効化されています。ポートスキャン設定を有効にすることはできません。このテンプレートに含まれるプラグインには、独自のターゲットポート情報が含まれます。 このテンプレートに基づいてスキャンを実行すると、プラグイン 19506 (Nessus スキャン情報) は次の出力警告を表示します。 警告: スキャン中にポートスキャナーが有効化されていませんでした。これにより、結果が不完全になる可能性があります。 この警告は想定されたものであり、エラーを示すものではありません。無視しても問題ありません。
Compliance (コンプライアンス)	
Audit Cloud	サードパーティのクラウドサービスの設定を監査します。



Infrastructure (クラウドインフラ監査)	このテンプレートを使用して、監査するサービスの認証情報を提供すると、Amazon Web Service (AWS)、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Rackspace、Salesforce.com、Zoom の設定をスキャンできます。
Internal PCI Network Scan (内部 PCI ネットワークスキャン)	内部 PCI DSS (11.3.1) の脆弱性スキャンを実行します。 このテンプレートでは、PCI コンプライアンス要件を満たす継続的な脆弱性管理プログラム向けの内部 (PCI DSS 11.2.1) スキャン要件に準拠するために使用可能なスキャンが作成されます。これらのスキャンを使用して、継続的に脆弱性を管理したり、結果が合格またはクリーン (問題解消) となるまで再スキャンを実行したりすることができます。不足しているパッチとクライアント側の脆弱性を列挙するために認証情報を提供することができます。 注意: PCI DSS では、スキャンの結果が合格または「クリーン」である証拠を少なくとも四半期に 1 度提供することが義務付けられています。また、ネットワークに重大な変更を加えた後にもスキャンを実行する必要があります (PCI DSS 11.2.3)。
MDM Config Audit (MDM 設定監査)	モバイルデバイスマネージャーの設定を監査します。 MDM 設定監査テンプレートは、パスワード要件、リモートワイプ設定、テザリングや Bluetooth などの安全でない機能の使用など、さまざまな MDM 脆弱性についてレポートします。
Offline Config Audit (オフライン設定監査)	ネットワークデバイスの設定を監査します。 オフライン設定監査により、Tenable Nessus はネットワーク経由のスキャンや認証情報を使用することなく、ホストをスキャンできます。企業のポリシーが、セキュリティ上の理由から、デバイスをスキャンしたり、ネットワーク上のデバイスの認証情報を取得したりすることを許可していない場合があります。オフライン設定監査では、ホストからのホスト設定ファイルを使用してスキャンします。これらのファイルをスキャンすることで、ホストを直接スキャンすることなく、デバイスの設定が監査に準拠しているかを確認できます。 Tenable では、オフライン設定監査を使用して、安全なリモートアクセスをサ



	ポートしていないデバイスや、スキャナーがアクセスできないデバイスをスキャンすることを推奨しています。
PCI Quarterly External Scan (PCI 四半期外部スキャン)	PCI で義務付けられている四半期ごとの外部スキャンを実行します。 このテンプレートを使用すると、PCI DSS の四半期スキャンの要件を満たす外部スキャン (PCI DSS 11.2.2) をシミュレーションできます。ただし、このテンプレートのスキャン結果を Tenable に送信して PCI 検証を行うことはできません。 Tenable Vulnerability Management のお客様だけが、PCI スキャンの結果を Tenable に送信して、PCI ASV 検証を受けることができます。
Policy Compliance Auditing (ポリシーコンプライアンス監査)	既知の基準値に照らしてシステム設定を監査します。 注意: 1 つのポリシーコンプライアンス監査スキャンに含めることができる監査ファイルの最大数は、監査ファイルが必要とする合計実行時間とメモリによって制限されます。この制限を超えると、スキャン結果が不完全になったり失敗したりする可能性があります。Tenable では、想定される影響を限定的なものにするため、スキャンの範囲とコンプライアンス要件を明確にしたうえで、スキャンポリシーで対象となる監査を選択することを推奨しています。 コンプライアンスチェックにより、Windows オペレーティングシステムのパスワードの複雑さ、システム設定、レジストリ値などのカスタムセキュリティポリシーに対して監査を行うことができます。Windows システムの場合、コンプライアンス監査は、Windows ポリシーファイルで記述できるものの大部分をテストできます。 Unix システムの場合、コンプライアンス監査では、実行中のプロセス、ユーザーセキュリティポリシー、ファイルのコンテンツがテストされます。
SCAP and OVAL Auditing (SCAP および OVAL 監査)	SCAP と OVAL の定義を使用してシステムを監査します。 注意: SCAP および OVAL 監査スキャンテンプレートは、下位互換性のために保持されています。このテンプレートは SCAP バージョン 1.2 以前をサポートしています。SCAP バージョン 1.3 以降を必要とする Windows 10 や Windows 11 などの最新のオペレーティングシステムとは互換性がありません。 アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の Security Content Automation Protocol (SCAP) は、政府機関における脆弱性管理とポリシーコンプライアンス



のためのポリシーです。OVAL、CVE、CVSS、CPE、FDCCポリシーなど、複数のオープンスタンダードおよびポリシーが使用されています。

- SCAP コンプライアンス監査では、実行可能ファイルをリモートホストに送信することが義務付けられています。
- セキュリティソフトウェア (例: McAfee Host Intrusion Prevention) を実行しているシステムでは、監査に必要な実行可能ファイルがブロックまたは隔離される可能性があります。そのようなシステムでは、ホストまたは送信される実行可能ファイルを例外として設定する必要があります。
- SCAP および OVAL 監査テンプレートを使用する場合、NIST の Special Publication 800-126 で指定されているように、Linux および Windows の SCAP チェックを実行してコンプライアンス基準をテストできます。

エージェントテンプレート (Tenable Nessus Manager のみ)

Tenable Nessus Manager には、2 つのエージェントテンプレートカテゴリがあります。

- 脆弱性 – Tenable では、所属企業の標準的な日常のスキャンニーズのほとんどで、脆弱性スキャンテンプレートを使用することを推奨しています。
- Compliance (コンプライアンス) - Tenable では、設定スキャンテンプレートを使用して、ホスト設定がさまざまな業界標準に準拠しているかどうかをチェックすることを推奨しています。コンプライアンススキャンは、設定スキャンと呼ばれることもあります。コンプライアンススキャンで実行できるチェックについては、コンプライアンスおよび SCAP 設定を参照してください。

注意: プラグインが別のシステムと通信するために認証や設定を必要とする場合、そのプラグインはエージェントで使用できません。これには以下のような例があります。

- パッチ管理
- モバイルデバイス管理
- クラウドインフラ監査
- 認証が必要となるデータベースチェック



注意: Tenable Nessus Manager をエージェント管理用に設定する場合、Tenable ではローカルスキャナーとしての Tenable Nessus Manager の使用をお勧めしていません。たとえば、Tenable Security Center のスキャンゾーンに Nessus Manager を含めるように設定したり、Tenable Nessus Manager からネットワークベースのスキャンを直接実行したりしないでください。このような設定は、エージェントスキャンのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。ほとんどの場合、Tenable Nessus Manager で作業する際はエージェントスキャンテンプレートを使用します。

次の表では、利用可能なエージェントテンプレートについて説明します。

ヒント: Tenable Nessus ユーザーインターフェースでは、検索ボックスを使用してテンプレートを素早く見つけることができます。

テンプレート	説明
Vulnerabilities (脆弱性)	
基本的なエージェントスキャン	Tenable Agent を実行しているホストで広範な脆弱性とパッチ評価を実行します。ターゲットを絞った監査やコンプライアンスに特化したテンプレートとは異なり、このテンプレートは、複雑な設定を必要としない、そのまま使用できる標準的なベースラインスキャンを提供します。
高度なエージェントスキャン	推奨のないエージェントスキャン。スキャン設定は完全にカスタマイズできます。Tenable Nessus Manager では、[高度なエージェントスキャン] テンプレートで 2 つのスキャン方法が許可されています。 - スキャンウィンドウ - エージェントが脆弱性レポートに含めて表示するように報告する時間枠を指定します。 - トリガーされたスキャン - スキャンを起動するタイミングを示す特定の基準をエージェントに提供します。基準の 1 つ (または複数) が満たされると、エージェントはスキャンを起動します。詳細は、スキャンの Basic 設定 を参照してください。 注意: 高度なエージェントスキャンのテンプレートを使用してエージェントスキャンを作成する際は、スキャンに使用するプラグインも選択する必要があります。



	注意: 詳細なスキャンテンプレートを使えば、高速チェックや低速チェックなどのカスタム設定をして、より詳細にスキャンすることができますが、設定を誤ると、資産の停止やネットワークの飽和が引き起こされる場合があります。詳細なテンプレートは注意深く使用してください。
Malware Scan (マルウェアスキャン)	Windows と Linux のシステムで、マルウェアをスキャンします。 Tenable Agent は、許可リストとブロックリストを組み合わせたアプローチを使用して、マルウェアの検出、既知の良好なプロセスの監視、既知の不良プロセスに対するアラートを行い、さらに詳細に検査するために未知のプロセスにフラグを立てることで両者の間のカバレッジギャップを特定します。
エージェント Log4Shell	Apache Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228) をローカルチェックで検出します。
コンプライアンス	
Policy Compliance Auditing (ポリシーコンプライアンス監査)	既知の基準値に照らしてシステム設定を監査します。 注意: 1 つのポリシーコンプライアンス監査スキャンに含めることができる監査ファイルの最大数は、監査ファイルが必要とする合計実行時間とメモリによって制限されます。この制限を超えると、スキャン結果が不完全になったり失敗したりする可能性があります。Tenable では、想定される影響を限定的なものにするため、スキャンの範囲とコンプライアンス要件を明確にしたうえで、スキャンポリシーで対象となる監査を選択することを推奨しています。 コンプライアンスチェックにより、Windows オペレーティングシステムのパスワードの複雑さ、システム設定、レジストリ値などのカスタムセキュリティポリシーに対して監査を行うことができます。Windows システムの場合、コンプライアンス監査は、Windows ポリシーファイルで記述できるものの大部分をテストできます。Unix システムの場合、コンプライアンス監査では、実行中のプロセス、ユーザーセキュリティポリシー、ファイルのコンテンツがテストされます。
SCAP and OVAL Auditing	Tenable Agents を介して接続されたシステムの SCAP および OVAL 定義を使用してシステムを監査します。



(SCAP および OVAL 監査)

注意: SCAP および OVAL 監査スキャンテンプレートは、下位互換性のために保持されています。このテンプレートは SCAP バージョン 1.2 以前をサポートしていません。SCAP バージョン 1.3 以降を必要とする Windows 10 や Windows 11 などの最新のオペレーティングシステムとは互換性がありません。

アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の Security Content Automation Protocol (SCAP) は、政府機関における脆弱性管理とポリシーコンプライアンスのためのポリシーです。OVAL、CVE、CVSS、CPE、FDCCポリシーなど、複数のオープンスタンダードおよびポリシーが使用されています。

- SCAP コンプライアンス監査では、実行可能ファイルをリモートホストに送信することが義務付けられています。
- セキュリティソフトウェア (例: McAfee Host Intrusion Prevention) を実行しているシステムでは、監査に必要な実行可能ファイルがブロックまたは隔離される可能性があります。そのようなシステムでは、ホストまたは送信される実行可能ファイルを例外として設定する必要があります。
- **SCAP および OVAL 監査テンプレート**を使用する場合、NIST の Special Publication 800-126 で指定されているように、Linux および Windows の **SCAP チェック**を実行してコンプライアンス基準をテストできます。

ウェブアプリケーションテンプレート (Tenable Nessus Expert のみ)

次の表で、利用可能な Tenable Web App Scanning テンプレートについて説明します。

ウェブアプリテンプレートを使用するには、その前に、Tenable Nessus で Tenable Web App Scanning をダウンロードする必要があります。詳細は、[Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン](#)を参照してください。

テンプレート	説明
Vulnerabilities (脆弱性)	



API	API 内で脆弱性の有無をチェックするスキャン。このスキャンは、OpenAPI (Swagger) 仕様ファイルで記述された RESTful API を分析します。
ウェブアプリケーション設定監査	ウェブアプリケーションの HTTP セキュリティヘッダーおよび他の外部向けの設定を分析し、アプリケーションが一般的なセキュリティ業界標準に準拠しているかどうかを確認する高レベルのスキャン。 このスキャンテンプレートを使用してスキャンを作成する場合、Tenable Nessus はセキュリティ業界標準のコンプライアンスに関連するプラグインについてのみウェブアプリケーションを分析します。 ウェブアプリケーションを対象としたウェブアプリケーション設定監査スキャンの設定と起動については、「Web App Config Audit Scanning in Nessus Expert 10.6」(Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーション設定監査スキャン) のビデオをご覧ください。
Log4Shell	Apache Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228) を検出します。
Web App Overview (ウェブアプリケーションの概要)	ウェブアプリケーション内のどの URL をデフォルトで Tenable Nessus がスキャンするかを決定する高レベルの予備的なスキャン。 このスキャンテンプレートは、ウェブアプリケーション内のアクティブな脆弱性を分析するものではありません。従って、このスキャンテンプレートは [Scan] (スキャン) テンプレートほど多くのプラグインファミリーオプションを提供していません。 ウェブアプリケーションを対象としたウェブアプリケーションの概要スキャンの設定と起動については、「Web App Overview Scanning in Nessus Expert 10.6」(Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションの概要スキャン) のビデオをご覧ください。
PCI	PCI ASV 用にウェブアプリケーションのクレジットカード業界データセキュリティ標準 (PCI DSS) のコンプライアンスを分析するスキャン。
Scan (スキャン)	ウェブアプリケーションの広範囲の脆弱性を評価する包括的なスキャン。 [スキャン] テンプレートは、すべてのアクティブなウェブアプリケーションプラグイン用の



	プラグインファミリーオプションを提供します。 [スキャン] テンプレートを使用してスキャンを作成すると、Tenable Nessus は、[設定監査]、[概要]、[SSL TLS] テンプレートを使用して作成されたスキャンがチェックするすべてのプラグイン、および特定の脆弱性検出のための追加のプラグインについてウェブアプリケーションを分析します。 このスキャンテンプレートを使用してスキャンを実行すると、ウェブアプリケーションのより詳細な評価が提供されますが、他の Tenable Web App Scanning スキャンよりも時間がかかります。 スキャンテンプレートを使ったウェブアプリケーションのスキャンについては、「Web App Scan in Nessus Expert 10.6」 (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションスキャン) のビデオをご覧ください。
SSL TLS	ウェブアプリケーションが SSL/TLS 公開鍵暗号化を使用しているかどうかを確認し、使用している場合には、暗号化がどのように設定されているかを確認するためのスキャン。 [SSL TLS] テンプレートを使用してスキャンを作成する場合、Tenable Nessus は、SSL/TLS の実装に関連するプラグインについてのみウェブアプリケーションを分析します。スキャナーは、URL をクロールしたり、個別のページの脆弱性を評価したりしません。 ウェブアプリケーションを対象とした SSL TLS スキャンの設定と起動については、「Web App SSL and TLS Scanning in Nessus Expert 10.6」 (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションの SSL および TLS スキャン) のビデオをご覧ください。
Quick Scan (クイックスキャン)	ウェブアプリケーションの HTTP セキュリティヘッダーおよび他の外部向けの設定を分析し、アプリケーションが一般的なセキュリティ業界標準に準拠しているかどうかを確認するウェブアプリケーション設定監査スキャンテンプレートに似た高レベルのスキャン。スケジュール設定は含まれません。



[クイックスキャン] スキャンテンプレートを使用してスキャンを作成する場合、Tenable Nessus はセキュリティ業界標準のコンプライアンスに関連するプラグインについてのみウェブアプリケーションを分析します。

スキャンポリシー

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

ポリシーは、スキャンの実行に関連する定義済み設定オプションのセットです。作成済みのポリシーは、スキャンを作成するときにテンプレートとして選択できます。

注意: Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成および起動、ポリシーまたはプラグインルールの作成や表示、アップグレードアシスタントの使用はできません。

ヒント: デフォルトのポリシーテンプレートと設定については、スキャンテンプレートを参照してください。

Policies

Import [+ New Policy](#)



Policies allow you to create custom templates defining what actions are performed during a scan. Once created, they can be selected from the list of [scan templates](#). From this page you can view, create, import, download, edit, and delete policies.

Total Records: 2

☐	Name ^	Template	Last Modified		
☐	Advanced Scan Policy	Advanced Scan	Today at 10:35 AM	↓	×
☐	Internal PCI Network Scan Policy	Internal PCI Network Scan	Today at 10:36 AM	↓	×



スキャンポリシーの管理に関する詳細は、[ポリシーを管理する](#)を参照してください。

ポリシーの特徴

- スキャンの技術面を制御するパラメーター。タイムアウト、ホスト数、ポートスキャナーのタイプなどが例として挙げられます。
- ローカルスキャン (Windows、SSH など)、認証された Oracle データベーススキャン、HTTP、FTP、POP、IMAP、または Kerberos ベースの認証用の認証情報。
- ファミリーやプラグインベースのスキャンの詳細な仕様。
- データベースコンプライアンスポリシーチェック、レポート詳細、サービス検出スキャン設定、Unix コンプライアンスチェックなど。
- ネットワークデバイスを対象とするオフラインの設定監査。デバイスを直接スキャンせずに、ネットワークデバイスを安全にチェックできます。
- 既知の無害なファイルと悪意のあるファイル両方のファイルの MD5 チェックサムを比較する Windows マルウェアスキャン。

ポリシーを管理する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成および起動、ポリシーまたはプラグインルールの作成や表示、アップグレードアシスタントの使用はできません。

次の手順を使用してスキャンポリシーを管理します。

ポリシーの作成

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。



[Policies] (ポリシー) ページが表示されます。

3. 右上の [New Policy] (新しいポリシー) ボタンをクリックします。

[Policy Templates] (ポリシーテンプレート) ページが表示されます。

4. 使用するポリシーテンプレートをクリックします。
5. ポリシーの設定を行います。
6. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がポリシーを保存します。

ポリシーの変更

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。
3. 設定するポリシーに対応するポリシーテーブルの行のボックスにチェックマークを入れます。

右上隅に [More] (その他) ボタンが表示されます。

4. [More] (その他) ボタンをクリックします。
5. [Configure] (続行) をクリックします。

ポリシーの [Configuration] (設定) ページが表示されます。

6. 設定を変更します。
7. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により設定が保存されます。

ポリシーのエクスポート



Tenable Nessus の既存のスキャンポリシーを *.nessus* ファイルとしてエクスポートし、それを別の Tenable Nessus インストールにインポートできます。その後、インポートされたポリシーの設定を表示および変更できます。

ポリシーをエクスポートする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。

[Policies] (ポリシー) ページが表示されます。

3. エクスポートするポリシーの行で、↓ をクリックします。

ポリシーが *.nessus* ファイルとしてマシンにダウンロードされます。ポリシーは、別の Tenable Nessus インストールにインポートすることも、後で使用するために保存することもできます。

ポリシーのインポート

Tenable Nessus のポリシーを *.nessus* ファイルとしてエクスポートし、それを別の Tenable Nessus インストールにインポートできます。その後、インポートされたポリシーの設定を表示および変更できます。Nessus DB ファイルをポリシーとしてインポートすることはできません。

ポリシーをインポートする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。

[Policies] (ポリシー) ページが表示されます。

3. 右上隅にある [Import] (インポート) をクリックします。

ブラウザのファイルマネージャーウィンドウが表示されます。



4. インポートするスキャンファイルを参照して選択します。

注意: サポートされるファイルタイプは、エクスポートされた Nessus (.nessus) ファイルです。

Tenable Nessus によってファイルがポリシーとしてインポートされます。

ポリシーの削除

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。
[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。
3. ポリシーテーブルの、削除するポリシーに対応する行で、✕ ボタンをクリックします。

ポリシーを削除してよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

4. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus によりポリシーが削除されます。

スキャン設定とポリシー設定

スキャンの設定により、スキャンのパラメーターを各自のネットワークセキュリティのニーズに合うように改良できます。設定可能なスキャン設定は、スキャンやポリシーが基づいている Tenable 提供のテンプレート によって変化します。

これらの設定は、個別のスキャンで、または個別のスキャンの作成に使用するポリシーで設定できます。

Tenable Nessus は、スキャン設定を次のカテゴリに分類します。

- スキャンの Basic 設定
- ポリシーの基本設定
- 検出設定
- スキャンの範囲設定
- 評価設定



- [レポート設定](#)
- [詳細設定](#)

ポリシーでの設定

ポリシーの設定を行う場合、次の内容に注意してください。

- ポリシーで設定を行うと、設定はそのポリシーに基づいて作成されたすべてのスキャンに適用されます。
- ポリシーは、Tenable が提供するテンプレートに基づきます。ほとんどの設定は、同じ Tenable 提供のテンプレートを使用する個別のスキャンで設定できるものと同じです。

しかし、特定の [Basic] (基本) 設定はポリシーの作成時に特有のものであり、個別のスキャンの設定時には表示されません。詳細は、[ポリシーの基本設定](#)を参照してください。

- 一部の設定はポリシーで設定できますが、ポリシーに基づく個別のスキャンで変更することはできません。このような設定には、[\[Discovery\]](#) (検出)、[\[Assessment\]](#) (評価)、[\[Report\]](#) (レポート)、[\[Advanced\]](#) (詳細)、[\[Compliance\]](#) (コンプライアンス)、[\[SCAP\]](#)、[\[Plugins\]](#) (プラグイン) などがあります。こうした設定を個別のスキャンで変更したい場合は、代わりに Tenable 提供のテンプレートに基づいて個別のスキャンを作成してください。
- ポリシーで[認証情報](#)を設定した場合、他のユーザーがポリシーに基づくスキャンに、スキャン固有の認証情報または管理された認証情報を追加することにより、それらの認証情報を上書きできます。

スキャンの Basic 設定

注意: このトピックでは、スキャンで設定できる [Basic] (基本) 設定について記載します。ポリシーの [Basic] (基本) 設定については、[ポリシーの Basic 設定](#)を参照してください。

基本スキャン設定は、スキャンの名前、ターゲット、スキャンがスケジュールされているかどうか、スキャンにアクセスできるユーザーなどの、組織的およびセキュリティに関連するスキャンの特定の要素を指定するために使用されます。



特定のスキャンに必要な設定項目は、Tenable Nessus インターフェースに示されています。

基本設定には次のセクションが含まれます。

次の表に、使用可能なすべての基本設定をセクションごとに示します。

一般

設定	デフォルト値	説明
Name (名前)	なし	スキャンの名前を指定します。この値は Tenable Nessus インターフェースで表示されます。
Description (説明)	なし	(オプション) スキャンの説明を指定します。
Folder (フォルダー)	マイスキャン	保存後にスキャンが表示されるフォルダーを指定します。
Dashboard (ダッシュボード)	Disabled (無効)	(Tenable Nessus Manager のみ) (任意) スキャン結果のページが、デフォルトでインタラクティブなダッシュボードビューになるかどうかを決定します。
Agent Groups (エージェントグループ)	なし	(エージェントスキャンのみ) スキャンの対象にするエージェントグループを指定します。ドロップダウンボックスから既存のエージェントグループを選択するか、新しいエージェントグループを作成します。詳細は、 エージェントグループの新規作成 を参照してください。
Scan Type (スキャンタイプ)	1 時間間隔のスキャン期間	(エージェントスキャンのみ) (必須) スキャン期間またはトリガーに基づいてエージェントスキャンを実行するかどうかを指定します。 Scan Window (スキャン期間) - 脆弱性レポートに含めて表示するために、エージェントが報告する必要のある時間



設定	デフォルト 値	説明
		枠を指定します。ドロップダウンボックスを使用して時間の間隔を選択するか、✎ をクリックしてカスタムスキャン期間を入力します。 Windows スキャンは明示的に起動するか、特定の時間間隔で起動するようにスケジュールする必要があります。 • Triggered Scan (トリガーされるスキャン) – エージェントの報告を発生させるトリガーを指定します。ドロップダウンボックスを使用して、次のトリガータイプから選択します。 • Interval - 各スキャン間の時間間隔 (時間) (たとえば、12 時間ごと) • File Name - エージェントスキャンをトリガーするファイル名 <u>トリガーディレクトリ</u> で当該ファイル名が検出されると、スキャンがトリガーされます。 1 回のスキャンに複数のトリガーを設定すると、スキャンではリストされた順序でトリガーを検索します (つまり、スキャンが 1 番目のトリガーでトリガーされない場合は、2 番目のトリガーを検索します)。 間隔およびファイル名 ベースのトリガーされるスキャンに加えて、トリガーされるスキャンを使用して、nessuscli からスキャンを直接起動できます。詳細については、<u>トリガーされるエージェント スキャン</u>を参照してください。
Scanner (スキャナー)	自動選択	(Tenable Nessus Manager のみ) スキャンを実行するスキャナーを指定します。 このパラメーターに対して選択できるスキャナーは、Tenable Vulnerability Management インスタンス用に設定されたスキャ



設定	デフォルト 値	説明
		ナーおよびスキャナーグループ、およびそれらのスキャナーまたはグループに対するアクセス許可によって決まります。
Policy (ポリシー)	なし	この設定は、スキャンの所有者が<u>ポリシー</u>に基づく既存のスキャンを編集する場合にのみ表示されます。 注意: スキャンを作成した後、スキャンの元になっている Tenable が提供するテンプレートを変更することはできません。 ドロップダウンボックスで、スキャンの元になるポリシーを選択します。[Can View] (閲覧可能) またはそれ以上のアクセス許可があるポリシーを選択できます。 多くの場合、スキャンの作成時にポリシーを設定し、毎回のスキャンの実行時には同じポリシーを適用し続けます。しかし、スキャンのトラブルシューティングやデバッグ時にポリシーを変更することも可能です。たとえば、ポリシーを変更することで、別のプラグインファミリーを有効化または無効化したり、パフォーマンス設定を変更したり、あるいは詳細なログ記録を行うデバッグ専用のポリシーを適用したりすることが容易になります。 スキャンのポリシーを変更した場合、以前割り当てられていたポリシーに従って実行されたスキャンの結果は、スキャン履歴に保持されます。
Target URL (ターゲット URL)	なし	(ウェブアプリテンプレートのみ) Tenable Nessus Web Application Scanning ライセンスに表示されるスキャンするターゲットの URL を指定します。正規表現やワイルドカードは使用できません。 ターゲットは、http:// または https:// プロトコル識別子で始まる必要があります。



設定	デフォルト 値	説明
		注意: [Target] (ターゲット) ボックスに入力した URL の FQDN ホストが、ライセンスに表示されているホストとは異なっていて、スキャンが正常に実行された場合、入力した新しい URL はライセンスに追加される資産としてカウントされます。 注意: ユーザー定義スキャンテンプレートを作成する場合、ターゲットの設定はテンプレートに保存されません。新しいスキャンを作成するたびにターゲットを入力します。
Targets (ターゲット)	なし	スキャンする 1 つ以上のターゲットを指定します。ターゲットグループを選択するか、ターゲットファイルをアップロードする場合、追加のターゲットを指定する必要はありません。 <u>さまざまな形式</u>を使用して、ターゲットを指定できます。 ヒント: hostname[ip] 構文 (例: www.example.com [192.168.1.1]) を使用して、スキャン中に Tenable Nessus にサーバーの特定のホスト名を強制的に使用させることができます。
Upload Targets (ターゲットのアップロード)	なし	ターゲットを指定するテキストファイルをアップロードします。 ターゲットファイルは次の形式でなければなりません。 • ASCII ファイル形式 • 1 行につき 1 つのターゲットのみ • 行末に余分なスペースなし • 最終ターゲットの後に余分な行なし 注意: Unicode/UTF-8 エンコードはサポートされていません。
Show Dashboard	オフ	このチェックボックスをオンにすると、スキャンのデフォルトランディングページとしてスキャンダッシュボードが表示されます。



設定	デフォルト 値	説 明
(ダッシュボード の表示)		

スケジュール

デフォルトでは、スキャンはスケジュールされていません。[スケジュール] セクションへの初回アクセス時に表示される[スケジュールの有効化] 設定は、**[オフ]** に設定されています。次の表にリストされている設定を変更するには、[オフ] ボタンをクリックします。その他の設定が表示されます。

設定	デフォルト 値	説 明
Frequency (頻度)	Once (一度)	スキャンを開始する頻度を指定します。 • 一度: 特定の時間にスキャンをスケジュールします。 • 毎日: 1 ~ 20 日ごとに、特定の時間に行われるようスキャンをスケジュールします。 • 毎週: 1 ~ 20 週ごとに、時間と曜日を指定して行われるようにスキャンをスケジュールします。 • 毎月: 1 ~ 20 か月単位でスキャンの実行をスケジュールします。 • 月の特定の日: 毎月、特定の日を選択した時間にスキャンが繰り返されます。たとえば、開始日を 10 月 3 日と選択した場合、スキャンは翌月以降、毎月 3 日の選択した時刻に繰り返して実行されます。 • 月の特定の週: 毎月、特定の曜日の選択した時間にスキャンが繰り返されます。たとえば、開始日を月の最初の月曜日と選択した場合、ス



設定	デフォルト 値	説 明
		キャンは翌月以降、毎月最初の月曜日の選択した時刻に実行されます。 注意: 毎月スキャンするようスキャンをスケジュールする場合、Tenable は、開始日を 28 日かそれより前の日付にするようお勧めします。いくつかの月に存在しない日付 (例: 29 日) を開始日に選択した場合、Tenable Nessus は、それらの日にはスキャンを実行できません。 • 年単位: 時間と曜日ごとに、最大 20 年間、年単位でスキャンの実行をスケジュールします。
Starts (開始)	不定	スキャンを開始する正確な日時を指定します。 デフォルトでは、開始日はスキャンを作成する日付になっています。開始時間は、30 分刻みで最も近い時間になります。たとえば、2023 年 9 月 18 日午前 9 時 17 分にスキャンを作成した場合、デフォルトの開始日時は 2023 年 9 月 18 日午前 9 時 30 分に設定されます。
Timezone (タイムゾーン)	America/New York (米国/ニューヨーク)	[Starts] (開始) の値セットのタイムゾーンを指定します。
Repeat Every (リポート間隔)	不定	スキャンが再度開始される間隔を指定します。この項目のデフォルト値は、選択した頻度に応じて異なります。
Repeat On (リポートする曜日)	不定	スキャンを繰り返す曜日を指定します。この項目は、[頻度]に [週単位] を指定した場合にのみ表示されます。 デフォルトでは、[リポート] の値はスキャンを作成する曜日になっています。



設定	デフォルト 値	説明
Repeat By (リ ピートする日 付)	月の特定の日	月単位のスキャンが再度開始される日を指定します。[頻度]に[月単位]を指定する場合に限り、この項目が表示されます。
Summary (サ マリー)	該当なし	利用可能な設定で指定した値に基づいて、スキャンのスケジュール概要が提供されます。

通知

設定	デフォルト 値	説明
Email Recipient(s) (E メールの受信 者)	なし	スキャンが完了して結果が利用可能になったときに警告されます。0 個または複数のメールアドレスをコンマで区切って指定します。
Attach Report (レポートの添 付)	Off (オフ)	(Tenable Nessus Professionalのみ)各メール通知にレポートを添付するかどうかを指定します。このオプションにより、[Report Type] (レポートの種類) と [Max Attachment Size] (最大添付サイズ) の設定が切り替わります。
Report Type (レポートの種 類)	Nessus	(Tenable Nessus Professional のみ) メールに添付するレポートの種類 (CSV、Nessus、PDF)を指定します。
Max Attachment Size (添付フ ァイルの最大 サイズ)	25	(Tenable Nessus Professional のみ) レポートの添付ファイルの最大サイズ (MB) を指定します。レポートが最大サイズを超える場合、メールにレポートは添付されません。Tenable Nessus は、50 MB を超えるレポート添付ファイルをサポートしません。



Result Filters (結果フィルター)	なし	メールで送信する情報の種類を定義します。

アクセス許可

[Permissions] (アクセス許可) セクションの設定を使用すると、グループや個別のユーザーにさまざまなアクセス許可を割り当てることができます。グループにアクセス許可を割り当てると、そのアクセス許可はグループ内のすべてのユーザーに適用されます。次の表には、割り当てられる権限が示されています。

ヒント：個別のユーザーは離職したり入社したりすることがあるので、Tenable では、メンテナンスを最小限に抑えるために個別のユーザーではなくユーザーグループにアクセス許可を割り当ててことを推奨します。

アクセス許可	説明
No Access (アクセスなし)	[No Access] (アクセスなし) に設定されたグループとユーザーは、スキャンには一切関与できません。デフォルトでは、スキャンの作成者以外のユーザーまたはグループはスキャンにアクセスできません。
Can View (閲覧可能)	[Can View] (閲覧可能) に設定されたグループとユーザーは、スキャン結果を閲覧できます。
Can Control (制御可能)	[Can Control] (制御可能) に設定されたグループとユーザーは、スキャンの開始、一時停止、停止、結果の閲覧ができます。
Can Configure (設定可能)	[Can Configure] (設定可能) に設定されたグループとユーザーは、他のすべてのアクセス許可に加えて、スキャンの設定を変更できます。

ターゲットのスキャン

さまざまな形式を使用して、スキャンのターゲットを指定できます。次の表は、ターゲットの種類、例、および Tenable Nessus がそのターゲットの種類をスキャンしたときに発生する状況についての簡単な説明を示しています。



ターゲットの 説明	例	説明
1 つの IPv4 アドレス	192.168.0.1	Tenable Nessus は、1 つの IPv4 アドレスをスキャンします。
1 つの IPv6 アドレス	2001:db8::2120:17ff:fe56:333b	Tenable Nessus は、1 つの IPv6 アドレスをスキャンします。
スコープ識別子を持つ 1 つのリンクローカル IPv6 アドレス	fe80:0:0:0:216:cbff:fe92:88d0%eth0	Tenable Nessus は、1 つの IPv6 アドレスをスキャンします。 Tenable Nessus は、Windows プラットフォームでスコープ識別子のインターフェイスインデックスの代わりにインターフェイス名を使用することをサポートしていません。
少数の IPv4 または IPv6 アドレスのリスト	192.168.0.1, 192.169.1.1	Tenable Nessus はアドレスのリストをスキャンします。各アドレスはコンマまたは改行で区切ります。区切りがないと、Nessus はリストを読み取ることができません。
開始アドレスと終了アドレスを持つ IPv4 範囲	192.168.0.1-192.168.0.255	Tenable Nessus は、開始アドレスから終了アドレスまでのすべての IPv4 アドレス (両方のアドレスを含む) をスキャンします。
1 つまたは複数のオクテットが数	192.168.0-1.3-5	次のように、オクテット範囲で指定された値のすべての組み合わせに展開されます: 192.168.0.3、192.168.0.4、



ターゲットの 説明	例	説明
値範囲に 置き換えら れた IPv4 アドレス		192.168.0.5、192.168.1.3、 192.168.1.4、192.168.1.5。
CIDR表記 のIPv4サブ ネット	192.168.0.0/24	Tenable Nessus は、指定されたサブ ネット内のすべてのアドレスをスキャンし ます。指定されたアドレスは開始アド レスではありません。同じ CIDR でサブ ネット内の任意のアドレスを指定する と、同じホストのセットをスキャンしま す。
ネットマスク 表記の IPv4 サブ ネット	192.168.0.0/255.255.255.128	Tenable Nessus は、指定されたサブ ネット内のすべてのアドレスをスキャンし ます。このアドレスは開始アドレスでは ありません。同じネットマスクでサブネッ ト内の任意のアドレスを指定すると、 同じホストをスキャンします。
IPv4 または IPv6 アドレ スに解決 可能なホス ト	www.yourdomain.com	Tenable Nessus は、1 つのホストをス キャンします。ホスト名が複数のアドレ スに解決される場合、スキャンするアド レスは最初の IPv4 アドレスです。また は、IPv4 アドレスに解決されない場合 は、最初の IPv6 アドレスです。
CIDR 表記 で IPv4 ア	www.yourdomain.com/24	Tenable Nessus は、このホスト名を IPv4 アドレスに解決した後に、CIDR



ターゲットの 説明	例	説明
ドレスに解 決可能な ホスト		表記の他の IPv4 アドレスと同様に扱 います。
ネットマスク 表記の IPv4 アドレ スに解決で きるホスト	www.yourdomain.com/255.255.252.0	Tenable Nessus は、ホスト名を IPv4 アドレスに解決した後に、ネットマスク 表記の他の IPv4 アドレスと同様に扱 います。
IPv6 スコー プ識別子 がオプション で後に続く テキスト 「link6」	link6 または link6%16	Tenable Nessus は、マルチキャスト ICMPv6 エコーリクエストを、スコープ識 別子で指定されたインターフェースで ff02::1 アドレスに送信します。 Tenable Nessus は、リクエストに応 答 するすべてのホストをスキャンします。 IPv6 スコープ識別子を指定しない場 合、Tenable Nessus はすべてのイン ターフェースにリクエストを送信します。 Tenable Nessus は、Windows プラッ トフォームでスコープ識別子のインター フェースインデックスの代わりにインター フェース名を使用することをサポートし ていません。
角括弧に 囲まれた、 1 つの IPv4	"Test Host 1[10.0.1.1]" または "Test Host 2[2001:db8::abcd]"	Tenable Nessus は、括弧内の IPv4 または IPv6 アドレスを、通常の 1 つの ターゲットのようにスキャンします。



ターゲットの 説明	例	説明
アドレス または IPv6 含む何らか のテキスト		

ヒント: link6 ターゲット (「link6」のテキストで始まる) または 2 つの IPv6 範囲形式のいずれかに似たホスト名のターゲットを、ターゲットを一重引用符で囲むことにより、ホスト名として処理できます。

ポリシーの基本設定

注意: このトピックでは、ポリシーで設定できる [Basic] (基本) 設定について記載します。個別のスキャンでの [Basic] (基本) 設定に関しては、[スキャンの Basic 設定](#)を参照してください。

[Basic] (基本) 設定を使用することで、誰がポリシーにアクセスできるかを含む、ポリシーの基本的な側面を規定できます。

[Basic] (基本) 設定には、次のセクションが含まれます。

一般

ポリシーの一般的な設定です。

設定	デフォルト値	説明
Name (名前)	なし	ポリシーの名前を指定します。
Description (説明)	なし	(オプション) ポリシーの説明を指定します。

アクセス許可



ユーザーまたはグループにアクセス許可を設定して、他のユーザーにポリシーを共有できます。グループにアクセス許可を割り当てると、そのアクセス許可はグループ内のすべてのユーザーに適用されます。

アクセス許可	説明
No Access (アクセスなし)	(既定のユーザーのみ) このアクセス許可を設定されたグループとユーザーは、ポリシーに関与することはできません。
Can Use (使用可)	このアクセス許可を持つグループとユーザーは、ポリシーの設定の表示と、ポリシーを使用したスキャンの作成が可能です。
Can Edit (編集可)	このアクセス許可をもつグループとユーザーは、ポリシーの表示およびポリシーを使用したスキャンの作成に加えて、ユーザーのアクセス許可を除いたあらゆるポリシーの設定を変更できます。ただし、ポリシーのエクスポートおよび削除はできません。

注意: ポリシーの所有者だけが、ポリシーのエクスポートまたは削除を行えます。

検出スキャン設定

注意: スキャンがポリシーに基づいている場合、スキャンの [Discovery] (検出) 設定はできません。これらの設定は、関連するポリシーでのみ変更できます。

注意: Tenable Nessus 特定のスキャンまたはポリシーに必要な設定が示されています。

[検出] 設定では、検出とポートスキャン (ポート範囲や方法など) に関連した設定を行います。

Tenable が提供するスキャナーテンプレートの一部には、設定済みの検出設定が含まれます。

[カスタム] の事前設定オプションを選択した場合、または設定済みの検出設定を含まないスキャナーテンプレートを使用している場合、次のカテゴリに関する [検出] 設定を手動で設定できます。



注意: 次のテーブルには、[Advanced Scan] (詳細スキャン) テンプレートの設定が含まれます。選択したテンプレートによっては、特定の設定が使用できなかったり、デフォルト値が異なっていたりする場合があります。

Host Discovery (ホスト 検出)

Tenable Nessus は、[Host Discovery] (ホスト 検出) セクションのいくつかの設定をデフォルトで有効にします。[Host Discovery] (ホスト 検出) セクションに初めてアクセスすると、[Ping the remote host] (リモート ホストに Ping する) 項目が表示され、[On] (オン) に設定されています。

[Host Discovery] (ホスト 検出) セクションには次の設定グループがあります。

- 全般設定
- Ping Methods (ping メソッド)
- 脆弱なデバイス
- Wake-on-LAN

設定	デフォルト 値	説明
Ping the remote host (リモート ホストに ping)	日付を指定	[オン] に設定すると、ホストがアクティブかどうかを確認するために、スキャナーはリモートホストの複数のポートに ping を送信します。追加のオプション [全般設定] と [ping メソッド] が表示されます。 [オフ] に設定すると、スキャン時にスキャナーはリモートホストの複数のポートに ping を送信しません。 注意: VMware ゲストシステムをスキャンするには、[リモートホストの ping] を [オフ] に設定する必要があります。
Scan unresponsive hosts (応答しないホ ストのスキャン)	Disabled (無効)	Nessus スキャナーが ping メソッドに回答しないホストをスキャンするかどうかを指定します。このオプションは、 <u>PCI 四半期外部スキャン</u> テンプレートを使用するスキャンでのみ



		使用できます。
全般設定		
Test the local Nessus host (ローカルの Nessus ホストをテストする)	Enabled (有効)	有効になっている場合、ローカルの Nessus ホストをスキャンに含めます。この設定は、Nessus ホストがスキャンのターゲット ネットワーク範囲に含まれる場合に使用されます。
Use Fast Network Discovery (高速ネットワーク検出を使用)	Disabled (無効)	無効になっている場合、ホストが ping に応答した際に Tenable Nessus は、誤検出を回避するために追加のテストを実行して、応答がプロキシやロードバランサーからのものでないことを確認します。これらのチェックは、特にリモートホストがファイヤーウォールで保護されている場合には時間が掛かります。 有効になっている場合、Tenable Nessus はこれらのチェックを行いません。
ping メソッド		
ARP	有効	アドレス解決プロトコル (ARP) を介して、ハードウェアアドレスを使ってホストに ping を実行します。これはローカルネットワークでのみ機能します。
TCP	Enabled (有効)	TCP を使用してホストに ping を実行します。
Destination ports (TCP) (デスティネーションポート (TCP))	built-in (ビルトイン)	TCP ping に特定のポートを使用するように宛先ポートを設定できます。ここでは、TCP ping でチェックするポートのリストを指定します。 built-in、1 つのポート、またはポートのコンマ区切りリストのいずれかを入力します。



		built-in で指定されるポートに関する詳細は、 ナレッジベースの記事 を参照してください。
ICMP	Enabled (有効)	Internet Control Message Protocol (ICMP) を使用してホストに ping を実行します。
Assume ICMP unreachable from the gateway means the host is down (ゲートウェイから ICMP に到達できない場合にはホストがダウンしている見なす)	Disabled (無効)	ゲートウェイからの ICMP 到達不能は、ホストがダウンしていることを意味するものと想定します。ダウンしているホストに ping が送信されると、そのゲートウェイが ICMP 到達不能メッセージを返すことがあります。このオプションが有効になっている場合に ICMP 到達不能メッセージを受信すると、スキャナーはターゲットとなるホストがアクティブでないと見なします。このアプローチは、一部のネットワークで検出を高速化するのに役立ちます。 注意: 一部のファイヤーウォールとパケットフィルタは、アクティブになっているものの、フィルタリング対象のポートまたはプロトコルに接続されているホストに対してこれと同じ動作を使用します。そのため、このオプションが有効になっていると、ホストが実際はアクティブであってもダウンしている見なされることがあります。
Maximum number of retries (最大再試行回数)	2	リモートホストに ping を再試行する回数を指定します。
UDP	Disabled (無効)	User Datagram Protocol (UDP) を使用してホストに ping を実行します。UDPはステートレスプロトコルであるため、通信はハンドシェイクダイアログによって実行されません。UDPベースの通信は、必ずしも信頼できるものではありません。また、UDPサービスとスクリーニングデバイスの性質のため、リモートから検出できるとは限りません。

Fragile Devices



Scan Network Printers (ネットワークプリンターをスキャン)	Disabled (無効)	有効になっている場合、スキャナーはネットワークプリンターをスキャンします。プリンターの OS ID が検出された場合はこの設定に関係なく常に表示されます。
Scan Novell Netware hosts (Novell Netware ホストをスキャン)	Disabled (無効)	有効になっている場合、スキャナーは Novell NetWare ホストをスキャンします。
Scan Operational Technology devices (オペレーショナルテクノロジーデバイスのスキャン)	Disabled (無効)	有効になっている場合、スキャナーは、環境要因や機器のアクティビティと状態を監視するオペレーショナルテクノロジー (OT) デバイス (プログラマブルロジックコントローラー (PLC) やリモート端末装置 (RTU) など) のフルスキャンを実行します。 警告: 高トラフィック環境のスキャンでは、この設定を有効にしないでください。この設定により、デバイスが中断する可能性があります。 この設定を無効にすると、スキャナーはリッスンポートまたはサービスに基づいて OT デバイスを識別し、検出後にそれらのデバイスのスキャンを停止します。
ウェイクオン LAN		
List of MAC Addresses (MAC アドレスの一覧)	なし	[Wake-on-LAN (WOL)] メニューでは、スキャンを実行する前にマジックパケットを送信するホストを制御します。 スキャンの前に開始するホストは、1 行ごとに 1 つの MAC が記載されたテキストファイルをアップロードすることによって指定します。 例



		33:24:4C:03:CC:C7 FF:5C:2C:71:57:79
Boot time wait (in minutes) (起動時の待ち時間 (分))	5	スキャンを実行する前にホストが起動するのを待機する時間。

ポートスキャン

[Port Scanning] (ポートスキャン) セクションには、ポートスキャナーの動作とスキャンするポートを定義する設定があります。

[Port Scanning] (ポートスキャン) セクションには、次の設定のグループが含まれます。

- Ports (ポート)
- ローカルポートの列挙子
- ネットワークポートスキャナー

設定	デフォルト値	説明
Ports (ポート)		
Consider Unscanned Ports as Closed (スキャンされていないポートを閉じていると見なす)	Disabled (無効)	有効にすると、ポートが選択されたポートスキャナーでスキャンされていない場合 (たとえば、ポートが指定された範囲から外れている場合)、スキャナーはそのポートを閉じていると見なします。
Port Scan	デフォルト	スキャンされるポートの範囲を指定します。



設定	デフォルト 値	説明
Range (ポート のスキャン範 囲)		サポートされている範囲は次のとおりです。 • default (デフォルト) – nessus-services ファイルで指定した約 4,790 個のよく使用されるポートをスキャンするようにスキャナーに指示します。default キーワードを他のポートおよびポート範囲と組み合わせることもできます。 注意: 次の正規表現を使った 4 つの全置換操作を、それをサポートしているテキストエディターで連続で実行すれば、nessus-services ファイルをカスタムのポートリストに変換できます。 • <code>.*\s+(\d+)\s*/(tcp udp)(\r\n \r \n)</code> を <code>\$1\/\$2</code> に • <code>(\d+)\s*/(tcp udp)</code> を <code>\$2:\$1</code> に • <code>tcp</code> を <code>T</code> に • <code>udp</code> を <code>U</code> に nessus-services ファイルは、オペレーティングシステムに応じた次のディレクトリにあります。 • Linux – <code>/opt/nessus/var/nessus/nessus-services</code> • Windows – <code>C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\nessus-services</code> • macOS – <code>/Library/Nessus/run/var/nessus/nessus-services</code> • all (すべて) – ポート 0 を含む 65,536 個のポートをすべてスキャンするようにスキャナーに指示します。all キーワードを



設定	デフォルト 値	説明
		他の範囲と組み合わせることはできません。 • コンマ区切りのポートのリスト (例: 21,23,25,80,110) やポート範囲 (例: 1-1024,9000-9200、0 を除くすべてのポートをスキャンする場合は 1-65535、個別の範囲または重複する TCP および UDP ポート範囲をスキャンする場合は T:1-1024,U:300-500 または 1-1024,T:1024-65535,U:1025)、またはそれらの組み合わせ。 スキャンポリシーの [Discovery] (検出) 設定で UDP、SYN、または TCP ポートスキャナー設定を無効にすると、指定したポートの範囲にかかわらず、それらのポートがスキャンされません。UDP および TCP のポートスキャナー設定は、デフォルトでは無効になっています。SYN ポートスキャナー設定はデフォルトで有効になっています。
ローカルポートの列挙子		
SSH (netstat)	有効	有効にすると、スキャナーはローカルマシンから netstat を使用して開いているポートをチェックします。このオプションを使用するには、ターゲットへの SSH 接続を介して netstat コマンドを実行する必要があります。このスキャンは、Linux ベースのシステムを対象としており、認証認証情報を必要とします。この設定を使用するには、最初に SSH 認証情報を設定する必要があります。
WMI (netstat)	有効	有効にすると、スキャナーは WMI ベースのスキャン中に netstat を使用して開いているポートを特定します。 さらに、スキャナーは次のように動作します。 • [Port Scan Range] (ポートのスキャン範囲) 設定で指定さ



設定	デフォルト 値	説明
		れたカスタム範囲を無視します。 • [Consider unscanned ports as closed] (スキャンされていないポートを閉じていると見なす) 設定が有効な場合には、スキャンされていないポートを引き続き閉じていると見なしします。 ポート列挙子 (netstat または SNMP) が正常に機能すると、ポート範囲は [all] (すべて) になります。この設定を使用するには、最初に Windows 認証情報を設定する必要があります。
SNMP	Enabled (有効)	有効にすると、ユーザーが適切な認証情報を入力した場合に、スキャナーはリモートホストをより効果的にテストし、より詳細な監査結果を生成できます。たとえば、返された SNMP 文字列のバージョンを調べることで、脆弱性が存在するかどうかを判断する Cisco ルーターチェックが多数あります。この情報はこのような監査に必要です。
Only run network port scanners if local port enumeration failed (ローカルポートの列挙に失敗した場合にのみネットワークポートスキャナーを実行)	Enabled (有効)	この設定を有効にすると、スキャナーはネットワークポートスキャンの前に、ローカルポート列挙に基づいて判定します。ローカルポート列挙子が実行されると、その資産のすべてのネットワークポートスキャナーが無効になります。 この設定を無効にすると、スキャナーはローカルポート列挙ステータスに関係なく、ネットワークポートスキャンを実行します。



設定	デフォルト 値	説明
Verify open TCP ports found by local port enumerators (ローカルポート の列挙子を検 出した開いてい る TCP ポート を確認)	Disabled (無効)	有効にすると、ローカルポートエnumレーター (WMI や netstat など) によってポートが検出された場合、スキャナーはリモートからもそのポートが開いていることを確認します。このアプローチは、何らかの形のアクセス制御 (TCP ラッパ、ファイヤーウォールなど) が使用されているかどうかを確認するのに役立ちます。
ネットワークポートスキャナー		
TCP	Disabled (無効)	内蔵の Tenable Nessus TCP スキャナーを使用して、完全な TCP 3 ウェイハンドシェイクを利用してターゲットの開いている TCP ポートを特定します。このオプションが有効になっている場合、[ファイヤーウォールの自動検出をオーバーライド] オプションも設定できます。
SYN	Enabled (有効)	内蔵の Tenable Nessus SYN スキャナーを使用して、ターゲットとなるホストの開いている TCP ポートを特定します。SYN スキャンは、完全な TCP 3 ウェイハンドシェイクを開始しません。スキャナーは、SYN パケットをポートに送信して SYN-ACK 応答を待機し、応答、または応答がないことに基づいてポートの状態を判断します。 このオプションが有効になっている場合、[ファイヤーウォールの自動検出をオーバーライド] オプションも設定できます。
Override	Disabled	この設定は、[TCP] または [SYN] のどちらかのオプションが有効に



設定	デフォルト 値	説明
automatic firewall detection (ファイヤーウォールの自動検出をオーバーライド)	(無効)	なっている場合に有効化できます。 有効になっている場合、この設定は自動ファイヤーウォール検出をオーバーライドします。 この設定には、次の3つのオプションがあります。 • 積極的な検出を使用: ポートが閉じているように見える場合でもプラグインの実行を試みます。このオプションは、本番環境のネットワークでは使用しないことをお勧めします。 • ソフト検出を使用: リセットが設定される頻度を監視する機能とダウンストリームのネットワークバイスで制限が設定されているかどうかを確認する機能を無効にします。 • 検出機能を無効化: ファイヤーウォール検出機能を無効にします。
UDP	Disabled (無効)	このオプションは、Tenable Nessus のビルトイン UDP スキャナーを使用して、ターゲットの開いている UDP ポートを特定します。 プロトコルの性質により、ポートスキャナーが開いている UDP ポートとフィルタリングされている UDP ポートの違いを見分けるのは通常は不可能です。UDP ポートスキャナーを有効にすると、スキャン時間が大幅に増加し、信頼できない結果が検出される場合があります。可能な場合は、代わりに netstat または SNMP ポート列挙オプションを使用することを検討してください。

サービス検出

[Service Discovery] (サービス検出) セクションには、開いている各ポートにそのポートで実行されているサービスをマッピングしようとする設定があります。



[Service Discovery] (サービス検出) セクションには次の設定グループがあります。

- 全般設定
- Search for SSL/TLS Services

設定	デフォルト値	説明
全般設定		
Probe all ports to find services (すべてのポートをプローブしてサービスを見つける)	Enabled (有効)	有効にすると、スキャナーは、[Port scan range] (ポートのスキャン範囲) オプションで定義されているように、開いている各ポートをそのポートで実行されているサービスにマップしようとします。 警告: まれに、調査によって一部のサービスが中断され、予期しない副作用が生じることがあります。
Search for SSL based services (SSL ベースのサービスの検索)	オン	スキャナーが SSL ベースのサービスをテストする方法を制御します。 警告: すべてのポートで SSL 機能をテストすると、テスト対象のホストに破壊的な影響を与える可能性があります。
SSL/TLS/DTLS サービスの検索 (有効)		
Search for SSL/TLS on (SSL/TLS を検索)	既知の SSL/TLS ポート	SSL/TLS サービスの検索時に、スキャナーがターゲットとなるホストのどのポートを検索するかを指定します。 この設定には、次の3つのオプションがあります。 • なし



設定	デフォルト 値	説明
		注意: このオプションを [なし] に設定すると、 global_settings/disable_test_ssl_based_services KB 項目が有効になります。 • 既知の SSL/TLS ポート • すべての TCP ポート
Search for DTLS On	なし	DTLS サービスの検索時に、スキャナーがターゲットとなるホストのどのポートを検索するかを指定します。 この設定には、次のオプションがあります。 • なし • 既知の DTLS ポート • すべての UDP ポート
Identify Certificates Expiring Within x Days (x 日以内に期限切れになる証明書を特定)	60	有効にすると、スキャナーは、指定した日数内に有効期限が切れる SSL および TLS 証明書を特定します。
Enumerate All SSL Ciphers (SSL 暗号をすべて列挙)	True	有効になっている場合、スキャナーは SSL/TLS サービスによってアドバタイズされた暗号のリストを無視し、すべての可能性のある暗号を使用して接続の確立を試みることで暗号を列挙します。
Enable CRL checking (connects to internet) (CRL チェックを有効化 (インターネットに接続))	False	有効になっている場合、スキャナーは特定されたどの証明書についても失効していないかどうかをチェックします。

ID



ID セクションでは、Active Directory データの収集を有効または無効にできます。

注意: このセクションは、Tenable One Enterprise 環境にのみ適用されます。

設定	デフォルト 値	説 明
全般設定		
Collect Identity Data from Active Directory (Active Directory から ID データを収集する)	Disabled (無効)	この設定を有効にすると、Tenable Nessus は Active Directory からユーザー、コンピューター、グループのオブジェクトを収集できるようになります。 この設定では、スキャン用の Active Directory ユーザーアカウントを指定する必要があります。また、スキャンの対象となっているドメインコントローラーで LDAPS を有効にする必要があります。

設定済みのディスカバリースキャン設定

次の表に記載されている通り、Tenable が提供するスキャナーテンプレートの一部には設定済みの検出設定が含まれます。設定済みの検出設定は、選択したテンプレートおよび [Scan Type] (スキャンの種類) の両方によって決定されます。

テンプレート	スキャンタイプ	設定済みの設定
Discovery (検出)		
Host Discovery (ホスト検出)	Host enumeration (デフォルト)	- 全般設定 - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用



		• ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	OS Identification (OS 識別)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP
	ポートスキャン (共通ポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ 共通ポートをスキャンする ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN ス



		キャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	ポートスキャン (すべてのポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ すべてのポートをスキャンする (1 ~ 65535) ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>

Vulnerabilities (脆弱性)



Basic Network Scan (Basic Network スキャン)	ポートスキャン (共通ポート) (デフォルト)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ 共通ポートをスキャンする ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	ポートスキャン (すべてのポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ すべてのポートをスキャンする (1 ~ 65535)



		◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	高速ネットワーク検出を使用	高速ネットワーク検出を使用
Advanced Scan (詳細なスキャン)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Advanced Dynamic Scan (詳細な動的スキャン)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Malware Scan (マルウェアスキャン)	Host enumeration (デフォルト)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	Host enumeration	• 全般設定



	(脆弱なホストを含む)	- ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用 - ホストが使用する Ping - TCP - ARP - ICMP (2 回のリトライ) - 次を含むすべてのデバイスをスキャン - プリンター - Novell Netware ホスト
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Mobile Device Scan (モバイルデバイススキャン)	-	-
Web Application Tests (ウェブアプリケーションテスト)	ポートスキャン (共通ポート) (デフォルト)	- 全般設定 - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用 - ポートスキャナーの設定 - 共通ポートをスキャンする - 認証情報が提供されている場合は netstat を



		使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	ポートスキャン (すべてのポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ すべてのポートをスキャンする (1 ~ 65535) ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>



Credentialed Patch Audit (認証パッチ監査)	ポートスキャン (共通ポート) (デフォルト)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ 共通ポートをスキャンする ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	ポートスキャン (すべてのポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ すべてのポートをスキャンする (1 ~ 65535)



		◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Badlock Detection (Badlock 検出)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping



		◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ TCP ポート 23、25、80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Thorough	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ すべての TCP ポート をスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Bash Shellshock Detection (Badlock Shellshock 検出)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホス



		トを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出 • 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ TCP ポート 23、25、80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出



		• 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト
	Thorough	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ すべての TCP ポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出 • 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
DROWN Detection (DROWN 検出)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする



		◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ リモートホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ TCP ポート 23、25、80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Thorough	• 全般設定: ◦ リモートホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用



		- サービス検出設定 - すべての TCP ポートをスキャンする - すべてのオープンなポート上の SSL を検出
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Intel AMT Security Bypass (Intel AMT セキュリティバイパス)	Normal (デフォルト)	- 全般設定: - リモート ホストに ping - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用 - サービス検出設定 - デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする - よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Quick (クイック)	- 全般設定: - リモート ホストに ping - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用



		- サービス検出設定 - TCP ポート 16992、16993、623、80、443 をスキャン - よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Thorough	- 全般設定: - リモート ホストに ping - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用 - サービス検出設定 - すべての TCP ポートをスキャンする - すべてのオープンなポート上の SSL を検出
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Shadow Brokers Scan (Shadow Brokers スキャン)	Normal (デフォルト)	- 全般設定: - リモート ホストに ping - ローカルの Nessus ホストを常にテストする - 高速ネットワーク検出を使用



		• サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出 • 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト
	Thorough	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ すべての TCP ポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出 • 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト



	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Spectre and Meltdown (Spectre および Meltdown)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Thorough	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ すべての TCP ポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出



	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
WannaCry Ransomware (WannaCryランサムウェア)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ デフォルトの Nessus のポート範囲をスキャンする ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ TCP ポート 139、445 をスキャン ◦ よく使用されるポート上の SSL/TLS を検出



	Thorough	• 全般設定: ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定 ◦ すべての TCP ポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Log4Shell	Normal (標準)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ デフォルトの Tenable Nessus のポート範囲をスキャンする



		◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ TCP ポート 80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Thorough (デフォルト)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテ



		ストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ すべての TCP ポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Log4Shell Remote Checks (Log4Shell リモートチェック)	Normal (デフォルト)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ デフォルトの Tenable Nessus のポート範囲をスキャンする



		◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ TCP ポート 80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Thorough	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテ



		ストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ すべての TCP ポート をスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上の SSL を検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Log4Shell Vulnerability Ecosystem (Log4Shell 脆弱性のエコシステム)	Normal (標準)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ デフォルトの Tenable Nessus のポート範囲をスキャンする



		◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Quick (クイック)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ TCP ポート 80、443 をスキャン ◦ よく使用されるポート上のSSL/TLSを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Thorough (デフォルト)	• 全般設定: ◦ Ping the remote host (リモート ホストに ping) ◦ ローカルの Tenable Nessus ホストを常にテ



		ストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • サービス検出設定: ◦ すべてのTCPポートをスキャンする ◦ すべてのオープンなポート上のSSLを検出 • 脆弱なデバイスをスキャンしません。
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
コンプライアンス		
Audit Cloud Infrastructure (クラウドインフラ監査)	-	-
Internal PCI Network Scan (内部PCI ネットワークスキャン)	ポートスキャン (共通ポート) (デフォルト)	• 全般設定 ◦ ローカルのNessusホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ 共通ポートをスキャンする ◦ 認証情報が提供されている場合はnetstatを



		使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	ポートスキャン (すべてのポート)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ポートスキャナーの設定 ◦ すべてのポートをスキャンする (1 ~ 65535) ◦ 認証情報が提供されている場合は netstat を使用する ◦ 必要に応じて SYN スキャナーを使用する • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>



MDM Config Audit (MDM 設定監査)	-	-
Offline Config Audit (オフライン設定監査)	-	-
PCI Quarterly External Scan (PCI 四半期外部スキャン)	-	<u>[Scan unresponsive hosts] (応答しないホストのスキャン) のデフォルト</u>
Policy Compliance Auditing (ポリシーコンプライアンス監査)	Default (デフォルト)	• 全般設定 ◦ リモート ホストに ping ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする • 次を含むすべてのデバイスをスキャン ◦ プリンター ◦ Novell Netware ホスト
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
SCAP and OVAL Auditing (SCAP および OVAL 監査)	Host enumeration (デフォルト)	• 全般設定 ◦ ローカルの Nessus ホストを常にテストする ◦ 高速ネットワーク検出を使用 • ホストが使用する Ping ◦ TCP ◦ ARP ◦ ICMP (2 回のリトライ)



	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>

スキャンの範囲設定

[Scope] (範囲) の値を設定し、スキャンに含めるまた除外する URL およびファイルタイプを指定します。

スキャンまたはユーザー定義スキャンテンプレートを作成し、[Web App Overview] (ウェブアプリケーションの概要) ウェブアプリテンプレートまたは [Scans] (スキャン) ウェブアプリテンプレートを選択するときに、[Scope] (範囲) の値を設定できます。詳細は、[スキャンテンプレート](#) および [Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン](#) を参照してください。

ヒント: 設定を保存して他のスキャンに適用したい場合は、[ポリシーを作成して設定](#) できます。

クロールスクリプト

複雑なアクセスロジックを使用するページをスキャナーが分析できるようにするために、スキャンに追加する Selenium スクリプトを指定します。

注意: スキャンに複数のターゲットを追加すると、これらの設定は無効になります。

設定	デフォルト値	説明
Add File (ファイルの追加)	n/a (該当なし)	1 つ以上の記録されている Selenium スクリプトファイルをスキャンに追加できるようにするハイパーリンク。 スクリプトは .side ファイルとして追加される必要があります。

スキャンの対象

ウェブアプリケーションのスキャンの対象に含める URL を指定します。この URL は、ターゲット URL と同じドメインである必要があります。



設定	デフォルト 値	説明
List of URLs (URL のリスト)	n/a (該当なし)	ウェブアプリケーションのスキャンの対象に含める URL を指定します。複数の URL をリストする場合は、コンマ区切りリストでフォーマットする必要があります。
Specify how the scanner handles URLs found during the application crawl (アプリケーションのクロール中に見つけた URL をスキャナーが処理する方法を指定する)	Crawl all URLs detected (検出されたすべての URL をクロール)	スキャナーが URL をクロールするときに従う制限を指定します。 次のいずれかを選択します。 • Crawl all URLs detected (検出されたすべての URL をクロール) - スキャナーはターゲット URL のドメインホスト上で検出したすべての URL と子パスをクロールします。 • Limit crawling to specified URLs and child paths (指定された URL と子パスにクロールを制限) - スキャナーはターゲット URL と子パスのみをクロールします。 • Limit crawling to specified URLs (指定された URL にクロールを制限) - スキャナーはターゲット URL のみをクロールします。ターゲット URL の子パスはクロールしません。

スキャンの対象外

スキャンの対象から除外する URL を指定します。



注意: スキャンに複数のターゲットを追加すると、これらの設定は無効になります。

設定	デフォルト 値	説明
Regex For Excluded URLs (除外 URL の正規表現)	logout (ログアウト)	スキャンから除外する URL をスキャナーが検索できるような、正規表現パターンを指定します。 複数の正規表現パターンをリストする場合は、コンマ区切りリストでフォーマットする必要があります。正規表現の値は、大文字と小文字が区別されます。 注意: 除外する正規表現値は、URL に含まれる値である必要があります。たとえば、<code>http://www.example.com/blog/today.htm</code> という URL では、有効な正規表現値は <code>blog</code> または <code>today</code> となります (URL 全体ではありません)。
File Extensions to Exclude (除外するファイル拡張子)	js、css、png、jpeg、gif、pdf、csv、svn-base、svg、jpg、ico、woff、woff2、exe、msi、zip	スキャナーがスキャンから除外するファイルタイプを指定します。 複数の URL をリストする場合は、コンマ区切りリストでフォーマットする必要があります。 注意: 特定のファイル拡張子を除外すると役立つ場合があります。スキャナーはスキャン対象がウェブページではなくてもそれを認識せず、ウェブページであるかのようにスキャンを試みることがあるためです。これは時間の無駄になり、スキャン速度を低下させます。使用することがわかっており、スキャンする必要がないことが確実な場合は、追加のファイル拡張子を追加できます。たとえば、Tenable は .png や .jpeg などのさまざまな画像拡張子をデフォルトで含めています。
Decompose Paths (パスの分解)	Disabled (無効)	スキャン中に識別された各 URL を、スキャナーがディレクトリパスレベルでさらに細分化された URL 別にスキャンするかどうかを指定します。 たとえば、ターゲットとして <code>www.example.com/dir1/dir2/dir3</code> を



設定	デフォルト 値	説明
		指定し、[Decompose Paths] (パスの分解) を有効にした場合、スキャナーは、ターゲットの下記の個々 URL をそれぞれ分析します。 • www.example.com/dir1/dir2/dir3 • www.example.com/dir1/dir2 • www.example.com/dir1 この設定を有効にすると、スキャナーはそのパスにある各サブフォルダーのルートの監査を試みます。これにより、ウェブアプリケーションの検出対象領域が増えますが、スキャン時間も長くなります。
Exclude Binaries (バイナリを除外)	Enabled (有効)	スキャナーがバイナリ形式の応答の URL を監査するかどうかを指定します。 この設定を無効にすると、応答がバイナリ形式であるためスキャナーで読み取ることができない URL をスキャナーが監査しようとするため、ウェブアプリケーションの検出対象領域が増え、スキャン時間も長くなります。

アセスメントスキャン設定

注意: スキャンがポリシーに基づいている場合、スキャンの [Assessment] (評価) 設定は設定できません。これらの設定は、関連するポリシーでのみ変更できます。

[評価] 設定では、スキャンが脆弱性を識別する方法と識別される脆弱性を設定できます。これには、マルウェアの識別、総当たり攻撃に対するシステムの脆弱性の評価、ウェブアプリケーションの感染性が含まれます。

Tenable が提供するスキャナーテンプレートの一部には、設定済みの評価設定が含まれます。



[Custom] (カスタム) の事前設定オプションを選択した場合、または設定済みの評価設定を含まないスキャナーテンプレートを使用している場合、次のカテゴリに関する [Assessment] (評価) 設定を手動で設定できます。

注意: 次のテーブルには、[Advanced Scan] (詳細スキャン) テンプレートの設定が含まれます。選択したテンプレートによっては、特定の設定が使用できなかったり、デフォルト値が異なっていたりする場合があります。

一般

[General] (全般) セクションには、次の設定グループが含まれます。

- 正確性
- Crypto
- アンチウイルス
- SMTP

設定	デフォルト値	説明
正確性		
Override normal Accuracy (通常の冗長性をオーバーライド)	Disabled (無効)	この設定を有効にすると、スキャナーが潜在的な欠陥を報告し、コンポーネントのインストール状況を評価する方法をカスタマイズできます。有効にすると、次のオプションが使用可能になります。 • レポートの精度 - 脆弱性が存在するかどうかをリモートで判断できない場合に、スキャナーが欠陥を報告する方法を調整します。次のいずれかのレベルを選択できます。 • 潜在的な誤警告を回避する - リモートホストに関する不確実性がある場合、スキャ



		ナーは欠陥を報告しません。 - 潜在的な誤警告を表示する – リモートホストが影響を受けているかが不明な場合でも、スキャナーは常に欠陥を報告します。 注意: この2つの設定の間に設定するには、親の[通常のパフォーマンスのオーバーライド]設定を無効にしてください。 - コンポーネントインストール状況に潜在的な脆弱性がないか評価する – 有効にすると、別のアプリケーションのコンポーネントとしてフラグが立てられたインストール状況に潜在的な脆弱性がないかをスキャナーは評価します。無効になっている場合、スキャナーは評価中にこれらのコンポーネントインストール状況を無視します。このオプションはデフォルトで有効になっています。
Perform thorough tests (may disrupt your network or impact scan speed) (徹底的なテストを実行する (ネットワークの混乱やスキャン速度への影響が生じる可能性あり))	Disabled (無効)	さまざまなプラグインの動作が増加します。たとえば、SMB ファイル共有を調べる場合、プラグインは1つではなく3つのディレクトリレベルを深く分析できます。これにより、状況によってはネットワークトラフィックと分析が増加する可能性があります。より詳細にすることにより、スキャンは介入的になり、ネットワークが中断する可能性が高くなりますが、より良い監査結果が出る見込みがあります。
Crypto		
暗号インベントリの	Disabled (無効)	各ターゲットの TLS および SSH の quantum レジストリと



収集		脆弱なアルゴリズムの JSON ベースのインベントリを、サービス別および暗号別に、スキャンが生成するかどうかを指定します。 注意: この設定を有効にすると、ターゲットあたりのプラグイン出力の全体的なサイズが大きくなり、結果の Tenable Nessus データベースサイズも大きくなります。このインベントリを通常のスキャン頻度で生成する必要がない場合、通常のスキャン結果への潜在的な影響を最小限に抑えるために、Tenable は、代わりに暗号化インベントリスキャンテンプレートを使用することを推奨しています。
アンチウイルス		
Antivirus definition grace period (in days) (アンチウイルス定義の猶予期間 (日))	0	日数 (0-7) を設定して、ウイルス対策ソフトウェアチェックの延期を設定します。ウイルス対策ソフトウェアチェックメニューを使用することで、ウイルス対策の署名が期限切れとみなされた場合に、特定の猶予期間を設けて報告するように Tenable Nessus に指示できます。デフォルトでは、署名が 1 日以上経過している場合、Tenable Nessus は署名を期限切れとみなします。この設定では、期限切れと報告するまでの期間を最大 7 日間まで設定できます。
SMTP		
Third party domain (サードパーティのドメイン)	Tenable Nessus は、各 SMTP デバイスを介してこのフィールドにリストされているアドレスにスパムを送信しようとします。このサードパーティのドメインアドレスは、Tenable Nessus がスキャンするサイトまたはスキャンが実行されるサイトの範囲外にある必要があります。そうでないと、SMTP サーバーによってテストが中止される場合があります。	
From address (送信元アドレス)	SMTP サーバーに送信されたテストメッセージは、このフィールドで指定したアドレスから送信されたかのように表示されます。	



To address (送信先アドレス)	Tenable Nessus は、このフィールドにリストされているメール受信者宛てにメッセージの送信を試みます。ほとんどのメールサーバーで有効なアドレスであるため、ポストマスターのアドレスはデフォルト値になっています。

総当たり

[Brute Force] (ブルートフォース) セクションには、次の設定のグループが含まれます。

- [全般設定](#)
- [Oracle Database](#)
- [Hydra](#)

設定	デフォルト値	説明
全般設定		
Only use credentials provided by the user (ユーザーから提供された認証情報だけを使用します)	有効	状況によっては、Tenable Nessus はデフォルトアカウントと既知のデフォルトパスワードのテストに使用できます。これにより、無効な試行が連続して何度も実行され、オペレーティングシステムまたはアプリケーションでセキュリティプロトコルがトリガーされて、アカウントがロックアウトされることがあります。Tenable Nessus がこのようなテストを実行しないよう、この設定はデフォルトで有効になっています。
Oracle データベース		
Test default accounts (slow) (テストのデフォルトアカウント (低速))	Disabled (無効)	Oracle ソフトウェアの既知のデフォルトアカウントをテストします。
Hydra		



注意: Hydra オプションは、スキャンを実行するスキャナーまたはエージェントと同じコンピューターに Hydra がインストールされている場合にのみ表示されます。

Always enable Hydra (slow) (常に Hydra を有効にする (低速))	Disabled (無効)	Tenable Nessus がスキャンを実行するたびに Hydra を有効にします。
Logins file (ログインファイル)		Hydra がスキャン中に使用するユーザー名が入った .txt ファイルです。 ユーザー名は 1 行に 1 つずつ入力し、ファイルの末尾は空行で終わる必要があります。たとえば、次のようになります。 <pre><username1> <username2> <username3></pre>
Passwords file (パスワードファイル)		Hydra がスキャン中に使用するユーザーアカウントのパスワードが入った .txt ファイルです。 パスワードは 1 行に 1 つずつ入力し、ファイルの末尾は空行で終わる必要があります。たとえば、次のようになります。 <pre><password1> <password2> <password3></pre>
Number of parallel tasks (並行タスクの数)	16	同時に実行する Hydra テストの数です。デフォルトでは、この数は 16 になっています。



Timeout (秒単位)	30	ログオン試行 1 回あたりの秒数です。
Try empty passwords (パスワードなしで試行)	Enabled (有効)	有効にすると、Hydra はパスワードを使用せずにユーザー名を試します。
Try login as password (ログイン情報をパスワードとして試行)	Enabled (有効)	有効にすると、Hydra は対応するパスワードとしてユーザー名を試します。
Stop brute forcing after the first success (初回アクセスが成功した後にブルートフォースを停止)	Disabled (無効)	有効にすると、アカウントへの初回アクセスが成功した後に、Hydra はブルートフォースのユーザーアカウントを停止します。
Add accounts found by other plugins to the login file (他のプラグインを使用して検出したアカウントをログインファイルに追加)	Enabled (有効)	無効にした場合、Tenable Nessus はログインファイルで指定されたユーザー名のみをスキャンに使用します。有効のままの場合、Tenable Nessus は他のプラグインを使用して他のユーザー名を検出し、それらをログインファイルに追加してスキャンに使用します。
PostgreSQL database name (PostgreSQL データベース名)		Hydra でテストを行うデータベースです。
SAP R/3 Client ID		Hydra でテストを行う SAP R/3 クライアントの ID です。



(0 ~ 99) (SAP R/3 クライアント ID (0 ~ 99))		
Windows accounts to test (テストする Windows アカウン ト)	Local accounts (ローカルアカ ウント)	これは <i>[Local accounts]</i> (ローカルアカウント)、 <i>[Domain Accounts]</i> (ドメインアカウント)、または <i>[Either]</i> (どちらか) に設定できます。
Interpret passwords as NTLM hashes (パ スワードを NTLM ハッシュとして解 釈)	Disabled (無効)	有効にすると、Hydra はパスワードを NTLM ハッシュとして解釈します。
Cisco login password (Cisco ログインパスワード)		このパスワードを使用して、ブルートフォースでパスワードが使用可能になる前に Cisco システムにログインすることができます。ここにパスワードを入力しない場合、Hydra はスキャンの初期段階でブルートフォースに成功した認証情報を使用してログインを試みます。
Web page to brute force (ブ ルートフォースする ウェブページ)		HTTP 基本認証またはダイジェスト認証によって保護されているウェブページを入力します。ここにウェブページを入力しない場合、Hydra は、Tenable Nessus ウェブクローラによって検出された、HTTP 認証を必要とするページに対してブルートフォースを試みます。
HTTP proxy test website (HTTP プ ロキシがテストする ウェブサイト)		Hydra が HTTP プロキシのブルートフォースに成功すると、ブルートフォースプロキシを介して、ここに入力したウェブサイトへのアクセスを試みます。



LDAP DN	Hydra が認証した LDAP 識別名 スコープです。

SCADA

設定	デフォルト値	説明
Modbus/TCP コイルアクセス		Modbus は、1 の機能コードを使用して Modbus サーバーのコイルを読み取ります。コイルはバイナリ出力設定を表し、通常はアクチュエータにマッピングされます。コイルを読み取る機能により、攻撃者がシステムをプロファイルし、書き込みコイルメッセージを介して変更するレジスタの範囲を特定できます。
Start at Register (レジスタで開始)	0	スキャンを開始するレジスタです。
End at Register (レジスタで終了)	16	スキャンを停止するレジスタです。
ICCP/COTP TSAP アドレス指定の脆弱性		ICCP/COTP TSAP アドレス指定メニューは、可能な値を試すことにより、ICCP サーバー上の接続指向トランスポートプロトコル (COTP) トランスポートサービスアクセスポイント (TSAP) の値を決定します。
Start COTP TSAP (開始 COTP TSAP)	8	試行する開始 TSAP 値を指定します。
Stop COTP	8	試行する終了 TSAP 値を指定します。Tenable Nessus は、開始値と



設定	デフォルト値	説明
Modbus/TCP コイルアクセス		Modbus は、1 の機能コードを使用して Modbus サーバーのコイルを読み取ります。コイルはバイナリ出力設定を表し、通常はアクチュエータにマッピングされます。コイルを読み取る機能により、攻撃者がシステムをプロファイルし、書き込みコイルメッセージを介して変更するレジスタの範囲を特定できます。
TSAP (終了 COTP TSAP)		停止値の間のすべての値を試します。

ウェブアプリケーション

デフォルトでは、Tenable Nessus はウェブアプリケーションをスキャンしません。[Web Application] (ウェブアプリケーション) セクションへの初回アクセス時に表示される [Scan Web Applications] (ウェブアプリケーションのスキャン) 設定は、[Off] (オフ) に設定されています。次の表にリストされているウェブアプリケーションの設定を変更するには、[Off] (オフ) ボタンをクリックします。その他の設定が表示されます。

[Web Applications] (ウェブアプリケーション) セクションには、次の設定のグループが含まれます。

- 全般設定
- Web クローラ
- アプリケーションテストの設定

設定	デフォルト値	説明
Use a custom User-Agent (カスタムユーザーエージェントを使用)	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)	Tenable Nessus がスキャン中に偽装するブラウザの種類を指定します。



設定	デフォルト 値	説明
ウェブクローラ		
Start crawling from (クローラの開始点)	/	Tenable Nessus がテストする最初のページの URL です。複数のページをテストする必要がある場合は、コロン区切り文字を使用してページを区切ります (例: /:/php4:/base)。
除外されたページ (正規表現)	/server_privileges\.php logout	クローラ対象から除外するウェブサイトの一部を指定します。たとえば、/manual ディレクトリとすべての Perl CGI を除外するには、このフィールドを次のように設定します。(^/manual) <> (\.pl (\.?.*)?\$\$) Tenable Nessus は、文字列の照合と処理、および Perl 互換の正規表現 (PCRE) のために POSIX の正規表現をサポートしています。
Maximum pages to crawl (クローラできる最大ページ)	1000	クローラするページの最大数です。
Maximum depth to crawl (クローラできる最大深度)	6	開始ページごとに Tenable Nessus がたどるリンクの数を制限します。
Follow dynamic pages (動的)	Disabled (無効)	この設定を有効にすると、Tenable Nessus は動的リンクをたどるので、上記設定のパラメータを超える場合があります。



設定	デフォルト 値	説明
ページに従う)		
アプリケーションテストの設定		
Enable generic web application tests (一般的なウェブアプリケーションテストを有効にする)	Disabled (無効)	次のアプリケーションテスト設定を有効にします。
Abort web application tests if HTTP login fails (HTTP でのログインが失敗した場合にウェブアプリケーションのテストを中止する)	Disabled (無効)	Tenable Nessus が HTTP 経由でターゲットにログインできない場合、すべてのウェブアプリケーションのテストを実行しません。
Try all HTTP methods (すべての HTTP メソッドを試行する)	Disabled (無効)	このオプションは、ウェブフォームのテストを強化するために POST リクエストを使用するように Tenable Nessus に指示します。デフォルトでは、このオプションを有効にしていない限り、ウェブアプリケーションのテストには GET リクエストのみが使用されます。一般的には、ユーザーがア



設定	デフォルト 値	説明
		アプリケーションにデータを送信する際に、より複雑なアプリケーションで POST メソッドが使用されます。この設定により、より綿密なテストが提供されますが、所要時間が大幅に長くなる可能性があります。選択すると、Tenable Nessus は GET リクエストと POST リクエストの両方で各スクリプトまたは変数をテストします。この設定により、より綿密なテストが提供されますが、所要時間が大幅に長くなる可能性があります。
Attempt HTTP Parameter Pollution (HTTP パラメーター汚染を試行する)	Disabled (無効)	ウェブアプリケーションのテストを実行する場合、変数にコンテンツを挿入すると同時に、同じ変数に有効なコンテンツを提供することにより、フィルタリングメカニズムのバイパスを試みます。たとえば、通常の SQL インジェクションテストは /target.cgi?a='&b=2 のようになります。HTTP パラメーター汚染 (HPP) を有効にすると、リクエストは /target.cgi?a='&a=1&b=2 のようになります。
Test embedded web servers (埋め込みウェブサーバーをテストする)	Disabled (無効)	組み込みウェブサーバーは多くの場合において静的であり、カスタマイズ可能な CGI スクリプトは含まれていません。さらに、組み込みウェブサーバーは、スキャン時に時々クラッシュしたり応答しなかったりする場合があります。このオプションを使用して、組み込みウェブサーバーを他のウェブサーバーとは別にスキャンすることを Tenable は推奨します。
Test more	Disabled (無効)	この設定では、HTTP リクエストで使用する引



設定	デフォルト 値	説明
than one parameter at a time per form (フォームごとに1度に複数のパラメーターをテストする)		数値の組み合わせを管理します。このオプションにチェックマークを入れないデフォルトでは、攻撃文字列で1つのパラメーターを一度にテストし、追加のパラメーターに対する非攻撃バリエーションを試すことはありません。たとえば Tenable Nessusは、各組み合わせをテストせずに、bとcが他の値を許可する、 <code>/test.php?arg1=XSS&b=1&c=1</code>を試みます。これは、最小の結果セットを生成してテストする最速の方法です。 この設定には、次の4つのオプションがあります。 • Test random pairs of parameters: この形式のテストでは、パラメーターのランダムなペアの組み合わせがランダムにチェックされます。これは、複数のパラメーターをテストする最速の方法です。 • パラメーターのすべてのペアのテスト (低速): この形式のテストは、1つの値のテストよりも若干低速になりますが、より効率的です。複数のパラメーターをテストしながら、攻撃文字列、単一変数の変化の関係をテストし、他のすべての変数に最初の値を使用します。たとえば、Tenable Nessus は <code>/test.php?a=XSS&b=1&c=1&d=1</code>を試み、その後、ある変数に攻撃文字列が付与され、ある変数はあらゆる可能な値を



設定	デフォルト 値	説明
		循環し (ミラープロセス中に発見されるように)、その他の変数には最初の値が付与されるようにします。この例では、各変数の最初の値が1の場合、Tenable Nessus は <code>/test.php?a=XSS&b=3&c=3&d=3</code> をテストしません。 • Test random combinations of three or more parameters (slower): この形式のテストでは、3つ以上のパラメーターの組み合わせがランダムにチェックされます。ペアのパラメーターのみのテストよりも綿密にチェックされます。組み合わせの数を3つ以上に増やすと、ウェブアプリケーションのテスト時間は長くなります。 • パラメーターのすべての組み合わせのテスト (最も遅い): このテスト方法では、攻撃文字列と変数への有効な入力のあらゆる可能な組み合わせをチェックします。すべてのペアのテストが速度を上げるためにより少ないデータセットを作成しようとするのに対し、すべての組み合わせでは時間を妥協せずにテストの完全なデータセットを使用します。このテスト方法では、完了するまでに長時間かかる場合があります。
Do not stop after first flaw is found per web page (各	ウェブサーバーあたり1つのフローが見つかりと停止します (最速)	この設定により、新しい欠陥が対象となるタイミングが決まります。これはスクリプトレベルで適用されます。XSSの欠陥を検出しても、SQL インジェクションまたはヘッダーインジェクションの検索



設定	デフォルト 値	説明
ウェブページで最初の欠陥が見つかった場合でも停止しないでください)		は無効になりませんが、特に指定しない限り特定のポートの種類ごとに最大 1 つのレポートがあります。同じ攻撃によってキャッチされた場合、同じ種類のいくつかの欠陥 (XSS、SQLi など) が報告される可能性があります。 このオプションが無効になっている場合、スキャンはウェブページ上で欠陥を発見するとすぐに、次のウェブページに移動します。 このオプションを有効にする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。 • Stop after one flaw is found per web server (fastest) - (デフォルト) スクリプトによってウェブサーバー上で欠陥が検出されるとすぐに、Tenable Nessus は停止して別のポート上の異なるウェブサーバーに切り替えます。 • Stop after one flaw is found per parameter (slow) - CGI のパラメーターで 1 種類の欠陥 (XSS など) が検出されるとすぐに、Tenable Nessus は同じ CGI の次のパラメーター、次の既知の CGI、または次のポートもしくはサーバーに切り替えます。 • Look for all flaws (slowest) - 検出された欠陥にかかわらず、広範なテストを実行します。このオプションは非常に詳細なレポートを生成する可能性があるため、多くの場合において推奨されません。



設定	デフォルト 値	説明
URL for Remote File Inclusion (リモートファイルインクルード用の URL)	http://rfi.nessus.org/rfi.txt	リモートファイルインクルージョン (RFI) のテスト中、この設定によりテストに使用するリモートホスト上のファイルが指定されます。デフォルトでは、Tenable Nessus は Tenable, Inc. が RFI テスト用にホストする安全なファイルを使用します。スキャナーがインターネットに到達できない場合は、内部でホストされているファイルを使用して、より正確な RFI テストを実行できます。
Maximum run time (min) (最大ランタイム (分))	5	このオプションでは、ウェブアプリケーションのテストの実行に費やされる時間を分単位で管理します。このオプションのデフォルトは 60 分で、所定のウェブサイトのすべてのポートと CGI に適用されます。通常、小規模なアプリケーションを使用するウェブサイトのローカルネットワークのスキューンは 1 時間以内に完了しますが、大規模なアプリケーションを使用するウェブサイトにはより大きい値が必要になる場合があります。

Windows

Windows セクションには、次の設定のグループが含まれます。

- 全般設定
- ユーザー列挙メソッド

設定	デフォルト 値	説明
全般設定		



Request information about the SMB Domain (SMBドメインに関する情報をリクエストする)	Disabled (無効)	有効にすると、センサーがローカルユーザーの代わりにドメインユーザーをクエリします。この設定を有効にすると、プラグイン 10892 および 10398 を実行できるようになり、プラグイン 72684 および 10907 がドメインユーザーをクエリできるようになります。

ユーザー列挙メソッド

ユーザー検出に適した数のユーザー列挙メソッドを有効にできます。

SAM Registry (SAM レジストリ)	有効	Tenable Nessus は、Security Account Manager (SAM) レジストリを介してユーザーを列挙します。
ADSI Query (ADSI クエリ)	有効	Tenable Nessus は、Active Directory Service Interfaces (ADSI) を介してユーザーを列挙します。ADSI を使用するには、[Credentials] (認証情報) > [Miscellaneous] (その他) > [ADSI] で認証情報を設定する必要があります。
WMI Query (WMI クエリ)	有効	Tenable Nessus は、Windows Management Interface (WMI) を介してユーザーを列挙します。
RID Brute Forcing (RID ブルートフォース)	Disabled (無効)	Tenable Nessus は、相対識別子 (RID) ブルートフォースを介してユーザーを列挙します。この設定を有効にすると、[Enumerate Domain Users] (ドメインユーザーを列挙する) および [Enumerate Local User] (ローカルユーザーを列挙する) 設定を有効にします。

ドメインユーザーを列挙する (RID ブルートフォースが有効な場合に利用可能)

Start UID (開始 UID)	1000	Tenable Nessus がドメインユーザーの列挙を試みる ID 範囲の開始部分です。
End UID (終了 UID)	1200	Tenable Nessus がドメインユーザーの列挙を試みる ID 範囲



		囲の終了部分です。
ローカルユーザーを列挙する (RID ブルートフォースが有効な場合に利用可能)		
Start UID (開始 UID)	1000	Tenable Nessus がローカルユーザーの列挙を試みる ID 範囲の開始部分です。
End UID (終了 UID)	1200	Tenable Nessus がローカルユーザーの列挙を試みる ID 範囲の終了部分です。

マルウェア

[Malware] (マルウェア) セクションには、次の設定のグループが含まれます。

- [全般設定](#)
- [ハッシュおよび許可リストファイル](#)
- [ファイルシステムスキャン](#)

設定	デフォルト値	説明
ハッシュと許可リストファイル		
Custom Netstat IP Threat List (カスタム Netstat IP 脅威リスト)	なし	検出する既知の不良 IP アドレスのリストを含むテキストファイルです。 ファイルの各行は、IPv4 アドレスで始める必要があります。オプションとして、IP アドレスの後にコンマを追加してその後に説明を続けると、説明を追加できます。コンマ区切りのコメントに加えて、ハッシュ区切りのコメント (# など) も使用できます。 注意: Tenable は、テキストファイル内のプライベート IP 範囲を検出しません。



Provide your own list of known bad MD5 hashes (既知の不正な MD5 ハッシュのリストを指定する)	なし	追加の不良 MD5 ハッシュをテキストファイル (MD5 ハッシュを 1 行につき 1 つ入力) を介してアップロードすることができます。任意でハッシュの説明を含めることもできます。その場合は、ハッシュの後にコンマを追加し、続けて説明を入力します。ターゲットのスキャン中に一致するものを Tenable Nessus が見つけた場合、スキャン結果に説明が表示されます。コンマ区切りのコメントに加えて、標準のハッシュ区切りのコメント (例: #) も使用できます。
Provide your own list of known good MD5 hashes (既知の正常な MD5 ハッシュのリストを指定する)	なし	追加の正常な MD5 ハッシュをテキストファイル (MD5 ハッシュを 1 行につき 1 つ入力) を介してアップロードすることができます。アップロードされたファイル内に各ハッシュの説明を追加できます (オプション)。ハッシュの後にコンマを追加すると、その後に説明を続けることができます。Tenable Nessus によりターゲットのスキャン中に一致するものが見つかり、ハッシュの説明が提供された場合、スキャン結果に説明が表示されます。コンマ区切りのコメントに加えて、標準のハッシュ区切りのコメント (例: #) も使用できます。
Hosts file allowlist (ホストファイル許可リスト)	なし	Tenable Nessus は、システムホストファイルに侵害の兆候がないかチェックします (例: 侵害された Windows システム (ホストファイルチェック) というタイトルのプラグイン ID 23910)。このオプションを使用すると、スキャン中に Tenable Nessus に無視させる IP とホスト名のリストを含むファイルをアップロードできます。通常のテキストファイルの行ごとに 1 つの IP と 1 つのホスト名 (ターゲット上のホストファイルと同じ形式) を含めます。
Yara Rules (Yara ルール)		
Yara Rules (Yara ルール)	なし	スキャンに適用される YARA ルールを含む .yar ファイルです。1 回のスキャンでアップロードできるファイルは 1 つのみであるため、すべてのルールを 1 つのファイルに含めてください。詳細は、



		yara.readthedocs.io を参照してください。
ファイルシステムスキャン		
Scan file system (ファイルシステムのスキャン)	Off (オフ)	このオプションを有効にすると、ホストコンピューターのシステムディレクトリとファイルをスキャンできます。 警告: 10 台以上のホストを対象としたスキャンでこの設定を有効にすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
Windows ディレクトリ		
Scan %Systemroot% (%Systemroot% スキャン)	Off (オフ)	ファイルシステムのスキャンを有効にして、%Systemroot% をスキャンします。
Scan %ProgramFiles% (%ProgramFiles% スキャン)	Off (オフ)	ファイルシステムのスキャンを有効にして、%ProgramFiles% をスキャンします。
Scan %ProgramFiles (x86)% (%ProgramFiles (x86)% スキャン)	Off (オフ)	ファイルシステムのスキャンを有効にして、%ProgramFiles (x86)% をスキャンします。
Scan %ProgramData% (%ProgramData% スキャン)	Off (オフ)	ファイルシステムのスキャンを有効にして、%ProgramData% をスキャンします。
Scan User Profiles (ユーザープロファイルのスキャン)	Off (オフ)	ファイルシステムのスキャンを有効にして、ユーザープロファイルのスキャンします。



Linux ディレクトリ		
Scan \$PATH (\$PATH のスキャン)	Off (オフ)	\$PATH の場所をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
Scan /home (/home のスキャン)	Off (オフ)	/home をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
MacOS ディレクトリ		
Scan \$PATH (\$PATH のスキャン)	Off (オフ)	\$PATH の場所をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
Scan /Users (/Users のスキャン)	Off (オフ)	/Users をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
Scan /Applications (/Applications のスキャン)	Off (オフ)	/Applications をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
Scan /Library (/Library のスキャン)	Off (オフ)	/Library をスキャンするファイルシステムスキャンを有効にします。
カスタムディレクトリ		
Custom Filescan Directories (カスタムファイルスキャンディレクトリ)	なし	マルウェアファイルスキャンでスキャンするディレクトリをリストしたカスタムファイルです。ファイル内には、ディレクトリを1つずつ改行してリストします。Tenable Nessus では、C:\ や / などのルートディレクトリや、%Systemroot% などの変数を使用できません。

データベース

設定	デフォルト値	説明



Oracle データベース

Use detected SIDs (検出した SID を使用する)	Disabled (無効)	有効にすると、少なくとも 1 つの <u>ホスト認証情報</u> と 1 つの <u>Oracle データベース認証情報</u> が設定されている場合、スキャナーはホスト認証情報を使用してターゲットのスキャンを認証してから、ローカルでの Oracle システム ID (SID) の検出を試行します。次に、指定された Oracle データベース認証情報と検出された SID の使用の認証を試行します。 スキャナーがホスト認証情報を使用したターゲットのスキャンを認証できないか、ローカルで SID を検出しない場合、スキャナーは Oracle データベース認証情報の手動で指定された SID を使用して Oracle データベースを認証します。

ウェブアプリテンプレートの評価設定

次の表に、Tenable Web App Scanning で設定できる Tenable Nessus のスキャン設定を記載します。詳細は、[Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン](#)を参照してください。

設定	デフォルト値	説明
Detection Level (検出レベル)	Most Detected Pages (最も検出されたページ)	スキャナーにクロールさせるページを指定します。 • Most Detected Pages (最も検出されたページ) - スキャナーは最も多く検出されたページのみをクロールします。 • Extended Dictionary (拡張辞書) - スキャナーは、非表示のページを検出するためにより多くのパスバリエーションをテストします。全体的なスキャン時間は長くなります。
Credentials	Disabled (無効)	有効にすると、[Plugins] (プラグイン) 設定に含ま



Bruteforcing (認証 情報ブルートフォース 攻撃)		れるブルートフォース攻撃を実行するすべてのプラグインが実行されます。 無効にすると、[Plugins] (プラグイン) 設定に含まれていても、ブルートフォース攻撃プラグインは実行されません。
Elements to Audit (監査する要素)	All elements except Parameter Names (パラメーター名を除く すべての要素)	Tenable Nessus に脆弱性を分析させるウェブアプリケーションの要素を指定します。次の要素を任意の組み合わせで選択できます。 • リンク • ヘッダー • パラメーター名 • JSON 要素 • ユーザーインターフェースのフォーム • Cookies • フォーム • パラメーター値 • XML 要素 • ユーザーインターフェースの入力
URL for Remote Inclusion (リモートファ イルインクルード用の URL)	なし	Tenable Nessus がリモートファイルインクルージョン (RFI) の脆弱性をテストするために使用できるリモートホスト上のファイルを指定します。 スキャナーがインターネットに到達できない場合、スキャナーはこの内部でホストされているファイルを



		使用して、より正確な RFI テストを実行します。 注意: ファイルを指定しない場合、Tenable Nessus は安全な Tenable でホストされたファイルを使用して RFI テストを実行します。
JSON Containing Attribute Types and Values (属性の型と値を含む JSON)	なし	

設定済みのアセスメントスキャン設定

次の表に記載されている通り、Tenable が提供するスキャナーテンプレートの一部には設定済みの評価設定が含まれます。設定済みの評価設定は、選択したテンプレートおよび [Scan Type] (スキャンの種類) の両方によって決定されます。

テンプレート	スキャンタイプ	設定済みの設定
Discovery (検出)		
Host Discovery (ホスト検出)	-	-
Vulnerabilities (脆弱性)		
Basic Network Scan (Basic Network スキャン)	Default (デフォルト)	- 全般設定 - 誤ったアラームの回避 - CGI スキャンの無効化 - ウェブアプリケーション - ウェブアプリケー



		シヨンスキャンの無効化
	Scan for known web vulnerabilities (既知のウェブの脆弱性をスキャン)	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションテストが無効化
	Scan for all web vulnerabilities (quick) (すべてのウェブ脆弱性をスキャンする(簡易))	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったア



		ラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションのテストを各 5 分間 (最大) 行う
	Scan for all web vulnerabilities (complex) (すべてのウェブの脆弱性をスキャン (複合))	• 全般設定: ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 ◦ 詳細なテストを実



		行する • ウェブアプリケーション: ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションのテストを各 10 分間 (最大) 行う ◦ Try all HTTP methods ◦ Attempt HTTP Parameter Pollution
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Advanced Scan (詳細なスキャン)	-	-
Advanced Dynamic Scan	-	-



(詳細な動的スキャン)		
Malware Scan (マルウェアスキャン)	-	<u>[Malware Settings] (マルウェア設定) のデフォルト</u>
Mobile Device Scan (モバイルデバイススキャン)	-	-
Web Application Tests (ウェブアプリケーションテスト)	Scan for known web vulnerabilities (既知のウェブの脆弱性をスキャン)	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションテストが無効化



	Scan for all web vulnerabilities (quick) (すべてのウェブの脆弱性を スキャン (高速)) (デフォルト)	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションのテストを各 5 分間 (最大) 行う
	Scan for all web vulnerabilities (complex) (すべてのウェブの脆弱性を スキャン (複合))	• 全般設定: ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避



		◦ CGI スキャンの有効化 ◦ 詳細なテストを実行する • ウェブアプリケーション: ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションのテストを各 10 分間 (最大) 行う ◦ Try all HTTP methods ◦ Attempt HTTP Parameter Pollution
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>



Credentialed Patch Audit (認証パッチ監査)	-	<u>[Brute Force] (ブルートフォース)、[Windows]、[Malware] (マルウェア) のデフォルト</u>
Badlock Detection (Badlock 検出)	-	-
Bash Shellshock Detection (Badlock Shellshock 検出)		<u>[Web Crawler] (ウェブクローラー) のデフォルト</u>
DROWN Detection (DROWN 検出)	-	-
Intel AMT Security Bypass (Intel AMT セキュリティバイパス)	-	-
Log4Shell	デフォルト	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの無効化 • Web Applications ◦ ウェブアプリケーションスキャンの無効化
Log4Shell Remote	デフォルト	• 全般設定



Checks (Log4Shell リモートチェック)		◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの無効化 • Web Applications ◦ ウェブアプリケーションスキャンの無効化
Log4Shell Vulnerability Ecosystem (Log4Shell 脆弱性のエコシステム)	デフォルト	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの無効化 • Web Applications ◦ ウェブアプリケーションスキャンの無効化
Shadow Brokers Scan (Shadow Brokers スキャン)	-	-
Spectre and Meltdown (Spectre および Meltdown)	-	-



WannaCry Ransomware (WannaCryランサムウェア)	-	-
コンプライアンス		
Audit Cloud Infrastructure (クラウドインフラ監査)	-	-
Internal PCI Network Scan (内部 PCI ネットワークスキャン)	デフォルト	• 全般設定 ◦ 誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの無効化 • ウェブアプリケーション ◦ ウェブアプリケーションスキャンの無効化
	Scan for known web vulnerabilities (既知のウェブの脆弱性をスキャン)	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリをクロールする



		レクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションテストが無効化
	Scan for all web vulnerabilities (quick) (すべてのウェブ脆弱性をスキャンする (簡易))	• 全般設定 ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 • ウェブアプリケーション ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを



		行う ◦ 一般的なウェブアプリケーションのテストを各 5 分間 (最大) 行う
	Scan for all web vulnerabilities (complex) (すべてのウェブの脆弱性をスキャン (複合))	• 全般設定: ◦ 発生する可能性のある誤ったアラームの回避 ◦ CGI スキャンの有効化 ◦ 詳細なテストを実行する • ウェブアプリケーション: ◦ "/" からクロールを開始する ◦ (最大) 1,000 ページをクロールする ◦ (最大) 6 個のディレクトリを横断する ◦ よく利用されるウェブアプリケーションで既知の脆弱性のためのテストを行う ◦ 一般的なウェブア



		アプリケーションのテストを各 10 分間 (最大) 行う ◦ Try all HTTP methods ◦ Attempt HTTP Parameter Pollution
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
MDM Config Audit (MDM 設定監査)	-	-
Offline Config Audit (オフライン設定監査)	-	-
PCI Quarterly External Scan (PCI 四半期外部スキャン)	-	-
Policy Compliance Auditing (ポリシーコンプライアンス監査)	-	-
SCAP and OVAL Auditing (SCAP および OVAL 監査)	-	-

レポートスキャン設定

レポートスキャン設定には次の設定グループが含まれます。



- 処理
- 出力

設定	デフォルト値	説明
処理中		
Override normal verbosity (通常の冗長性をオーバーライド)	Disabled (無効)	無効になっている場合、レポートには通常レベルのプラグイン活動が掲載されます。出力には、情報プラグイン 56310、64582、58651 の内容は含まれません。 有効になっている場合、この設定には次の2つのオプションがあります。 • ディスク容量に限りがあるため、最小限の情報をレポート - プラグインのアクティビティに関してレポートに掲載する情報量を減らして、ディスクスペースへの影響を最小限に抑えます。 • 最大限の情報をレポート - プラグインアクティビティに関してレポートに掲載する情報量を増やします。このオプションを選択した場合、出力には情報プラグイン 56310、64582、58651 の内容が含まれます。
Show missing patches that have been superseded (置き換えられたことにより欠落しているパッチを表示する)	有効	有効な場合、スキャンレポートに破棄されたパッチの情報が含まれます。
Hide results from plugins	有効	有効な場合、レポートに依存関係リストは含まれません。レポートに依存関係リストを含める場合は、こ



設定	デフォルト 値	説明
initiated as a dependency (依存関係として開始されたプラグインからの結果を非表示)		の設定を無効にします。
Output		
Allow users to edit scan results (ユーザーがスキャン結果を編集できるようにする)	Enabled (有効)	この機能を有効にすると、ユーザーはレポートからアイテム削除できます。コンプライアンスまたはその他の種類の監査のためにスキャンを行う場合、スキャンが改ざんされていないことを示すためこの設定を無効にします。
Designate hosts by their DNS name (DNS 名でホストを指名する)	Disabled (無効)	有効にすると、Tenable Nessus はスキャンターゲットとの通信やレポート出力で、IP アドレスの代わりに解決済みの DNS 名を使用します。
ping に応答するホストを表示します	Disabled (無効)	Ping に正常に応答したホストを報告します。
Display unreachable hosts (到達できないホストを表示する)	Disabled (無効)	この機能を有効にすると、ping リクエストに応答しなかったホストが無効としてセキュリティレポートで報告されます。大きな IP ブロックに対してはこのオプションを有効にしないでください。
Display Unicode characters (Unicode 文字を表示する)	Disabled (無効)	この機能を有効にすると、ユーザー名、インストールされているアプリケーション名、SSL 証明書情報などのプラグインの出力が Unicode で表示されます。 注意: プラグインの出力では、Unicode の文字列が誤って解析されたり、切り捨てられたりする場合があります



設定	デフォルト 値	説 明
		あります。この事象により、プラグインやカスタム監査での正規表現に問題が発生した場合は、この設定を無効にしてスキャンをやり直してください。

詳細なスキャン設定

注意: スキャンがポリシーに基づいている場合、スキャンの [Advanced] (詳細) 設定はできません。これらの設定は、関連するポリシーでのみ変更できます。

[詳細] 設定により、スキャン効率とスキャン動作をより詳細に制御でき、プラグインのデバッグも有効にできます。

Tenable が提供するスキャナーテンプレートの一部には、設定済みの詳細設定が含まれます。

[カスタム] の事前設定オプションを選択した場合、または詳細設定が事前設定されていない Nessus スキャナーテンプレートを使用している場合、次のカテゴリの [詳細] 設定を手動で設定できます。

- 全般設定
- パフォーマンス
- Unix Find コマンドの除外
- エージェントのパフォーマンス (エージェントスキャンのみ)
- Windows ファイル検索オプション
- デバッグ設定
- スキャン開始のシフト
- コンプライアンスの出力オプション
- 脆弱性オプション
- ウェブアプリテンプレートの詳細設定



注意: 次のテーブルには、[Advanced Scan] (詳細スキャン) テンプレートの設定が含まれます。選択したテンプレートによっては、特定の設定が使用できなかったり、デフォルト値が異なっていたりする場合があります。

スキャナーテンプレートの詳細設定

設定	デフォルト値	説明
全般設定		
Enable Safe Checks (安全なチェックを有効化)	有効	有効にすると、リモートホストに悪影響を及ぼす可能性のあるすべてのプラグインが無効になります。
Stop scanning hosts that become unresponsive during the scan (スキャン中に反応しなくなるホストのスキャンを停止する)	Disabled (無効)	有効にすると、ホストの無応答状態が検出された場合に Tenable Nessus はスキャンを停止します。この状況は、スキャン中にユーザーがPCをオフにした場合、サービス拒否プラグイン後にホストが応答を停止した場合、またはセキュリティメカニズム (IDS など) がサーバーへのトラフィックのブロックを開始した場合に発生することがあります。通常これらのマシンでスキャンを継続すると、ネットワーク全体に不要なトラフィックが送信され、スキャンが遅延します。
Scan IP addresses in a random order (ランダムに IP アドレスをスキャンする)	Disabled (無効)	デフォルトでは、Tenable Nessus は IP アドレスのリストを順番にスキャンします。有効にすると、Tenable Nessus は IP アドレス範囲内のホストのリストをランダムな順番でスキャンします。通常このアプローチは、大規模なスキャン中にネットワークトラフィックを分散するのに有効です。
Automatically accept detected SSH disclaimer	Disabled (無効)	有効になっている場合、認証スキャンが免責プロンプトを提示するホストに SSH 経由で接続しようとする、スキャナーが免責プロンプトを受け入れるのに必要なテキスト入力を行い、ス



設定	デフォルト 値	説明
prompts (検出された SSH の免責メッセージを自動的に受け入れる)		キャンを継続します。 無効にすると、スキャナーがデバイスに接続して免責事項を了承することができないため、免責事項要求のあるホストに対する認証スキャンは失敗します。プラグインの出力にエラーが表示されます。
Scan targets with multiple domain names in parallel (複数のドメイン名からなるターゲットを並列にスキャンする)	Disabled (無効)	無効になっている場合、Tenable Nessus の 1 つのスキャナーが同時にスキャンしないよう抑止し、こうしてホストの過負荷を防ぎます。代わりに Tenable Nessus スキャナーは、IP アドレスのスキャンの試行を、それがそのスキャナー上の同じスキャンタスクや複数のスキャンタスクに一度以上現れた場合でも順番に実行します。スキャン完了までの時間が長くなる可能性があります。 有効になっている場合、Tenable Nessus スキャナーは、1 つの IP アドレスに解決される複数のターゲットを同じスキャンタスク内で、または複数のスキャンタスクにまたがって同時にスキャン可能です。スキャンの完了までの時間は短くなりますが、ホストに負荷が掛かり、タイムアウトおよび不完全な結果が生じる可能性があります。
Trusted CAs (信頼できる CA)	なし	Tenable Nessus がスキャンを許可する認証局 (CA) を指定します。[Trusted CAs] (信頼できる CA) ボックスに、1 つまたは複数の CA のテキストを入力します。 注意: 開始テキスト -----BEGIN CERTIFICATE----- と終了テキスト -----END CERTIFICATE----- を含めません。 ヒント: 1 つのテキストファイルに証明書を 1 つ以上保存するこ



設定	デフォルト 値	説明
		とができます。それぞれについて、開始テキストと終了テキストを含めます。 スキャナーレベルで信頼できる CA を指定することもできます。詳細は、カスタム CA を信頼するを参照してください。
パフォーマンス		
Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)	Disabled (無効)	有効にすると、Tenable は、送信パケットが多すぎてネットワークパイプが限界に近づいていることを検出できます。ネットワーク輻輳を検出すると、スキャンを調整して輻輳に対応し、緩和します。輻輳が緩和されると、Tenable は自動的にネットワークパイプ内の使用可能なスペースを再び使用しようとします。
Network timeout (in seconds) (ネットワークタイムアウト (秒))	5	プラグイン内で特に指定されていない場合に、Tenable がホストからの応答を待機する時間を指定します。低速接続でスキャンしている場合、この値を高い秒数に設定しても構いません。
Max simultaneous checks per host (ホストごとの同時チェックの最大数)	5	Tenable スキャナーが 1 つのホストに対して同時に実行するチェックの最大数を指定します。
Max simultaneous hosts per scan	30 か、または Tenable Nessus ス	スキャナーが同時にスキャンするホストの最大数を指定します。



設定	デフォルト 値	説明
(スキャンごとの同時ホストの最大数)	スキャナーの <u>詳細設定</u> max_hosts のうち小さい方の値。	[Max simultaneous hosts per scan] (スキャンごとの同時ホストの最大数) に、スキャナーの <u>max_hosts</u> の設定値より大きい値を設定すると、Nessus は [Max simultaneous hosts per scan] (スキャンごとの同時ホストの最大数) の値を max_hosts の値に制限します。たとえば、[Max simultaneous hosts per scan] (スキャンごとの同時ホストの最大数) の値を 150 に設定した場合、スキャナーの max_hosts が 100 に設定されているとしたら、この値は 100 ターゲットを超えています。したがって、Nessus が同時にスキャンするホストの最大数は 100 となります。
Max number of concurrent TCP sessions per host (ホストあたりに同時に実行できるの最大 TCP セッション数)	なし	単一ホストに対して確立された TCP セッションの最大数を指定します。 この TCP スロットリングオプションは、SYN スキャナーが送信する 1 秒あたりのパケット数も制御し、その数は TCP セッションの 10 倍になります。たとえば、このオプションが 15 に設定されている場合、SYN スキャナーは最大で毎秒 150 パケットを送信します。
Max number of concurrent TCP sessions per scan (スキャンごとの同時 TCP セッションの最大数)	なし	スキャンされるホストの数に関係なく、スキャン全体で確立される TCP セッションの最大数を指定します。 注意: [MAX NUMBER OF CONCURRENT TCP SESSIONS PER SCAN] (スキャンあたりの同時 TCP セッションの最大数) 設定は、ディスカバリースキャンでは強制できません。 global.max_simult_tcp_sessions Nessus Engine 設定 (各スキャナーで設定) は、1 つのスキャナーで実行されるすべてのスキャンの合計に適用される絶対上限です (たとえば、4 つのスキャナーがあり、それらが同時に生成する TCP セッションの数が合計で 10000 を超えないようにするには、個々のスキャナーのグローバル設定を 2500 に設定します)。



設定	デフォルト 値	説明
Reuse SSH connections (SSH 接続の再利用)	Disabled (無効)	有効にすると、Tenable Nessus スキャナーは可能な場合はいつでも SSH 接続を再利用しようとします。 この設定を無効にすると、スキャンの実行中のターゲット への SSH 接続回数が大幅に増える可能性があります。これにより、ターゲット ネットワークのセキュリティプロセスがスキャンを攻撃と解釈する可能性があります。 この設定には次の要件があります。 • Tenable Nessus スキャナーがバージョン 10.9.0 以降であること。 • 所属組織のプラグインフィードに、スキャン設定ポリシーのユーザーインターフェース、および SSH 接続の再利用ができる NASL プラグインセットが表示されていること
ホストごとの最大スキャン時間	Disabled (無効)	Tenable Nessus が 1 つのターゲットをスキャンする最大時間を分単位で決定します。有効な値の範囲は、整数 1 ~ 2、147、483、647 です。設定が無効または null の場合、Tenable Nessus が単一のターゲットをスキャンする時間制限はありません。 Tenable Nessus が最大スキャン時間に達すると、Tenable Nessus はスキャンを終了するか、次のスキャンターゲット (ある場合) に移動します。タイムアウトしたターゲットについてはスキャン結果が作成されません。
Unix find コマンドのオプション		
Command Timeout (コマンド	240	Unix システムで find コマンドを実行できる最大秒数です。すべての Find コマンドでこのタイムアウトが使用されるわけではあ



設定	デフォルト 値	説明
タイムアウト)		りません。 注意: プラグインのすべての Find コマンドの実行を完了し、プラグインのタイムアウトを回避するには、スキャナーの [Advanced Settings] (詳細 設定) にある timeout_<plugin ID> でそのプラグインのタイムアウトを調整する必要があります。
Exclude Filepath (除外するファイルパス)	なし	Unix システムで find コマンドを使用して検索する、すべてのプラグインから除外するファイルパスのリストを含むプレーンテキストファイルです。 ファイルでは、Unix の find コマンド -path 引数で許可されているパターンごとにフォーマットされた、1 行ごとに 1 つのファイルパスを入力します。詳細については、find コマンドの man page を参照してください。
Exclude Filesystem (ファイルシステムを除外)	なし	Unix システムで find コマンドを使用して検索するすべてのプラグインから除外するファイルシステムのリストを含むプレーンテキストファイル。 ファイルでは、Unix の find コマンド -fstype 引数でサポートされるファイルシステムの種類を使用して、1 行ごとに 1 つのファイルシステムを入力します。詳細については、find コマンドの man page を参照してください。
Include Filepath (ファイルパスを含める)	なし	Unix システムで find コマンドを使用して検索する、すべてのプラグインから含めるファイルパスのリストを含むプレーンテキストファイルです。 ファイルでは、Unix の find コマンド -path 引数で許可されているパターンごとにフォーマットされた、1 行ごとに 1 つのファイルパスを入力します。詳細については、find コマンドの man



設定	デフォルト 値	説明
		page を参照してください。 ファイルパスを含めると、プラグインで検索される場所が増えるため、スキャンの継続時間が延びます。対象ができるだけ固有となるように指定してください。 ヒント: [Include Filepath] (ファイルパスを含める) と [Exclude Filepath] (ファイルパスを除外する) に同じファイルパスを含めないようにしてください。この競合によって、結果はオペレーティングシステムによって異なる場合がありますが、ファイルパスが検索から除外される可能性があります。

エージェントのパフォーマンスオプション

Use Tenable supplied binaries for 'find' and 'unzip' (Tenable が提供したバイナリを「find」および「unzip」に使用します)	Disabled (無効)	有効にすると、find および unzip のオペレーティングシステムのネイティブコマンドを実行する代わりに、プラグインはエージェントベースのスキャン用のプラグインフィード内に含まれるバイナリを使用します。これにより、Tenable Agent find コマンドの CPU 消費を制御できます。この設定を有効にするもう 1 つの利点は、find または unzip がオペレーティングシステムでネイティブに見つからない場合に、フィードからコマンドを使用すると、これらのコマンドでプラグインの完全な実行を続行できることです。 この設定は、エージェントでローカルに設定できる [Scan Performance] (スキャンパフォーマンス) 設定と連携して機能します。この設定を有効にして、[Scan Performance] (スキャンパフォーマンス) 設定をデフォルト ([高]) 以外の設定に調整した場合、スキャン結果は、同じ設定の以前のスキャンとは異なる場合があります。これは、CPU リソースが減少しているため、スキャンでファイルを見つける際にタイムアウトが発生する可能性があるためです。



設定	デフォルト 値	説明
		注意: 詳細で完全な結果が必要なため、監査では Tenable フィードからの find や unzip バイナリを利用しません。 注意: この設定を有効にすると、プラグインが結果のバッチ処理をリクエストした際に、CPU 使用率が急激に上昇するか、100% に近くなる可能性があります。その後、次のバッチ処理がリクエストされるまで、CPU は低いレベルに低下します。
Windows ファイル検索オプション		
Windows Exclude Filepath (Windows で除外するファイルパス)	なし	Tenable の管理されていないソフトウェアのディレクトリスキャンを使用して検索するすべてのプラグインから除外するファイルパスのリストが含まれた、プレーンテキストファイルです。 ファイルに、除外するリテラル文字列としてフォーマットされた絶対または部分ファイルパスを 1 行につき 1 つ入力します。E:\、E:\Testdir\、\Testdir\ など、絶対または相対ディレクトリ名を含めることができます。 ヒント: この設定を行わない場合、デフォルトの除外パスには \Windows\WinSxS\ と \Windows\servicing\ が含まれます。この設定を行う場合、Tenable はこれらの 2 つのパスをファイルに追加することを推奨します。これらのディレクトリは非常に遅く、管理されていないソフトウェアは含まれていません。
Windows Include Filepath (Windows で含めるファイルパス)	なし	Tenable の管理されていないソフトウェアのディレクトリスキャンを使用して検索するすべてのプラグインに含めるファイルパスのリストが含まれる、プレーンテキストファイルです。 ファイルに、含めたい文字列としてフォーマットした絶対または部分ファイルパスを 1 行につき 1 つ入力します。E:\、E:\Testdir\、C:\ など、絶対または相対ディレクトリ名だけ



設定	デフォルト 値	説明
		を含めることができます。 注意: Windows のインクルードファイルパス は、デフォルト のインクルードディレクトリ (Windows の C: ドライブなど) よりも優先されます。そのため、他のディレクトリに加えてデフォルトのディレクトリを含める場合には、追加のファイルパス行にデフォルトのディレクトリをリストする必要があります。 警告: Windows Include Filepath (Windows で含めるファイルパス) と Windows Exclude Filepath (Windows で除外するファイルパス) の設定に同じファイルパスを含めないようにしてください。この競合により、ファイルパスは検索から除外されます。
デバッグ設定		
Log scan details (スキャンの詳細を記録する)	Disabled (無効)	nessusd.messages へのスキャン中に使用される各プラグインの開始時間と終了時間を記録します。
Enable plugin debugging (プラグインのデバッグを有効化)	Disabled (無効)	プラグインから利用可能なデバッグログを、このスキャンの脆弱性出力に添付します。
Audit Trail Verbosity (監査証跡の詳細)	Default (デフォルト)	プラグイン監査証跡の詳細度を制御します。All audit trail data は、スキャンにプラグインが含まれなかった理由を含みます。 Default では、<u>詳細設定</u> で設定された監査証跡の詳細のグローバル設定を使用します。Tenable Nessus スキャンでは、スキャンは高度な設定の監査証跡の詳細 (audit_trail) を使用します。エージェントスキャンでは、スキャンは詳細な設定



設定	デフォルト 値	説明
		の監査証跡データを含める (agent_merge_audit_trail) を使用します。
Include the KB (KB を含む)	デフォルト	追加のデバッグデータを含むスキャン KB を、スキャン結果に含めるかどうかを制御します。 Tenable Nessus スキャンでは、デフォルトで KB が含まれます。エージェントスキャンでは、Default (デフォルト) で <u>詳細設定</u> で設定されたグローバル設定の Include KB Data (KB データを含む) (agent_merge_kb)を使用します。
Enumerate launched plugins (起動されたプラグ インを列挙)	Disabled (無効)	スキャン中に Tenable Nessus が起動したプラグインのリストを表示します。プラグイン 112154 のスキャン結果でリストを表示できます。 注意: プラグイン 112154 を無効にすると、この設定が正しく機能しません。

スキャン開始のシフト

Maximum delay (minutes) (最大 遅延 (分))	0	(Agents 8.2 以降) 設定されている場合、エージェントグループ内の各エージェントは、指定された時間の値 (分) を最大値とするランダムな時間、スキャンの開始を遅らせます。同時に開始しないようにすることで、仮想マシン CPU などの共有リソースを使用するエージェントの影響を低減できます。 設定した最大遅延時間がスキャンウィンドウを超過する場合、Tenableは、スキャンウィンドウがクローズする最低 30 分前にエージェントがスキャンを開始するよう、最大遅延時間を短縮します。

コンプライアンス出力設定



設定	デフォルト 値	説明
Maximum Compliance Output Length in KB (コンプライアンスの最大出力長 (KB))	128,000 KB	ターゲットから返される各コンプライアンスチェック値の最大出力長を制御します。コンプライアンスチェック値がこの設定の値より大きい場合、Tenable Nessus は結果を切り捨てます。 注意: コンプライアンススキャン処理が遅い場合、この設定の値を小さくして処理速度を向上させることを推奨します。
Maximum Compliance Check Timeout in Seconds (コンプライアンスチェックの最大タイムアウト (秒))	300 seconds (300 秒)	コンプライアンスチェックの最大タイムアウト 期間を制御します。 この設定は、実行時間が長いチェック、特に Windows と Unix の監査の削除対象に対してコマンドを実行するチェックにおいて使用されます。このタイムアウト 設定が利用可能な場合、他のすべてのタイムアウト 設定よりも優先されます。
脆弱性オプション		
Scan for unpatched vulnerabilities (no patches or mitigations available) (パッチ未適用の脆弱性をスキャン (利用可能なパッチまたは軽減策なし))	Disabled (無効)	スキャンでパッチ未適用の脆弱性を検索するかどうかを指定します。これには、関連ベンダーにより修正されないものとしてマークされた CVE が含まれます。 この設定を有効にすると、全体的な検出結果数が増える可能性があります。各プラットフォームとパッケージの組み合わせごとに個別のプラグインが生成されます。プラットフォームとパッケージの組み合わせに影響を与える CVE が他にも見つかった場合、その CVE は既存のプラグインに追加されます。 注意: パッチ未適用の脆弱性の検出結果を生成するようにスキャンを設定した後、この設定をオフにすると、Tenable Nessus は次のスキャンでパッチ未適用の検出結果を修正します。さらに、複数のスキャンが同じデバイスをターゲットとし、1つのスキャンではパッチ未適用の脆弱性の検出が有



設定	デフォルト 値	説明
		効で、別のスキャンでは有効になっていない場合、検出結果はスキャンごとに異なる可能性があります。
Custom Red Hat Repository Mapping (カスタム Red Hat リポジトリマッピング)	無効の場合は、.json ファイルをアップロードする必要があります。	内部のカスタムリポジトリやミラーリングされたリポジトリを、対応する公式の Red Hat リポジトリにマップするための .json ファイルをアップロードしてください。この動作方法の詳細については、 How Red Hat Local Vulnerability Checks Use Repositories To Determine Scope (Red Hat のローカル脆弱性チェックがリポジトリを使用して範囲を決定する方法) を参照してください。

ウェブアプリテンプレートの詳細設定

以降のセクションで、Tenable Nessus ウェブアプリスキャンテンプレートで構成できる詳細設定について説明します。詳細は、[Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン](#)を参照してください。

[Advanced Settings] (詳細設定) オプションを使用して、スキャンの効率とパフォーマンスを制御することができます。

- [一般事項](#)
- [HTTP 設定](#)
- [制限](#)
- [画面設定](#)
- [Selenium の設定](#)
- [パフォーマンス設定](#)

一般事項



スキャンおよびユーザー定義スキャンテンプレートの [General] (一般事項) オプションは、[Web App Overview] (ウェブアプリケーションの概要) および [Scans] (スキャン) テンプレートのみを基に設定できます。

設定	デフォルト	説明
Target Scan Max Time (HH:MM:SS) (対象資産スキャン最大時間 (HH:MM:SS))	08:00:00	スキャナーがスキャンジョブが停止するまでの実行最長時間を指定します。時間、分、秒で表示されます。 注意: 設定できる最大期間は 99:59:59 (時間:分:秒) です。
Maximum Queue Time (HH:MM:SS) (最大キュー時間 (HH:MM:SS))	08:00:00	スキャンが Queued 状態を続ける最大期間を指定します。時間、分、秒で表示されます。 注意: 設定できる最大期間は 48:00:00 (時間:分:秒) です。
Enable Debug logging for this scan (このスキャンのデバッグログを有効にする)	無効	プラグインから利用可能なデバッグログを、スキャナーがこのスキャンの脆弱性出力に添付するかどうかを指定します。
Debug Flags (デバッグフラグ)	Disabled (無効)	([Enable Debug logging for this scan] (このスキャンのデバッグログを有効にします) を有効にしたときのみ表示) デバッグ用に、サポートから提供されるキーと値のペアを指定できます。

HTTP 設定

これらの設定では、スキャナーで識別するユーザーエージェント、およびスキャナーでウェブアプリケーションに対するリクエストに含める必要がある HTTP レスponsヘッダーを指定します。



設定	デフォルト	説明
Use a different User Agent to identify scanner (異なるユーザーエージェントを使用してスキャナを特定する)	無効	スキャナーで HTTP リクエストを送信するときに Chrome 以外のユーザーエージェントヘッダーを使用するかどうかを指定します。
User Agent (ユーザーエージェント)	Chrome's user-agent (Chrome のユーザーエージェント)	スキャナーが HTTP リクエストを送信するときに使用するユーザーエージェントヘッダーの名前を指定します。 このオプションは、[Use a different User Agent to identify scanner] (別のユーザーエージェントを使用してスキャナーを識別する) チェックボックスを選択した後にのみ設定できます。 デフォルトでは、Tenable Nessus での Tenable Web App Scanning は、使用中のマシンのオペレーティングシステムとプラットフォームに対応するオペレーティングシステムとプラットフォーム用に Chrome が使用するユーザーエージェントを使用します。Chrome のユーザーエージェントの詳細については、Google Chrome のドキュメントを参照してください。 注意: スキャナーからのすべてのリクエストが、ユーザーエージェントによって送信されるわけではありません。
Add Scan ID HTTP Header (スキャン ID HTTP ヘッダーを追加する)	無効	スキャナーがターゲットに送信するすべての HTTP リクエストにもう 1 つ X-Tenable-Was-Scan-Id ヘッダー (スキャン ID で設定されている) を追加するかどうかを指定します。これにより、ウェブサーバーのログでスキャンジョブを特定し、スキャン設定を変更してサイトを保護することができます。



Custom Headers (カスタムヘッダー)	なし	リクエストおよびレスポンスの形式の各 HTTP リクエストに挿入するカスタムヘッダーを指定します。 ⊕ ボタンをクリックし、各追加のヘッダーの値を入力することで、カスタムヘッダーを追加することができます。 注意: ユーザーエージェントのカスタムヘッダーを入力した場合、その値は [User Agent] (ユーザーエージェント) 設定ボックスに入力された値よりも優先されます。

制限

スキャンおよびユーザー定義スキャンテンプレートの [Limits] (制限) オプションは、[Web App Overview] (ウェブアプリケーションの概要) および [Scans] (スキャン) テンプレートのみを基にして設定できます。

設定	デフォルト	説明
Number of URLs to Crawl and Browse (クロールおよびブラウズする URL の数)	10000	スキャナーでクロールを試行する URL の最大数を指定します。
Path Directory Depth (パスディレクトリの深さ)	10	スキャナーでクロールするサブディレクトリの最大数を指定します。 たとえば、ターゲットが <code>www.example.com</code> で、スキャナーで <code>www.example.com/users/myname</code> をクロールしたい場合、テキストボックスに「2」と入力します。
Path Directory Depth (ページ DOM 要素の深さ)	5	スキャナーでクロールする HTML にネストされた要素のレベルの最大数を指定します。



Max Response Size (最大レスポンスサイズ)	500000	スキャナーで分析するページの最大読み込みサイズ (バイト単位) を指定します。 スキャナーで URL をクロールし、応答が制限を超えた場合、スキャナーはページの脆弱性を分析しません。
Request Direct Limit (ダイレクト制限のリクエスト)	1	スキャナーでページのクロールの試行を停止するまでに、スキャナーが従うダイレクトの数を指定します。

画面設定

スキャンおよびユーザー定義スキャンテンプレートの [Screen Settings] (画面設定) オプションは、[Web App Overview] (ウェブアプリケーションの概要) および [Scans] (スキャン) テンプレートのみを基にして設定できます。

設定	デフォルト	説明
Screen Width (画面の幅)	1600	スキャナーに埋め込まれたブラウザの画面の幅 (ピクセル単位) を指定します。
Screen Height (画面の高さ)	1200	スキャナーに埋め込まれたブラウザの画面の高さ (ピクセル単位) を指定します。
Ignore Images (画像を無視する)	無効	埋め込まれたブラウザがターゲットのウェブページ上の画像をクロールするか無視するかを指定します。

Selenium の設定

この設定では、記録されている Selenium 認証情報を使用してウェブアプリケーションに対する認証を試行するときのスキャナーの動作を指定します。



これらのオプションは、Selenium 認証情報を使用してウェブアプリケーションに認証されるようにスキャンを設定している場合に設定します。詳細は、[認証情報](#)を参照してください。

スキャンおよびユーザー定義スキャンテンプレートの [Selenium Settings] (Selenium の設定) オプションは、[Web App Overview] (ウェブアプリケーションの概要) および [Scans] (スキャン) テンプレートのみを基にして設定できます。

設定	デフォルト	説明
Page Rendering Delay (ページレンダリング遅延)	30000	スキャナーがページの表示を待機する時間 (ミリ秒単位) を指定します。
Command Execution Delay (コマンド実行遅延)	500	スキャナーがコマンドを処理してから次のコマンドを実行する前に待機する時間 (ミリ秒単位) を指定します。
Script Completion Delay (スクリプト完了遅延)	5000	スキャナーがすべてのコマンドが新しいコンテンツを表示して処理を終了するのを待機する時間 (ミリ秒単位) を指定します。

パフォーマンス設定

設定	デフォルト	説明
Max Number of Concurrent HTTP Connections (同時 HTTP 接続の最大数)	10	単一ホストに許可される確立された HTTP セッションの最大数を指定します。
Max Number of HTTP Requests Per Second (1 秒当たりの最大 HTTP リクエスト数)	25	スキャンの期間中に単一ホストに許可される HTTP リクエストの最大数を指定します。



Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)	無効	ネットワークの混雑が発生した場合にスキャナーでスキャンを調整するかどうかを指定します。
Network Timeout (In Seconds) (ネットワークタイムアウト (秒))	5	スキャナーがスキャンを中止する前にホストからの応答を待機する時間 (秒単位) を指定します。プラグイン内で特に指定されていない場合に有効になります。 インターネット接続の速度が遅い場合、Tenable は長い待機時間を指定することを推奨します。
Browser Timeout (In Seconds) (ブラウザタイムアウト (秒))	30	スキャナーがスキャンを中止する前にブラウザからの応答を待機する時間 (秒単位) を指定します。プラグイン内で特に指定されていない場合に有効になります。 インターネット接続の速度が遅い場合、Tenable は長い待機時間を指定することを推奨します。
Timeout Threshold (タイムアウトしきい値)	100	スキャナーがスキャンを中止するまでに許可される連続タイムアウト数を指定します。

設定済みの詳細なスキャン設定

次の表に記載されている通り、Tenable が提供する Nessus スキャナーテンプレートの一部には設定済みの詳細設定が含まれています。設定済みの詳細設定は、選択したテンプレートおよび [Scan Type] (スキャンの種類) の両方によって決定されます。

テンプレート	スキャンタイプ	設定済みの設定
Discovery (検出)		



Host Discovery (ホスト検出)	-	<u>[Performance Options] (パフォーマンスオプション) のデフォルト</u>
Vulnerabilities (脆弱性)		
Basic Network Scan (Basic Network スキャン)	Default (デフォルト)	• パフォーマンスオプション ◦ 30 の同時ホスト (最大) ◦ ホストごとに4 件の同時チェック (最大) ◦ 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	• パフォーマンスオプション： ◦ 2 個の同時に存在するホスト (最大) ◦ ホストごとに2 件の同時チェック (最大) ◦ 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト ◦ Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Advanced Scan (詳細なスキャン)	-	<u>すべてデフォルト</u>



Advanced Dynamic Scan (詳細な動的スキャン)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Malware Scan (マルウェアスキャン)	Default (デフォルト)	- パフォーマンスオプション 30 の同時ホスト (最大) - ホストごとに4 件の同時チェック (最大) 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	- パフォーマンスオプション： 2 個の同時に存在するホスト (最大) - ホストごとに2 件の同時チェック (最大) 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト - Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Mobile Device Scan (モバイルデバイススキャン)	-	<u>[Debug Settings] (デバッグ設定) のデフォルト</u>
Web Application Tests (ウェブアプリ)	Default (デフォルト)	パフォーマンスオプション



ケーションテスト)		◦ 30 の同時ホスト (最大) ◦ ホストごとに4 件の同時チェック (最大) ◦ 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	• パフォーマンスオプション： ◦ 2 個の同時に存在するホスト (最大) ◦ ホストごとに2 件の同時チェック (最大) ◦ 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト ◦ Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Credentialed Patch Audit (認証パッチ監査)	Default (デフォルト)	• パフォーマンスオプション ◦ 30 の同時ホスト (最大) ◦ ホストごとに4 件の同時チェック (最大) ◦ 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト



	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクの スキャン)	- パフォーマンスオプション： 2 個の同時に存在する ホスト (最大) - ホストごとに2 件の同時 チェック (最大) 15 秒のネットワーク読み 取りタイムアウト - Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検 出時にスキャンを減速さ せる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Badlock Detection (Badlock 検出)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Bash Shellshock Detection (Badlock Shellshock 検出)	-	<u>すべてデフォルト</u>
DROWN Detection (DROWN 検 出)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Intel AMT Security Bypass (Intel AMT セキュリティバイパス)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Log4Shell	-	<u>すべてデフォルト</u>
Log4Shell Remote Checks (Log4Shell リモートチェック)	-	<u>すべてデフォルト</u>



Log4Shell Vulnerability Ecosystem (Log4Shell 脆弱性のエコシステム)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Shadow Brokers Scan (Shadow Brokers スキャン)	-	<u>すべてデフォルト</u>
Spectre and Meltdown (Spectre および Meltdown)	-	<u>すべてデフォルト</u>
WannaCry Ransomware (WannaCryランサムウェア)	-	<u>すべてデフォルト</u>
コンプライアンス		
Audit Cloud Infrastructure (クラウドインフラ監査)	-	<u>[Debug Settings] (デバッグ設定) のデフォルト</u>
Internal PCI Network Scan (内部 PCI ネットワークスキャン)	Default (デフォルト)	- パフォーマンスオプション 30 の同時ホスト (最大) - ホストごとに4 件の同時チェック (最大) 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	- パフォーマンスオプション: 2 個の同時に存在するホスト (最大) - ホストごとに2 件の同時チェック (最大) 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト



		◦ Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
MDM Config Audit (MDM 設定監査)	-	-
Offline Config Audit (オフライン設定監査)	-	<u>[Debug Settings] (デバッグ設定) のデフォルト</u>
PCI Quarterly External Scan (PCI 四半期外部スキャン)	Default (デフォルト)	• パフォーマンスオプション ◦ 30 の同時ホスト (最大) ◦ ホストごとに4 件の同時チェック (最大) ◦ 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	• パフォーマンスオプション： ◦ 2 個の同時に存在するホスト (最大) ◦ ホストごとに2 件の同時チェック (最大) ◦ 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト ◦ Slow down the scan



		when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
Policy Compliance Auditing (ポリシーコンプライアンス監査)	Default (デフォルト)	• パフォーマンスオプション ◦ 30 の同時ホスト (最大) ◦ ホストごとに4 件の同時チェック (最大) ◦ 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクのスキャン)	• パフォーマンスオプション： ◦ 2 個の同時に存在するホスト (最大) ◦ ホストごとに2 件の同時チェック (最大) ◦ 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト ◦ Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)



	Custom (カスタム)	<u>すべてデフォルト</u>
SCAP and OVAL Auditing (SCAP および OVAL 監査)	Default (デフォルト)	- パフォーマンスオプション 30 の同時ホスト (最大) - ホストごとに 4 件の同時チェック (最大) 5 秒のネットワーク読み取りタイムアウト
	Scan low bandwidth links (低帯域幅リンクの スキャン)	- パフォーマンスオプション： 2 個の同時に存在するホスト (最大) - ホストごとに 2 件の同時チェック (最大) 15 秒のネットワーク読み取りタイムアウト - Slow down the scan when network congestion is detected (ネットワーク輻輳の検出時にスキャンを減速させる)
	カスタム	<u>すべてデフォルト</u>

認証情報

スキャンまたはポリシーの認証情報を設定すると、ターゲットシステムをスキャンするためのローカルアクセス権を Tenable Nessus スキャナーに付与できるので、エージェントは不要になります。これにより、大規模なネットワークをスキャンしてローカルのエクスポージャーまたはコンプライアンス違反を検出する作業が簡



単になります。前述のとおり、ポリシー作成手順の一部は省略可能な場合があります。作成すると、Tenable Nessus は推奨設定を使用してポリシーを保存します。

Tenable Nessus には、セキュアシェル (SSH) を介してリモートの Linux ホストにログインする機能があります。また、Windows ホストでは、Tenable Nessus はさまざまな Microsoft 認証技術を使用します。

Tenable Nessus は、簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) を使用して、ルーターとスイッチにバージョンと情報を照会することもできます。スキャン認証情報は global.db に保管されます。

ヒント: Tenable Nessus が認証情報に使用する暗号化の強度については、[暗号強度](#) を参照してください。

スキャンまたはポリシーの [Credentials] (認証情報) ページでは、スキャン時に認証情報を使用するように Tenable Nessus スキャナーを設定できます。認証情報を設定することで広範囲のチェックを実行でき、Tenable Nessus のスキャン結果はより正確になります。

データベース、SSH、Windows、ネットワークデバイス、パッチ管理サーバー、さまざまなプレーンテキスト認証プロトコル、およびその他を含むさまざまな形式の認証をサポートしています。

Tenable Nessus は、オペレーティングシステムの認証情報に加えて、その他の形式のローカル認証もサポートしています。

スキャンまたはポリシーの [Credentials] (認証情報) セクションでは、以下のタイプの認証情報を管理できます。

- [クラウドサービス](#)
- [データベース](#) (MongoDB、Oracle、MySQL、DB2、PostgreSQL、SQL Server を含む)
- [ホスト](#) (Windows ログイン、SSH、SNMPv3 を含む)
- [その他のサービス](#) (VMware、Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)、IBM iSeries、Palo Alto Networks PAN-OS、ディレクトリサービス (ADSI および X.509) を含む)
- [モバイルデバイスの管理](#)
- [パッチ管理サービス](#)
- [プレーンテキスト認証メカニズム](#) (FTP、HTTP、POP3、その他のサービスを含む)
- [ウェブ認証の認証情報](#) (ウェブアプリスキャンテンプレートのみ)



認証情報を使用したスキャンでは、ローカルユーザーが実行できる任意の操作を実行できます。スキャンのレベルは、ユーザーアカウントに付与されている権限によって異なります。ログインアカウントを介してスキャナーに与えられる権限（ルートまたは管理者アクセスなど）が多いほど、スキャン結果はより詳細になります。

注意: Tenable Nessus は、複数の同時認証接続を開きます。監査対象のホストに同時セッションに基づく厳格なアカウントロックアウトポリシーがないことを確認してください。

スキャンに1種類の認証情報の複数のインスタンスが含まれている場合、Tenable Nessus はスキャンに認証情報を追加した順に各スキャンターゲットで認証情報を試行します。

注意: Tenable Nessusログインに成功した最初の認証情報を使用して、ターゲット上で認証情報チェックを実行します。ある認証情報でログインが成功した後、Tenable Nessus は、別の認証情報がより大きな権限を持っていても、リスト内の他の認証情報を試すことはありません。

注意: Tenable Nessus スキャンに1種類の認証情報の複数のインスタンスが含まれている場合、Tenable Nessus はスキャンに追加された同じ順序で各認証情報を順番に使用して有効なターゲットへのログインを試みます。Tenable Nessus は正常にログインできる最初の認証情報を使用して、ターゲットで認証情報チェックを実行します。Tenable Nessus が認証情報セットを使用して正常にログインできるようになると、相対的なアクセスレベルに関係なく、スキャン内の他の認証情報ではログインを試行しません。

クラウドサービスの認証情報

Tenable Nessus は、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Rackspace、Salesforce.com をサポートしています。

AWS

ユーザーは、[Credentials] (認証情報) メニューから Amazon Web Service (AWS) を選択し、AWS のアカウントのコンプライアンス監査を行う認証情報を入力できます。

オプション	説明
AWS Access Key IDS	AWS アクセスキー ID の文字列です。
AWS Secret Key	AWS アクセスキー ID の認証を提供する AWS シークレットキーです。



AWS グローバル認証情報設定

オプション	デフォルト	説明
Regions to access (アクセスするリージョン)	Rest of the World (世界のその他の地域)	Tenable Nessus で AWS アカウントを監査するには、スキャンするリージョンを定義する必要があります。Amazon のポリシーにより、中国リージョンのアカウント設定を監査する場合は、[Rest of the World] (世界のその他の地域) の場合とは異なる認証情報が必要です。[Rest of the World] (世界のその他の地域) を選択すると、次の選択肢が表示されます。 • us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-central-1 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • sa-east-1 • us-gov-west-1
HTTPS	Enabled (有効)	HTTPS を使用して AWS にアクセスします。



Verify SSL Certificate (SSL 証明書 の検証)	Enabled (有効)	SSL デジタル証明書 の有効性を確認します。

Microsoft Azure

Microsoft Azure には複数の認証方法があります。

認証方法: 鍵

オプション	説明	必須
Tenant ID (テナント ID)	お使いの Azure 環境の <u>テナント ID</u> またはディレクトリ ID。	○
Application ID (アプリケーション ID)	登録したアプリケーションのアプリケーション ID (別称 クライアント ID)。	○
Client Secret (クライアントシークレット)	登録済みアプリケーションの秘密鍵。	○
Subscription IDs (サブスクリプション ID)	コンマで区切られた、スキャン対象のサブスクリプション ID のリスト。このフィールドが空白の場合、すべてのサブスクリプションが監査されます。	×

認証方法: パスワード

オプション	説明	必須
Username (ユー	Microsoft Azure へのログインに必要なユーザー名。	○



ザー名)		
Password (パスワード)	ユーザー名に関連付けられたパスワード。	○
Client ID (クライアント ID)	登録したアプリケーションのアプリケーション ID (別称 クライアント ID)。	○
Subscription IDs (サブスクリプション ID)	コンマで区切られた、スキャン対象のサブスクリプション ID のリスト。このフィールドが空白の場合、すべてのサブスクリプションが監査されます。	×

認証方法: 証明書

オプション	説明	必須
Tenant ID (テナント ID)	お使いの Azure 環境の <u>テナント ID</u> またはディレクトリ ID。	○
Application ID (アプリケーション ID)	登録したアプリケーションのアプリケーション ID (別称 クライアント ID)。	○
Private Key (プライベート キー)	PEM 形式の 2048 ビット RSA プライベート キーおよび証明書。	○
Config File (設定 ファイル)	追加の設定 パラメーター。現在、これは SCuBA スキャンにのみ適用されます。	×
Subscription IDs (サブスクリプション ID)	コンマで区切られた、スキャン対象のサブスクリプション ID のリスト。このフィールドが空白の場合、すべてのサブスクリプションが監査されます。	×

Rackspace



オプション	説明
Username (ユーザー名)	ログインに必要なユーザー名です。
Password or API Keys (パスワードまたは API キー)	ユーザー名に関連付けられたパスワードまたは API キーです。
Authentication Method (認証方法)	ドロップダウンボックスからパスワードまたは API キーを指定します。
Global Settings (グローバル設定)	Rackspace クラウド インスタンスの場所です。

Salesforce.com

ユーザーは、[Credentials] (認証情報) メニューから Salesforce.com を選択できます。これにより、Tenable Nessus は指定されたユーザーとして Salesforce.com にログインし、コンプライアンス監査を実行できます。

オプション	説明
Username (ユーザー名)	Salesforce.com のログインに必要なユーザー名
Password (パスワード)	Salesforce.com のユーザー名に関連付けられたパスワード

データベース認証情報

次のトピックでは、利用可能なデータベース認証情報について説明します。

Cassandra



オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、<u>データベース認証情報の認証タイプ</u>を参照してください。
Ports (ポート)	データベースがリッスンするポート。デフォルトはポート 9042 です。

Delinea Secret Server 自動検出

オプション	説明	必須
Delinea ホスト	Delinea Secret Server ホスト。ここからシークレットをプルします。	○
Delinea ポート	API リクエスト用の Delinea Secret Server ポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	はい
Delinea 認証方式	認証に、認証情報と API キーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、認証情報が選択されています。 • プラットフォーム • 認証情報	はい



オプション	説明	必須
	An API key (API キー) 注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法: API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法: プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法: プラットフォーム
クエリモード	事前設定されたフィールドを使用するか、URL クエリパラメーターの文字列を構築してアカウントにクエリを実行するかを選択します。デフォルトでは、[シンプル] が選択されています。	はい



オプション	説明	必須
フォルダー ID	指定されたフォルダー ID でアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索テキスト	指定された検索テキストに一致するアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索フィールド	指定された検索テキストを使用して検索するフィールド。指定しない場合、クエリは name フィールドを検索します。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
完全一致	検索テキストと完全一致を実行します。デフォルトでは、これは選択されていません。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
クエリ文字列	URL クエリパラメーターの文字列を指定します。このオプションは、クエリモードが[Advanced] (詳細) に設定されている場合にのみ使用でき、この場合は必須です。	はい
秘密鍵を使用する	パスワード認証ではなく鍵ベースの認証を使用して SSH 接続を行います。	×
SSL を使用する	安全な通信のために SSL を使用します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	Delinea Secret Server SSL 証明書を検証します。	×

DB2



次の表は、IBM DB2 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • インポート • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、データベース認証情報の認証タイプを参照してください。
Database Port (データベースのポート)	Tenable Nessus Manager からの通信に対して IBM DB2 データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。デフォルトはポート 50000 です。
データベース名	データベースの名前 (インスタンスの名前ではありません)。

MongoDB

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 注意: このオプションは、MongoDB 認証方式の非レガシーバージョンでのみ使用できます。 • Password (パスワード)



オプション	説明
	• クライアント証明書 • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、<u>データベース認証情報の認証タイプ</u>を参照してください。
Username (ユーザー名)	(必須) データベースのユーザー名。
Password (パスワード)	(必須) 入力したユーザー名のパスワード。
Database (データベース)	認証先データベースの名前。 ヒント: LDAP または saslauthd を使用して認証するには \$external と入力します。
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して MongoDB データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。

MySQL

次の表は、MySQL 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • クライアント証明書



オプション	説明
	• Password (パスワード) • インポート • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、<u>データベース認証情報の認証タイプ</u>を参照してください。
Username (ユーザー名)	データベースのユーザーのユーザー名。
Password (パスワード)	入力したユーザー名に関連付けられたパスワード。
クライアント証明書	MySQL データベースでスキャナーまたはクライアントを特定するために使用される、PEM 形式の SSL/TLS 証明書。この証明書は、データベースサーバーによって信頼されている認証局 (CA) によって署名される必要があります。
クライアント CA 証明書	データベースサーバーの証明書の信頼性を検証するために使用される、PEM 形式の認証局 (CA) の証明書。これにより、スキャナーは意図された安全なホストに確実に接続されます。
クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書に対応する PEM 形式のプライベートキー。このキーは、ハンドシェイクプロセス中にデータを復号して証明書の所有権を証明するために使用されます。
クライアント証明書のプライベートキーのパスフレー	暗号化で生成されたクライアント証明書のプライベートキーを復号するために必要なパスワード。



オプション	説明
ズ	
Database Port (データベースの ポート)	Tenable Nessus からの通信に対して MySQL データベースインスタンスがリスンする TCP ポート。デフォルトはポート 3306 です。

Oracle

次の表は、Oracle 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • インポート • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、<u>データベース認証情報の認証タイプ</u>を参照してください。
Database Port (データベースのポート)	Tenable Nessus からの通信に対して Oracle データベースインスタンスがリスンする TCP ポート。デフォルトはポート 1521 です。
認証の種類	データベースインスタンスにアクセスするために Tenable Nessus が使用するアカウントの種類 • Normal (標準)



オプション	説明
	• System Operator • System Database Administrator • SYSDBA • SYSOPER • NORMAL
Service Type (サービスの種類)	データベースインスタンスを指定するために使用する Oracle パラメーター: SID または Service NameSERVICE_NAME。
Service (サービス)	データベースインスタンスの SID 値または SERVICE_NAME 値。 入力する [サービス] 値は、[サービスタイプ] オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。

PostgreSQL

次の表は、PostgreSQL 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • クライアント証明書 • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、 データベース認証情報



オプション	説明
	<u>の認証タイプ</u> を参照してください。
Database Port (データベースのポート)	Tenable Nessus からの通信に対して PostgreSQL データベースインスタンスがリスンする TCP ポート。デフォルトはポート 5432 です。
データベース名	データベースインスタンスの名前。

SQL Server

次の表は、SQL Server 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • インポート • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、<u>データベース認証情報の認証タイプ</u>を参照してください。
Username (ユーザー名)	データベースのユーザーのユーザー名。
Password (パスワード)	入力したユーザー名に関連付けられたパスワード。



オプション	説明
Database Port (データベースのポート)	Tenable Nessus からの通信に対して SQL Server データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。デフォルトはポート 1433 です。
AuthType (認証の種類)	データベースインスタンスにアクセスするために Tenable Nessus が使用するアカウントの種類 (SQL または Windows)。
インスタンス名	データベースインスタンスの名前。

Sybase ASE

次の表は、Sybase ASE 認証情報に設定する追加オプションを示しています。

オプション	説明
認証の種類	必要な認証情報を提供するための認証方法。 • Password (パスワード) • CyberArk • Lieberman • Hashicorp Vault 選択した認証タイプのオプションの説明については、データベース認証情報の認証タイプを参照してください。
Database Port (データベースのポート)	Tenable Nessus からの通信に対して Sybase ASE データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。デフォルトはポート 3638 です。
Auth Type (認証の種類)	Sybase ASE データベースによって使用される認証のタイプ (RSA またはプレーンテキスト)。



データベース認証情報の認証タイプ

データベース認証情報で選択した認証タイプに応じて、このトピックで説明されるオプションを設定する必要があります。

クライアント証明書

[クライアント証明書]の認証タイプはPostgreSQL データベースのみでサポートしています。

オプション	説明	必須
Username (ユーザー名)	データベースのユーザー名。	○
クライアント証明書	データベースの PEM 証明書を含むファイル。	○
Client CA Certificate (クライアント CA 証明書)	データベースの PEM 証明書を含むファイル。	○
クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	○
クライアント証明書のプライベートキーのパスフレーズ	認証実施時に必要となった場合の秘密鍵のパスフレーズ。	×
データベースのポート	Tenable Nessus とデータベースの通信に使用されるポート。	○
データベース名	データベースの名前。	×

Password (パスワード)

オプション	データベースの種類	説明	必須
Username	すべて	データベースのユーザーのユーザー名。	○



オプション	データベースの 種 類	説 明	必 須
(ユーザー名)			
Password (パスワード)	すべて	入力したユーザー名のパスワード。	×
データベースの ポート	すべて	Tenable Nessus とデータベースの通信に使用されるポート。	○
データベース 名	DB2 PostgreSQL	データベースの名 前。	×
認証の種類	Oracle SQL Server Sybase ASE	SQL Server の値 は以下 のとおりです。 • Windows • SQL Oracle の値 は以下 のとおりです。 • SYSDBA • SYSOPER • NORMAL Sybase ASEの値 は以下 のとおりです。 • RSA • プレーンテキスト	○
Instance Name (インスタンス名)	SQL Server	データベースインスタンスの名 前。	×



オプション	データベースの種類	説明	必須
サービスの種類	Oracle	有効な値は以下のとおりです。 • SID • SERVICE_NAME	○
サービス	Oracle	データベースインスタンスの SID 値または SERVICE_NAME 値です。入力する [サービス] 値は、[サービスタイプ] オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。	×

インポート

特定のフォーマットに認証情報が入力された .csv ファイルをアップロードします。各アイテムについて使用する有効な値の説明は、その[データベースの認証情報](#)を参照してください。

Tenable Nessus で認証情報を取得できるようにするためには、CyberArk か HashiCorp のいずれかの認証情報を、同じスキャン内のデータベース認証情報として設定する必要があります。

データベース認証情報	CSV 形式
DB2	target, port, database_name, username, cred_manager, accountname_or_secretname
MySQL	target, port, database_name, username, cred_manager, accountname_or_secretname
Oracle	target, port, service_type, service_ID, username, auth_type, cred_manager, accountname_or_secretname
SQL Server	target, port, instance_name, username, auth_type, cred_manager, accountname_or_secretname



注意: 必要なデータを指定された順に入力します。各値はコンマで区切りスペースは入れません。たとえば、CyberArk 付きの Oracle の場合は、192.0.2.255,1521,SID,service_id,username,SYSDBA,CyberArk,Database-Oracle-SYS となります。

注意: cred_manager の値は、CyberArk または HashiCorp のどちらかである必要があります。

BeyondTrust

オプション	説明	必須
Username (ユーザー名)	スキャンするホストにログインするためのユーザー名。	○
Domain (ドメイン)	ユーザー名のドメイン。ドメインにリンクされたアカウント (管理対象システムにリンクされたドメインの管理されたアカウント) を使用する場合に推奨されます。	×
BeyondTrust ホスト	BeyondTrust IP アドレスまたは DNS アドレス。	○
BeyondTrust ポート	BeyondTrust がリスンするポート。	○
BeyondTrust API ユーザー	BeyondTrust が提供する API ユーザー。	○
BeyondTrust API キー	BeyondTrust が提供する API キー。	○
Checkout duration (チェックアウト期間)	BeyondTrust で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (分)。チェックアウト期間は、通常のスキャン期間より長く設定してください。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意: パスワード変更によってスキャンが中断されないように、BeyondTrust のパスワードの変更間隔を設定してください。スキャン中に BeyondTrust がパスワードを変更すると、スキャン	○



	ンは失敗します。	
SSL を使用する	有効にすると、統合では安全な通信のために IIS を介して SSL が使用されます。このオプションを有効にするには、まず BeyondTrust で IIS を介する SSL を設定します。 警告: このオプションを有効にしないと、送信されるトラフィックは http となり、Beyond Trust サーバーによって受け入れられません。	×
SSL 証明書の検証	有効にすると、統合では SSL 証明書が検証されます。このオプションを有効にするには、まず BeyondTrust で IIS を介する SSL を設定します。	×

CyberArk Secrets Manager

オプション	説明	必須
CyberArk Secrets Manager ホスト	CyberArk Secrets Manager IP アドレスまたは DNS アドレス。	○
CyberArk Secrets Manager ポート	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
CyberArk Secrets Manager ログイン名	CyberArk Secrets Manager への認証に使用されるログイン名。 ワークロード (ホスト) 認証の場合、プレフィックス host/ が付いたワークロード (ホスト) ID になります。たとえば、ホスト data/MyWorkload である場合、host/data/MyWorkload を使用します。	○



オプション	説明	必須
CyberArk Secrets Manager API キー	ワークロードまたはログインの API キー。	○
CyberArk Secrets Manager 認証ベース URL	この値はログイン名と組み合わさって、認証 API エンドポイントを形成します。デフォルト値は /api/authn/conjur です。 たとえば、シークレット ID が MySecret で、vault パスが variable/data/vault/MyVault の場合、リクエストエンドポイントは次のようになります： /api/secrets/conjur/variable/data/vault/MyVault/MySecret	×
CyberArk Secrets Manager の種類	シークレットを含むリソースの種類。ほとんどの設定では、リテラル文字列 variable になります。	○
CyberArk Secrets Manager 認証 ID	認証情報を含む Secrets Manager 変数の一意の識別子です。ほとんどの設定では、この値は data/ で始まります。CyberArk Vault へのパスも含まれる場合があります。たとえば、MyVault という名前の vault から MySecret という名前のシークレットを取得するには、data/vault/MyVault/MySecret を使用します。	○
Domain (ドメイン)	Windows のみ: 認証に使用するドメイン。	Kerberos が有効な場合は必須。
ドメインの取	Windows のみ: CyberArk Secrets Manager API から Windows ドメ	×



オプション	説明	必須
得	インの値をプルします。	
Kerberos ターゲット 認 証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定されたターゲットにログインします。	×
キー配布セ ンター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) このホストは、ユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC トラン спорт	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
領域	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) SSH のみ: Kerberos 認証に使用する領域。	○
SSL	安全な通信のために SSL を使用します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明 書の検証)	SSL 証明書を検証します。推奨。	×

CyberArk

CyberArk は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Tenable Nessus は、CyberArk から認証情報を取得してスキャンに使用します。



オプション	説明	必須
CyberArk ホスト	CyberArk AIM Web サービスの IP アドレスまたは FQDN 名。これは、ホスト、または 1 つの文字列にカスタム URL が追加されたホストにすることができます。	○
Port (ポート)	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
AppID	CyberArk API 接続に関連するアプリケーション ID。	○
クライアント証明書	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル 注意: Windows Server 2022 以降で CyberArk CCP をセルフホスティングしているお客様は、CyberArk クライアント証明書の認証の問題に関する Tenable のコミュニティの投稿に記載されているガイダンスに従ってください。	×
クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
クライアント証明書のプライベートキーのパスフレーズ	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
Get credential by (認証情報の	CyberArk API 認証情報を取得する方法。[アドレス]、[識別子]、[パラメーター]、または [ユーザー名] のいずれかです。	○



オプション	説明	必須
取得方法)	注意: [パラメーター] オプションの詳細については、パラメーターオプションの表を参照してください。 注意: ユーザー名のクエリ頻度は、ターゲットごとにクエリ1回です。識別子のクエリの頻度は、チャンクごとにクエリ1回です。この機能では、すべてのターゲットに同じ識別子が必要です。	
Username (ユーザー名)	([認証情報の取得方法] がユーザー名に設定されている場合) パスワードを要求する CyberArk ユーザーのユーザー名。	×
セーフ	認証情報を取得すべき CyberArk のセーフ。	×
アカウント名	([認証情報の取得] が[識別子] の場合) CyberArk API の認証情報が割り当てられる固有のアカウント名または識別子。	×
SSL を使用する	有効にすると、スキャナーは安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。CyberArk が IIS を介した SSL をサポートするように設定されている場合、このオプションを有効にします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の 検証)	有効にすると、スキャナーは SSL 証明書を検証します。CyberArk が安全な通信のために IIS によって SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションを有効にします。	×

CyberArk (レガシー)

CyberArk は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Tenable Nessus は、CyberArk から認証情報を取得してスキャンに使用します。



オプション	データベースの種類	説明	必須
Username (ユーザー名)	すべて	ターゲットシステムのユーザー名。	○
Central Credential Provider ホスト	すべて	CyberArk Central Credential Provider の IP/DNS アドレス。	○
Central Credential Provider ポート	すべて	CyberArk Central Credential Provider がリッスンするポート。	○
CyberArk AIM サービス URL	すべて	AIM サービスの URL。デフォルトでは、Tenable は /AIMWebservice/v1.1/AIM.asmx を使用します。 注意: お客様がデフォルトのパスを使用している場合は、この部分を空白のままにできます。	×
Central Credential Provider ユーザー名	すべて	CyberArk Central Credential Provider (CCP) が基本認証を使用するように設定されている場合は、認証のためにこのフィールドに入力できます。 注意: このフィールドには、AIM ウェブサービス API への認証に使用するユーザー名を入力してください。	×
Central Credential Provider パス	すべて	CyberArk Central Credential Provider が基本認証を使用するように設定されている場合は、このフィールドに入力して認証できます。	×



オプション	データベースの 種類	説明	必須
ワード			
CyberArk Safe	すべて	取得する認証情報が格納されていた CyberArk Central Credential Provider サーバー上の金庫。	×
CyberArk クライアント証明書	すべて	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。	×
CyberArk クライアント証明書のプライベートキー	すべて	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	×
CyberArk クライアント証明書のプライベートキーパスフレーズ	すべて	認証実施時に必要となった場合の秘密鍵のパスフレーズです。	×
CyberArk Appld	すべて	CyberArk Central Credential Provider でターゲットパスワードを取得するためのアクセス許可を割り当てられた Appld。	○
CyberArk フォルダー	すべて	取得する認証情報が格納されている CyberArk Central Credential Provider サーバー上のフォルダー。	×
CyberArk アカウント詳細名	すべて	CyberArk から取得する認証情報の一意の名前。	○



オプション	データベースの種類	説明	必須
PolicyId (ポリシー ID)	すべて	CyberArk Central Credential Provider から取得する認証情報に割り当てられたポリシー ID。	×
SSL を使用する	すべて	CyberArk Central Credential Provider が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されている場合。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	すべて	CyberArk Central Credential Provider が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションを選択します。自己署名証明書の使用方法については、custom_CA.inc のマニュアルを参照してください。	×
データベースのポート	すべて	Tenable Nessus とデータベースの通信に使用されるポート	○
データベース名	DB2 PostgreSQL	データベースの名前。	×
認証の種類	Oracle SQL Server Sybase ASE	SQL Server の値は以下のとおりです。 • Windows • SQL Oracle の値は以下のとおりです。 • Normal (標準) • System Operator • System Database Administrator	○



オプション	データベースの種類	説明	必須
		• SYSDBA • SYSOPER • NORMAL Sybase ASEの値は以下のとおりです。 • RSA • プレーンテキスト	
インスタンス名	SQL Server	データベースインスタンスの名前。	×
サービスの種類	Oracle	有効な値は以下のとおりです。 • SID • SERVICE_NAME	○
サービス	Oracle	データベースインスタンスのSID 値またはSERVICE_NAME 値です。入力する[サービス] 値は、[サービスタイプ] オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。	×

Delinea

オプション	説明	必須
Delinea Secret Name (Delinea シークレット名)	Delinea サーバーのシークレットの値。シークレットは、Delinea サーバーで Secret Name のラベルが付けられています。	○
Delinea ホスト	Delinea シークレット サーバー IP アドレスまたは DNS アドレス。	○



Delinea ポート	Delinea シークレット サーバーがリッスンするポート。	○
Delinea 認証方式	認証に、認証情報とAPI キーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、認証情報が選択されています。 - プラットフォーム - 認証情報 - An API key (API キー) 注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	はい
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法: API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法: プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法: プラットフォーム
SSL を使用する	Delinea シークレット サーバーが SSL をサポートするように設定されている場合は有効にします。	×



SSL 証明書 の検証	有効にすると、Delinea サーバーの SSL 証明書を検証します。	×

Delinea 自動検出

オプション	説明	必須
Delinea ホスト	Delinea Secret Server ホスト。ここからシークレットをプルします。	○
Delinea ポート	API リクエスト用の Delinea Secret Server ポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	はい
Delinea 認証方式	認証に、認証情報と API キーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、認証情報が選択されています。 - プラットフォーム - 認証情報 - An API key (API キー) 注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	はい
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea API	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認



オプション	説明	必須
key (Delinea API キー)		証方法: API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認 証方法: プラット フォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認 証方法: プラット フォーム
クエリモード	事前設定されたフィールドを使用するか、URL クエリパラメーターの文字列を構築してアカウントにクエリを実行するかを選択します。デフォルトでは、[シンプル] が選択されています。	はい
フォルダー ID	指定されたフォルダー ID でアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが [シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索テキスト	指定された検索テキストに一致するアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが [シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索フィールド	指定された検索テキストを使用して検索するフィールド。指定しない場合、クエリは name フィールドを検索します。このオプションは、クエリモードが [シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
完全一致	検索テキストと完全一致を実行します。デフォルトでは、これは選択されていません。このオプションは、クエリモードが [シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×



オプション	説明	必須
クエリ文字列	URL クエリパラメーターの文字列を指定します。このオプションは、クエリモードが[Advanced] (詳細) に設定されている場合にのみ使用でき、この場合は必須です。	はい
秘密鍵を使用する	パスワード認証ではなく鍵ベースの認証を使用して SSH 接続を行います。	×
SSL を使用する	安全な通信のために SSL を使用します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	Delinea Secret Server SSL 証明書を検証します。	×

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Tenable Nessus では、HashiCorp Vault から認証情報を取得してスキャンに使用できます。

オプション	説明	必須
Hashicorp Vault ホスト	Hashicorp Vault IP アドレスまたは DNS アドレス。 注意: Hashicorp Vault インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	○
Hashicorp Vault ポート	Hashicorp Vault がリッスンするポート。	○
認証タイプ	インスタンスに接続するための認証タイプとして、[アプリロール] または [証明書] を指定します。	○



	[証明書]を選択した場合、[Hashicorp クライアント証明書] および [Hashicorp クライアント証明書の秘密鍵] の追加オプションが表示されます。クライアント証明書と秘密鍵にそれぞれ適切なファイルを選択してください。	
ロール ID	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって提供される GUID です。	○
ロールシークレット 名	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって生成される GUID です。	○
認証 URL	認証エンドポイントへのパス/サブディレクトリ。これは完全な URL ではありません。例： /v1/auth/approle/login	○
名前空間	マルチチーム環境で指定されたチームの名前	×
Vault タイプ	Tenable Nessus バージョン: KV1、KV2、AD、LDAP。 Tenable Nessus バージョンの詳細については、 Tenable Nessus のドキュメント を参照してください。	○
KV1 エンジン URL	(KV1) Tenable Nessus が KV1 エンジンへのアクセスに使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (KV1 Vault タイプを選択した場合)
KV2 Engine URL (KV2 エンジン URL)	(KV2) Tenable Nessus が KV2 エンジンにアクセスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (KV2 Vault タイプを選択した場合)
AD エンジン URL	(AD) Tenable Nessus が Active Directory エンジンにアクセスするために使用する URL です。	○ (AD Vault タイプを選択)



	例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	した場合)
LDAP エンジン URL	(LDAP) Tenable Nessus が LDAP エンジンにアクセスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (LDAP Vault タイプを選択した場合)
ユーザー名 ソース	(KV1 および KV2) ユーザー名 が手動で入力されるか、Hashicorp Vault からプルするかを指定するドロップダウンボックスです。	○
ユーザー名 鍵	(KV1 および KV2) ユーザー名 が格納されている Hashicorp Vault での名前です。	○
パスワード 鍵	(KV1 および KV2) パスワード が格納されている Hashicorp Vault での鍵です。	○
秘密名	(KV1、KV2、AD) 値を取得したい鍵秘密です。	○
SSL を使用する	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションを有効にする前に、Hashicorp Vault で SSL を設定してください。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、Hashicorp Vault で SSL を設定する必要があります。	×
データベースのポート	Tenable Nessus Manager とデータベースの通信に使用されるポート。	○
Auth Type	データベース認証情報の認証方法です。 Oracleの値は以下のとおりです。	○



	• SYSDBA • SYSOPER • NORMAL	
サービスの種類	(Oracle データベースのみ) 有効な値は以下のとおりです。SID、SERVICE_NAME。	○
サービス	(Oracle データベースのみ) データベースの構成用の特別なフィールドです。	○

Lieberman

Lieberman は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボルトです。Tenable Vulnerability Management は、Lieberman から認証情報を取得してスキャンに使用します。

オプション	データベースの種類	説明	必須
Username (ユーザー名)	すべて	ターゲットシステムのユーザー名。	○
Lieberman ホスト	すべて	Lieberman の IP/DNS アドレス。 注意: Lieberman インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	○
Lieberman ポート	すべて	Lieberman がリッスンするポート。	○
Lieberman API URL	すべて	Tenable Nessus が Lieberman へのアクセスに使用する URL。	×



オプション	データベースの種類	説明	必須
Lieberman ユーザー	すべて	Lieberman API の認証に使用される Lieberman の明示的ユーザー。	○
Lieberman パスワード	すべて	Lieberman 明示ユーザーのパスワード。	○
Lieberman 認証	すべて	Lieberman のオーセンティケーターに使用されるエイリアス。この名前は Lieberman で使用される名前に一致する必要があります。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー] オプションにドメインを追加してください (例: <i>domain\user</i>)。	×
Lieberman クライアント証明書	すべて	Lieberman ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー]、[Lieberman パスワード]、[Lieberman 認証] の各フィールドに情報を入力する必要はありません。	×
Lieberman クライアント証明書のプライベートキー	すべて	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	×
Lieberman クライアント証明書の秘密鍵パスフレーズ	すべて	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	×



オプション	データベースの種類	説明	必須
SSL を使用する	すべて	Lieberman が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されている場合。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	すべて	Lieberman が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションにチェックマークを入れます。自己署名証明書の使用方法については、カスタム CA ドキュメントを参照してください。	×
システム名	すべて	まれなケースではあるものの、お客様の企業がすべての管理対象システムにデフォルトの Lieberman エントリを 1 つ使用している場合は、デフォルトのエントリ名を入力します。	×
データベースのポート	すべて	Tenable Nessus とデータベースの通信に使用されるポート	○
データベース名	DB2 PostgreSQL	(PostgreSQL と DB2 データベースのみ) データベース名です。	×
認証の種類	Oracle SQL Server Sybase ASE	(SQL Server、Oracle、Sybase ASE データベースのみ) SQL Server の値は以下のとおりです。 • Windows • SQL Oracle の値は以下のとおりです。	○



オプション	データベースの種類	説明	必須
		• SYSDBA • SYSOPER • NORMAL Sybase ASEの値は以下のとおりです。 • RSA • プレーンテキスト	
インスタンス名	SQL Server	データベースインスタンスの名前。	×
サービスの種類	Oracle	有効な値は以下のとおりです。 • SID • SERVICE_NAME	×
サービス	Oracle	データベースインスタンスのSID 値またはSERVICE_NAME 値です。入力する[サービス] 値は、[サービスタイプ] オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。	○

QiAnXin

QiAnXin は、権限付き認証情報を管理するのに便利な、一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Tenable Vulnerability Management は、QiAnXin から認証情報を取得してスキャンに使用することができます。

オプション	説明	必須
QiAnXin ホスト	QiAnXin ホストの IP アドレスまたは URL。	○



オプション	説明	必須
QiAnXin ポート	QiAnXin API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
QiAnXin API クライアント ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションのクライアント ID。	○
QiAnXin API 秘密 ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションの秘密 ID。	○
Username (ユーザー名)	スキャンするホストにログインするためのユーザー名	○
ホスト IP	使用するアカウントを含む資産のホスト IP を指定します。指定しない場合、スキャンターゲット IP が使用されます。	×
プラットフォーム	使用するアカウントを含む資産のプラットフォーム(資産タイプに基づく)を指定します。指定しない場合、認証情報のタイプに基づいてデフォルトのターゲットが使用されます(たとえば、Windows 認証情報の場合、デフォルトは WINDOWS です)。可能な値は次のとおりです。 • ACTIVE_DIRECTORY - Windows ドメインアカウント • WINDOWS - Windows ローカルアカウント • LINUX - Linux アカウント • SQL_SERVER - SQL Server データベース • ORACLE - Oracle データベース • MYSQL - MySQL データベース	×



オプション	説明	必須
	• DB2 - DB2 データベース • HP_UNIX - HP Unix • SOLARIS - Solaris • OPENLDAP - OpenLDAP • POSTGRESQL - PostgreSQL	
Region ID (リージョン ID)	使用するアカウントを含む資産のリージョン ID を指定します。	複数のリージョンを使用している場合のみ必須
SSL を使用する	有効にすると、Tenable は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションはデフォルトで有効です。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable は、サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されたものかどうかを検証します。	×

Senhasegura

オプション	説明	必須
Senhasegura Host (Senhasegura ホスト)	Senhasegura ホストの IP アドレスまたは URL です。	○
Senhasegura Port (Senhasegura ポート)	Senhasegura API が通信に使用するポートです。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○



オプション	説明	必須
Senhasegura API Client ID (Senhasegura API クライアント ID)	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのクライアント ID です。	○
Senhasegura API Secret ID (Senhasegura API のシークレット ID)	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのシークレット ID です。	○
Senhasegura Credential ID or Identifier (Senhasegura 認証情報 ID または識別子)	取得をリクエストしている認証情報の認証情報 ID または識別子です。	○
Private Key File (秘密鍵ファイル)	A2A からの暗号化された機密データを復号するために使用される秘密鍵です。 注意: A2A アプリケーション認証で機密データの暗号化を有効にできます。有効にした場合、スキャン認証情報に秘密鍵ファイルを指定する必要があります。これは、Senhasegura の該当する A2A アプリケーションからダウンロードできます。	A2A アプリケーション認証で機密データの暗号化を有効にした場合には必須です。
HTTPS	このオプションはデフォルトで有効です。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	これはデフォルトでは無効になっています。	×

ホスト認証情報



Tenable Nessus では、次の形式のホスト認証がサポートされます。

SNMPv3

ユーザーは、[Credentials] (認証情報) メニューで SNMPv3 設定を選択し、暗号化ネットワーク管理プロトコルを使用してスキャンシステムの認証情報を入力します。

これらの認証情報を使用して、ネットワークデバイスなどのリモートシステムから、パッチ監査やコンプライアンスチェック用のローカル情報を取得します。

ターゲットシステムでチェックを実行するアカウントの SNMPv3 ユーザー名、SNMPv3 ポート、セキュリティレベル、認証アルゴリズムとパスワード、プライバシーアルゴリズムとパスワードを入力するためのフィールドがあります。

Nessus がコミュニティストリングまたはパスワードを判別できない場合、そのサービスの監査を正常に実行できない場合があります。

注意: [Basic Network Scan] (基本ネットワークスキャン) テンプレートでは SNMPv3 設定を変更できません。

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、SNMPv3 のアカウントのユーザー名	-
Port (ポート)	Tenable Nessus からの通信に対して SNMPv3 がリッスンする TCP ポート	161
Security level (セキュリティレベル)	SNMP のセキュリティレベル: • 認証もプライバシーもなし • プライバシーのない認証 • 認証とプライバシー	認証とプライバシー



オプション	説明	デフォルト
Authentication algorithm (認証アルゴリズム)	削除 サービスがサポートするアルゴリズム: SHA1、SHA224、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5。	SHA1
Authentication password (パスワード認証)	(必須) ユーザー名に関連付けられたパスワード	-
Privacy algorithm (プライバシーアルゴリズム)	SNMPトラフィックに使用する暗号アルゴリズム: AES、AES-192、AES-192C、AES-256、AES-256C、または DES。	AES-192
Privacy password (プライバシーパスワード)	(必須) 暗号化された SNMP 通信を保護するために使用されるパスワード	-

SSH

Unix システムとサポートされているネットワークデバイスで、ホストベースのチェックに SSH 認証情報を使用します。Tenable Nessus はこれらの認証情報を使用して、パッチ監査やコンプライアンスチェックのために、リモート Unix システムからローカル情報を取得します。Tenable Nessus は、セキュアシェル (SSH) プロトコルバージョン2ベースのプログラム (OpenSSH、Solaris SSH など) をホストベースのチェックに使用します。

Tenable Nessus は、スニファープログラムによる表示から保護するためにデータを暗号化します。

ヒント: サポートされている鍵交換 (KEX) アルゴリズムの詳細については、[Linux での認証情報チェック](#)を参照してください。

注意: Linuxシステムにローカルでアクセス可能な特権ユーザー以外のユーザーは、パッチレベルや /etc/passwd ファイルへの入力といった基本的なセキュリティ問題を判断できます。システム設定データやシステム全体のファイルのアクセス許可など、より包括的な情報を得るには、ルート権限を持つアカウントが必要です。



注意: 1つのスキャンに最大 1,000 個の SSH 認証情報を追加できます。最高のパフォーマンスを得るために、Tenable は追加する SSH 認証情報をスキャンあたりで 10 個以下にすることを推奨しています。

さまざまな SSH 認証方法については、次の設定を参照してください。

グローバル認証情報設定

すべての SSH 認証方法で利用できるSSH認証情報には、4 つの設定があります。

オプション	デフォルト値	説明
known_hosts file (known_hosts ファイル)	なし	SSH の known_hosts ファイルが使用可能で、スキャンポリシーの Global Credential Settings の一部として known_hosts file フィールドに指定されている場合、Tenable Nessus はこのファイル内のホストにログインを試行します。これにより、既知の SSH サーバーの監査に使用しているものと同じユーザー名とパスワードが、制御できないシステムへのログイン試行に使用されないようにします。
Preferred port (希望のポート)	22	Tenable Nessus が 22 以外のポートで動作している場合、このオプションを設定して Tenable Nessus を SSH に接続するように設定できます。
Client version (Client version (クライアントバージョン))	OpenSSH_5.0	スキャン中に Tenable Nessus が偽装する SSH クライアントの種類を指定します。
Attempt least	未選択	動的な権限昇格を有効または無効にします。これを有効にすると、Tenable Nessus は、[Elevate privileges with] (権限昇



オプション	デフォルト 値	説明
privilege (Attempt least privilege (最 小限の権限 を試行))		格方法) オプションが有効になっている場合でも、より権限の低いアカウントでスキャンを実行しようとしています。コマンドが失敗すると、Tenable Nessus は権限を昇格させます。プラグイン 102095 および 102094 では、権限の昇格の有無にかかわらず、実行されたプラグインが報告されます。 注意: このオプションを有効にすると、スキャンの実行時間が最長で 30% 長くなる可能性があります。

証明書

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ホストシステムで認証に使用されているアカウントのユーザー名です。
User Certificate (ユーザー証明書)	RSA または DSA のユーザー証明書ファイルです。
Private Key (プ ライベートキー)	ユーザーの RSA、DSA、ECDSA、または ED25519 OpenSSH 秘密鍵。
Private key passphrase (秘密鍵のパス フレーズ)	秘密鍵のパスフレーズです。
Elevate	認証が完了した後に権限を昇格します。



オプション	説明
privileges with (権限昇格方法)	
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

CyberArk (Tenable Nessus Managerのみ)

ヒント: Cyberark の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

CyberArk は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Tenable Nessus Manager は、CyberArk から認証情報を取得してスキャンに使用します。

オプション	説明	必須
CyberArk ホスト	CyberArk AIM ウェブサービスの IP アドレスまたは FQDN 名。	○
Port (ポート)	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○



オプション	説明	必須
AppID	CyberArk API 接続に関連付けられているアプリケーション ID。	○
クライアント証明書	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。 注意: Windows Server 2022 以降で CyberArk CCP をセルフホスティングしているお客様は、CyberArk クライアント証明書の認証の問題に関する Tenable のコミュニティの投稿に記載されているガイダンスに従ってください。	×
クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
クライアント証明書のプライベートキーのパスフレーズ	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
Kerberos ターゲット認証	有効にすると、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット認証が有効な場合は必須) このホストは、ユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	(Kerberos ターゲット認証が有効な場合は必須。) Kerberos 認証	○



オプション	説明	必須
	API が通信するポート。デフォルトでは、Tenable は 88 を使用します。	
KDC トランスポート	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Linux 実装では KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	○
領域	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) この領域が、通常ターゲットのドメイン名として表記される、認証ドメインになります (例: example.com)。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
認証情報の取得方法	CyberArk API 認証情報を取得する方法。[アドレス]、[識別子]、[パラメーター]、または [ユーザー名] のいずれかです。 注意: [パラメーター] オプションの詳細については、パラメーターオプションの表を参照してください。 注意: ユーザー名のクエリ頻度は、ターゲットごとにクエリ 1 回です。識別子のクエリの頻度は、チャンクごとにクエリ 1 回です。この機能では、すべてのターゲットに同じ識別子が必要です。	○
Username (ユーザー名)	([認証情報の取得方法] が [ユーザー名] に設定されている場合) パスワードを要求する CyberArk ユーザーのユーザー名。	×
セーフ	認証情報の取得元となる CyberArk safe。	×
アドレス	このオプションは、アドレスの値が単一の CyberArk アカウント認証情報に対して一意である場合にのみ使用します。	×
アカウント名	([認証情報の取得方法] が [識別子] の場合) CyberArk API の認証情報に割り当てられている一意のアカウント名または識別子。	×



オプション	説明	必須
SSL を使用する	有効にすると、スキャナーは安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。CyberArk が IIS を通して SSL をサポートするよう設定されている場合、このオプションを有効にします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、スキャナーは SSL 証明書を検証します。CyberArk が IIS を通して SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションを有効にします。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	×

CyberArk Auto-Discovery (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: Cyberark の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

[Tenable と CyberArk との統合](#) による大幅な改善を利用して、複数のターゲットを入力することなく特定のターゲットグループのアカウント情報を一括で収集できるようになりました。



オプション	説明	必須
CyberArk ホスト	ユーザーの CyberArk インスタンスの IP アドレスまたは FQDN 名。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	○
Port (ポート)	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	○
CCP ホスト	ユーザーの Cyber Ark CCP コンポーネントの IP アドレスまたは FQDN 名。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	×
CCP ポート	Cyber Ark CCP (AIM ウェブサービス) API が通信するポート。 Tenable はデフォルトで 443 を使用します。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	×
AppID	CyberArk API 接続に関連付けられているアプリケーション ID。	○
セーフ	ユーザーは、オプションで Safe ボックスを指定してアカウント情報を収集し、パスワードをリクエストできます。	×
AIM ウェブサービス認証のタ	この機能では、2 つの認証方法が確立されています。IIS 基本認証と証明書認証です。証明書認証は、暗号化することも非暗号	○



オプション	説明	必須
イプ	化することもできます。	
CyberArk PVWA ウェブ UI ログイン名	CyberArk ウェブコンソールにログインするためのユーザー名。これは、PVWA REST API に認証したり、アカウント情報を一括収集したりする際に使用されます。	○
CyberArk PVWA ウェブ UI ログインパスワード	CyberArk ウェブコンソールにログインするためのユーザー名のパスワード。これは、PVWA REST API に認証したり、アカウント情報を一括収集したりする際に使用されます。	○
CyberArk プラットフォーム 検索文字列	アカウント情報を一括収集するために PVWA REST API クエリパラメーターで使用される文字列。たとえば、UnixSSH Admin TestSafe と入力すると、TestSafe というセーフにある、ユーザー名 Admin を含むすべての UnixSSH プラットフォームのアカウントを収集できます。 注意: これは完全一致ではないキーワード検索です。精度を向上させるために、CyberArk でカスタムプラットフォーム名を作成し、このフィールドにその値を入力することをお勧めします。	はい
PVWA REST API 認証タイプ	ユーザー名とパスワードを入力して PVWA に認証するか、中央認証情報プロバイダー (CCP) から認証情報を収集するかを選択します。(Tenable Security Center では利用できません。)	○
PVWA REST API 認証情報 ID	CCP 認証情報を含む CyberArk アカウントの一意の識別子 (「アカウント名」)。(Tenable Security Center では利用できません。)	○ (PVWA REST API 認証タイプが [CCP から収集] に設定されて



オプション	説明	必須
		いる場合)。
権限昇格方法	現時点では、ユーザーが選択できるのは [なし] か [sudo] だけです。	×
SSL を使用する	有効にすると、スキャナーは安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。CyberArk が IIS を通して SSL をサポートするよう設定されている場合、このオプションを有効にします。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、スキャナーは SSL 証明書を検証します。CyberArk が IIS を通して SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションを有効にします。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット] を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	×

CyberArk (レガシー) (Tenable Nessus Manager のみ)



ヒント: Cyberark の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキヤンの完了後に integration_status.nasl プラグイン のプラグイン出力を確認します。詳細は、プラグイン を参照してください。

レガシー CyberArk の認証方法は以下の通りです。

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。
CyberArk AIM Service URL (CyberArk AIM サービス URL)	AIM サービスの URL。デフォルトでは、このフィールドは /AIMWebservice/v1.1/AIM.asmx を使用します。
Central Credential Provider Host (Central Credential Provider ホスト)	CyberArk Central Credential Provider の IP/DNS アドレス。
Central Credential Provider Port (Central Credential Provider ポート)	CyberArk Central Credential Provider がリッスンするポート。
Central Credential Provider Username (Central Credential Provider ユーザー名)	CyberArk Central Credential Provider が基本認証を使用するように設定されている場合は、このフィールドに入力して認証できます。
Central Credential Provider Password (Central Credential Provider パスワード)	CyberArk Central Credential Provider が基本認証を使用するように設定されている場合は、このフィールドに入力して認証できます。
Safe (セーフ)	取得する認証情報が格納されていた CyberArk Central Credential Provider サーバー上の金庫。



オプション	説明
CyberArk Client Certificate (CyberArk Client 証明書)	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。
CyberArk Client Certificate Private Key (CyberArk Client Certificate 秘密鍵)	クライアント証明書の PEM 秘密鍵を含むファイル。
CyberArk Client Certificate Private Key Passphrase (CyberArk Client Certificate 秘密鍵パスフレーズ)	(オプション) 秘密鍵のパスフレーズ (必要な場合)。
Appld	CyberArk Central Credential Provider でターゲットパスワードを取得するためのアクセス許可を割り当てられた Appld。
Folder (フォルダー)	取得する認証情報が格納されている CyberArk Central Credential Provider サーバー上のフォルダー。
PolicyId	CyberArk Central Credential Provider から取得する認証情報に割り当てられたポリシー ID です。
Use SSL (SSL を使用する)	IIS で SSL をサポートするように CyberArk Central Credential Provider を設定した場合は、安全な通信のためにこれを選択します。
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	IIS で SSL をサポートするように CyberArk Central Credential Provider を設定した場合に、証明書を検証するには、これを選択します。自己署名証明書の使用方法については、custom_CA.inc のマニュアルを参照してください。
CyberArk Account Details Name (CyberArk Account	CyberArk から取得する認証情報の一意の名前。



オプション	説明
Details 名前)	
CyberArk Address (CyberArk アドレス)	ユーザーアカウントのドメインです。
CyberArk elevate privileges with (CyberArk 権限昇格方法)	初回認証後にユーザー権限を昇格させるために使用するElevate Privileges with (権限昇格方法)です。この選択によって、設定する必要があるオプションの内容が決まります。

Delinea SSH 認証方法: Delinea

ヒント: Delinea の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
Delinea 認証 方式	認証に、認証情報とAPIキーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、[認証情報] が選択されています。 - プラットフォーム - 認証情報 - An API key (API キー) 注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	はい
Delinea ログ イン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法: 認証情報



Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法：認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法：API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法：プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法：プラットフォーム
Delinea Secret Name	Delinea サーバーのシークレットの値。シークレットには、Delinea サーバーでシークレット名のラベルが付けられています。	○
Delinea ホスト	この Delinea シークレット サーバー ホストからシークレットをプルします。	○
Delinea ポート	API リクエストに使用する Delinea シークレット サーバー ポート。 Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
秘密鍵を使用する	有効にすると、パスワード認証ではなく鍵ベースの認証で SSH 接続を行います。	×
Kerberos ターゲット認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×



キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用します。	×
KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
領域	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) この領域は、通常ターゲットのドメイン名として記載されている認証ドメインです。	○
SSL を使用する	Delinea シークレット サーバー が SSL をサポートするように設定されている場合は有効にします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Delinea サーバーの SSL 証明書を検証します。	×
権限昇格方法	初回認証後にユーザー権限を昇格させる場合に使用する権限昇格方法です。su、su+sudo、sudo など、権限昇格の複数のオプションがサポートされています。この選択によって、設定する必要があるオプションの内容が決まります。	×
カスタムパスワードプロンプト	一部のデバイスは、非標準の文字列 (「secret-passcode」など) を使うパスワードのプロンプトを表示します。この設定により、このようなプロンプトを認識できます。ほとんどの標準パスワードプロンプトでは、これを空白のままにしてください。	×
認証情報を優先するター	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合	×



ゲット	合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	

Delinea Secret Server 自動検出

ヒント: Delinea の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
Delinea ホスト	Delinea Secret Server ホスト。ここからシークレットをプルします。	○
Delinea ポート	API リクエスト用の Delinea Secret Server ポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	はい
Delinea 認証方式	認証に、認証情報と API キーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、認証情報が選択されています。 • プラットフォーム • 認証情報 • An API key (API キー)	はい



オプション	説明	必須
	注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法: API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法: プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法: プラットフォーム
クエリモード	事前設定されたフィールドを使用するか、URL クエリパラメーターの文字列を構築してアカウントにクエリを実行するかを選択します。デフォルトでは、[シンプル] が選択されています。	はい
フォルダー ID	指定されたフォルダー ID でアカウントにクエリを実行します。このオプ	×



オプション	説明	必須
	ションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	
検索テキスト	指定された検索テキストに一致するアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索フィールド	指定された検索テキストを使用して検索するフィールド。指定しない場合、クエリはnameフィールドを検索します。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
完全一致	検索テキストと完全一致を実行します。デフォルトでは、これは選択されていません。このオプションは、クエリモードが[シンプル]に設定されている場合にのみ使用できます。	×
クエリ文字列	URL クエリパラメーターの文字列を指定します。このオプションは、クエリモードが[Advanced] (詳細) に設定されている場合にのみ使用でき、この場合は必須です。	はい
秘密鍵を使用する	パスワード認証ではなく鍵ベースの認証を使用してSSH接続を行います。	×
SSLを使用する	安全な通信のためにSSLを使用します。	○
Verify SSL Certificate (SSL証明書の検証)	Delinea Secret Server SSL 証明書を検証します。	×
Delinea 権限昇格方法	初回認証後にユーザー権限を昇格させる場合に使用する権限昇格方法です。su、su+sudo、sudo など、権限昇格の複数のオプション	はい



オプション	説明	必須
	ンがサポートされています。 権限昇格方法を選択すると、[クエリモード]とそれに関連するオプションと同様に、昇格クエリを設定するオプションが表示されます。これらのフィールドは、昇格に最初のログインとは別のアカウント (たとえば「su」) を使用する場合にのみ入力必須となります。	

Kerberos

MIT の Athena プロジェクトによって開発された Kerberos は、対称鍵の暗号プロトコルを使用するクライアントサーバーアプリケーションです。対称暗号方式では、データの暗号化に使用されるキーは、データの復号に使用されるキーと同じです。企業は、Kerberos 認証を必要とするすべてのユーザーとサービスを含む KDC (Key Distribution Center) をデプロイします。ユーザーは、TGT (チケット交付用チケット) をリクエストして Kerberos 認証を行います。ユーザーに TGT が付与されると、ユーザーはそれを使用して、他の Kerberos ベースのサービスを利用可能にするサービスチケットを KDC に対してリクエストします。Kerberos は、CBC (Cipher Block Chain) の DES 暗号化プロトコルを使用してすべての通信を暗号化します。

注意: この認証方法を使用するには、Kerberos 環境を既に確立している必要があります。

Tenable Nessus での Linux ベースの SSH 用 Kerberos 認証の実装では、aes-cbc と aes-ctr 暗号アルゴリズムがサポートされます。Tenable Nessus と Kerberos のやり取りの概要を次に示します。

- エンドユーザーが KDC の IP を指定する
- nessusd が sshd で Kerberos 認証がサポートされるかどうかを確認する
- sshd が yes と答える
- nessusd がログインとパスワードとともに Kerberos TGT をリクエストする
- Kerberos が nessusd にチケットを送信する
- nessusd が sshd にチケットを送信する
- nessusd のログインが完了する



Windows と SSH では、リモートシステムの Kerberos キーを使用して認証情報を指定できます。

Windows と SSH では設定が異なります。

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。
Password (パスワード)	指定されたユーザー名のパスワードです。
Key Distribution Center (KDC) (キー配布センター (KDC))	このホストは、ユーザーのセッションチケットを提供します。
KDC Port (KDC ポート)	このオプションを設定すると、88 以外のポートで稼働している KDC に Tenable Nessus を接続させることができます。
KDC Transport (KDC トランスポート)	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。
Realm (領域)	Realm は、通常標的のドメイン名として記録されている認証ドメインです (例: example.com)。
Elevate privileges with (権限昇格方法)	認証が完了した後に権限を昇格します。



オプション	説明
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

Kerberos を使用する場合、KDC でチケットを検証するには Kerberos をサポートする sshd を設定する必要があります。これを機能させるには、逆引き DNS ルックアップを適切に設定する必要があります。Kerberos の相互認証方法は、gssapi-with-mi である必要があります。

Password (パスワード)

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。
Password (パスワード)	指定されたユーザー名のパスワードです。
Elevate privileges with (権限昇格方法)	認証が完了した後に権限を昇格します。



オプション	説明
Custom password prompt (カスタムパスワードプロンプト)	ターゲットのホストが使用するパスワードプロンプトこの設定を使用するのは、ターゲットとなるホストのインタラクティブ SSH シェルで、認識されていないパスワードプロンプトを Tenable Vulnerability Management が受け取るために、インタラクティブ SSH セッションが失敗する場合のみです。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

公開鍵

非対称鍵暗号化とも呼ばれる公開鍵暗号化は、公開鍵と秘密鍵のペアを使用することにより、より安全な認証メカニズムを提供します。この非対称暗号化では、Tenable Nessus は公開鍵を使用してデータを暗号化し、Tenable Nessus は秘密鍵を使用してそのデータを復号します。公開鍵と秘密鍵を両方使用すると、より安全でフレキシブルな SSH 認証を行うことができます。Tenable Nessus では DSA 鍵と RSA 鍵の両方をサポートしています。

Tenable Nessus は、公開鍵暗号化と同様に RSA と DSA の OpenSSH 証明書をサポートしています。Tenable Nessus では、認証局 (CA) の署名付きのユーザー証明書とユーザーの秘密鍵も必要です。

注意: Tenable Nessus は openssh SSH 公開鍵形式 (pre-7.8 OpenSSH) をサポートしています。Tenable Nessus は新たな OPENSSH 形式 (OpenSSH versions 7.8+) をサポートしていません。所有するバージョンを確認するには、秘密鍵の内容を確認してください。openssh では -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- または -----BEGIN DSA PRIVATE KEY----- と表示され、互換性のない新たな OPENSSH では ---



--BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----- と表示されます。PuTTY や SSH Communications Security などの非 openssh の形式は、openssh 公開鍵形式に変換する必要があります。

認証情報を使用するスキャンでは、root 権限のある認証情報を使用する方法が最も効果的です。多くのサイトは root によるリモートログインを許可していないことから、Tenable Nessus は、su または sudo 権限が設定されたアカウントの別のパスワードを使用して、su、sudo、su+sudo、dzdo、.k5login、pbrun を呼び出すことができます。また Tenable Nessus は、Cisco 'enable' または Kerberos ログイン用の .k5login ファイルを選択することにより、Cisco デバイスにおける権限を昇格できます。

注意: Tenable Nessus は、blowfish-cbc、aes-cbc、aes-ctr 暗号アルゴリズムをサポートしています。商用版の SSH の一部は、おそらく輸出上の制約から blowfish アルゴリズムをサポートしていません。特定の種類の暗号のみを受け入れるように SSH サーバーを設定することもできます。SSH サーバーが適切なアルゴリズムをサポートすることを確認してください。

Tenable Nessus は、ポリシーに保存されているすべてのパスワードを暗号化します。ただし、認証には SSH パスワードではなく SSH 鍵を使用することをお勧めします。これにより、既知の SSH サーバーの監査に使用しているものと同じユーザー名とパスワードが、制御できないシステムへのログイン試行に使用されないようにします。

注意: サポートされているネットワークデバイスでは、Tenable Nessus はそのネットワークデバイスの SSH 接続用のユーザー名とパスワードのみをサポートします。

root 以外のアカウントを使用して権限昇格を行う場合は、昇格アカウントに、そのアカウントと昇格パスワードを指定できます。

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ホストシステムで認証に使用されているアカウントのユーザー名です。
Private Key (プライベートキー)	ユーザーの RSA、DSA、ECDSA、または ED25519 OpenSSH 秘密鍵。
Private key	秘密鍵のパスフレーズです。



オプション	説明
passphrase (秘密鍵のパスワード)	
Elevate privileges with (権限昇格方法)	認証が完了した後に権限を昇格します。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

QiAnXin (Tenable Nessus Manager のみ) SSH 認証方法: QiAnXin

ヒント: QiAnXin の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
QiAnXin ホスト	QiAnXin ホストの IP アドレスまたは URL。	○
QiAnXin ポート	QiAnXin API が通信に使用するポート。Tenable はデフォ	○



オプション	説明	必須
	ルトで 443 を使用します。	
QiAnXin API クライアント ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションのクライアント ID。	○
QiAnXin API 秘密 ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションの秘密 ID。	○
ユーザー名	スキャンするホストにログインするためのユーザー名	○
ホスト IP	使用するアカウントを含む資産のホスト IP を指定します。 指定しない場合、スキャンターゲット IP が使用されます。	×
プラットフォーム	使用するアカウントを含む資産のプラットフォーム(資産タイプに基づく)を指定します。指定しない場合、認証情報のタイプに基づいてデフォルトのターゲットが使用されます(たとえば、Windows 認証情報の場合、デフォルトは WINDOWS です)。可能な値は次のとおりです。 • ACTIVE_DIRECTORY - Windows ドメインアカウント • WINDOWS - Windows ローカルアカウント • LINUX - Linux アカウント • SQL_SERVER - SQL Server データベース • ORACLE - Oracle データベース • MYSQL - MySQL データベース • DB2 - DB2 データベース • HP_UNIX - HP Unix	×



オプション	説明	必須
	• SOLARIS - Solaris • OPENLDAP - OpenLDAP • POSTGRESQL - PostgreSQL	
リージョン ID	使用するアカウントを含む資産のリージョン ID を指定します。	複数のリージョンを使用している場合のみ必須
権限昇格方法	ドロップダウンメニューを使用してElevate Privileges with (権限昇格方法)を選択します。権限昇格をスキップするには [なし] を選択します。 注意: Tenable では、権限昇格で su、su+sudo、sudo などの複数のオプションを使用できます。たとえば sudo を選択すると、sudo ユーザー、昇格アカウント名、su と sudo の場所 (ディレクトリ) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで QiAnXin による認証と権限昇格をサポートできます。[昇格アカウント名] フィールドは、昇格パスワードが通常のログインパスワードと異なる場合にのみ必要です。 注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Nessus ユーザーガイドまたは Tenable Vulnerability Management ユーザーガイドを参照してください。	権限昇格を行う場合は必須です。
昇格アカウントのユーザー名	昇格アカウントのユーザー名またはパスワードが最小権限ユーザーと異なる場合、昇格アカウント認証情報の認証情報 ID または識別子をここに入力します。	×



オプション	説明	必須
Kerberos ターゲット 認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用します。	×
KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
領域	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) この領域は、通常ターゲットのドメイン名として記載されている認証ドメインです。	○
SSL を使用する	有効にすると、Tenable は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションはデフォルトで有効です。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable は、サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されたものかどうかを検証します。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認	×



オプション	説明	必須
	証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。 たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	

Senhasegura (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: Senhasegura の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
Senhasegura Host (Senhasegura ホスト)	Senhasegura ホストの IP アドレスまたは URL です。	○
Senhasegura Port (Senhasegura ポート)	Senhasegura API が通信に使用するポートです。 Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
Senhasegura API Client ID (Senhasegura API ク ライアント ID)	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのクライアント ID です。	○
Senhasegura API Secret ID	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのシークレット ID です。	○



オプション	説明	必須
(Senhasegura API のシークレット ID)		
Senhasegura Credential ID or Identifier (Senhasegura 認証情報 ID または識別子)	取得をリクエストしている認証情報の認証情報 ID または識別子です。	○
Use SSH Key for Target Authentication (Use SSH Key for Target Authentication (ターゲット認証に SSH キーを使用する))	設定が Senhasegura に適用可能な場合、ユーザーはこのオプションを選択して、ターゲットへの認証を行うための SSH キーを取得できます。	ターゲットへの認証を SSH キーで行う場合は必須です。
Private Key File (秘密鍵ファイル)	A2A からの暗号化された機密データを復号するために使用される秘密鍵です。 注意: A2A アプリケーション認証で機密データの暗号化を有効にできます。有効にした場合、スキャン認証情報に秘密鍵ファイルを指定する必要があります。これは、Senhasegura の該当する A2A アプリケーションからダウンロードできます。	A2A アプリケーション認証で機密データの暗号化を有効にした場合には必須です。
Elevate Privileges with (権限昇格方法)	ドロップダウンメニューを使用してElevate Privileges with (権限昇格方法)を選択します。権限昇格をスキップするには [Nothing] (なし) を選択します。 注意: Tenable では、権限昇格で su、su+sudo、sudo などの複数のオプションを使用できます。たとえば sudo	権限昇格を行う場合は必須です。



オプション	説明	必須
	を選択すると、sudo ユーザー、昇格アカウント名、su と sudo の場所 (ディレクトリ) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで Senhasegura による認証と権限昇格をサポートできます。権限昇格を完了するには、[Escalation Account Name] (昇格アカウント名) フィールドに入力する必要があります。 注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Nessus ユーザーガイド、Tenable Vulnerability Management ユーザーガイド、または Tenable Security Center ユーザーガイドを参照してください。	
昇格アカウント認証情報 ID または識別子	昇格アカウントのユーザー名またはパスワードが最小権限ユーザーと異なる場合、昇格アカウント認証情報の認証情報 ID または識別子をここに入力します。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	×



オプション	説明	必須
HTTPS	このオプションはデフォルトで有効です。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	これはデフォルトでは無効になっています。	×

Thycotic Secret Server (Tenable Nessus Manager のみ)

オプション	デフォルト 値
ユーザー名 (必須)	ssh 経由のシステム認証に使用されるユーザー名です。
Domain (ドメイン)	Windows 認証情報を使用する場合は、ユーザー名が属するドメインを設定します。
Thycotic シークレット名 (必須)	これは、Thycotic サーバーに保管するシークレットの名前として使用する値です。Thycotic サーバーでは「シークレット名」と呼ばれます。
Thycotic Secret Server URL (必須)	このオプションを使用して、スキャナーの転送方法、ターゲット、ターゲット ディレクトリを設定します。この値は、Thycotic サーバーの [Admin] (管理) > [Configuration] (設定) > [Application Settings] (アプリケーション設定) > [Secret Server URL] (シークレット サーバー URL) にあります。例として https://pw.mydomain.com/SecretServer/ について検討します。これを解析すると、HTTPS が SSL 接続であること、pw.mydomain.com がターゲット アドレスであること、/SecretServer/ がルート ディレクトリであることが分かります。
Thycotic ログイン名 (必須)	Thycotic サーバーを認証するためのユーザー名です。
Thycotic Password (必須)	Thycotic ログイン名に関連付けられたパスワードです。



須)	
Thycotic Organization (必須)	この値を Thycotic のクラウド インスタンスで使用して、クエリがヒット する企業を定義します。
Thycotic Domain (オプション)	これは、Thycotic サーバーにドメイン値を設定した場合に設定するオプションの値です。
Private Key (オプション)	SSH 接続には、パスワードではなく鍵ベースの認証を行います。
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されているかどうかを検証。
Thycotic Elevate privileges with (Thycotic 権限昇格方法)	初回 認証後にユーザー権限を昇格させるために使用するElevate Privileges with (権限昇格方法)です。Tenable Nessus では、権限昇格のために su、su+sudo、sudo などの複数のオプションを使用できます。この選択によって、設定する必要があるオプションの内容が決まります。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。



BeyondTrust (Tenable Nessus のみ)

ヒント: BeyondTrust の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	デフォルト 値
Username (ユーザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名です。
BeyondTrust host (BeyondTrust ホスト)	(必須) BeyondTrust IP アドレスまたは DNS アドレスです。
BeyondTrust port (BeyondTrust ポート)	(必須) BeyondTrust がリッスンしているポートです。
BeyondTrust API key (BeyondTrust API キー)	(必須) BeyondTrust が提供する API キーです。
Checkout duration (チェックアウト 期間)	(必須) BeyondTrust で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (分) です。チェックアウトの期間は、Tenable Nessus における通常のスキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意: BeyondTrust でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Tenable Nessus スキャンが中断されないようにします。スキャン中に



	BeyondTrust がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
Use SSL (SSL を使用する)	有効にすると、Tenable Nessusは安全な通信のためにIISを介してSSLを使用します。このオプションを有効にするには、BeyondTrust で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Verify SSL certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、BeyondTrust で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Use private key (プライベートキーの使用)	有効にすると、Tenable Nessus はパスワード認証ではなく秘密鍵ベースの認証で SSH 接続を行います。失敗した場合、Tenable Nessus はパスワードを要求します。
Use privilege escalation (権限昇格の使用)	有効にすると、BeyondTrust は設定された権限昇格コマンドを使用します。コマンドから何かが返された場合は、それをスキャンに使用します。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

Lieberman (Tenable Nessus Manager のみ)



オプション	説明	必須
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。	○
Lieberman ホスト	Lieberman の IP/DNS アドレス。 注意: Lieberman インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	○
Lieberman ポート	Lieberman がリッスンするポート。	○
Lieberman API URL	Tenable Nessus が Lieberman へのアクセスに使用する URL。	×
Lieberman ユーザー	Lieberman RED API への認証に使用される Lieberman 明示ユーザーです。	○
Lieberman パスワード	Lieberman 明示ユーザーのパスワード。	○
Lieberman 認証	Lieberman のオーセンティケーターに使用されるエイリアス。この名前は Lieberman で使用される名前に一致する必要があります。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー] オプションにドメインを追加してください (例: domain\user)。	×
Lieberman クライアント証明書	Lieberman ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー]、[Lieberman パスワード]、[Lieberman 認証] の各フィールドに情報を入力する必要はありません。	×
Lieberman ク	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	×



オプション	説明	必須
クライアント証明書 のプライベートキー		
Lieberman ク ライアント証明 書の秘密鍵パ スフレーズ	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	×
SSL を使用す る	Lieberman が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されている場合。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書 の検証)	Lieberman が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションにチェックマークを入れます。自己署名証明書の使用方法については、カスタム CA ドキュメントを参照してください。	×
システム名	まれなケースではあるものの、お客様の企業がすべての管理対象システムにデフォルトの Lieberman エントリを 1 つ使用している場合は、デフォルトのエントリ名を入力します。	×
カスタムパス ワードプロンプ ト	ターゲットのホストが使用するパスワードプロンプトこの設定を使用するのは、ターゲットとなるホストのインタラクティブ SSH シェルで、認識されていないパスワードプロンプトを Tenable Nessus が受け取るために、インタラクティブ SSH セッションが失敗する場合のみです。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定	×



オプション	説明	必須
	された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	

Wallix Bastion (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: Wallix Bastion の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	説明	必須
WALLIX Host (Delinea ホスト)	WALLIX Bastion ホストの IP アドレス。	○
WALLIX ポート	WALLIX Bastion API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
Authentication Type (認証タイプ)	[Basic] (基本) 認証 (WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのユーザー名とパスワードが必要) または [API Key] (API キー) 認証 (ユーザー名と WALLIX Bastion 生成の API キーが必要)。	×
WALLIX ユーザー	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのログインユーザー名。	○
WALLIX Password (Delinea パスワード)	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのログインパスワード。API への [Basic] (基本) 認証に使用されます。	○



オプション	説明	必須
WALLIX API キー	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースで生成された API キー。API への [API Key] (API キー) 認証に使用されます。	○
Get Credential by Device Account Name (デバイスアカウント名で認証情報を取得する)	ターゲットシステムへのログインに使用するデバイスが関連付けられているアカウント名。 注意: デバイスに複数のアカウントがある場合、認証情報を取得するアカウントの特定のデバイス名を入力する必要があります。入力しないと、システムから誤ったアカウントの認証情報が返される可能性があります。	複数のアカウントがあるターゲットやデバイスを使用している場合にのみ必要です。
HTTPS	これはデフォルトで有効です。 注意: HTTPS を無効にすると、統合が失敗します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	これはデフォルトで無効になっており、WALLIX Bastion PAM 統合ではサポートされていません。	×
Elevate Privileges with (権限昇格方法)	これにより、WALLIX Bastion 特権アクセス管理 (PAM) が有効になります。ドロップダウンメニューを使用して、Elevate Privileges with (権限昇格方法)を選択します。この機能をバイパスするには、このフィールドを [Nothing] (なし) に設定されたままにします。 警告: PAM を有効にするには、WALLIX Bastion アカウントで、WALLIX Bastion スーパー管理者がアカウントの「認証情報回復」を有効にしている必要があります。有効にしないと、スキャンから結果が返されない可能性があります。詳細は、WALLIX Bastion ドキュメントを参照	権限昇格を行う場合に必要です。



オプション	説明	必須
	してください。 注意: <i>su</i>、<i>su+sudo</i>、<i>sudo</i> など、複数の権限昇格オプションがサポートされています。たとえば <i>sudo</i> を選択すると、[sudo user] (sudo ユーザー)、[Escalation Account Name] (昇格アカウント名)、[Location of su and sudo] (su と sudo の場所) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで WALLIX Bastion PAM による認証と権限昇格をサポートできます。権限昇格を完了するには、[Escalation Account Name] (エスカレーションアカウント名) フィールドに入力する必要があります。 注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Tenable Nessus ユーザーガイドを参照してください。	
Database Port (データベースのポート)	通信に対して Oracle データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。デフォルトはポート 1521 です。	×
Auth Type (認証方法)	データベースインスタンスにアクセスするために Tenable が使用するアカウントの種類。 • SYSDBA • SYSOPER • NORMAL	×
Service Type (サービスの種類)	データベースインスタンスを指定するために使用する Oracle パラメーター: SID または SERVICE_NAME	×
Service (サービス)	データベースインスタンスの SID 値または SERVICE_NAME 値。	○



オプション	説明	必須
	入力する [Service] (サービス) 値は、[Service Type] (サービスタイプ) オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。	
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット] を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	×

HashiCorp Vault (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: HashiCorp の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

Windows と SSH の認証情報

オプション	説明	必須
Hashicorp Vault ホス	Hashicorp Vault IP アドレスまたは DNS アドレス。	○



ト	注意: Hashicorp Vault インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	
Hashicorp Vault ポート	Hashicorp Vault がリッスンするポート。	○
認証タイプ	インスタンスに接続するための認証タイプとして、[アプリロール] または [証明書] を指定します。 [証明書] を選択すると、[Hashicorp クライアント証明書] (必須) および [Hashicorp クライアント証明書の秘密鍵] (必須) の追加オプションが表示されます。クライアント証明書と秘密鍵にそれぞれ適切なファイルを選択してください。	○
ロールID	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって提供される GUID です。	○
ロールシークレット名	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって生成される GUID です。	○
認証 URL	認証エンドポイントへのパス/サブディレクトリ。これは完全な URL ではありません。たとえば、 /v1/auth/approle/login	○
名前空間	マルチチーム環境で指定されたチームの名前	×
Vault タイプ	Tenable Nessus バージョン: KV1、KV2、AD、LDAP。 Tenable Nessus バージョンの詳細については、Tenable Nessus のドキュメントを参照してください。	○
KV1 エンジン URL	(KV1) Tenable Nessus が KV1 エンジンへのアクセスに使	○ (KV1



	用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	Vault タイプ を選択した 場合)
KV2 Engine URL (KV2 エンジン URL)	(KV2) Tenable Nessus が KV2 エンジンにアクセスするた めに使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (KV2 Vault タイプ を選択した 場合)
AD エンジン URL	(AD) Tenable Nessus が Active Directory エンジンにアク セスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (AD Vault タイプ を選択した 場合)
LDAP エンジン URL	(LDAP) Tenable Nessus が LDAP エンジンにアクセスす るために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (LDAP Vault タイプ を選択した 場合)
ユーザー名 ソース	(KV1 および KV2) ユーザー名 が手動で入力されるか、 Hashicorp Vault からプルするかを指定するドロップダウン ボックスです。	○
ユーザー名 鍵	(KV1 および KV2) ユーザー名 が格納されている Hashicorp Vault での名 前です。	○
パスワード 鍵	(KV1 および KV2) パスワード が格納されている Hashicorp Vault での鍵 です。	○
Domain Key (Windows) (ドメイン 鍵 (Windows))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。)ドメイ ンが保存される秘密 鍵の名 前です。	○



秘密名	(KV1、KV2、AD) 値を取得したい鍵秘密です。	○
Kerberos ターゲット 認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) このホストは、ユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。デフォルトでは、Tenable は 88 を使用します。	×
KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。 KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
Domain (Windows) (ドメイン (Windows))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Kerberos ターゲット 認証が属するドメイン (該当する場合)。	○
Realm (SSH) (領域 (SSH))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Realm は、通常標的のドメイン名として記録されている認証ドメインです (例: example.com)。	○
SSL を使用する	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションを有効にする前に、Hashicorp Vault で SSL を設定してください。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にする前に、Hashicorp Vault で SSL を設定してください。	×
Tenable Nessus に対	Tenable Nessus での IBM DataPower Gateway の使用	○



して有効にする	を有効または無効にします。	
Elevate Privileges with (SSH) (権限昇格方法 (SSH))	スキャンの実行時に追加の権限を使用するには、su や sudo などの権限昇格手法を使用します。 注意: Tenable では、権限昇格のために su、su+sudo、sudo などの複数のオプションを使用できます。たとえば sudo を選択すると、sudo ユーザー、昇格アカウントの秘密名、sudo の場所 (ディレクトリ) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで Tenable Nessus による認証と権限昇格をサポートできます。 注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Nessus ユーザーガイドおよびTenable Vulnerability Management ユーザーガイドを参照してください。	権限昇格を行う場合は必須です。
Escalation account secret name (SSH) (昇格アカウントシークレット名 (SSH))	昇格アカウントのユーザー名またはパスワードが最小権限ユーザーと異なる場合、昇格アカウント認証情報の認証情報 ID または識別子をここに入力します。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使	×



	用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	

Centrify (Tenable Nessus Manager のみ)

オプション	デフォルト 値
Centrify Host (Centrify ホスト)	(必須) Centrify IP アドレスまたは DNS アドレスです。 注意: Centrify インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名 / サブディレクトリパスの形式で入力します。
Centrify Port (Centrify ポート)	Centrify がリッスンするポート。
API User (API ユーザー)	(必須) Centrify が提供する API ユーザー
API Key (API キー)	(必須) Centrify が提供する API キー。
Tenant (テナント)	マルチチーム環境で指定されたチームの名前です。
Authentication URL (認証 URL)	Tenable Nessus Manager が Centrify へのアクセスに使用する URL。
Password Engine URL (パスワードエンジン URL)	マルチチーム環境で指定されたチームの名前です。
Username (ユーザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名。



オプション	デフォルト 値
Checkout duration (チェックアウト 期間)	Centrify で認証情報のチェックアウト 状態を保持する時間 (分)。 チェックアウトの期間は、Tenable Nessus Manager における通常のスキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意 : Centrify でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Tenable Nessus Manager スキャンが中断されないようにします。スキャン中に Centrify がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
SSL を使用する	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。このオプションを有効にするには、Centrify で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Verify SSL (SSL を検証する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、Centrify で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

Arcon (Tenable Nessus Manager のみ)



ヒント: Arcon の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	デフォルト 値
Arcon host (Arcon のホスト)	(必須) Arcon IP アドレスまたは DNS アドレスです。 注意: Arcon インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。
Arcon port (Arcon ポート)	Arcon がリッスンするポート。
API User (API ユーザー)	(必須) Arcon が提供するAPIユーザーです。
API キー	(必須) Arcon が提供するAPIキーです。
Authentication URL (認証 URL)	Tenable Nessus Manager が Arcon へのアクセスに使用する URL。
Password Engine URL (パスワードエンジン URL)	Tenable Nessus Manager が Arcon のパスワードへのアクセスに使用する URL。
Username (ユーザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名。
Arcon Target Type (Arcon ターゲットタイプ)	(オプション) ターゲットタイプの名前。お使いの Arcon PAM のバージョンと SSH 認証情報を作成したシステムのタイプにより異なりますが、デフォルトでは linux に設定されます。正しいターゲットタイプ値を知るためのターゲットタイプ/システムタイプのマッピングは、Arcon PAM 仕様ドキュメント (Arcon 提供) を



オプション	デフォルト 値
	参照してください。
Checkout Duration (チェック アウト 期間)	(必須) Arcon で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (時間)です。 チェックアウトの期間は、Tenable Vulnerability Management における通常の スキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去 のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは 失敗します。 注意 : Arcon でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Tenable Vulnerability Management スキャンが中断されないようにします。ス キャン中に Arcon がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
Kerberos Target Authentication (Kerberos ターゲッ ト認証)	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。
Key Distribution Center (KDC) (キー配布センター (KDC))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッ ションチケットを提供します。
KDC Port (KDC ポート)	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用し ます。
KDC Transport (KDC トランスポー ト)	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、この オプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場 合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用する ため、ポートも変更する必要があります。
Realm (領域)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) 領域とは認証ドメインのこと



オプション	デフォルト 値
	です。通常、ターゲットのドメイン名として記載されています。
Use SSL (SSL を使用する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。このオプションを有効にするには、Arcon で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Verify SSL (SSL を検証する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、Arcon で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

Windows

Windows 認証情報メニュー項目には、SMB アカウント名、パスワード、ドメイン名などの情報を Nessus に提供する設定があります。デフォルトで、Windows ホストにログインするためのユーザー名、パスワード、ドメインを指定できます。また、Nessus では、Windows ベースのシステム用に複数の異なるタイプの認証方法がサポートされています。

認証方法について



- Lanman 認証の方法は、Windows NT と初期の Windows 2000 サーバーのデプロイメントで普及していました。Lanman 認証方法は、下位互換性用に保持されています。
- Windows NT で導入された NTLM 認証方法 は、Lanman 認証よりもセキュリティが向上しています。拡張バージョンである NTLMv2 は、NTLM よりも暗号的に安全性が高く、Nessus が Windows Server にログインしようとするときに選択するデフォルトの認証方法となっています。NTLMv2 は SMB 署名を使用できます。
- SMB 署名は、Windows Server との間のすべての SMB トラフィックに適用される暗号化チェックサムです。システム管理者の多くは、サーバーで SMB 署名機能を有効化し、リモートユーザーが 100% 認証されており、ドメインの一部であることを確認します。さらに、John the Ripper や L0phtCrack などのツールによる辞書攻撃で簡単に破られることのない強力なパスワードの使用を義務付けるポリシーを実施するようにしてください。SMB 署名は、リモートの Windows Server から求められた場合、Nessus が自動的に使用します。Windows セキュリティに対し、コンピューターからの不正なハッシュの再利用によるサーバーの攻撃など、さまざまな種類の攻撃が行われています。SMB 署名は、これらの中間者攻撃を防ぐためにセキュリティ層を追加します。
- SPNEGO (Simple and Protected Negotiate) プロトコルは、ユーザーの Windows ログイン認証情報を介して、Windows クライアントからさまざまな保護リソースへのシングルサインオン (SSO) 機能を提供します。Nessus は、SPNEGO スキャンとポリシーの使用をサポートします：LMv2 認証付きの NTLMSSP または Kerberos と RC4 暗号化のいずれかで 151 のうち 54 をスキャンします。SPNEGO 認証は、NTLM または Kerberos 認証を通じて行われます。Nessus ポリシーで設定する必要はありません。
- 拡張セキュリティスキーム (Kerberos、SPNEGO など) がサポートされていないか、または失敗した場合、Nessus は NTLMSSP/LMv2 認証を介してログインを試みます。それが失敗した場合、Nessus は NTLM 認証を使用してログインを試行します。
- Nessus は、Windows ドメインでの Kerberos 認証の使用もサポートしています。上記を設定するには、Kerberos ドメインコントローラーの IP アドレス (実際には、Windows Active Directory サーバーの IP アドレス) を提供する必要があります。

サーバーメッセージブロック (SMB) は、コンピューターがネットワーク全体で情報を共有できるようにするファイル共有プロトコルです。この情報を Nessus に提供することで、リモートの Windows ホストからローカル情報を見つけられるようになります。たとえば、認証情報を使用すると、Nessus は重要なセキュリティパッ



チが適用されているかどうかを判断できます。他の SMB パラメーターをデフォルト設定から変更する必要はありません。

SMB ドメイン設定はオプションであり、Nessus はこの設定がなくてもドメイン認証情報を使用してログオンできます。ユーザー名、パスワード、オプションのドメインは、ターゲットのマシンが認識しているアカウントを参照します。たとえば、*joesmith* というユーザー名と *my4x4mpl3* というパスワードを入力すると、Windows Server は、まずローカルシステムのユーザーリストでこのユーザー名を検索し、それがドメインの一部であるかどうかを判断します。

使用される認証情報に関係なく、Nessus は常に次の組み合わせで Windows Server へのログインを試行します。

- パスワードを持たない管理者
- ゲストアカウントをテストするためのランダムなユーザー名とパスワード
- ユーザー名とパスワードなしで null セッションをテスト

実際のドメイン名は、アカウント名がコンピューター上のアカウント名とドメイン上で異なる場合にのみ必要となります。Windows Server とドメイン内で管理者アカウントを持つことができます。この場合、ローカルサーバーにログオンするために、管理者のユーザー名がそのアカウントのパスワードと共に使用されます。ドメインにログオンするには、管理者のユーザー名をメインパスワードとドメイン名とともに使用します。

複数の SMB アカウントが設定されている場合、Nessus は提供された認証情報で順次ログインを試行します。Nessus は、一連の認証情報で認証できるようになると、提供された次の認証情報を確認しますが、以前のアカウントがユーザーアクセスを提供したときに管理者権限が付与されている場合にのみそれらを使用します。

Windows の一部のバージョンでは、新しいアカウントが作成でき、そのアカウントを管理者として指定できます。これらのアカウントは、認証情報スキャンの実行に必ずしも適しているとは限りません。Tenable は、完全なアクセスが許可されるように、認証情報のスキャンには管理者と名付けられたオリジナルの管理アカウントを使用することを推奨します。Windows の一部のバージョンでは、このアカウントは非表示となっている場合があります。実際の管理者アカウントは、管理者権限で DOS プロンプトを実行し、次のコマンドを入力することで非表示にできます。

```
C:\> net user administrator /active:yes
```




SMB アカウントが制限付き管理者権限で作成されている場合、Nessus は複数のドメインを簡単かつ安全にスキャンできます。Tenable は、ネットワーク管理者がテストを容易にするために特定のドメインアカウントの作成を検討することを推奨しています。Nessus は、ドメインアカウントが提供された場合、Windows 10、11、Windows Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server 2019、Server 2022 に対してさまざまなセキュリティチェックをより正確に行えます。アカウントが提供されていない場合でも、Nessus は複数のチェックを試行します。

注意: Windows リモートレジストリサービスを使用すると、認証情報を持つリモートコンピューターが監査対象のコンピューターのレジストリにアクセスできます。サービスが実行されていない場合、認証情報が完全でも、キーと値をレジストリから読み取れません。認証情報を使用してシステムを完全に監査するには、Nessus 認証情報スキャン用にこのサービスを開始する必要があります。

詳細は、Tenable [ブログ投稿](#)を参照してください。

Windows システムでの認証情報スキャンでは、完全な管理者レベルのアカウントを使用する必要があります。Microsoft のセキュリティ情報とソフトウェア更新プログラムにより、レジストリが読み取られ、ソフトウェアパッチレベルは管理者権限なしでは信頼できないと判断されましたが、すべてではありません。Nessus プラグインは、提供された認証情報が完全な管理者アクセス権を持っていることを確認し、適切に実行されるようにします。たとえば、ファイルシステムを直接読み取るためには、完全な管理者としてアクセスする必要があります。これにより Nessus をコンピューターにアタッチし、ファイル分析を直接実行して評価対象システムの実際のパッチレベルを判断できます。

さまざまな Windows 認証方法については、次の設定を参照してください。

グローバル認証情報設定

オプション	デフォルト	説明
Never send credentials in the clear (暗号化されていない認証情報を送信しない)	Enabled (有効)	セキュリティ上の理由から、デフォルトで、Windows 認証情報を暗号化されていないテキストで送信することはできません。



オプション	デフォルト	説明
い)		
Do not use NTLMv1 authentication (NTLMv1 認証を使用しない)	Enabled (有効)	このオプションが無効になっている場合、理論的には、NTLM バージョン 1 プロトコル経由でドメイン認証情報を使用し、Nessus を誘導して Windows Server へのログインを試みる事が可能です。これにより、リモートの攻撃者は Nessus から取得したハッシュを使用できます。このハッシュは解読され、ユーザー名またはパスワードが特定される可能性があります。また、その他のサーバーに直接ログインするために使用される可能性もあります。スキャン時に [Only use NTLMv2] (NTLMv2 のみ使用) 設定を有効にすると、Nessus は強制的に NTLMv2 を使用します。これにより、悪意のある Windows サーバーが NTLM を使用してハッシュを受信することを防ぎます。NTLMv1 は安全なプロトコルではないため、このオプションはデフォルトで有効となっています。
Start the Remote Registry service during the scan (スキャン中にリモートレジストリサービスを開始する)	Disabled (無効)	このオプションは、スキャン対象のコンピューターでリモートレジストリサービスが実行されていない場合に、開始するよう Nessus に指示します。Nessus が Windows ローカルチェックプラグインを実行するには、このサービスが実行されている必要があります。
Enable administrative shares during the scan (スキャン中に管理共有を有効にする)	Disabled (無効)	このオプションにより、Nessus は ADMIN\$ および C\$ の管理共有にアクセスできます。これは、管理者権限で読み取ることができます。 注意: この設定が適切に機能するようにするには、管理共有を有効にする必要があります。ほとんどのオペレーティング



オプション	デフォルト	説明
		システムでは、ADMIN\$ および C\$ がデフォルトで有効になっています。ただし、Windows 10、Windows 11、およびそれ以降の Windows バージョンでは、デフォルトで ADMIN\$ が無効になっています。したがって、レジストリエントリへのフルアクセスのためにこの設定を使用することに加えて、Windows 環境の ADMIN\$ を手動で有効にする必要があります。詳細については、https://support.microsoft.com/kb/842715/en-us を参照してください。
Start the Server service during the scan (スキャン中にサーバーサービスを開始する)	Disabled (無効)	有効になっている場合、スキャナーによって Windows Server サービスが一時的に有効になります。これによって、コンピューターはネットワーク上のファイルと他のデバイスを共有できます。スキャンが完了すると、サービスは無効になります。 デフォルトでは、Windows システムによって Windows Server サービスは無効になっており、この設定を有効にする必要はありません。ただし、ご利用の環境で Windows Server サービスを無効にし、SMB 認証情報を使用してスキャンする場合は、スキャナーがリモートでファイルにアクセスできるようにこの設定を有効にする必要があります。

CyberArk (Nessus Manager のみ)

ヒント: CyberArk の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

CyberArk は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドです。Nessus Manager は、CyberArk から認証情報を取得してスキャンに使用します。



オプション	説明	必須
CyberArk ホスト	CyberArk AIM Web サービスの IP アドレスまたは FQDN 名。これは、ホスト、または 1 つの文字列にカスタム URL が追加されたホストにすることができます。	○
Port (ポート)	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
AppID	CyberArk API 接続に関連するアプリケーション ID。	○
クライアント証明書	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル 注意: Windows Server 2022 以降で CyberArk CCP をセルフホスティングしているお客様は、 CyberArk クライアント証明書の認証の問題に関する Tenable のコミュニティの投稿に記載されているガイダンスに従ってください。	×
クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
クライアント証明書のプライベートキーのパスフレーズ	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	○ (プライベートキーが適用されている場合)
Kerberos ターゲット認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×



オプション	説明	必須
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Kerberos 認証 API が通信するポート。デフォルトでは、Tenable は 88 を使用します。	○
KDC トランスポート	KDC は、Linux 実装ではデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	○
Domain (ドメイン)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) Kerberos ターゲット 認証が属するドメイン (該当する場合)。	○
Get credential by (認証情報の取得方法)	CyberArk API 認証情報を取得する方法。[アドレス]、[識別子]、[パラメーター]、または [ユーザー名] のいずれかです。 注意: [パラメーター] オプションの詳細については、パラメーターオプションの表を参照してください。 注意: ユーザー名のクエリ頻度は、ターゲットごとにクエリ 1 回です。識別子のクエリの頻度は、チャンクごとにクエリ 1 回です。この機能では、すべてのターゲットに同じ識別子が必要です。	○
Username (ユーザー名)	([認証情報の取得方法] がユーザー名に設定されている場合) パスワードを要求する CyberArk ユーザーのユーザー名。	×
セーフ	認証情報を取得すべき CyberArk のセーフ。	×
Address (アドレス)	このオプションは、アドレス値が単一の CyberArk アカウント 認証情報に対して一意である場合にのみ使用します。	×



オプション	説明	必須
アカウント名	([認証情報の取得] が [識別子] の場合) CyberArk API の認証情報が割り当てられる固有のアカウント名または識別子。	×
SSL を使用する	有効にすると、スキャナーは安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。CyberArk が IIS を介した SSL をサポートするよう設定されている場合、このオプションを有効にします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、スキャナーは SSL 証明書を検証します。CyberArk が安全な通信のために IIS によって SSL をサポートするように設定されており、証明書を検証する場合、このオプションを有効にします。	×

CyberArk Auto-Discovery (Nessus Manager のみ)

ヒント: CyberArk の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

Tenable と CyberArk との統合 による大幅な改善を利用して、複数のターゲットを入力することなく特定のターゲットグループのアカウント情報を一括で収集できるようになりました。

オプション	説明	必須
CyberArk ホスト	ユーザーの CyberArk インスタンスの IP アドレスまたは FQDN 名。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	○
Port (ポート)	CyberArk API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○



オプション	説明	必須
	注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	
CCP ホスト	ユーザーの Cyber Ark CCP コンポーネントの IP アドレスまたは FQDN 名。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	×
CCP ポート	Cyber Ark CCP (AIM ウェブサービス) API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。 注意: PVWA と CCP を別々のサーバーでホストしているお客様は、このフィールドを PVWA ホストに対してのみ使用する必要があります。	×
AppID	CyberArk API 接続に関連付けられているアプリケーション ID。	○
セーフ	ユーザーは、オプションで Safe ボックスを指定してアカウント情報を収集し、パスワードをリクエストできます。	×
AIM ウェブサービス認証のタイプ	この機能では、2 つの認証方法が確立されています。IIS 基本認証と証明書認証です。証明書認証は、暗号化することも非暗号化することもできます。	○
CyberArk PVWA ウェブ UI ログイン名	CyberArk ウェブコンソールにログインするためのユーザー名。これは、PVWA REST API に認証したり、アカウント情報を一括収集したりする際に使用されます。	○
CyberArk	CyberArk ウェブコンソールにログインするためのユーザー名のパ	○



オプション	説明	必須
PVWA ウェブ UI ログインパスワード	スワード。これは、PVWA REST API に認証したり、アカウント情報を一括収集したりする際に使用されます。	
CyberArk プラットフォーム検索文字列	アカウント情報を一括収集するために PVWA REST API クエリパラメーターで使用される文字列。たとえば、UnixSSH Admin TestSafe と入力すると、TestSafe というセーフにある、ユーザー名 Admin を含むすべての Windows プラットフォームのアカウントを収集できます。 注意: これは完全一致ではないキーワード検索です。精度を向上させるために、CyberArk でカスタムプラットフォーム名を作成し、このフィールドにその値を入力することをお勧めします。	はい
PVWA REST API 認証タイプ	ユーザー名とパスワードを入力して PVWA に認証するか、中央認証情報プロバイダー (CCP) から認証情報を収集するかを選択します。(Tenable Security Center では利用できません。)	○
PVWA REST API 認証情報 ID	CCP 認証情報を含む CyberArk アカウントの一意の識別子(「アカウント名」)。(Tenable Security Center では利用できません。)	○ (PVWA REST API 認証タイプが [CCP から収集] に設定されている場合)。
SSL を使用する	有効にすると、スキャナーは安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。CyberArk が IIS を通して SSL をサポートするように設定されている場合、このオプションを有効にします。	○
Verify SSL	有効にすると、スキャナーは SSL 証明書を検証します。	×



オプション	説明	必須
Certificate (SSL 証明書 の検証)	CyberArk が IIS を通して SSL をサポート するように設 定され ており、証 明 書を検 証する場 合、このオプションを有効にしま す。	

CyberArk (レガシー) (Nessus Manager のみ)

ヒント: CyberArk の認証情報が正 常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してく
ださい。

CyberArk は、権限付き認証情報の管理に使用できる一般的なエンタープライズパスワードボールドで
す。Nessus Manager は、CyberArk から認証情報を取得してスキャンに使用します。

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲット システムのユーザー名。
CyberArk AIM Service URL (CyberArk AIM サービ ス URL)	AIM サービスの URL。デフォルト では、この設 定は /AIMWebservice/v1.1/AIM.asmx を使用します。
Central Credential Provider Host (Central Credential Provider ホスト)	CyberArk Central Credential Provider の IP/DNS アドレス。
Central Credential Provider Port (Central Credential Provider ポート)	CyberArk Central Credential Provider がリスンするポート。
Central Credential Provider Username	CyberArk Central Credential Provider が基本 認証を使用するよう に設 定されている場 合は、この設 定に入 力して認証 できます。



オプション	説明
(Central Credential Provider ユーザー名)	
Central Credential Provider Password (Central Credential Provider パスワード)	CyberArk Central Credential Provider が基本認証を使用するように設定されている場合は、この設定に入力して認証できます。
Safe (セーフ)	取得する認証情報が格納されていた CyberArk Central Credential Provider サーバー上の金庫。
CyberArk Client Certificate (CyberArk Client 証明書)	CyberArk ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。
CyberArk Client Certificate Private Key (CyberArk Client Certificate 秘密鍵)	クライアント証明書の PEM 秘密鍵を含むファイル。
CyberArk Client Certificate Private Key Passphrase (CyberArk Client Certificate 秘密鍵のパスフレーズ)	秘密鍵のパスフレーズ (必要な場合)。
Appld	CyberArk Central Credential Provider でターゲットパスワードを取得するためのアクセス許可を割り当てられた Appld。
Folder (フォルダー)	取得する認証情報が格納されている CyberArk Central Credential Provider サーバー上のフォルダー。
PolicyId	CyberArk Central Credential Provider から取得する認証情報に割り当てられたポリシー ID です。



オプション	説明
Use SSL (SSL を使用する)	CyberArk Central Credential Provider が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されている場合。
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	CyberArk Central Credential Provider が IIS 経由で SSL をサポートするように設定されていて、その証明書を検証する場合は、これを有効にします。自己署名証明書の使用方法については、custom_CA.inc ドキュメントを参照してください。
CyberArk Account Details Name (CyberArk Account Details 名前)	CyberArk から取得する認証情報の一意の名前

ヒント: Delinea の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
Delinea 認証方式	認証に、認証情報と API キーのどちらを使用するかを示します。デフォルトでは、認証情報が選択されています。 - プラットフォーム - 認証情報 - An API key (API キー) 注意: デフォルトでは、認証情報が選択されています。	はい
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法:



		認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法: 認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法: API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法: プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法: プラットフォーム
Delinea シークレット 名	Delinea サーバーのシークレット の値。シークレット には、Delinea サーバーでシークレット 名のラベルが付けられています。	○
Delinea ホスト	API リクエストに使用する Delinea シークレット サーバー IP アドレス。	○
Delinea ポート	API リクエスト用の Delinea Secret Server ポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
チェックアウト 期間	Tenable が Delinea からパスワードをチェックアウトする期間。期間は時間単位で、スキャン時間より長くしてください。	○



Kerberos ターゲット 認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Windows ターゲットにログインします。	×
キー配布サーバー (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用します。	×
KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
Domain (ドメイン)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) この Kerberos ドメインは、通常ターゲットのドメイン名として記載されている認証ドメインです。	○
SSL を使用する	Delinea シークレット サーバーが SSL をサポートするように設定されている場合は有効にします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Delinea サーバーで SSL 証明書を検証します。	×

Delinea Secret Server 自動検出

ヒント: Delinea の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。



オプション	説明	必須
Delinea ホスト	Delinea Secret Server ホスト。ここからシークレットをプルします。	○
Delinea ポート	API リクエスト用の Delinea Secret Server ポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
Delinea ログイン名	Delinea サーバーへの認証に使用されるユーザー名。	はい。認証方法：認証情報
Delinea Password (Delinea パスワード)	Delinea サーバーへの認証に使用されるパスワード。これは、指定した Delinea Login Name に関連付けられているものです。	はい。認証方法：認証情報
Delinea API key (Delinea API キー)	Delinea シークレット サーバーが提供する API キー。	はい。認証方法：API キー
Delinea Platform Host	Delinea プラットフォームホストの IP アドレスまたはドメイン名。	はい。認証方法：プラットフォーム
Delinea Service Account ID	Delinea プラットフォームの REST API で使用するアプリケーションアカウント	はい。認証方法：プラットフォーム
クエリモード	事前設定されたフィールドを使用するか、URL クエリパラメーターの文字列を構築してアカウントにクエリを実行するかを選択します。デフォ	○



オプション	説明	必須
	ルトでは、[シンプル] が選択されています。	
フォルダー ID	指定されたフォルダー ID でアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが[シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索テキスト	指定された検索テキストに一致するアカウントにクエリを実行します。このオプションは、クエリモードが[シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
検索フィールド	指定された検索テキストを使用して検索するフィールド。指定しない場合、クエリは name フィールドを検索します。このオプションは、クエリモードが[シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
完全一致	検索テキストと完全一致を実行します。デフォルトでは、これは選択されていません。このオプションは、クエリモードが[シンプル] に設定されている場合にのみ使用できます。	×
クエリ文字列	URL クエリパラメーターの文字列を指定します。このオプションは、クエリモードが[Advanced] (詳細) に設定されている場合にのみ使用でき、この場合は必須です。	はい
秘密鍵を使用する	パスワード認証ではなく鍵ベースの認証を使用して SSH 接続を行います。	×
SSL を使用する	安全な通信のために SSL を使用します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	Delinea Secret Server SSL 証明書を検証します。	×



Kerberos

オプション	デフォルト	説明
Password (パスワード)	なし	他の認証情報メソッドと同様に、これはターゲットシステムのユーザーパスワードです。これは必須の設定です。
Key Distribution Center (KDC) (キー配布センター (KDC))	なし	このホストは、ユーザーのセッションチケットを提供します。これは必須の設定です。
KDC Port (KDC ポート)	88	この設定を行うと、88 以外のポートで稼働している KDC に Nessus を接続させることができます。
KDC Transport (KDC トランスポート)	TCP	KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。
Domain (ドメイン)	なし	KDC が管理する Windows ドメイン。これは必須の設定です。

LM ハッシュ

オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。
Hash (ハッシュ)	使用するハッシュ。
Domain (ドメイン)	指定されたユーザーの名前の Windows ドメイン。

NTLM ハッシュ



オプション	説明
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。
Hash (ハッシュ)	使用するハッシュ。
Domain (ドメイン)	指定されたユーザーの名前の Windows ドメイン。

QiAnXin

ヒント: QiAnXin の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
QiAnXin ホスト	QiAnXin ホストの IP アドレスまたは URL。	○
QiAnXin ポート	QiAnXin API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
QiAnXin API クライアント ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションのクライアント ID。	○
QiAnXin API 秘密 ID	QiAnXin PAM で作成された埋め込みアカウントアプリケーションの秘密 ID。	○
Domain (ドメイン)	ユーザー名が属するドメイン	×
ユーザー名	スキャンするホストにログインするためのユーザー名	○
ホスト IP	使用するアカウントを含む資産のホスト IP を指定します。指定しない場合、スキャンターゲット IP が使用されます。	×
プラットフォーム	使用するアカウントを含む資産のプラットフォーム (資産タ	×



オプション	説明	必須
	タイプに基づく)を指定します。指定しない場合、認証情報のタイプに基づいてデフォルトのターゲットが使用されます (たとえば、Windows 認証情報の場合、デフォルトは WINDOWS です)。可能な値は次のとおりです。 • ACTIVE_DIRECTORY - Windowsドメインアカウント • WINDOWS - Windows ローカルアカウント • LINUX - Linux アカウント • SQL_SERVER - SQL Server データベース • ORACLE - Oracle データベース • MYSQL - MySQL データベース • DB2 - DB2 データベース • HP_UNIX - HP Unix • SOLARIS - Solaris • OPENLDAP - OpenLDAP • POSTGRESQL - PostgreSQL	
リージョン ID	使用するアカウントを含む資産のリージョン ID を指定します。	複数のリージョンを使用している場合のみ。
Kerberos ターゲット 認	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定され	×



オプション	説明	必須
証	た Windows ターゲットにログインします。	
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用します。	×
KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
Domain (ドメイン)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) この Kerberos ドメインは、通常ターゲットのドメイン名として記載されている認証ドメインです。	○
SSL を使用する	有効にすると、Tenable は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションはデフォルトで有効です。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable は、サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されたものかどうかを検証します。	×

Senhasegura

ヒント: Senhasegura の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#)のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。



オプション	説明	必須
Senhasegura Host (Senhasegura ホスト)	Senhasegura ホストの IP アドレスまたは URL です。	○
Senhasegura Port (Senhasegura ポート)	Senhasegura API が通信に使用するポートです。 Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
Senhasegura API Client ID (Senhasegura API クラ イアント ID)	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのクライアント ID です。	○
Senhasegura API Secret ID (Senhasegura API の シークレット ID)	Oauth 2.0 API 認証に適用される Senhasegura A2A アプリケーションのシークレット ID です。	○
Domain (ドメイン)	ユーザー名が属するドメイン	×
Senhasegura Credential ID or Identifier (Senhasegura 認証情 報 ID または識別子)	取得をリクエストしている認証情報の認証情報 ID または識別子です。	○
Private Key File (秘密 鍵ファイル)	A2A からの暗号化された機密データを復号するため に使用される秘密鍵です。 注意: A2A アプリケーション認証で機密データの暗 号化を有効にできます。有効にした場合、ユー ザーはスキャン認証情報に秘密鍵ファイルを指定 する必要があります。これは、Senhasegura の該 当する A2A アプリケーションからダウンロードできま す。	A2A アプリケー ション認証で機 密データの暗号 化を有効にした 場合には必須 です。



オプション	説明	必須
HTTPS	このオプションはデフォルトで有効です。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書 の検証)	これはデフォルト では無効になっています。	×

Thycotic Secret Server (Tenable Nessus Manager のみ)

オプション	デフォルト 値
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲット システムのユーザーのユーザー名。
Domain (ドメイン)	Thycotic サーバーで設定されている場合、ユーザー名 のドメイン。
Thycotic Secret Name (Thycotic シークレット 名)	(必須) Thycoticサーバーのシークレット 名 の値。
Thycotic Secret Server URL (Thycotic シークレット サーバー URL)	(必須) スキャナーの転送 方法、ターゲット、ターゲット ディレクトリを設定するときに Tenable Nessus が使用する値。この値は、Thycotic サーバーの [Admin] (管理 者) > [Configuration] (設定) > [Application Settings] (アプリケーション設定) > [Secret Server URL] (シークレット サーバー URL) にあります。 たとえば、 <code>https://pw.mydomain.com/SecretServer</code> と入力した場合、Tenable Nessus はこれが SSL 接続であり、 <code>pw.mydomain.com</code> がターゲット アドレス、 <code>/SecretServer</code> はルート ディレクトリであると判断します。
Thycotic Login Name (Thycotic ログイン名)	(必須) Thycotic サーバーのユーザーのユーザー名。



オプション	デフォルト 値
Thycotic Password (Thycotic パスワード)	(必須) 指定した Thycotic ログイン名に関連付けられたパスワード。
Thycotic Organization (Thycotic 企業)	Thycotic のクラウド インスタンスで、Tenable Nessus クエリがターゲットにする必要がある企業を識別する値。
Thycotic Domain (Thycotic ドメイン)	ドメイン (Thycotic サーバーに設定されている場合)。
Private Key (プライベートキー)	有効にすると、Tenable Nessus はパスワード認証ではなく鍵ベースの認証で SSH 接続を行います。
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus は Thycotic サーバーの SSL 証明書を検証します。 自己署名証明書の使用の詳細については、 カスタム SSL サーバー証明書 を参照してください。

Windows LAPS

オプション	説明	必須
LAPS Host Address (LAPS ホストアドレス)	Active Directory をホストし、LAPS を管理するドメインコントローラーの IP アドレス。	○
LAPS Host Port	LAPS ホストとの通信に使用されるポート。デフォルトのポート	×



オプション	説明	必須
(LAPS ホストポート)	は 445 です。	
Username (ユーザー名)	Active Directory から Windows LAPS 認証情報を取得するアクセス許可を持つアカウントのユーザー名。	○
Password (パスワード)	[Username] (ユーザー名) フィールドで指定されたアカウントのパスワード。	○
LAPS Domain (LAPS ドメイン)	LAPS 管理対象デバイスが存在するドメイン。	○
LAPS OU (LAPS 組織単位)	LAPS 管理対象デバイスを含む組織単位 (OU) の識別名 (DN)。	○

BeyondTrust (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: BeyondTrust の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	デフォルト値
Username (ユーザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名です。
Domain (ドメイン)	BeyondTrust で必要な場合、ユーザー名のドメイン。
BeyondTrust host (BeyondTrust ホスト)	(必須) BeyondTrust IP アドレスまたは DNS アドレスです。



オプション	デフォルト 値
BeyondTrust port (BeyondTrust ポート)	(必須) BeyondTrust がリッスンしているポートです。
BeyondTrust API key (BeyondTrust API キー)	(必須) BeyondTrust が提供する API キーです。
Checkout duration (チェックアウト 期間)	(必須) BeyondTrust で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (分) です。チェックアウトの期間は、Nessus における通常のスキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意 : BeyondTrust でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Nessus スキャンが中断されないようにします。スキャン中に BeyondTrust がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
Use SSL (SSL を使用する)	有効にすると、Nessus は安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。このオプションを有効にするには、BeyondTrust で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Verify SSL certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Nessus は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、BeyondTrust で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Use private key (プライベートキーの使用)	有効にすると、Nessus はパスワード認証ではなく秘密鍵ベースの認証で SSH 接続を行います。失敗した場合は、パスワードが要求されます。
Use privilege	有効にすると、BeyondTrust は設定された権限昇格コマンドを使用します。コ



オプション	デフォルト 値
escalation (権限昇格の使用)	マンドから何かが返された場合は、それをスキャンに使用します。

Lieberman (Tenable Nessus Manager のみ)

オプション	説明	必須
Username (ユーザー名)	ターゲットシステムのユーザー名。	○
Domain (ドメイン)	ドメイン (ユーザー名 がドメインの一部である場合)	×
Lieberman ホスト	Lieberman の IP/DNS アドレス。 注意: Lieberman インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	○
Lieberman ポート	Lieberman がリッスンするポート。	○
Lieberman API URL	Tenable Nessus が Lieberman へのアクセスに使用する URL。	×
Lieberman ユーザー	Lieberman RED API への認証に使用される Lieberman 明示ユーザーです。	○
Lieberman パスワード	Lieberman 明示ユーザーのパスワード。	○
Lieberman 認	Lieberman のオーセンティケーターに使用されるエイリアス。この名前は	×



オプション	説明	必須
証	Lieberman で使用される名前に一致する必要があります。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー] オプションにドメインを追加してください (例: <code>domain\user</code>)。	
Lieberman クライアント証明書	Lieberman ホストとの通信に使用される PEM 証明書を含むファイル。 注意: このオプションを使用する場合は、[Lieberman ユーザー]、[Lieberman パスワード]、[Lieberman 認証] の各フィールドに情報を入力する必要はありません。	×
Lieberman クライアント証明書のプライベートキー	クライアント証明書の PEM プライベートキーを含むファイル。	×
Lieberman クライアント証明書の秘密鍵パスワード	プライベートキーのパスフレーズ (必要な場合)。	×
SSL を使用する	Lieberman が安全な通信のために IIS チェックによって SSL をサポートするように設定されている場合。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	Lieberman が IIS 経由で SSL をサポートするように設定されていて、その証明書を検証する場合は、これを有効にします。自己署名証明書の使用方法については、<code>custom_CA.inc</code> ドキュメントを参照してください。	×
システム名	まれなケースではあるものの、お客様の企業がすべての管理対象システムにデフォルトの Lieberman エントリを 1 つ使用している場合は、デフォルトのエントリ名を入力します。	×



Wallix Bastion (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: Wallix Bastion の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	説明	必須
WALLIX Host (Delinea ホスト)	WALLIX Bastion ホストの IP アドレス。	○
WALLIX ポート	WALLIX Bastion API が通信に使用するポート。Tenable はデフォルトで 443 を使用します。	○
Authentication Type (認証タイプ)	[Basic] (基本) 認証 (WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのユーザー名とパスワードが必要) または [API Key] (API キー) 認証 (ユーザー名と WALLIX Bastion 生成の API キーが必要)。	×
WALLIX ユーザー	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのログインユーザー名。	○
WALLIX Password (Delinea パスワード)	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースのログインパスワード。API への [Basic] (基本) 認証に使用されます。	○
WALLIX API キー	WALLIX Bastion ユーザーインターフェースで生成された API キー。API への [API Key] (API キー) 認証に使用されます。	○
Get Credential by Device Account Name (デバイスアカウント名で認証情報を取得する)	ターゲットシステムへのログインに使用するデバイスが関連付けられているアカウント名。 注意: デバイスに複数のアカウントがある場合、認証情報を取得するアカウントの特定のデバイス名を入力する必要があります。入力しないと、システムから誤ったアカウント	複数のアカウントがあるターゲットやデバイスを使



オプション	説明	必須
	ントの認証情報が返される可能性があります。	用している場合にのみ必要です。
HTTPS	これはデフォルトで有効です。 注意: HTTPS を無効にすると、統合が失敗します。	○
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	これはデフォルトで無効になっており、WALLIX Bastion PAM 統合ではサポートされていません。	×
Elevate Privileges with (権限昇格方法)	これにより、WALLIX Bastion 特権アクセス管理 (PAM) が有効になります。ドロップダウンメニューを使用して、Elevate Privileges with (権限昇格方法)を選択します。この機能をバイパスするには、このフィールドを [Nothing] (なし) に設定されたままにします。 警告: PAM を有効にするには、WALLIX Bastion アカウントで、WALLIX Bastion スーパー管理者がアカウントの「認証情報回復」を有効にしている必要があります。有効にしないと、スキャンから結果が返されない可能性があります。詳細は、WALLIX Bastion ドキュメントを参照してください。 注意: su、su+sudo、sudo など、複数の権限昇格オプションがサポートされています。たとえば sudo を選択すると、[sudo user] (sudo ユーザー)、[Escalation Account Name] (昇格アカウント名)、[Location of su and sudo] (su と sudo の場所) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで WALLIX Bastion PAM による認証と権限昇格をサポートできます。権限昇格を完了するには、[Escalation Account Name] (エスカレーションアカウント名) フィールドに入力する必要があります。	権限昇格を行う場合に必要です。



オプション	説明	必須
	す。 注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Tenable Nessus ユーザーガイドを参照してください。	
Database Port (データベースのポート)	通信に対して Oracle データベースインスタンスがリッスンする TCP ポート。デフォルトはポート 1521 です。	×
Auth Type (認証方法)	データベースインスタンスにアクセスするために Tenable が使用するアカウントの種類。 • SYSDBA • SYSOPER • NORMAL	×
Service Type (サービスの種類)	データベースインスタンスを指定するために使用する Oracle パラメーター: SID または SERVICE_NAME	×
Service (サービス)	データベースインスタンスの SID 値または SERVICE_NAME 値。 入力する [Service] (サービス) 値は、[Service Type] (サービスタイプ) オプションのパラメーターとして選択した値と一致する必要があります。	○
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。	×



オプション	説明	必須
	この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するよう にスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	

HashiCorp Vault (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: HashiCorp の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

Windows と SSH の認証情報

オプション	説明	必須
Hashicorp Vault ホスト	Hashicorp Vault IP アドレスまたは DNS アドレス。 注意: Hashicorp Vault インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。	○
Hashicorp Vault ポート	Hashicorp Vault がリッスンするポート。	○
認証タイプ	インスタンスに接続するための認証タイプとして、[アプリ	○



	ロール] または [証明書] を指定します。 [証明書] を選択すると、[Hashicorp クライアント証明書] (必須) および [Hashicorp クライアント証明書の秘密鍵] (必須) の追加オプションが表示されます。クライアント証明書と秘密鍵にそれぞれ適切なファイルを選択してください。	
ロール ID	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって提供される GUID です。	○
ロールシークレット 名	App Role を構成したときに Hashicorp Vault によって生成される GUID です。	○
認証 URL	認証エンドポイントへのパス/サブディレクトリ。これは完全な URL ではありません。たとえば、 /v1/auth/approle/login	○
名前空間	マルチチーム環境で指定されたチームの名前	×
Vault タイプ	Tenable Nessus バージョン: KV1、KV2、AD、LDAP。 Tenable Nessus バージョンの詳細については、 Tenable Nessus のドキュメント を参照してください。	○
KV1 エンジン URL	(KV1) Tenable Nessus が KV1 エンジンへのアクセスに使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (KV1 Vault タイプを選択した場合)
KV2 Engine URL (KV2 エンジン URL)	(KV2) Tenable Nessus が KV2 エンジンにアクセスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (KV2 Vault タイプを選択した場合)



AD エンジン URL	(AD) Tenable Nessus が Active Directory エンジンにアクセスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (AD Vault タイプを選択した場合)
LDAP エンジン URL	(LDAP) Tenable Nessus が LDAP エンジンにアクセスするために使用する URL です。 例: /v1/path_to_secret。末尾の / なし	○ (LDAP Vault タイプを選択した場合)
ユーザー名ソース	(KV1 および KV2) ユーザー名が手動で入力されるか、Hashicorp Vault からプルするかを指定するドロップダウンボックスです。	○
ユーザー名鍵	(KV1 および KV2) ユーザー名が格納されている Hashicorp Vault の名前です。	○
パスワード鍵	(KV1 および KV2) パスワードが格納されている Hashicorp Vault の鍵です。	○
Domain Key (Windows) (ドメイン鍵 (Windows))	(Kerberos ターゲット認証が有効な場合は必須。)ドメインが保存される秘密鍵の名前です。	○
秘密名	(KV1、KV2、AD) 値を取得したい鍵秘密です。	○
Kerberos ターゲット認証	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。	×
キー配布センター (KDC)	(Kerberos ターゲット認証が有効な場合は必須。)このホストは、ユーザーにセッションチケットを提供します。	○
KDC ポート	Kerberos 認証 API が通信するポート。デフォルトでは、Tenable は 88 を使用します。	×



KDC トランスポート	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。 KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。	×
Domain (Windows) (ドメイン (Windows))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Kerberos ターゲット 認証が属するドメイン (該当する場合)。	○
Realm (SSH) (領域 (SSH))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須。) Realm は、通常標的のドメイン名として記録されている認証ドメインです (例: example.com)。	○
SSL を使用する	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために SSL を使用します。このオプションを有効にする前に、Hashicorp Vault で SSL を設定してください。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にする前に、Hashicorp Vault で SSL を設定してください。	×
Tenable Nessus に対して有効にする	Tenable Nessus での IBM DataPower Gateway の使用を有効または無効にします。	○
Elevate Privileges with (SSH) (権限昇格方法 (SSH))	スキャンの実行時に追加の権限を使用するには、su や sudo などの権限昇格手法を使用します。 注意: Tenable では、権限昇格のために su、su+sudo、sudo などの複数のオプションを使用できます。たとえば sudo を選択すると、sudo ユーザー、昇格アカウントの秘密名、sudo の場所 (ディレクトリ) のフィールドが追加で表示され、これらのフィールドに入力することで Tenable Nessus による認証と権限昇格をサポートできます。	権限昇格を行う場合は必須です。



	注意: サポートされている権限昇格タイプと各タイプに伴うフィールドの詳細については、Nessus ユーザーガイドおよびTenable Vulnerability Management ユーザーガイドを参照してください。	
Escalation account secret name (SSH) (昇格アカウントシークレット名 (SSH))	昇格アカウントのユーザー名またはパスワードが最小権限ユーザーと異なる場合、昇格アカウント認証情報の認証情報 ID または識別子をここに入力します。	×
認証情報を優先するターゲット	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。	×

Centrify (Tenable Nessus Manager のみ)

オプション	デフォルト値
Centrify Host (Centrify ホスト)	(必須) Centrify IP アドレスまたは DNS アドレスです。 注意: Centrify インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパス



オプション	デフォルト 値
	スを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名 / サブディレクトリパスの形式で入力します。
Centrify Port (Centrify ポート)	Centrify がリッスンするポート。
API User (API ユーザー)	(必須) Centrify が提供する API ユーザー
API Key (API キー)	(必須) Centrify が提供する API キー。
Tenant (テナント)	マルチチーム環境で指定されたチームの名前です。
Authentication URL (認証 URL)	Tenable Nessus Manager が Centrify へのアクセスに使用する URL。
Password Engine URL (パスワードエ ンジン URL)	マルチチーム環境で指定されたチームの名前です。
Username (ユー ザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名。
Checkout duration (チェックア ウト期間)	Centrify で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (分)。 チェックアウトの期間は、Tenable Nessus Manager における通常のスキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意 : Centrify でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Tenable Nessus Manager スキャンが中断されないようにします。スキャン中



オプション	デフォルト 値
	に Centrify がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
SSL を使用する	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。このオプションを有効にするには、Centrify で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Verify SSL (SSL を検証する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、Centrify で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Targets to Prioritize Credentials (認証情報を優先するターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

Arcon (Tenable Nessus Manager のみ)

ヒント: Arcon の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。



オプション	デフォルト 値
Arcon host (Arcon のホスト)	(必須) Arcon IP アドレスまたは DNS アドレスです。 注意: Arcon インストールがサブディレクトリにある場合は、サブディレクトリパスを含める必要があります。たとえば、IP アドレスまたはホスト名/サブディレクトリパスの形式で入力します。
Arcon port (Arcon ポート)	Arcon がリッスンするポート。
API User (API ユーザー)	(必須) Arcon が提供するAPIユーザーです。
API キー	(必須) Arcon が提供するAPIキーです。
Authentication URL (認証 URL)	Tenable Nessus Manager が Arcon へのアクセスに使用する URL。
Password Engine URL (パスワードエンジン URL)	Tenable Nessus Manager が Arcon のパスワードへのアクセスに使用する URL。
Username (ユーザー名)	(必須) スキャンするホストにログインするためのユーザー名。
Arcon Target Type (Arcon ターゲットタイプ)	(オプション) ターゲットタイプの名前。お使いの Arcon PAM のバージョンと SSH 認証情報を作成したシステムのタイプにより異なりますが、デフォルトでは linux に設定されます。正しいターゲットタイプ値を知るためのターゲットタイプ/システムタイプのマッピングは、Arcon PAM 仕様ドキュメント (Arcon 提供) を参照してください。
Checkout Duration (チェックアウト期間)	(必須) Arcon で認証情報のチェックアウト状態を保持する時間 (時間)です。 チェックアウトの期間は、Tenable Vulnerability Management における通常の



オプション	デフォルト 値
	スキャン期間を超えるように設定します。新しいスキャンが開始したときに過去のスキャンのパスワードがまだチェックアウトされている場合、新しいスキャンは失敗します。 注意 : Arcon でパスワードの変更間隔を設定し、パスワード変更によって Tenable Vulnerability Management スキャンが中断されないようにします。スキャン中に Arcon がパスワードを変更すると、スキャンは失敗します。
Kerberos Target Authentication (Kerberos ターゲット認証)	有効にした場合、Kerberos 認証を使用して、指定された Linux または Unix ターゲットにログインします。
Key Distribution Center (KDC) (キー配布センター (KDC))	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) このホストがユーザーにセッションチケットを提供します。
KDC Port (KDC ポート)	Kerberos 認証 API が通信するポート。Tenable はデフォルトで 88 を使用します。
KDC Transport (KDC トランスポート)	Linux 実装では、KDC はデフォルトで TCP を使用します。UDP の場合、このオプションを変更してください。KDC Transport の値を変更する必要がある場合、KDC UDP は実装に応じてデフォルトでポート 88 または 750 を使用するため、ポートも変更する必要があります。
Realm (領域)	(Kerberos ターゲット 認証が有効な場合は必須) 領域とは認証ドメインのことです。通常、ターゲットのドメイン名として記載されています。
Use SSL (SSL を使用する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は安全な通信のために IIS を介して SSL を使用します。このオプションを有効にするには、Arcon で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。



オプション	デフォルト 値
Verify SSL (SSL を検証する)	有効にすると、Tenable Nessus Manager は SSL 証明書を検証します。このオプションを有効にするには、Arcon で IIS を使用して SSL を設定する必要があります。
Targets to Prioritize Credentials (認証 情報を優先する ターゲット)	この認証情報を他の認証情報よりも先に試行する IP または CIDR ブロックを指定します。複数の IP または CIDR ブロックを指定する場合は、コンマまたはスペース区切りのリストを使用します。 この設定を使用すると、選択したターゲットで成功する認証情報が優先されるため、スキャン時間を短縮できます。たとえば、スキャンで指定された 100 の認証情報のうち、59 番目の認証情報で認証に成功するとします。すると、最初の 58 の認証情報での認証が失敗するまで 59 番目の認証は行われません。[認証情報を優先するターゲット]を使用すると、成功した認証情報を最初に使用するようにスキャンを設定するので、スキャンがターゲットにより速くアクセスできます。

その他の認証情報

このセクションでは、[Miscellaneous] (その他) セクションで説明される情報と認証情報の設定について説明します。

ADSI

ADSI には、ドメインコントローラー情報、ドメイン、ドメイン管理者とパスワードが必要です。

ADSI を使用すると、Tenable Nessus は ActiveSync サーバーをクエリして、Android ベースまたは iOS ベースのデバイスが接続されているかどうかを判断できます。Tenable Nessus はドメインコントローラー (Exchange サーバーでなく) が直接デバイス情報をクエリできるように、認証情報とサーバー情報を使用してドメインコントローラーへのアクセスを認証します。これらの設定は、モバイルデバイスのスキャンに必要です。



Tenable Nessus は、Exchange Server 2010 および 2013 のみからのモバイル情報の取得をサポートしています。

オプション	説明	デフォルト
Domain Controller (ドメインコントローラー)	(必須) ActiveSync のドメインコントローラーの名前。	-
Domain (ドメイン)	(必須) ActiveSync の NetBIOS ドメインの名前。	-
Domain Admin (ドメイン管理者)	(必須) ドメイン管理者のユーザー名。	-
Domain Password (ドメインパスワード)	(必須) ドメイン管理者のパスワード。	-

Nessus がモバイル情報を取得できるのは、Exchange Server 2010 と 2013 からのみです。Exchange Server 2007 から情報は読み取れません。

Cisco Meraki

オプション	説明	必須
Cisco Meraki API ホスト	Cisco Meraki Dashboard API ホストのホスト名または IP アドレス。 注意: ほとんどの地域では、Cisco Meraki API ホストは api.meraki.com である必要があります。中国、カナダ、インド、および FedRAMP 環境の場合は、<i>Tenable and Cisco Meraki Integration Guide</i> の Cisco Meraki Credential Fields, Usage, and Limitations (Cisco Meraki 認証情報のフィールド、使用方法、制限) にあるガイダンスを参照してください。	○
Cisco Meraki	Cisco Meraki Dashboard API のポート (デフォルトは 443)	○



オプション	説明	必須
API ポート		
Cisco Meraki API キー	Cisco Meraki API への認証に使われる API キー。	○
Cisco Meraki 組織名	認証情報ごとに 1 つの組織を入力します。	○
Cisco Meraki ネットワーク名	1 つまたは複数のネットワーク名をコンマ区切りで入力します。	×
Cisco Meraki 製品タイプ	1 つまたは複数の製品タイプをコンマ区切りで入力します。有効な製品タイプは、appliance、camera、cellularGateway、secureConnect、sensor、switch、systemManager、wireless、wirelessController です。	×
Cisco Meraki タグ	組織内のデバイス検索のフィルターに使用される、1 つ以上のタグをコンマ区切りで入力します。	×
Cisco Meraki デバイス名	単一の Cisco Meraki デバイス名を入力します (例: Meraki MS120-8)。	×
Cisco Meraki デバイスモデル	1 つ以上の Cisco Meraki デバイスモデルをコンマ区切りで入力します (例: 「MS120-8」)。	×
デバイスの	1 つ以上のデバイスシリアル番号をコンマ区切りで入力します。	×



オプション	説明	必須
シリアル番号		
デバイス MAC アドレス	1 つ以上のデバイス MAC アドレスをコンマ区切りで入力します。	×
デバイスの検出	検出された Cisco Meraki デバイスをスキャンのターゲットに追加します(デフォルトはオフ)	×
HTTPS	オンに設定すると、フィールドが拡張し、[Verification of SSL Client Certificate if a Custom CA is configured] (カスタム CA が設定されている場合は SSL クライアント証明書を検証する) を有効にするオプションが表示されます(デフォルトはオフ)	×

F5

注意: 監査スキャンには F5 の認証情報を使用してください。脆弱性スキャンには F5 の認証情報は使用できません。

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、スキャン F5 のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) F5 ユーザーのパスワード。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して F5 がリッスンする TCP ポート。	443



HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

IBM iSeries

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、IBM iSeries のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) IBM iSeries ユーザーのパスワード。	-

NetApp API

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) Tenable Nessus がターゲットシステムのチェックを行うために使用する HTTPS アクセスの Netapp API アカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) Netapp API ユーザーのパスワード。	-



vFiler	ターゲットシステム上でスキャンする vFiler ノード。 監査を 1 つの vFiler に制限するには、vFiler の名前を入力します。 ターゲットシステム上で検出されたすべての Netapp 仮想ファイラー (vFilers) を監査する場合は、フィールドを空白にします。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して Netapp API がリッスンする TCP ポート。	443

Nutanix Prism

ヒント: Nutanix Prism の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	デフォルト
Nutanix ホスト	(必須) Nutanix Prism Central ホストのホスト名または IP アドレス。	-
Nutanix ポート	(必須) Tenable からの通信に対して Nutanix Prism Central ホストがリッスンする TCP ポート。	9440
Nutanix Prism Central Authentication Method (Nutanix Prism Central の認証方法)	(必須) ユーザーは認証方法のリストから選択できます。 • ユーザー名とパスワード (手動入力) • 特権アクセス管理 (PAM) の統合特定の PAM を使用して、利用可能なリストから vCenter API 認証情報を収集します。	ユーザー名とパスワード
ホストの検出	有効にすると、Tenable は検出されたすべての	有効



オプション	説明	デフォルト
	Nutanix ホストをスキャンターゲットのリストに追加します。	
仮想マシンの検出	有効にすると、Tenable は検出されたすべての Nutanix 仮想マシンをスキャンターゲットのリストに追加します。	有効
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	Disabled (無効)

OpenStack

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、OpenStack のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) OpenStack ユーザーのパスワード。	-
認証用のテナント名	(必須) スキャンが認証に使用する特定のテナントの名前。	admin



Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して OpenStack がリッスンする TCP ポート。	443
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

Palo Alto Networks PAN-OS

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、PAN-OS のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) PAN-OS ユーザーのパスワード。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して PAN-OS がリッスンする TCP ポート。	443
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効



Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)

オプション	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、RHEV のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) RHEV ユーザーのパスワード。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して RHEV サーバーがリッスンする TCP ポート。	443
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

VMware ESX SOAP API

VMware サーバーにはネイティブの SOAP API を通じてアクセスできます。ESX と ESXi サーバーには、VMware ESX SOAP API でユーザー名とパスワードを使用してアクセスできます。また、SSL 証明書の検証を無効にすることも可能です。

VMWare ESX SOAP API の設定についての詳細は、[vSphere スキャンの設定](#) を参照してください。



ヒント: ESXi SOAP API の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

Tenable は、ネイティブな VMware SOAP API を通じて VMware サーバーにアクセスすることができます。

オプション	説明	デフォルト
ESX SOAP API 認証方法	(必須) ユーザーは認証方法のリストから選択できます。 • ユーザー名とパスワード (手動入力) • PAM の統合 (特定の PAM を使用して、利用可能なリストから vCenter API 認証情報を収集します)	ユーザー名とパスワード
SSL 証明書を検証しない	ESXi サーバーの SSL 証明書の有効性を検証しません。	disabled

VMware vCenter

VMware vCenter SOAP API の設定についての詳細は、[vSphere スキャンの設定](#) を参照してください。

ヒント: VMware vCenter の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

Tenable は、ネイティブな VMware vCenter SOAP API を通じて vCenter にアクセスすることができます。利用可能な場合は、Tenable は SOAP API に加えて vCenter REST API を使用してデータを収集します。

注意: Tenable は、認証スキャンには VMware vCenter/ESXi バージョン 7.0.3 以降の使用をサポートしています。VMware vCenter/ESXi の脆弱性チェックは認証を必要としないため、この制限による影響はありません。

注意: SOAP API を使用するには、読み取りのアクセス許可と設定権限を持つ vCenter アカウントが必要です。REST API を使用するには、一般的な読み取りのアクセス許可と、VIB を列挙するために必要な Lifecycle Manager 権限を持つ vCenter 管理者アカウントが必要です。



オプション	説明	デフォルト
vCenter ホスト	(必須) vCenter ホストの名前。	-
vCenter ポート	(必須) Tenable からの通信に対して vCenter がリッスンする TCP ポート。	443
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットシステムのチェックを実行するために Tenable が使用する、管理者の読み取り/書き込みアクセス権を持つ vCenter サーバーアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) vCenter サーバーユーザーのパスワード。	-
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効
管理対象の VMware ESXi ホストの自動検出	このオプションは、検出された VMware ESXi ハイパーバイザーホストを、スキャンに含めるスキャンターゲットに追加します。	無効
管理対象の VMware ESXi 仮想マシンの自動検出	このオプションは、検出された VMware ESXi ハイパーバイザー仮想ホストを、スキャンに含めるスキャンターゲットに追加します。	無効

X.509



オプション	説明	デフォルト
Client certificate (クライアント証明書)	(必須) クライアント証明書。	-
Client key (クライアントキー)	(必須) クライアントのプライベートキー。	-
Password for key (キーのパスワード)	(必須) クライアント秘密鍵のパスフレーズ。	-
CA certificate to trust (信頼できる CA 証明書)	(必須) 信頼できる認証局 (CA) のデジタル証明書。	-

モバイル認証情報

Tenable Nessus Manager では、パッチ管理システムの認証情報を利用して、認証情報を利用できない可能性のあるシステム上でパッチ監査を実行できます。

注意: パッチ管理統合は、Tenable Nessus Essentials、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、または管理された Tenable Nessus スキャナーでは利用できません。

注意: 1 回のスキャンで取得できるモバイルデバイスの最大数は 10,000 です。

ActiveSync

オプション	デフォルト	説明
Domain Controller (ドメインコントローラー)	--	ActiveSync のドメインコントローラー。
Domain (ドメイン)	--	ActiveSync の Windows ドメイン。
Domain Username (ドメインユーザー名)	--	ActiveSync への認証に Tenable Nessus が使用する、ドメイン管理者のアカウントのユーザー



オプション	デフォルト	説明
		名。
Domain Password (ドメインパスワード)	--	ドメイン管理者ユーザーのパスワード。
スキャナー	--	サーバーのスキャン時に Tenable Nessus が使用するスキャナーを指定します。モバイルリポジトリにデータを追加するために Tenable Nessus が使用できるスキャナーは 1 つだけです。
Update Schedule (スケジュールの更新)	毎日 12:30 ~ 04:00	Tenable Nessus がサーバーをスキャンしてモバイルリポジトリを更新するタイミングを指定します。Tenable Nessus は、スキャンするたびにリポジトリの現在のデータを削除し、最新のスキャンのデータに置き換えます。

AirWatch

ヒント: AirWatch の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	デフォルト値	説明	必須
AirWatch Environment API URL	-	Workspace ONE API の URL エンドポイントです。(例: <code>https://xxx.awmdm.com/api</code>)	○
Port (ポート)	443	Tenable からの通信に対して AirWatch がリッスンする TCP ポート。	○
Username (ユーザー名)	-	AirWatch ユーザーアカウントのユーザー	○



		名。Tenable は、Workspace One の API に対する認証に使用します。	
Password (パスワード)	-	AirWatch ユーザーのパスワード。	○
API キー	-	VMware Workspace ONE API の API キー。	○
HTTPS	有効	暗号化 (HTTPS) 接続または非暗号化 (HTTP) 接続で Tenable Nessus が認証できるようにします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効	サーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを Tenable Nessus が検証できるようにします。	×

Blackberry UEM

ヒント: Blackberry UEM の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明
Hostname (ホスト名)	Blackberry UEM での認証用サーバー URL
Port (ポート)	Blackberry UEM での認証に使用するポート
Tenant (テナント)	Blackberry UEM の SRP ID 注意: Blackberry UEM で SRP ID を見つける方法 1. Blackberry UEM の上部ナビゲーションバーで、[ヘルプ] ドロップダウンをクリックします。 2. [Blackberry UEM について] をクリックします。



	SRP ID を含む情報ウィンドウが表示されます。 3. SRP ID をコピーします。
Domain (ドメイン)	Blackberry UEM のドメイン名
Username (ユーザー名)	Blackberry UEM へのアクセスの認証用に Tenable Nessus で使用するアカウントのユーザー名。
Password (パスワード)	Blackberry UEM へのアクセスの認証用に Tenable Nessus で使用するアカウントのパスワード。
HTTPS	有効な場合、Tenable Nessus は Blackberry UEM での認証に暗号化された接続を使用します。
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効にすると、Tenable Nessus は、サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されたものかどうかを検証します。

Intune

ヒント: Intune の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明
Tenant (テナント)	App 登録で表示される Microsoft Azure Directory (tenant) の ID
Client (クライアント)	App 登録中に作成される Microsoft Azure Application (client) の ID
Secret (秘密)	Microsoft Azure でクライアントの秘密鍵を作成した場合に作成される秘密鍵
Username (ユーザー名)	Tenable Nessus が Intune へのアクセスを認証するために使用する



	るアカウントのユーザー名
Password (パスワード)	Intune へのアクセスの認証用に Tenable Nessus で使用するアカウントのパスワード。

Ivanti

(missing or bad snippet)

MaaS360

ヒント: MaaS360 の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	説明	必須
Username (ユーザー名)	認証するユーザー名	○
Password (パスワード)	認証するパスワード	○
Root URL (ルート URL)	MaaS360 での認証用サーバー URL	○
Platform ID (プラットフォーム ID)	MaaS360 用に提供されたプラットフォーム ID	○
Billing ID (請求 ID)	MaaS360 用に提供された請求 ID	○
App ID (アプリ ID)	MaaS360 用に提供されたアプリ ID	○
App Version (アプリのバージョン)	MaaS360 アプリのバージョン	○
App access key (アプリのアクセスキー)	MaaS360 用に提供されたアプリのアクセスキー	○
Collect All Device Data (すべ	有効にすると、スキャンがすべてのデータタイプを収集し	×



てのデバイスデータの収集)	ます。 無効にすると、スキャンは1つ以上のタイプのデータを収集して、スキャン時間を短縮します。無効にした場合は、以下の収集オプションから1つ以上を選択してください。 • Collect Device Summary • デバイスアプリケーションの収集 • デバイスコンプライアンスの収集 • Collect Device Policies	

MobileIron

ヒント: MobileIron の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

オプション	説明	必須
VSP Admin Portal URL (VSP 管理者ポータル URL)	Tenable Nessusが MobileIron 管理者ポータルへの接続認証に使用するサーバー URL。	○
VSP Admin Portal Port (VSP 管理者ポータルポート)	Tenable Nessus が MobileIron 管理者ポータルへの認証に使用するポート (通常、ポート 443 または 8443)。デフォルトではポートは 443 を想定しています。	×
Port (ポート)	Tenable Nessus が MobileIron への認証に使用するポート (通常、ポート 443)。	×
Username (ユーザー名)	Tenable Nessus が MobileIron へのアクセスを認証するために使用するアカウントのユーザー名。	○



Password (パスワード)	Tenable Nessus が MobileIron へのアクセスを認証するために使用するアカウントのパスワード。	○
HTTPS	有効にすると、Tenable Nessus は暗号化接続を使用して、MobileIron に認証します。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書 の検証)	有効にすると、Tenable Nessus は、サーバーの SSL 証明書が信頼できる認証局によって署名されたものかどうかを検証します。	×

Workspace ONE

ヒント: Workspace ONE の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

オプション	デフォルト値	説明	必須
Workspace ONE Environment API URL (Workspace ONE 環境 API の URL)	-	Workspace ONE API の URL エンドポイントです。(例: https://xxx.awmdm.com/api)	○
Port (ポート)	443	Tenable からの通信を Workspace ONE がリッスンするために使用する TCP ポート。	○
Workspace ONE Username (Workspace ONE ユーザー名)	-	Workspace ONE ユーザーアカウントのユーザー名。Tenable は、Workspace ONE の API に対する認証に使用します。	○
Workspace ONE Password (Workspace ONE パスワード)	-	Workspace ONE ユーザーのパスワード。	○



API キー	-	VMware Workspace ONE API の API キー。	○
HTTPS	有効	暗号化 (HTTPS) 接続または非暗号化 (HTTP) 接続で Tenable Nessus が認証できるようにします。	×
Verify SSL Certificate (SSL 証明書の検証)	有効	サーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを Tenable Nessus が検証できるようにします。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	×
Collect All Device Data (すべてのデバイスデータの収集)	○	プラグインチェックに必要なすべてのデバイスデータを収集します。	×
Collect Device Applications (デバイスアプリケーションの収集)	○	([すべてのデバイスデータの収集] が [いいえ] に設定されている場合に有効) モバイルデバイスにインストールされているアプリケーションを収集します。	×

パッチ管理の認証情報

Tenable Nessus では、パッチ管理システムの認証情報を利用して、認証情報を利用できない可能性のあるシステム上でパッチ監査を実行できます。

注意: パッチ管理統合は、Tenable Nessus Essentials、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、または管理された Tenable Nessus スキャナーでは利用できません。

Tenable Nessus Manager は次をサポートします。



- Dell KACE K1000
- HCL BigFix
- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
- Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
- Red Hat Satellite サーバー
- Symantec Altiris

スキャンの作成で説明したように、スキャンの作成中に[Credentials] (認証情報) セクションでパッチ管理オプションを設定できます。

IT 管理者は、パッチ監視ソフトウェアを管理し、パッチ管理システムに必要なエージェントをシステムにインストールする必要があります。

注意: 認証情報チェックでシステムを検出したものの認証できない場合は、パッチ管理システムから取得されたデータを使用してチェックを実行します。Tenable Nessus がターゲットシステムに接続できる場合は、そのシステムに対するチェックを実行し、パッチ管理システムの出力を無視します。

注意: パッチ管理システムが Tenable Nessus に返すデータは、パッチ管理システムがその管理対象ホストから取得できた時点での最新のデータに過ぎません。

複数のパッチマネージャーを使用してスキャンする

Tenable Nessus に対して、パッチ管理ツール用の複数の認証情報セットを指定した場合、Tenable Nessus はそのすべてを使用します。

ホストに加えて 1 つ以上のパッチ管理システムの認証情報を指定した場合、Tenable Nessus はすべての方法による結果を比較したうえで不一致について報告するか、満足のいく結果を提供します。Patch Management Windows Auditing Conflicts プラグインを使用すると、ホストとパッチ管理システムのパッチデータの相違が浮き彫りになります。

Dell KACE K1000



Dell から提供されている KACE K1000 は、Linux、Windows、macOS の各システムの更新プログラムとホットフィックスの配布を管理します。Tenable Nessus は Tenable NessusHCL Bigfix にクエリを実行して、HCL Bigfix が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、そのパッチ情報を表示できます。

Tenable Nessus は KACE K1000 のバージョン 6.x 以前に対応しています。

KACE K1000 のスキャンでは、Tenable プラグインの 76867、76868、76866、76869 を使用します。

オプション	説明	デフォルト
サーバー	(必須) KACE K1000 の IP アドレスまたはシステム名。	-
データベースのポート	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して KACE K1000 がリッスンする TCP ポート。	3306
企業のデータベース名	(必須) KACE K1000 データベース用の企業コンポーネントの名前 (例: ORG1)。	ORG1
データベースのユーザー名	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、KACE K1000 のアカウントのユーザー名。	R1
K1000 データベースパスワード	(必須) KACE K1000 ユーザーのパスワード。	-

HCL Tivoli Endpoint Manager (BigFix)

ヒント: HCL BigFix の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に integration_status.nasl プラグイン のプラグイン出力を確認します。詳細は、プラグイン を参照してください。



HCL Bigfix は、デスクトップシステムの更新プログラムとホットフィックスの配布を管理するために提供されています。Tenable Nessus は、HCL Bigfix にクエリを実行して、HCL Bigfix が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、そのパッチ情報を表示できます。

パッケージレポーティングは、HCL Bigfix が公式にサポートする RPM ベースと Debian ベースの両方の配布でサポートされています。たとえば、Red Hat 系統の製品 (RHEL、CentOS、Scientific Linux、Oracle Linux)、Debian、Ubuntu が挙げられます。その他の配布でも動作する可能性はありますが、HCL Bigfix がそれらを公式にサポートしていない限り、サポートは提供されていません。

トリガーできるローカルチェックプラグインでサポートされるのは、RHEL、CentOS、Scientific Linux、Oracle Linux、Debian、Ubuntu、Solaris のみです。プラグイン 160250 を有効にする必要があります。

Tenable Nessus は、HCL Bigfix 9.5 とそれ以降、および 10.x とそれ以降をサポートしています。

HCL Bigfix スキャンでは、次の Tenable プラグインが使用されます: 160247、160248、160249、160250、160251。

オプション	説明	デフォルト
ウェブレポートサーバー	(必須) HCL Bigfix ウェブレポートサーバーの名前。	-
ウェブレポートポート	(必須) Tenable Nessus からの通信で、HCL Bigfix ウェブレポートのサーバーがリッスンする TCP ポート。	-
Web レポートのユーザー名	(必須) ターゲットシステムに対してチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、HCL Bigfix ウェブレポート管理者アカウントのユーザー名。	-
ウェブレポートパスワード	(必須) HCL Bigfix ウェブレポート管理者ユーザーのパスワード。	-
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。	有効



オプション	説明	デフォルト
	無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	
SSL 証明書の検証	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

HCL Bigfix サーバー設定

こうした監査機能を使用するには、HCL Bigfix サーバーに変更を加える必要があります。HCL Bigfix にカスタム分析をインポートし、Tenable Nessus が詳細なパッケージ情報を読み取って利用できるようにしてください。

HCL BigFix コンソールアプリケーションから、次の .bes ファイルをインポートします。

BES ファイル:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BES xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BES.xsd">
  <Analysis>
    <Title>Tenable</Title>
    <Description>This analysis provides SecurityCenter with the data it needs for vulnerability reporting. </Description>
    <Relevance>true</Relevance>
    <Source>Internal</Source>
    <SourceReleaseDate>2013-01-31</SourceReleaseDate>
    <MIMEField>
      <Name>x-fixlet-modification-time</Name>
      <Value>Thu, 13 May 2021 21:43:29 +0000</Value>
    </MIMEField>
    <Domain>BES</Domain>
    <Property Name="Packages - With Versions (Tenable)" ID="74"><![CDATA[if (exists true whose (if true then (exists object repository) else false)) then unique values of (lpp_name of it & "|" & version of it as string & "|" & "fileset" & "|" & architecture of operating system) of filesets of products of object repository else if (exists true whose (if true then (exists debianpackage) else false)) then unique values of (name of it & "|" & version of it as string & "|" & "deb" & "|" & architecture of it & "|" & architecture of operating system) of packages whose (exists version of it) of debianpackages else if (exists true whose (if true then (exists rpm) else false)) then unique values of (name of it & "|" & version of it as string & "|" & "rpm" & "|" & architecture of it & "|" & architecture of operating system) of packages of rpm else if (exists true whose (if true then (exists ips image) else false)) then unique values of (full name of it & "|" & version of it as
```



```
string & "|" & "pkg" & "|" & architecture of operating system) of latest installed packages of ips
image else if (exists true whose (if true then (exists pkgdb) else false)) then unique values of
(pkginst of it & "|" & version of it & "|" & "pkg10") of pkginfos of pkgdb else
"<unsupported>"]]></Property>
  <Property Name="Tenable AIX Technology Level" ID="76">current technology level of operating
system</Property>
  <Property Name="Tenable Solaris - Showrev -a" ID="77"><![CDATA[if ((operating system as
string as lowercase contains "SunOS 5.10" as lowercase) AND (exists file "/var/opt/BESClient/showrev_
patches.b64")) then lines of file "/var/opt/BESClient/showrev_patches.b64" else
"<unsupported>"]]></Property>
</Analysis>
</BES>
```

BES ファイル:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BES xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BES.xsd">
  <Task>
    <Title>Tenable - Solaris 5.10 - showrev -a Capture</Title>
    <Description><![CDATA[&lt;enter a description of the task here&gt; ]]></Description>
    <GroupRelevance JoinByIntersection="false">
      <SearchComponentPropertyReference PropertyName="OS" Comparison="Contains">
        <SearchText>SunOS 5.10</SearchText>
        <Relevance>exists (operating system) whose (it as string as lowercase contains "SunOS
5.10" as lowercase)</Relevance>
      </SearchComponentPropertyReference>
    </GroupRelevance>
    <Category></Category>
    <Source>Internal</Source>
    <SourceID></SourceID>
    <SourceReleaseDate>2021-05-12</SourceReleaseDate>
    <SourceSeverity></SourceSeverity>
    <CVENames></CVENames>
    <SANSID></SANSID>
    <MIMEField>
      <Name>x-fixlet-modification-time</Name>
      <Value>Thu, 13 May 2021 21:50:58 +0000</Value>
    </MIMEField>
    <Domain>BES</Domain>
    <DefaultAction ID="Action1">
      <Description>
        <PreLink>Click </PreLink>
        <Link>here</Link>
        <PostLink> to deploy this action.</PostLink>
      </Description>
      <ActionScript MIMETYPE="application/x-sh"><![CDATA[#!/bin/sh
/usr/bin/showrev -a > /var/opt/BESClient/showrev_patches
/usr/sfw/bin/openssl base64 -in /var/opt/BESClient/showrev_patches -out /var/opt/BESClient/showrev_
patches.b64
]]></ActionScript>
    </DefaultAction>
  </Task>
</BES>
```



Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

ヒント: Microsoft SCCM の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) は、Windows ベースのシステムの大規模グループの管理に使用できます。Tenable Nessus は SCCM サービスにクエリを実行して、SCCM が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、スキャン結果を介してパッチ情報を表示できます。

Tenable Nessus は SCCM サイトを実行しているサーバーに接続します (認証情報が SCCM サービスに対して有効である必要があるため、選択されたユーザーは SCCM MMC のすべてのデータのクエリ権限を持っている必要があります)。このサーバーは SQL データベースも実行している場合があります。あるいは、データベースと SCCM レポジトリが別のサーバーにある場合もあります。この監査を活用する場合、Tenable Nessus が WMI および HTTPS を介して SCCM サーバーに接続される必要があります。

注意: Tenable 製品で SCCM をスキャンするには[Read-only Analyst] (読み取り専用アナリスト)、[Operations Administrator] (オペレーション管理者)、または[Full Administrator] (完全な管理者) のいずれかのロールが必要です。詳しくは、[SCCM スキャンポリシーを設定する](#)を参照してください。

SCCM のスキャンでは、Tenable プラグインの 57029、57030、73636、58186 を使用します。

注意: SCCM パッチ管理プラグインは、SCCM 2007 から Configuration Manager 2309 までのバージョンをサポートしています。

認証情報	説明	デフォルト
サーバー	(必須) SCCM の IP アドレスまたはシステム名。	-
Domain (ドメイン)	(必須) SCCM サーバーのドメインの名前。	-
Username	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable	-



認証情報	説明	デフォルト
(ユーザー名)	Nessus が使用する、SCCM のユーザーアカウントのユーザー名。このユーザーアカウントには、SCCM MMC のすべてのデータにクエリを実行する権限が必要です。	
Password (パスワード)	(必須) SCCM MMC のすべてのデータのクエリ権限を持つ SCCM ユーザーのパスワード。	-

Windows Server Update Services (WSUS)

ヒント: Microsoft WSUS の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に [integration_status.nasl プラグイン](#) のプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#) を参照してください。

Windows Server Update Services (WSUS) は、Microsoft 製品向けの更新プログラムとホットフィックスの配布を管理できる Microsoft 社の製品です。Tenable Nessus は WSUS にクエリを実行して、WSUS が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、Tenable Nessus のユーザーインターフェースにパッチ情報を表示できます。

WSUS のスキャンでは、Tenable プラグインの 57031、57032、58133 を使用します。

オプション	説明	デフォルト
サーバー	(必須) WSUS の IP アドレスまたはシステム名。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して Microsoft WSUS がリッスンする TCP ポート。	8530
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、WSUS 管理者アカウントのユーザー名。	-



オプション	説明	デフォルト
Password (パスワード)	(必須) WSUS 管理者ユーザーのパスワード。	-
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
SSL 証明書の検証	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

Red Hat Satellite 6 サーバー

ヒント: Red Hat Satellite 6 Server の認証情報が正常に認証されたかどうかを確認するには、スキャンの完了後に `integration_status.nasl` プラグインのプラグイン出力を確認します。詳細は、[プラグイン](#)を参照してください。

Red Hat Satellite 6 は、Linux ベースシステム用のシステム管理プラットフォームです。Tenable Nessus は Satellite にクエリを実行して、Satellite が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、パッチ情報を表示できます。

Tenable によるサポートはありませんが、Red Hat Satellite 6 プラグインは Red Hat Satellite のオープンソースアップストリームバージョンである Spacewalk Server とも連携できます。Spacewalk では、Red Hat をベースとするディストリビューション (RHEL、CentOS、Fedora) と SUSE を管理できます。Tenable は、Red Hat Enterprise Linux 向けの Satellite サーバーをサポートしています。

Red Hat Satellite 6 スキャンでは、Tenable プラグインの 84236、84235、84234、84237、84238、84231、84232、84233 を使用します。



オプション	説明	デフォルト
Satellite server (Satellite サーバー)	(必須) Red Hat Satellite 6 の IP アドレスまたはシステム名。	-
Port (ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して Red Hat Satellite 6 がリッスンする TCP ポート。	443
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、Red Hat Satellite 6 のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) Red Hat Satellite 6 ユーザーのパスワード。	-
HTTPS	有効にすると、Tenable が安全な通信 (HTTPS) を使用して接続します。 無効にすると、Tenable が標準の HTTP を使用して接続します。	有効
SSL 証明書の検証	有効にすると、Tenable がサーバーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されているかどうかを検証します。 ヒント: 自己署名証明書を使用している場合は、この設定を無効にします。	有効

Symantec Altiris

Altiris は、Symantec から提供されているパッチ管理システムで、Linux、Windows、macOS の各システムの更新プログラムとホットフィックスの配布を管理します。Tenable Nessus は Altiris API を使用して、



Altiris が管理しているシステムにパッチがインストールされているかどうかを検証し、Tenable Nessus のユーザーインターフェースにパッチ情報を表示できます。

Tenable Nessus は、Altiris ホスト上で実行されている Microsoft SQL サーバーに接続します。この監査を活用する際に、MSSQL データベースと Altiris サーバーが別のホストにある場合は、Tenable Nessus を Altiris サーバーではなく、MSSQL データベースに接続する必要があります。

Altiris スキャンでは、Tenable プラグインの 78013、78012、78011、78014 を使用します。

認証情報	説明	デフォルト
サーバー	(必須) Altiris の IP アドレスまたはシステム名。	-
データベースのポート	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して Altiris がリッスンする TCP ポート。	5690
データベース名	(必須) Altiris パッチ情報を管理する MSSQL データベースの名前。	Symantec_CMDB
データベースのユーザー名	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、Altiris MSSQL データベースのアカウントのユーザー名。認証情報は、Altiris MSSQL データベース内のすべてのデータにクエリを実行する権限を持つ MSSQL データベースアカウント用の有効なものでなければなりません。	-
データベースパスワード	(必須) Altiris MSSQL データベースユーザーのパスワード。	-
Windows認証を使用する	この機能を有効にすると、古い Windows Server との互換性を確保するために NTLMSSP を使用します。 無効の場合は、Kerberos を使用します。	Disabled (無効)

プレーンテキスト認証の認証情報



警告: Tenable プレーンテキストの認証情報を使用することは推奨されません。可能であれば、暗号化認証を使用してください。

認証情報を用いてチェックをセキュアに実行する方法がない場合、セキュアでないプロトコルを通じたチェックの実行やプレーンテキスト認証オプションの使用を試みるように Nessus に強制できます。

このメニューでは、Nessus スキャナーは HTTP、NNTP、FTP、POP2、POP3、IMAP、IPMI、telnet/rsh/rexec、SNMPv1/v2c をテストする際に認証情報を使用できます。

認証情報を提供することで、Nessus は脆弱性を特定するためのより広範囲なチェックを実行できます。Nessus が、提供された HTTP 認証情報を使用するのは、Basic 認証と Digest 認証のみです。

FTP、IPMI、NNTP、POP2、POP3 用の認証情報としては、ユーザー名とパスワードのみ必要です。

HTTP

HTTP の認証方法には、自動認証、Basic/Digest 認証、HTTP ログインフォーム、HTTP Cookie のインポートの 4 通りあります。

HTTP グローバル設定

オプション	デフォルト	説明
Login method (ログイン方法)	POST	ログインアクションが GET または POST リクエストのどちらを介して実行されるかを指定します。
Re-authenticate delay (seconds) (再認証の遅延 (秒))	0	認証を試みてから次の認証を試みるまでの時間の遅延です。ブルートフォースロックアウトメカニズムのトリガーを回避するのに役立ちます。
Follow 30x redirections (30x 系のリダイレクトに従う) (レベル数)	0	ウェブサーバーから 30 倍のリダイレクトコードを受信した場合、提供されたリンクをフォローするかどうかを Nessus に指示します。
Invert authenticated regex (認	Disabled	ログインページで検索対象の正規表現パター



オプション	デフォルト	説明
証された正規表現の反転)	(無効)	ンが見つかった場合に、認証が成功しなかったことを Nessus に通知します (例: 認証に失敗しました)。
Use authenticated regex on HTTP headers (認証された正規表現の HTTP ヘッダーでの使用)	Disabled (無効)	認証状態をより正確に判断するために、Nessus は応答の本文ではなく、特定の HTTP 応答ヘッダーで正規表現パターンを検索できます。
Use authenticated regex on HTTP headers (認証された正規表現の HTTP ヘッダーでの使用)	Disabled (無効)	デフォルトでは、正規表現の検索で大文字と小文字が区別されます。このオプションでは、大文字と小文字を区別しないよう Nessus に指示します。

認証方法

自動認証

ユーザー名とパスワードが必要

Basic/Digest 認証

ユーザー名とパスワードが必要

HTTP ログインフォーム

HTTP ログインページの設定を通じて、ウェブベースのカスタムアプリケーションの認証テストを開始する場所を管理します。

オプション	説明
Username (ユー	ログインユーザーの名前。



オプション	説明
ユーザー名)	
Password (パスワード)	指定されたユーザーのパスワードです。
Login page (ログインページ)	アプリケーションのログインページの絶対パス (例: /login.html)。
Login submission page (ログイン送信ページ)	フォーム方法の操作パラメーター。たとえば、<form method="POST" name="auth_form" action="/login.php">のログインフォームは、/login.phpとなります。
Login parameters (ログインパラメーター)	認証パラメーター (例: login=%USER%&password=%PASS%) を指定します。%USER% や %PASS% といったキーワードを使用する場合、それらのキーワードは、ログイン設定ドロップダウンボックスで指定した値に置き換えられます。必要であれば、このフィールドを使用して複数のパラメーターを渡すことができます (認証プロセスでグループ名などの情報が必要な場合など)。
Check authentication on page (ページで認証を検証)	認証ステータスについての Nessus の判断を支援するために、認証を必要とする保護されたウェブページの絶対パス (/admin.html など)。
Regex to verify successful authentication (正常な認証を検証するための正規表現)	ログインページで検索する正規表現パターン。単に 200 の応答コードを受け取っただけでは、セッションステータスを判断するのには十分ではない可能性があります。Nessus は「認証に成功しました」などの特定の文字列との照合を試みることができます。

HTTP Cookie のインポート



ウェブアプリケーションのテストを容易にするために、Nessus は HTTP Cookie のインポート設定を使用して、別のソフトウェア (ブラウザ、ウェブプロキシなど) から HTTP Cookie をインポートできます。ウェブアプリケーションへのアクセスを試行するときに Nessus が Cookie を使用するように、Cookie ファイルをアップロードできます。Cookie ファイルは Netscape 形式である必要があります。

NNTP

設定	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、NNTP のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) NNTP ユーザーのパスワード。	-

FTP

設定	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、FTP のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) FTP ユーザーのパスワード。	-

POP2

設定	説明	デフォルト
Username	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable	-



(ユーザー名)	Nessus が使用する、POP2 のアカウントのユーザー名。	
Password (パスワード)	(必須) POP2 ユーザーのパスワード。	-

POP3

設定	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、POP3 のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) POP3 ユーザーのパスワード。	-

IMAP

設定	説明	デフォルト
Username (ユーザー名)	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable Nessus が使用する、IMAP のアカウントのユーザー名。	-
Password (パスワード)	(必須) IMAP ユーザーのパスワード。	-

IPMI

設定	説明	デフォルト
Username	(必須) ターゲットのシステムでチェックを実行するために Tenable	-



(ユーザー名)	Nessus が使用する、IMPI のアカウントのユーザー名。	
パスワード (平文で送信)	(必須) IPMI ユーザーのパスワード。	-

telnet/rsh/rexec

telnet/rsh/rexec 認証セクションもユーザー名とパスワードですが、このセクションにはさらにグローバル設定があり、これら 3 つのプロトコルのいずれかを使用してパッチ監査を実行できます。

SNMPv1/v2c

SNMPv1/v2c 設定を使用すると、ネットワークデバイスの認証用コミュニティ文字列を使用できます。SNMP コミュニティ文字列を最大 4 つまで設定できます。

設定	説明	デフォルト
Community string (コミュニティ文字列)	(必須) ホストデバイスでの認証のために Tenable Vulnerability Managementが使用するコミュニティ文字列。	public
グローバル認証情報設定		
UDP Port (UDP ポート)	(必須) Tenable Nessus からの通信に対して SNMPv1/v2c がリッスンする TCP ポート。	161
Additional UDP port #1 (追加の UDP ポート #1)		
Additional UDP port #2 (追加の UDP ポート #2)		
Additional UDP port #3 (追加の UDP ポート #3)		

ウェブ認証の認証情報



Tenable Nessus のウェブアプリテンプレートでは、次のウェブ認証の認証情報を使用できます。

注意: 次の設定は、Tenable Nessus のウェブアプリケーションスキャンにのみ適用されます。Tenable Web App Scanning 製品の設定を表示するには、[Tenable Web App Scanning スキャン設定](#)を参照してください。

HTTP サーバー認証

ウェブアプリケーションスキャンで、HTTP サーバーベースの認証の認証情報の次の設定を構成することができます。

オプション	アクション
Username (ユーザー名)	Tenable Nessus で HTTP ベースのサーバーを認証するために使用するユーザー名を入力します。
Password (パスワード)	Tenable Nessus で HTTP ベースのサーバーを認証するために使用するパスワードを入力します。
Authentication Type (認証タイプ)	ドロップダウンリストで、次の認証タイプのいずれかを選択します。 • 基本 • NTLM • Kerberos
Kerberos Realm (Kerberos 領域)	(Kerberos 認証タイプを有効にする場合に必要) Kerberos ターゲット認証が属する領域を入力します。
Key Distribution Center (KDC) (キー配布センター (KDC))	(Kerberos 認証タイプを有効にする場合に必要) ユーザーセッションチケットを提供するホストを入力します。

ウェブアプリケーション認証



ウェブアプリケーションスキャンで、次のいずれかのタイプのウェブアプリケーション認証の認証情報を設定することができます。

- ログインフォーム認証
- Cookie 認証
- Selenium 認証

ログインフォーム認証

オプション	アクション
Authentication Method (認証方法)	ドロップダウンボックスで、[ログインフォーム] を選択します。
ログインページ	スキャンするウェブアプリケーションのログインページの URL を入力します。
Login Parameters (ログインパラメーター)	スキャンするウェブアプリケーションのログインパラメーターを入力します。パラメーターは、JSON キーと値のペアとして入力してください (例: {"username": "example_user", "password": "example_password"})。
Pattern to Verify Successful Authentication (正常な認証を検証するためのパターン)	認証が成功したときだけウェブサイトに表示される単語、語句、または正規表現を入力します (たとえば、ようこそ、[ユーザー名] さん!)。なお、先頭のスラッシュはエスケープされ、パターンの最初と最後に .* は必要ありません。
Page to Verify Active Session (アクティブなセッションを確認するためのページ)	Tenable Nessus が認証されたセッションを検証するために継続的にアクセスできる URL を入力します。



Pattern to Verify Active Session (アクティブなセッションを確認するためのパターン)	セッションが引き続きアクティブな場合のみウェブサイトに表示される単語、語句、または正規表現を入力します (たとえば、こんにちは、[ユーザー名] さんなど)。なお、先頭のスラッシュはエスケープされ、パターンの最初と最後に .* は必要ありません。

Cookie 認証

オプション	アクション
Authentication Method (認証方法)	ドロップダウンボックスで、[Cookie Authentication] (Cookie 認証) を選択します。
Cookies	Cookie のキーと値のペアを、コンマ区切りリストとして入力します。ペアはエンコードせず、有効な JSON 形式にする必要があります。たとえば、次のようになります。 <pre>{"name" : "value", "name2" : "value2", "name3" : "value3"}</pre>
Page to Verify Active Session (アクティブな セッションを確認する ためのページ)	Tenable Nessus が認証されたセッションを検証するために継続的にアクセスできる URL を入力します。
Pattern to Verify Active Session (アクティブなセッションを確認するためのパターン)	セッションが引き続きアクティブな場合のみウェブサイトに表示される単語、語句、または正規表現を入力します (たとえば、こんにちは、[ユーザー名] さんなど)。なお、先頭のスラッシュはエスケープされ、パターンの最初と最後に .* は必要ありません。

Selenium 認証

オプション	アクション



Authentication Method (認証方法)	[Selenium 認証] を選択します。
Selenium Script (.side) (Selenium スクリプト (.side))	次を実行します。 - Selenium IDE 拡張機能で、認証の認証情報を Selenium IDE 拡張機能に記録します。 [ファイルの追加] をクリックします。 お使いのオペレーティングシステムのファイルマネージャーが表示されます。 - Selenium 認証情報 .side ファイルに移動して選択します。 Tenable Nessus によって認証情報ファイルがインポートされます。
Page to Verify Active Session (アクティブなセッションを確認するためのページ)	Tenable Nessus が認証されたセッションを検証するために継続的にアクセスできる URL を入力します。
Pattern to Verify Active Session (アクティブなセッションを確認するためのパターン)	セッションが引き続きアクティブな場合のみウェブサイトに表示される単語、語句、または正規表現を入力します (たとえば、こんにちは、[ユーザー名] さんなど)。なお、先頭のスラッシュはエスケープされ、パターンの最初と最後に .* は必要ありません。

コンプライアンス

注意: この機能は Tenable Nessus Essentials または Essentials Plus では利用できません。Tenable Nessus Professional へのアップグレードに関する詳細については、[Tenable Nessus Professional](#) を参照してください。

注意: スキャンがユーザー定義ポリシーに基づいている場合、スキャンの [Compliance] (コンプライアンス) 設定はできません。これらの設定は、関連するユーザー定義ポリシーでのみ変更できます。



Tenable Nessus は、ネットワークサービスの脆弱性スキャンを実行できるだけでなく、サーバーにログインして不足しているパッチを検出できます。

ただし、脆弱性がないからといって、サーバーが正しく設定されている、または特定の標準に「準拠している」というわけではありません。

Tenable Nessus を使用して、脆弱性のスキャンとコンプライアンスの監査を実行し、すべてのデータを一度に取得できます。サーバーの設定方法、パッチの適用方法、存在する脆弱性の種類を知ることは、リスクを軽減する手段の決定に役立ちます。

より大きな視点から見ると、ネットワーク全体または資産クラスの情報が集約されていれば、セキュリティとリスクをグローバルに分析できます。これにより、監査人とネットワーク管理者は非準拠システムの傾向を見つけ、きめ細かく制御しながら大規模に修正できます。

スキャンまたはポリシーを設定する際に、監査として知られるコンプライアンスチェックを 1 つ以上含めることができます。各コンプライアンスチェックには特定の認証情報が必要です。

一部のコンプライアンスチェックは Tenable によって事前設定されていますが、カスタマイズした監査項目を作成してアップロードすることも可能です。

コンプライアンスチェックや監査項目のカスタマイズの詳細は、[Compliance Checks Reference](#) を参照してください。

注意: 1 つのポリシーコンプライアンス監査スキャンに含めることができる監査ファイルの最大数は、監査ファイルが必要とする合計実行時間とメモリによって制限されます。この制限を超えると、スキャン結果が不完全になったり失敗したりする可能性があります。Tenable では、想定される影響を限定的なものにするため、スキャンの範囲とコンプライアンス要件を明確にしたうえで、スキャンポリシーで対象となる監査を選択することを推奨しています。

コンプライアンスチェック	必要な認証情報
Adtran AOS	SSH
Alcatel TiMOS	SSH
Amazon AWS	Amazon AWS



コンプライアンスチェック	必要な認証情報
Arista EOS	SSH
ArubaOS	SSH
Blue Coat ProxySG	SSH
Brocade Fabricos	SSH
Check Point GAIa	SSH
Cisco ACI	SSH
Cisco Firepower	SSH
Cisco IOS	SSH
Cisco Viptela	SSH
Citrix Application Delivery	Citrix NITRO API
データベース	データベース
Extreme ExtremeXOS	SSH
F5	F5
FireEye	SSH
Fortigate FortiOS	SSH
Generic SSH	SSH
Google Cloud Platform	Google Cloud Platform
HP ProCurve	SSH



コンプライアンスチェック	必要な認証情報
Huawei VRP	SSH
IBM DB2 DB	データベース
IBM iSeries	IBM iSeries または SSH
Juniper Junos	SSH
Microsoft Azure	Microsoft Azure
モバイルデバイスマネージャー	AirWatch または Mobileiron
MongoDB	MongoDB
Microsoft SQL DB	データベース
MySQL DB	データベース
NetApp API	NetApp API
NetApp Data ONTAP	SSH
OpenShift Container Platform	OpenShift Container Platform
OpenStack	OpenStack
Oracle DB	データベース
Palo Alto Networks PAN-OS	PAN-OS
PostgreSQL DB	データベース
Rackspace	Rackspace
RHEV	RHEV



コンプライアンスチェック	必要な認証情報
Salesforce.com	Salesforce SOAP API
Snowflake	Snowflake API
SonicWALL SonicOS	SSH
Splunk	Splunk API
Sybase DB	データベース
Unix	SSH
Unixファイルコンテンツ	SSH
VMware vCenter/vSphere	VMware vCenter API または VMware ESX SOAP API
WatchGuard	SSH
Windows	Windows
Windowsファイルコンテンツ	Windows
Zoom	Zoom
ZTE ROSNG	SSH

注意: プラグインは、次のいずれかのシナリオに該当するエラーを生成することがあります。

- 懸念事項として通知する必要があるが、大規模なスキャンの結果に影響を与えるリスクはない
- プラグインが問題を報告できない問題が発生した

どちらのシナリオでも、「コンプライアンスプラグインエラー: <プラグイン名>」という名前のコンプライアンス結果が警告として投稿されます。コンプライアンス結果の出力により、検討すべき問題が特定されます。これらの結果は、プラグイン [214001 コンプライアンスステータス](#)によって投稿されます。

カスタム監査ファイルのアップロード



注意: この機能は Tenable Nessus Essentials または Essentials Plus では利用できません。Tenable Nessus Professional へのアップグレードに関する詳細については、[Tenable Nessus Professional](#) を参照してください。

Nessus スキャンの コンプライアンス 設定を行うときに、次のカスタム監査ファイルをアップロードできます。

- Tenable が作成した監査ファイル ([Tenable ダウンロード](#) ページからダウンロードできます)。
- Security Content Automation Protocol (SCAP) データストリームファイル (SCAP リポジトリ (例: <https://ncp.nist.gov/repository>) からダウンロードできます)。

このファイルには、完全な SCAP コンテンツ (Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) および Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) のコンテンツ) または OVAL スタンドアロンコンテンツが含まれている必要があります。

- 特定の環境用に作成またはカスタマイズされたカスタム監査ファイル。詳細については、[Nessus コンプライアンスチェックリファレンス](#)を参照してください。

始める前に

- アップロードするファイルをダウンロードまたは作成します。

注意: 標準の監査ファイルとは異なり、Tenable Nessus ユーザーインターフェースではカスタム監査ファイルの変数パラメーターを設定できません。これを行うには、Tenable Nessus にアップロードする前に、監査ファイルのパラメーターを直接編集する必要があります。

たとえば、標準の [CIS CentOS 6 Server L1 v3.0.0] 監査ファイルを Tenable Nessus にアップロードする場合、ユーザーインターフェースで [Network Time] (ネットワーク時間) という名前のパラメーターを設定できます。

カスタム監査ファイルで [Network Time] (ネットワーク時間) をデフォルト値から変更する場合は、カスタム監査ファイルでそのフィールドを検索します。フィールドの変数名は [NTP_SERVER] になります。

次に、[@NTP_SERVER@] を検索します。この検索を実行する際は、変数名を「@」で囲みます。

次の4つの場所が表示されます。



- regex : `"^[\s]*server[\s]+@NTP_SERVER@[\s]*$"`
- expect: `"^[\s]*server[\s]+@NTP_SERVER@[\s]*$"`
- regex : `"^[\s]*server[\s]+@NTP_SERVER@"`
- expect: `"^[\s]*server[\s]+@NTP_SERVER@"`

監査ファイルで直接変更する値を更新します (この例では[192.0.2.0])。

- regex : `"^[\s]*server[\s]+192.0.2.0[\s]*$"`
- expect: `"^[\s]*server[\s]+192.0.2.0[\s]*$"`
- regex : `"^[\s]*server[\s]+192.0.2.0"`
- expect: `"^[\s]*server[\s]+192.0.2.0"`

デフォルト値から変更したいすべての変数について、この検索と置換のプロセスを実行します。

カスタム監査ファイルをアップロードする方法

1. Tenable Nessus のユーザーインターフェースにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

3. 右上の [New Scan] (新しいスキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

4. 使用する スキャンテンプレート をクリックします。

[scan settings] (スキャンの設定) ページが表示されます。

5. [Compliance] (コンプライアンス) タブを開きます。

6. [Filter Compliance] (コンプライアンスをフィルタリング) ボックスに、「custom」と入力します。

アップロードできるカスタム監査ファイルの種類の一覧が表示されます。



New Scan / Advanced Scan

[← Back to Scan Templates](#)

Settings

Credentials

Compliance

Plugin

CATEGORIES

All

custom

Upload a custom Adtran AOS audit file

∞

Upload a custom Alcatel TiMOS audit file

∞

Upload a custom Amazon AWS audit file

∞

Upload a custom Arista EOS audit file

∞

Upload a custom ArubaOS audit file

∞

Upload a custom BlueCoat ProxySG audit...

∞

Upload a custom Brocade FabricOS audit...

∞

Upload a custom Check Point GAiA audit ...

∞

7. アップロードするカスタム監査ファイルの種類を選択します。

[Upload a custom audit file] (カスタム監査ファイルのアップロード) ペインが表示されます。



The screenshot shows the 'Compliance' tab in Tenable Nessus. On the left, there's a sidebar with a list of audit file types: OS audit file, MOS audit file, AWS audit file, S audit file, audit file, ProxySG audit..., and FabricOS audit. Each item has a small icon. The main content area is titled 'Upload a custom Adtran AOS audit file'. It features a yellow notice box stating: 'NOTICE: SSH credentials or an offline config is required for this audit.' Below this, there's a section for 'Audit file' with an 'Add File' button and a 'REQUIRED' label. Further down, there's a section for 'Offline Configuration Auditing' with a description: 'Upload an Adtran AOS configuration file to audit. A single configuration file should contain output from one of the following commands: "show configuration" "show n...' and an 'Add File' button for 'AOS config file(s)'.

8. [Add File] (ファイルの追加) をクリックします。マシンからアップロードするカスタム監査ファイルを選択します。

監査のタイプによっては、カスタム監査をアップロードした後に、追加の設定が必要になる場合があります。

9. 次のいずれかを行います。

- すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存して起動します。

- スキャンを後で起動するには、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus
がスキャンを保存します。

SCAP 設定



セキュリティコンテンツ自動化プロトコル (SCAP) は、企業の脆弱性とポリシーのコンプライアンスにおける自動管理を有効にするオープンスタンダードです。OVAL、CVE、CVSS、CPE、FDCC ポリシーなど、複数のオープンスタンダードおよびポリシーが使用されています。

SCAP および OVAL 監査テンプレートを選択すると、SCAP の設定を変更できます。

注意: SCAP および OVAL 監査スキャンテンプレートは、下位互換性のために保持されています。このテンプレートは SCAP バージョン 1.2 以前をサポートしています。SCAP バージョン 1.3 以降を必要とする Windows 10 や Windows 11 などの最新のオペレーティングシステムとは互換性がありません。

選択肢は Linux (SCAP)、Linux (OVAL)、Windows (SCAP)、Windows (OVAL) です。各オプションの設定について次の表で説明します。

設定	デフォルト値	説明
Linux (SCAP)またはWindows (SCAP)		
SCAP File (SCAP ファイル)	なし	SCAP のフルコンテンツ (バージョン 1.0 と 1.1 は XCCDF、OVAL、CPE、バージョン 1.2 は DataStream) を含む有効な zip ファイル。
SCAP Version (SCAP バージョン)	1.2	アップロード済みの SCAP ファイルにあるコンテンツに適した SCAP バージョン。
SCAP Data Stream ID (SCAP データストリーム ID)	なし	(SCAP バージョン 1.2 のみ) SCAP XML ファイルからコピーした Data Stream ID。 例: <pre><data-stream id="scap_gov.nist_datastream_USGCB-Windows-7-1.2.3.1.zip"></pre>
SCAP Benchmark	なし	SCAP XML ファイルからコピーしたベンチマーク ID。



ID (SCAP ベンチマーク ID)		例: <pre><xccdf:Benchmark id="xccdf_gov.nist_benchmark_USGCB-Windows-7"></pre>
SCAP Profile ID (SCAP プロファイル ID)	なし	SCAP の XML ファイルからコピーしたプロファイル ID です。 例: <pre><xccdf:Profile id="xccdf_gov.nist_profile_united_states_government_configuration_baseline_version_1.2.3.1"></pre>
OVAL Result Type (OVAL 結果タイプ)	システムの特徴と全結果	結果ファイルに含める情報。 結果ファイルの種類には、システム特性データを含む完全な結果、システム特性データを除外した結果、簡単な結果があります。
Linux (OVAL) または Windows (OVAL)		
OVAL definitions file (OVAL 定義ファイル)	なし	OVAL スタンドアロンコンテンツを含む有効な zip ファイル。

プラグイン

一部の Tenable Nessus テンプレートには [プラグイン] オプションが含まれています。

[Plugin] (プラグイン) オプションで、[Plugin Family] (プラグインファミリー) または個別のプラグインチェックによるセキュリティチェックを選択できます。

(missing or bad snippet)



注意: スキャンまたはポリシーを作成して保存すると、最初に選択したすべてのプラグインが記録されます。Tenable Nessus がプラグインアップデートで新しいプラグインを受け取ると、関連付けられているファミリーが有効であれば、Tenable Nessus はその新しいプラグインを自動的に有効にします。ファミリーが無効であるか、一部しか有効でない場合、Tenable Nessus はそのファミリーの新しいプラグインも自動的に無効にします。

プラグインファミリー

[プラグインファミリー] をクリックすると、ファミリー全体を有効 (緑色) または無効 (灰色) にできます。ファミリーを選択すると、そのプラグインのリストが表示されます。プラグインを個別に有効または無効にして、特定のスキャンを作成できます。

無効なプラグインが含まれているファミリーは紫色で表示され、一部のプラグインのみ有効であることを示すために [混在] と表示されます。プラグインファミリーをクリックすると、プラグインの全リストが読み込まれ、スキャンの環境設定に基づいて詳細な選択ができます。

無効なプラグインが混在するプラグインファミリーには、ロックされた状態またはロック解除された状態の南京錠のアイコンが表示されます。

- ロックされた南京錠 - プラグインフィードの更新を通じてプラグインファミリーに追加された新しいプラグインは、ポリシーで自動的に無効化されます。
- ロック解除された南京錠 - プラグインフィードの更新を通じてプラグインファミリーに追加された新しいプラグインは、ポリシーで自動的に有効化されます。

南京錠のアイコンをクリックして、プラグインファミリーをロックまたはロック解除します。

警告: [サービス拒否] ファミリーには、悪影響のない便利なチェックだけでなく、[安全なチェック] オプションを有効にしないとネットワークの停止を引き起こす可能性のあるプラグインも含まれています。[サービス拒否] ファミリーを安全なチェックと併せて使用することで、潜在的に危険なプラグインを Tenable Nessus が実行することを防止できます。ただし、Tenable では、保守作業を行っているときかつ問題に対応できるスタッフがいない状態で使用する場合を除き、本番ネットワークでは [サービス拒否] ファミリーを使用しないことを推奨しています。

プラグイン出力の詳細の表示

特定のプラグイン名を選択すると、レポートで確認できるプラグイン出力が表示されます。



プラグインの詳細には、次の表に記載されている情報が含まれます。一部のプラグインは、リストされているすべての情報を提供しません。

セクション	説明
概要	プラグインの概要を表示します。
説明	プラグインおよびそれに関連する脆弱性の詳しい説明を表示します。
ソリューション	プラグインの脆弱性の解決策を表示します。
関連項目	プラグインに関連するセキュリティアドバイザリを表示します。
プラグイン情報	次のプラグイン情報を表示します。 • ID – プラグインの数値 ID。 • バージョン – プラグインの現在のバージョン。 • タイプ – プラグインのタイプ。これにより、スキャナーで実行する際のプラグインの動作を指定します。 • リモート – プラグインは、ローカルホストへの認証を試みたり、要求したりしません。代わりに、バナーチェック、パッチのテスト、脆弱性の悪用を通じて、リモートで情報を収集します。一部のプラグインはサービスへのサインインを試行しますが、ローカルホストの認証情報を必要としません。 • ローカル – プラグインはサービス (SMB や SSH など) を通じてターゲットに対して認証を行い、情報を抽出します。 • 複合 – プラグインは、リモートチェックとローカルチェックを実行して情報を収集します。ローカルチェックが利用できない場合でも、プラグインはプラグイン



	内のリモートチェックからできる範囲で情報を収集します。 • 設定 – プラグインは、スキャン中に他のプラグインが使用する 1 つ以上の設定を定義します。 • サマリー – プラグインは、他のプラグインによって収集されたデータをまとめます。 • サードパーティ – プラグインはサードパーティアプリケーション (nmap など) を実行します。 • 評判 – サードパーティの評判サービスを使用します。 • 公開日 – プラグインが公開された日付。 • 変更日 – プラグインが変更された直近の日付。
リスク情報	プラグインの次の脆弱性リスク情報を表示します。 • VPR (脆弱性優先度格付け) – 脆弱性の数値による VPR 評価。 • EPSS (Exploit Prediction Scoring System) – 脆弱性の数値による EPSS 評価。 • リスクファクター – 脆弱性の VPR 深刻度レベル。 • CVSS v4.0 基本値 – 脆弱性の CVSS v4.0 基本値。脆弱性の基本値は、脆弱性が最初に発見されたときに決定され、時間が経過しても変化しません。 • CVSS v4.0 区分 – 脆弱性の CVSS v4.0 基本値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v4.0 現状区分 – 脆弱性の CVSS v4.0 現状値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v4.0 現状値 – 脆弱性の CVSS v4.0 現状値。現状値は、基本値とは異なり、ソフトウェアベンダーとハッカーの両方が行ったアクティビティに基づいて経時的



	に更新されます。 • CVSS v3.0 基本値 – 脆弱性の CVSS v3.0 基本値。脆弱性の基本値は、脆弱性が最初に発見されたときに決定され、時間が経過しても変化しません。 • CVSS v3.0 区分 – 脆弱性の CVSS v3.0 基本値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v3.0 現状区分 – 脆弱性の CVSS v3.0 現状値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v3.0 現状値 – 脆弱性の CVSS v3.0 現状値。現状値は、基本値とは異なり、ソフトウェアベンダーとハッカーの両方が行ったアクティビティに基づいて経時的に更新されます。 • CVSS v2.0 基本値 – 脆弱性の CVSS v2.0 基本値。脆弱性の基本値は、脆弱性が最初に発見されたときに決定され、時間が経過しても変化しません。 • CVSS v2.0 区分 – 脆弱性の CVSS v2.0 基本値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v2.0 現状区分 – 脆弱性の CVSS v2.0 現状値を決定するために使用される評価基準値のテキスト表示。 • CVSS v2.0 現状値 – 脆弱性の CVSS v2.0 現状値。現状値は、基本値とは異なり、ソフトウェアベンダーとハッカーの両方が行ったアクティビティに基づいて経時的に更新されます。 • IAVM 深刻度 – Information Assurance Vulnerability Management (IAVM) での脆弱性の深刻度レベルです。
脆弱性の情報	プラグインの次の脆弱性情報を表示します。 • CPE – プラグインの共通プラットフォーム一覧 (CPE)。 • エクスプロイトが利用可能 – 現在公開されているエクスプロイトがプラグインに対し



	て利用可能かどうかを示します。 利用可能なエクスプロイトがある場合、Tenable Nessus はエクスプロイトを [悪用可能なもの] サブセクションに一覧表示します。 • 悪用の容易さ – プラグインがどの程度悪用可能かを指定します。 • パッチ公開日 – プラグイン用のパッチが公開された直近の日付を示します。 • 脆弱性公開日 – プラグインの脆弱性が公表された直近の日付を示します。
参照情報	プラグインに関連する参照資料を表示します (CVE、CWE、CERT、IAVA、BID、SECUNIA、または他の関連情報)。

プラグインに関する詳細情報をさらに表示するには、[Tenable プラグインのウェブサイト](#)でプラグインを検索してください。

注意: Tenable 一部のプラグインには「注意: Nessus はこの問題をテストしていませんが、代わりにアプリケーションの自己報告されたバージョン番号にのみ依存しています。」の注記付きで文書化されています。この注記は、Tenable はプラグインの脆弱性に対する完全な解決策を持っていないため、脆弱性が解決されるかどうかを手動で検証する必要があることを意味します。

ダイナミックプラグインを設定する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

[Advanced Dynamic Scan] (詳細な動的スキャン) テンプレートを使用すると、プラグインファミリーや個別のプラグインを手動で選択する代わりに、ダイナミックプラグインフィルターを使用してスキャンまたはポリシーを作成できます。Tenable が新しいプラグインをリリースすると、お使いのフィルターに一致するプラグインがスキャンまたはポリシーに自動的に追加されます。これにより、新しいプラグインがリリースされたときにスキャンを最新の状態に維持しながら、特定の脆弱性に合わせてスキャンを調整することが可能になります。

特定のプラグインの詳細については、[Tenable プラグインサイト](#)を参照してください。プラグインファミリーの詳細については、[Tenable プラグインサイトのプラグインファミリーについて](#)を参照してください。



ダイナミックプラグインを設定する方法

1. 次のいずれかを行います。
 - スキャンの作成.
 - ポリシーの作成.
2. [Advanced Dynamic Scan] (詳細な動的スキャン) テンプレートをクリックします。
3. [Dynamic Plugins] (ダイナミックプラグイン) タブをクリックします。
4. 次のいずれかのフィルターオプションを指定します。
 - Match Any or Match All: [All] (すべて) を選択すると、すべてのフィルターに一致する結果のみが表示されます。[Any] (任意) を選択すると、設定されたフィルターのいずれかに一致する結果が表示されます。
 - プラグイン属性: プラグイン属性に関する説明は、プラグイン属性 の表を参照してください。
 - Filter argument: 選択したプラグイン属性のフィルタリング方法を、[is equal to] (次の値に等しい)、[is not equal to] (次の値に等しくない)、[contains] (含む)、[does not contain] (含まない)、[greater than] (より大きい)、または [less than] (より小さい) から指定します。
 - Value : 選択したプラグイン属性に応じて、値を入力するか、ドロップダウンメニューから値を選択します。
5. (オプション) 別のフィルターを追加するには、**+** をクリックします。
6. [Preview Plugins] (プラグインのプレビュー) をクリックします。

Tenable Nessus に指定したフィルターに一致するプラグインのリストが表示されます。

7. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus によってスキャンまたはポリシーが作成されます。このスキャンまたはポリシーは、Tenable がダイナミックプラグインフィルターに一致する新しいプラグインを追加したときに自動的に更新されます。

スキャンの作成



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成および起動、ポリシーまたはプラグインルールの作成や表示、アップグレードアシスタントの使用はできません。

注意: Tenable Nessus で Linux マシンをスキャンする場合、Linux マシンのシェル設定ファイルには 4 文字以上の PS1 変数 (例: PS1='\u@\h:~\\$ ') が必要です。4 文字未満の PS1 変数 (例: PS1='\\$ ') があると、全体のスキャン時間が大幅に増加する可能性があります。

スキャンを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上の [New Scan] (新しいスキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

3. 使用する スキャンテンプレート をクリックします。

4. スキャンの 設定 を行います。

5. 次のいずれかを行います。

- すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存して起動します。

- スキャンを後で起動するには、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus

がスキャンを保存します。

ホスト検出スキャンを作成する



Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

ネットワーク上のホストを把握することが、脆弱性評価の最初のステップです。ホスト検出スキャンを起動して、ネットワーク上のホスト (および IP アドレス、FQDN、オペレーティングシステム、開いているポートなどの該当する関連情報)を確認します。ホストのリストを取得した後、各脆弱性スキャンでターゲットにするホストを選択できます。

以下の概要では、ホスト検出スキャンを作成および起動し、選択した検出済みホストをターゲットとするフォローアップスキャンを作成する標準的なワークフローについて説明しています。

ホスト検出スキャンを作成して起動する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上の [New Scan] (新しいスキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

3. [Discovery] (検出) で、[Host Discovery] (ホスト検出) テンプレートをクリックします。

4. ホスト検出スキャンを設定します。

- [Name] (名前) に、スキャンの名前を入力します。
- [Targets] (ターゲット) に、ターゲットとしてホスト名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを入力します。

ヒント: IP アドレスの場合は、CIDR 表記 (例: 192.168.0.0/24)、範囲 (例: 192.168.0.1-192.168.0.255)、コンマ区切りリスト (例: 192.168.0.0,192.168.0.1) を使用できます。詳細は、[ターゲットのスキャン](#)を参照してください。

- (オプション) 残りの設定を行います。



5. すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessusでホスト検出スキャンが実行され、[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

6. スキャンテーブルで、完了したホスト検出スキャンの行をクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

7. [Hosts] (ホスト) タブで、Tenable Nessus によって検出されたホストと利用できる関連情報 (IP アドレス、FQDN、オペレーティングシステム、開いているポートなど) を表示します。

検出されたホストに対するスキャンを作成して起動する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] ページが表示されます。

2. スキャンテーブルで、完了したホスト検出スキャンの行をクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. [Hosts] (ホスト) タブをクリックします。

Tenable Nessusでスキャンされたホストのテーブルが表示されます。

4. 新しいスキャンでスキャンする各ホストの横にあるチェックボックスを選択します。

ページの上部に [More] (その他) ボタンが表示されます。

5. [More] (その他) ボタンをクリックします。

ドロップダウンボックスが表示されます。

6. [Create Scan] (スキャンの作成) をクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。



7. 新しいスキヤンのスキャンテンプレートを選択します。

Tenable Nessusで、事前に選択したホストが[Targets] (ターゲット) リストに自動入力されます。

8. 「スキャン設定とポリシー設定」の説明に従い、残りのスキャン設定を行います。
9. すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存して起動します。

エージェントスキャンを作成する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

エージェントスキャンを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上の [New Scan] (新規スキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

3. [Agent] (エージェント) タブをクリックします。

[Agent] (エージェント) スキャンテンプレートのページが表示されます。

4. 使用する スキャンテンプレート をクリックします。

ヒント: 上部にあるナビゲーションバーの検索ボックスを使用すると、現在表示されているタブでテンプレートを絞り込めます。

5. スキャンの設定を行います。
6. (オプション) スキャンの コンプライアンスチェック を設定します。
7. (オプション) プラグインファミリーまたは個別のプラグイン 別にセキュリティチェックを設定します。



8. 次のいずれかを行います。

- スキャンを後で起動する場合は、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存します。

- スキャンをすぐに起動する場合は：
 - a.  ボタンをクリックしてください。
 - b. [Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存して起動します。

ウェブアプリケーションスキャンの作成

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

次の手順を使用して、Tenable Nessus Expert でウェブアプリケーションスキャンを作成して起動します。
Tenable Nessus を使ったウェブアプリケーションスキャンの詳細は、Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャンを参照してください。

注意: Tenable Nessus Expert で一度に実行できるウェブアプリケーションスキャンは 1 つのみです。

始める前に

Tenable Nessus で Tenable Web App Scanning を インストール します。これにより、ウェブアプリケーションスキャンテンプレートにアクセスできるようになります。

ウェブアプリケーションスキャンを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上の [New Scan] (新規スキャン) ボタンをクリックします。



[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

3. [Web App] (ウェブアプリケーション) タブをクリックします。

ウェブアプリケーションスキャンテンプレートページが表示されます。

4. 使用するウェブアプリケーション スキャンテンプレート をクリックします。

5. スキャンを設定します。

- [Basic] (基本)、[Scope] (範囲)、[Assessment] (評価)、[Advanced] (詳細) の設定を行います。選択したスキャンテンプレートによっては、これらの設定の一部が設定できない場合があります。

WAS スキャンの場合は、少なくともスキャンに名前を付け、ターゲット URL を設定する必要があります。ターゲット URL では、スキャンするターゲットの URL を指定します。ターゲットは、「http://」または「https://」プロトコル識別子で始まる必要があります。正規表現やワイルドカードは許可されていません。

注意: [Target URL] (ターゲット URL) ボックスに入力した URL の FQDN ホストが、ライセンスに表示されているホストとは異なっていて、スキャンが正常に実行された場合、入力した新しい URL はライセンスに追加される資産としてカウントされます。

注意: ユーザー定義スキャンテンプレートを作成する場合、ターゲット URL の設定はテンプレートに保存されません。新しいスキャンを作成するたびにターゲットを入力します。

- (オプション) スキャンの ウェブ認証情報 を設定します。
- (オプション) 個別の プラグイン を有効または無効にします。

6. 次のいずれかを行います。

- スキャンを後で起動する場合は、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がウェブアプリケーションスキャンを保存します。

- スキャンをすぐに起動する場合



- a.  ボタンをクリックしてください。
- b. [Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がウェブアプリケーションスキャンを保存して起動します。

ウェブアプリケーションスキャン結果の表示と解釈については、「[Web App Vulnerability Analysis in Nessus Expert 10.6](#)」(Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーション脆弱性分析) のビデオをご覧ください。

アタックサーフェス検出スキャンを作成する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: アタックサーフェス検出スキャンテンプレートは、Tenable Nessus Expert でのみ利用可能です。

Tenable Nessus と Tenable Attack Surface Management の統合を使用して、アタックサーフェス検出スキャンを作成できます。このスキャンタイプでは、最上位ドメインをスキャンし、スキャン結果に基づいて DNS レコードを生成できます。Tenable Nessus Expert では、ライセンス取得済みのドメインを最大 5 つスキャンできます。

アタックサーフェス検出スキャンを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 右上の [New Scan] (新しいスキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。
3. [Discovery] (検出) で、[Attack Surface Discovery] (アタックサーフェス検出) テンプレートをクリックします。



4. スキャンを設定します。

- a. [Basic] (基本) には、スキャン名、説明、スケジュール、スキャンを保存するフォルダを入力します。
- b. [Discovery] (検出) には、スキャンする最上位ドメインを入力します。最大 5 つのドメインを入力できます。

注意: 入力できるのは 2 部構成のドメインのみです (たとえば、tenable.com は入力できますが、docs.tenable.com は入力できません)。複数のドメインをスキャンする必要がある場合は、コンマ区切りリスト (tenable.com, test.com, example.com など) で入力してください。

5. 次のいずれかを行います。

- 後で使用するためにスキャン設定を保存するには、[Save] (保存) をクリックします。手順 4 で選択したフォルダーから起動できます。
- すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus でアタックサーフェス検出スキャンが実行され、[My Scans] (マイ スキャン) ページが表示されます。

次の手順

- スキャンを起動します。
- スキャン結果を表示します。
- スキャン設定を変更します。
- スキャンレポートを作成します。

注意: Tenable Nessus は、アタックサーフェス検出スキャン用に用意されているレポートテンプレートは 2 つのみ (ホスト別の脆弱性一覧およびホスト別の脆弱性の詳細) です。

- スキャン結果をエクスポートします。



注意: アタックサーフェス検出スキャンで利用できるのは、Nessus DB のエクスポートオプションのみです。

スキャンのインポート

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

エクスポート Tenable Nessus された (.nessus) または Tenable Nessus DB (.db) スキャンをインポートできます。インポートされたスキャンを使用すると、スキャン結果を表示したり、スキャンの新しいレポートをエクスポートしたり、説明を更新したりできます。インポートされたスキャンを起動したり、ポリシー設定を更新したりすることはできません。

.nessus ファイルをポリシーとしてインポートすることもできます。詳細は、Import a Policy を参照してください。

ヒント: Tenable Security Center から WAS スキャンをエクスポートして、scan.db を生成できます。その後、次の手順を使用して、scan.db を Tenable Nessus にインポートできます。

スキャンをインポートする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上隅にある [Import] (インポート) をクリックします。

ブラウザのファイルマネージャーウィンドウが表示されます。

3. インポートするスキャンファイルを参照して選択します。

注意: サポートされるファイルタイプは、エクスポートされた Nessus (.nessus) ファイルと Nessus DB (.db) ファイルです。

[Scan Import] (スキャンのインポート) ウィンドウが表示されます。

4. ファイルが暗号化されている場合は、パスワードを入力します。



5. [Upload] (アップロード) をクリックします。

Tenable Nessus によってスキャンとその関連データがインポートされます。

スキャン設定を変更する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 必要に応じて、左のナビゲーションバーで別のフォルダーをクリックします。

3. 設定するスキャンに対応するスキャンテーブルの行のボックスにチェックマークを入れます。

右上隅に [More] (その他) ボタンが表示されます。

4. [More] (その他) ボタンをクリックします。

5. [Configure] (続行) をクリックします。

スキャンの [Configuration] (設定) ページが表示されます。

6. 設定 を変更します。

7. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により設定が保存されます。

vSphere スキャンの設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

次の仮想環境をスキャンするようにスキャンを設定できます。



- vCenter が管理する ESXi/vSphere
- vCenter が管理しない ESXi/vSphere
- 仮想マシン

注意: ESXi ホストをスキャンする場合は、IPv4 アドレスを指定する必要があります。そうしない場合、スキャンは失敗します。

VMware の認証情報を使用したチェックについて

vCenter API または ESXi API の認証情報を設定すると、ESXi サーバーの VMware Installation Bundle (VIB) パッケージの詳細の収集が有効になります。この詳細情報は、ESX Local Security Checks プラグインファミリーで使用されます。これらの認証情報はどちらも ESXi VIB の収集を有効にします。ターゲットの ESXi サーバーへの SSH 認証情報を設定しても、VIB の収集が有効になります。

vCenter 認証情報は、ESXi VIB の収集だけでなく、ESXi サーバーの自動検出と vCenter コンプライアンスチェックも有効にします。vCenter コンプライアンスチェックでは、vCenter サーバーがターゲットとして設定されていなければなりません。

これらの認証情報は、vCenter サーバーに関するホストレベルのデータを収集しません。ホストレベルのデータを収集するには、vCenter サーバーへの追加の認証情報 (例: SSH、Windows) を設定します。

Tenable は、認証情報を使用しないリモートチェックを使用してターゲットホストにあるソフトウェアを検出することで、ESXi と vCenter のバージョン情報も収集します。最新の vCenter および ESXi の脆弱性結果は、このデータに基づいています。

VMware または vCenter の詳細については、[VMware 統合ドキュメント](#)を参照してください。

シナリオ 1: vCenter が管理しない ESXi/vSphere スキャン

vCenter が管理しない ESXi/vSphere スキャンを設定する方法

1. スキャンを作成します。
2. 基本スキャン設定の [Targets] (ターゲット) セクションで、ESXi ホストの IP アドレスを入力します。



3. [Credentials] (認証情報) タブをクリックします。

[Credentials] (認証情報) オプションが表示されます。

4. [Categories] (カテゴリ) ドロップダウンから [Miscellaneous] (その他) を選択します。

その他の種類の認証情報のリストが表示されます。

5. [VMware ESX SOAP API] をクリックします。

VMware ESX SOAP API のオプションが表示されます。詳細については、[VMware ESX SOAP API](#) を参照してください。

6. [Username] (ユーザー名) ボックスに、ローカルの ESXi アカウントに関連付けられているユーザー名を入力します。

7. [Password] (パスワード) ボックスに、ローカルの ESXi アカウントに関連付けられているパスワードを入力します。

8. vCenter ホストに SSL 証明書 (自己署名証明書でないもの) が含まれている場合 [Do not verify SSL Certificate] (SSL 証明書を検証しない) チェックボックスのチェックを外します。含まれていない場合は、このチェックボックスを選択します。

9. [Save] (保存) をクリックします。

注意: API 認証情報を使用して vCenter が管理する ESXi をスキャンする場合、Nessus スキャン情報プラグインは、vCenter のスキャン結果に必ず Credentialed Checks: No と表示します。認証が成功したことを確認するには、Nessus スキャン情報プラグインの ESXi のスキャン結果に Credentialed Checks: Yes と表示されていることを確認してください。

シナリオ 2: vCenter が管理する ESXi/vSphere スキャン

注意: SOAP API には、読み取りと書き込みのアクセス許可を持つ vCenter 管理者アカウントが必要です。REST API では、読み取りのアクセス許可を持つ vCenter 管理者アカウントと、読み取りのアクセス許可を持つ VMware vSphere Lifecycle マネージャーアカウントが必要です。

vCenter が管理する ESXi/vSphere スキャンを設定する方法



1. スキャンを作成します。
2. 基本スキャン設定の[Targets] (ターゲット) セクションで、次の IP アドレスを入力します。
 - vCenter ホスト
 - ESXi ホスト (複数可)

注意: vCenter をターゲットとしてリストすると、vCenter バージョンとその脆弱性を収集するスキャンになりますが、オペレーティングシステムレベルの詳細は収集しません。vCenter コンプライアンススキャンでは、vCenter サーバーをターゲットとしてリストする必要があります。

3. [Credentials] (認証情報) タブをクリックします。

[Credentials] (認証情報) オプションが表示されます。

4. [Categories] (カテゴリ) ドロップダウンから [Miscellaneous] (その他) を選択します。

その他の種類の認証情報のリストが表示されます。

5. [VMware vCenter SOAP API] をクリックします。

VMware vCenter SOAP API のオプションが表示されます。詳細については、[VMware vCenter SOAP API](#) を参照してください。

6. [vCenter Host] (vCenter ホスト) ボックスに vCenter ホストの IP アドレスを入力します。

7. [vCenter Port] (vCenter ポート) ボックスに vCenter ホストのポートを入力します。デフォルトでは、この値は 443 です。

8. [Username] (ユーザー名) ボックスに、vCenter アカウントに関連付けられているユーザー名を入力します。

9. [Password] (パスワード) ボックスに、vCenter アカウントに関連付けられているパスワードを入力します。

10. vCenter ホストで SSL が有効になっている場合は、[HTTPS] トグルを有効にします。



11. vCenter ホストに SSL 証明書 (自己署名証明書でないもの) が含まれている場合、[Verify SSL Certificate] (SSL 証明書を検証する) チェックボックスを選択します。そうでない場合は、チェックボックスのチェックを外します。
12. [Save] (保存) をクリックします。

シナリオ 3: 仮想マシンのスキャン

ネットワーク上のその他のホストと同様に仮想マシンをスキャンすることができます。スキャンターゲットの仮想マシンの IP アドレスを必ず含めてください。仮想マシンは他のホストと同様、スキャンするゲスト OS ごとに認証情報を設定する必要があることに注意してください。詳細は、[スキャンの作成](#)を参照してください。

VMware vCenter サポート マトリクス

機能	認証の要否	対応 vCenter バージョン
Vulnerability Management	×	7.x、8.x
自動検出	○	7.0.3+、8.x
監査 / コンプライアンス	○	6.x、7.x、8.x
VIB 列挙	○	7.0.3+、8.x
アクティブ / 非アクティブな VM	○	7.0.3+、8.x

スキャンのメール通知の設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンの完了時に、指定された受信者に E メール通知を自動的に送信するようにスキャンを設定できます。これにより、自分とステークホルダーは Tenable Nessus でスキャンステータスを手動でチェックすることなく、スキャン結果について常に把握することができます。

始める前に



- ユーザーまたは管理者が Tenable Nessus で SMTP サーバーを設定したことを確認してください。
詳細は、[SMTP サーバー](#)を参照してください。

スキャンのメール通知を設定する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。
2. 次のいずれかを行います。
 - ページの右上にある **+** [New Scan] (新しいスキャン) をクリックします。
 - 既存のスキャンを開きます。その後、[Configure] (設定) をクリックします。
3. スキャン設定メニューで、[Basic] (基本) > [Notifications] (通知) をクリックします。
4. 次の設定を行います。

設定	デフォルト値	説明
Email Recipient(s) (Eメールの受信者)	なし	スキャンが完了して結果が利用可能になったときに警告されます。0 個または複数のメールアドレスをコンマで区切って指定します。
Attach Report (レポートの添付)	オフ	(Tenable Nessus Professional および Tenable Nessus Expert のみ) 各メール通知にレポートを添付するかどうかを指定します。このオプションにより、[Report Type] (レポートの種類) と [Max Attachment Size] (最大添付サイズ) の設定が切り替わります。
Report Type (レポートの種類)	Nessus	(Tenable Nessus Professional および Tenable Nessus Expert のみ) メールに添付するレポートの種類 (CSV、Nessus、PDF) を指定します。



Max Attachment Size (添付ファイルの最大サイズ)	25	(Tenable Nessus Professional および Tenable Nessus Expert のみ) レポートの添付ファイルの最大サイズ (MB) を指定します。レポートが最大サイズを超える場合、メールにレポートは添付されません。Tenable Nessus は、50 MB を超えるレポート添付ファイルをサポートしません。
Result Filters (結果フィルター)	なし	メールで送信する情報の種類を定義します。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus はスキャンの完了後、指定された受信者にメール通知を送信します。

最小権限の SSH スキャンの設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus の反復プロセスを使用して、完全で正確な認証情報 SSH スキャンに必要なアクセス許可を正確に特定できます。これにより、完全な root 権限を付与することによるセキュリティリスクを回避し、最小権限のアカウントを作成できます。このプロセスは、スキャン設定と、コマンド実行について報告する 4 つの情報プラグインに依存します。

このプロセスを使用すると、サーバー管理者との間でスキャン認証情報を調整する際の一般的な問題を解決できます。この調整は多くの場合、遅延を招いたり、不完全なスキャンデータを生成する制限付きアカウントが割り当てられたりする原因となります。

仕組み

[Attempt Least Privilege] (最小権限を試行) スキャン設定を有効にすると、Tenable Nessus プラグインはまず権限昇格なしでコマンドの実行を試みます。コマンドが失敗した場合、Tenable Nessus は権限昇格 (例: sudo) を使用して再試行し、次の 4 つのプラグインの出力に結果を記録します。



- プラグイン ID 102094 (SSH コマンドには権限昇格が必要) – 標準ユーザーとして実行できなかった、昇格された権限を必要とするすべてのコマンドをリストします。出力はシンプルな YAML 形式で、`/etc/sudoers` ファイルの更新に使用できます。

出力の例

```
Login account : <username>
Commands failed due to lack of privilege escalation :
- Escalation account : (none)
Escalation method : (none)
Plugins :
- Plugin Filename : host_tag_nix.nbin
Plugin ID : 87414
Plugin Name : Host Tagging (Linux)
- Command : "cat /etc/tenable_tag"
Response : null
Error : "\ncat: /etc/tenable_tag: Permission denied"
- Plugin Filename : nessus_agent_installed_linux.nbin
Plugin ID : 110230
Plugin Name : Tenable Nessus Agent Installed (Linux)
- Command : "strings '/opt/nessus_agent/var/nessus/agent.version' 2>&1"
Response : "strings: /opt/nessus_agent/var/nessus/agent.version: Permission
denied"
Error : ""
```

- プラグイン ID 102095 (権限昇格を使用した SSH コマンド実行) – 昇格された権限で正常に実行されたすべてのコマンドをリストします。この出力を使用して、承認されたコマンドのみが `sudo` で実行されていることを検証できます。

出力の例

```
Login account : <username>
Escalation account : root
Escalation method : su
```



```
Commands required privilege escalation :
Plugins :
- Plugin Filename : bios_get_info_ssh.nasl
Plugin ID : 34098
Plugin Name : BIOS Info (SSH)
- Command : "LC_ALL=C dmidecode"
- Plugin Filename : linux_kernel_speculative_execution_detect.nbin
Plugin ID : 125216
Plugin Name : Processor Speculative Execution Vulnerabilities (Linux)
- Command : "head /sys/kernel/debug/x86/pti_enabled"
- Command : "head /sys/kernel/debug/x86/retp_enabled"
- Command : "head /sys/kernel/debug/x86/ibrs_enabled"
Command forced to use privilege escalation :
Plugins :
- Plugin Filename : netstat_portscan.nasl
Plugin ID : 14272
Plugin Name : Netstat Portscanner (SSH)
- Command : "netstat -a -n"
```

- プラグイン ID 100158 (SSH 結合 ホスト コマンド ログ) – 実行されたコマンドのログファイルを表示します。このプラグインは、Tenable Nessus がスキャン中に実行した SSH コマンドを説明する、ダウンロード可能なデバッグログファイルを提供します。
- プラグイン ID 84239 (デバッグログレポート) – 他のプラグインが書き込んだログを収集して報告します。このプラグインは、スキャンの終わりに、利用可能なすべてのプラグインデバッグログファイルの添付ファイルを提供します。

プラグイン 100158 および 84239 は高度な診断ツールであり、スキャン設定でプラグインのデバッグを有効にする必要があります。これらのプラグインは、予期しないスキャン結果を調査する際に使用します。特に、高度で詳細なアクセス制御が設定されている環境 (TACACS など) で役立ちます。

プラグイン 102094 および 102095 はコマンドの失敗または成功を報告しますが、100158 および 84239 のデバッグログは、Tenable Nessus がホストに送信した正確なコマンド構文と完全なエラー応答を提供します。



この追加情報は、基本コマンドは許可されるが特定のフラグを付けるとブロックされるセキュリティモジュールなど、複雑なアクセス問題の診断に役立ちます。デバッグを有効にすると多くのリソースを消費するため、Tenable では特定のエンドポイントのトラブルシューティングにのみこれらのプラグインを使用することを推奨します。

アカウント設定を特定するプロセスの例

以下のワークフローは、最小権限のSSH スキャンに必要なアカウント設定を特定するために使用できます。

始める前に

- 以下の手順は、スキャンターゲットがLinux サーバーであり、コマンド昇格にsudoを使用していることが前提です。
- 以下の手順は、Tenable Nessus でのスキャンの作成および設定方法をすでに知っていることが前提です。詳細は、[スキャンの作成](#) を参照してください。

最小権限のSSH スキャンに必要なアクセス許可を特定する方法

1. ターゲットホストで、スキャン用の標準ユーザーアカウントを作成します。
2. root ユーザーとしてログインします。
3. visudo コマンドを実行して、/etc/sudoers ファイルを編集します。基本的な sudo アクセス許可で新しいユーザーアカウントを設定します。
4. Tenable Nessus で、高度なスキャンの作成を開始します。
5. [Credentials] (認証情報) タブに移動します。
6. [SSH] を選択します。
7. [Elevate privileges with] (権限昇格方法) ドロップダウンボックスで、[sudo] を選択します。
8. [Attempt Least Privilege] (最小権限を試行) チェックボックスを選択します。



注意: [Attempt Least Privilege] (最小権限を試行) を有効にすると Tenable Nessus が一部のコマンドを 2 回試行するため、スキャン時間が 10% ~ 30% 長くなる可能性があります。

9. 必要に応じて残りのスキャン設定を行い、スキャンを保存します。
10. ターゲットホストに対してスキャンを起動します。
11. スキャン完了後、プラグイン ID 102094 (SSH コマンドに権限昇格が必要) のスキャン結果を確認します。
12. (オプション) プラグイン ID 102095 (権限昇格を使用した SSH コマンド実行) の出力をレビューして、昇格された権限で実行されているコマンドを確認します。
13. ターゲットホストで、`/etc/sudoers` ファイルを再度編集します。プラグイン 102094 が報告したコマンドを追加して、スキャンアカウントに必要なアクセス許可を付与します。
14. スキャンを再実行します。
15. プラグイン 102094 が失敗したコマンドを報告しなくなるまで、手順 11 ~ 14 を繰り返します。この時点で、スキャンアカウントには正確な認証スキャンに必要な権限が適切に付与されています。

複雑なアクセス問題のトラブルシューティング

上記の手順 (102094 の確認、`sudoers` の更新、スキャンの再実行) を行っても、プラグイン 102094 が失敗したコマンドを引き続き報告する場合、複雑なアクセス問題が発生している可能性があります。デバッグプラグインを使用して、さらに詳しく調査できます。

1. Tenable Nessus スキャン設定で、プラグインのデバッグを有効にします。
2. ターゲットホスト 1 台に対してスキャンを再実行します。
3. スキャン完了後、プラグイン ID 100158 (SSH 結合ホストコマンドログ) およびプラグイン ID 84239 (デバッグログレポート) の出力を確認します。これらのプラグインからの詳細なログを使用して、失敗の原因となっている正確なコマンド構文やエラーメッセージを特定します。



4. ホストのアクセスコントロール設定 (例: /etc/sudoers または TACACS ルール) を、特定した正しいアクセス許可で更新します。
5. スキャン設定でプラグインのデバッグを無効にし、スキャンを再実行して問題が解決したことを確認します。

監査証跡を設定する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus の監査証跡は、スキャン中のプラグイン実行に関する詳細情報を提供する、デバッグおよびトラブルシューティング用のツールです。あるターゲットホストに対して特定のプラグインが結果を生成した/生成しなかった理由を把握するのに役立ちます。プラグインの依存関係が満たされていない場合や、認証の失敗、実行エラーなど、内部的な詳細を確認できます。

注意: 監査証跡は、スキャン結果の変更の追跡や、ユーザーアクティビティ (誰がスキャンを実行したかなど) の記録は行いません。

スキャン設定では、監査証跡がデフォルトで有効になっています。スキャンの監査証跡を設定するには、次の手順を使用します。

始める前に

- [監査証跡データを含める] 詳細設定 が Tenable Nessus で有効になっていることを確認します。

監査証跡を設定する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。
2. 次のいずれかを行います。
 - ページの右上にある **+** [New Scan] (新しいスキャン) をクリックします。
 - 既存のスキャンを開きます。その後、[Configure] (設定) をクリックします。



3. スキャン設定メニューで、[詳細] をクリックします。
4. [デバッグ設定] セクションで、組織のニーズに応じて [監査証拠説明の詳細度] が [すべての監査証拠データ] (デフォルト) または [スキャンエラーのみ] に設定されていることを確認します。
5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus で監査証拠設定が保存されます。

スキャン完了後に監査証拠を表示するには次のようにします。

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. (オプション) 左のナビゲーションバーで、別のフォルダーをクリックします。

3. スキャンテーブルで、監査証拠を設定するスキャンをクリックします。

スキャン結果が表示されます。

4. 右上の [Audit Trail] (監査証拠) ボタンをクリックします。

[Audit Trail] (監査証拠) ウィンドウが表示されます。

5. [Plugin ID] (プラグイン ID) ボックスに、1 つまたは複数のスキャンで使用されるプラグイン ID を入力します。

および/または

[Host] (ホスト) ボックスに、検出されたホストのホスト名を入力します。

6. [Search] (検索) ボタンをクリックします。

リストが表示され、1 つまたは両方のボックスに入力した条件と一致する結果が表示されます。

スキャンの起動



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンの スケジュール 設定を行うほか、スキャンを手動で開始することができます。

注意: Tenable Nessus によるプラグインのコンパイル中は、スキャンの作成および起動、ポリシーまたはプラグインルールの作成や表示、アップグレードアシスタントの使用はできません。

注意: Tenable Nessus で Linux マシンをスキャンする場合、Linux マシンのシェル設定ファイルには 4 文字以上の PS1 変数 (例: PS1='\u@\h:~\\$ ') が必要です。4 文字未満の PS1 変数 (例: PS1='\\$ ') があると、全体のスキャン時間が大幅に増加する可能性があります。

スキャンを起動する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンテーブルで、起動するスキャンの行にある ► ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを起動します。

次の手順

手動でスキャンを停止する必要がある場合は、実行中のスキャンの停止 を参照してください。

スキャンの一時停止または再開

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンを一時停止することができます。スキャンを一時停止すると、Tenable Nessus はそのスキャンのすべてのアクティブなスキャンタスクを一時停止します。一時停止中のスキャンは、スキャナーリソースを消費しません。

一時停止したスキャンは再開することもできます。スキャンを再開すると、Tenable Nessus はスキャンを一時停止した場所からタスクを再開します。



注意: ウェブアプリケーションのスキャンやアタックサーフェス検出スキャンの一時停止または再開はできません。

スキャンを停止して終了する場合は、実行中のスキャンの停止を参照してください。

スキャンを一時停止または再開する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンテーブルにある、一時停止または再開するスキャンの行で、次のいずれかを実行します。

- 。スキャンを一時停止するには、⏸ ボタンをクリックします。
- 。スキャンを再開するには、▶ ボタンをクリックします。

クリックしたボタンに応じて、Tenable Nessus がスキャンを一時停止または再開します。

実行中のスキャンの停止

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンを停止すると、Tenable Nessus はそのスキャンに関するすべてのタスクを終了し、スキャンをキャンセル済みに分類します。そのスキャンに関連した Tenable Nessus のスキャン結果は、完了済みのタスクのみを反映します。個別のタスクを停止することはできません。停止できるのは全体としてのスキャンだけです。

ローカルのスキャン (すなわち、Tenable Agent や Tenable Nessus Manager のリンクされたスキャナーで実行されるスキャンではないもの) では、スキャンを強制的に停止することで、スキャンおよび実行中のすべてのプラグインを素早く終了させることができます。Tenable Nessus は、スキャンの強制停止時に実行されていたプラグインからの結果を得ることはできません。

実行中のスキャンを一時的に停止する場合は、スキャンの一時停止または再開を参照してください。

実行中のスキャンを停止する方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンテーブルで、停止するスキャンの行にある ■ ボタンをクリックします。

[Stop Scan] (スキャンの停止) ダイアログボックスが表示されます。

3. スキャンを停止するには、[Stop] (停止) をクリックします。

Nessus がスキャンプロセスの終了処理を開始します。

4. (オプション) ローカルスキャンの場合、スキャンを強制停止するには ■ ボタンをクリックします。

Nessus は直ちに、スキャンおよびそのプロセスのすべてを終了します。

スキャンを削除する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: スキャンの移動や削除は、タグベースかつユーザー固有のアクションです。たとえば、あるユーザーがスキャンを削除した場合、そのスキャンはそのユーザーでのみ、ゴミ箱フォルダーに移動します。他のユーザーでは、スキャンは元のフォルダーに残り、ゴミ箱タグが追加されて更新されます。

スキャンを削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 必要に応じて、左のナビゲーションバーで別のフォルダーをクリックします。

3. スキャンテーブルの、削除するスキャンに対応する行で、✕ ボタンをクリックします。

スキャンが [Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動します。



注意: [Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動されたスキャン設定を含む [All Scans] (すべてのスキャン) フォルダーを表示する際は、次の点に注意してください。

トリガーされたエージェント スキャン設定を [Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動すると、新しいスキャン履歴が作成されなくなり、ローカルスキャナーのスキャンリストに表示されなくなります。

[Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動されたスキャン設定は、有効かどうかに関わらず、スキャンを実行しません (Tenable Nessus Manager では、[All Scans] (すべてのスキャン) フォルダーからゴミ箱に入れられたスキャン設定を有効および無効にできます)。

4. スキャンを完全に削除するには、左側のナビゲーションバーの [Trash] (ゴミ箱) フォルダーをクリックします。

[Trash] (ゴミ箱) ページが表示されます。

5. スキャンテーブルで、完全に削除するスキャンに対応する行の ✕ ボタンをクリックします。

スキャンを削除してよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

6. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus によりスキャンが削除されます。

ヒント: [Trash] (ゴミ箱) フォルダー内のすべてのスキャンを完全に削除するには、[Trash (ゴミ箱)] ページの右上隅にある [Empty Trash] (ゴミ箱を空にする) ボタンをクリックします。

フォルダーのスキャン

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

[Scans] (スキャン) ページの左側のナビゲーションバーは、[Folders] (フォルダー) セクションと [Resources] (リソース) セクションに分かれています。[Folders] (フォルダー) セクションには、常に次のデフォルトフォルダーがあります。これらのフォルダーは削除できません。



- My Scans (マイスキャン)
- すべてのスキャン
- ゴミ箱

注意: すべてのスキャンフォルダーおよび関連するアクション (例: スキャンの移動や削除) は、ユーザー固有かつタグベースです。たとえば、あるユーザーが、あるスキャンを削除した場合、そのユーザーについてのみ、そのスキャンはゴミ箱フォルダーに移動します。他のユーザーについては、そのスキャンはまだ元のフォルダーにあります。Tenable Nessus はゴミ箱タグを使用してスキャンを更新します。

[Scans] (スキャン) ページにアクセスすると、[My Scans] (マイ スキャン) フォルダーが表示されます。スキャンを作成すると、そのスキャンはデフォルトで [My Scans] (マイ スキャン) フォルダーに表示されます。

[All Scans] (すべてのスキャン) フォルダーには、自分が作成したすべてのスキャンと、自分が操作権限を持っているすべてのスキャンが表示されます。フォルダー内のスキャンをクリックすると、スキャン結果が表示されます。

[Trash] (ゴミ箱) フォルダーには、削除したスキャンが表示されます。[Trash] (ゴミ箱) では、スキャンを Tenable Nessus インスタンスから完全に削除したり、選択したフォルダーに復元したりできます。スキャンが入ったフォルダーを削除すると、Tenable Nessus がそのフォルダー内のすべてのスキャンを [Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動します。Tenable Nessus は、[Trash] (ゴミ箱) フォルダーに保存されているスキャンを、30 日後に自動的に削除します。



My Scans

Import

New Folder

New Scan

Total Records: 2

Search Scans

☐	Name	Schedule	Last Modified		
☐	Advanced Network Scan	On Demand	N/A	▶	×
☐	Host Discovery Scan	On Demand	N/A	▶	×

フォルダーの管理方法については、[フォルダーの管理](#)を参照してください。

フォルダーの管理

次の手順を使用して、スキャンフォルダーを管理します。スキャンフォルダーに関する詳細については、[フォルダーのスキャン](#)を参照してください。

フォルダーを作成する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上隅の [New Folder] (新規フォルダー) ボタンをクリックします。

[New Folder] (新規フォルダー) ウィンドウが表示されます。



3. [Name] (名 前) ボックスに、フォルダーの名 前を入力します。
4. [Create] (作 成) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により、フォルダーが作成され、左 側 のナビゲーションバーに表示 されます。

スキャンをフォルダーに移動 する

1. 上 部 のナビゲーションバーで、[Scans] をクリックします。
[My Scans] (マイスキャン) ページが表示 されます。
2. 移動 するスキャンが [My Scans] (マイ スキャン) フォルダーにない場合、左 側 のナビゲーションバーで、移動 するスキャンが含まれるフォルダーをクリック します。
3. 設定 するスキャンに対応 するスキャンテーブルの行 のボックスにチェックマークを入 れます。

右 上 隅に [More] (その他) ボタンが表示 されます。

4. [More] (その他) をクリック します。[Move To] (移動 先) を示しながら、スキャンを移動 するフォルダーをクリック します。

スキャンがそのフォルダーに移動 します。

フォルダーの名 前を変更 する

1. 上 部 のナビゲーションバーで、[Scans] をクリック します。
[My Scans] (マイスキャン) ページが表示 されます。
2. 左 側 のナビゲーションバーで、名 前を変更 するフォルダーの横にある  ボタン、[Rename] (名 前を変更) の順にクリック します。

[Rename Folder] (フォルダーの名 前を変更 する) ウィンドウが表示 されます。

3. [Name] (名 前) ボックスに新しい名 前を入力 します。



4. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

フォルダー名が変更されます。

フォルダーを削除する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで、削除するフォルダーの横にある  ボタン、[Delete] (削除) の順にクリックします。

[Delete Folder] (フォルダーを削除する) ダイアログボックスが表示されます。

3. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus はフォルダーを削除します。フォルダーにスキャンが含まれている場合、Tenable Nessus はそれらのスキャンを [Trash] (ゴミ箱) フォルダーに移動します。

スキャン結果

スキャン結果を確認すると、企業のセキュリティ体制と脆弱性を把握できます。スキャンデータの表示方法は、色分けされたインジケータとカスタマイズ可能な表示オプションによってカスタマイズできます。

スキャン結果は、次のいずれかのビューで表示できます。

ページ	説明
Dashboard (ダッシュボード)	Tenable Nessus Manager では、デフォルトのスキャン結果ページには [Dashboard] (ダッシュボード) ビューが表示されます。
Scan Summary (スキャンサマリー)	Tenable Nessus Professional、Nessus Expert、または Tenable Nessus Manager の非 Tenable Agent で完了したスキャンのサマリーが表示されます。



ページ	説明
Hosts (ホスト)	[Hosts] (ホスト) ページには、スキャンされたターゲット がすべて表示 されます。
<u>脆弱性</u>	深刻度で分類された、特定された脆弱性の一覧です。 ヒント: VPR ごとに脆弱性を表示するには、テーブルヘッダーの  をクリックし、[Disable Groups] (グループを無効にする) をクリックして、[VPR Score] (VPR スコア) でテーブルをソートします。
Compliance (コンプライアンス)	スキャンにコンプライアンスチェックが含まれている場合は、このリストに、件数と詳細が脆弱性の深刻度別に表示されます。 コンプライアンススキャンが設定されている場合、 ボタンにより、[Compliance] (コンプライアンス) と [Vulnerability] (脆弱性) の結果の間を移動できます。
Remediations (修正)	スキャンの結果に [Remediation] (修正) 情報が含まれる場合、このリストには、最も多くの脆弱性に対処する推奨された改善策が表示されます。
Notes (注意)	[Notes] (注意) ページには、スキャンおよびスキャンの結果に関する追加情報が表示されます。
History (履歴)	[History] (履歴) には、スキャンの一覧 (開始時刻、終了時刻、スキャンステータスなど) が表示されます。 注意 - スキャンの履歴を削除できるのは、スキャンの所有者のみです。 - インポートされたスキャンと、Tenable Nessus が実行していない設定済みスキャンでは、スキャン履歴は使用できません。 - トリガーされたスキャン履歴は Tenable Nessus Manager に表示されず、Tenable Security Center で表示されます。Tenable



ページ	説明
	Nessus のトリガーされたスキャン履歴については、Tenable Security Center で、過去 7 日間の各 12 時間分のスキャン履歴が表示されます。Tenable Security Center は各スキャンで一度に最大 15 件のトリガーされたスキャン履歴のみを保持します。
サマリー (クラスタ設定のみ)	スキャン設定内で対象となっているすべてのエージェントのスキャンサマリーを、クラスタノード別に表示します。サマリーテーブルには、各クラスタノードの行に以下の詳細が表示されます。 • Node (ノード) – ノードの名前 • Not Started (未開始) – スキャンを開始していないエージェントの数 • In Progress (進行中) – 現在スキャン中のエージェントの数 • Completed (完了) – スキャンを完了して Tenable Nessus に結果を送信したエージェントの数 • Aborted (中止) – スキャンが中止されたエージェントの数 エージェントが Tenable Nessus にスキャンが完了しなかったことを報告すると、そのエージェントは [Aborted] (中止) として表示されます。たとえば、スキャンが起動しない (エージェントがポリシーをダウンロードできない場合など)、開始するものの途中で停止する (スキャン期間の終了、エージェントの再起動、他の状況で完了が妨げられる場合など) といったケースがあります。 • Failed (失敗) – スキャンが失敗したエージェントの数 エージェントはスキャンジョブを受信すると [Failed] (失敗) と表示されますが、Tenable Nessus はエージェントから完了ステータスを受信しません。この状態は通常、エージェントが結果を返す前にホストがオフラインになったか、接続が失われた場合に発生します。



ページ	説明
	• Total (合計) – スキャンジョブに含まれるエージェントの合計数
Summary (Attack Surface Discovery scan template only) (サマリー (アタックサーフェス検出スキャンテンプレートのみ))	アタックサーフェス検出スキャン設定のサマリーを表示します。サマリーテーブルには、スキャンされた各ドメインの行が以下の詳細とともに表示されます。 • ドメイン - スキャンされたドメイン名。 • 最初の完全プル - スキャンされたドメインデータが利用可能であった、または利用可能になる日時。 • Data Refreshed (データ更新) - Tenable Nessus がプルするドメインデータを Tenable Attack Surface Management が最後に更新した日時。Tenable Attack Surface Management は、Tenable Nessus が取得するデータを 90 日ごとに更新します。 • Next Data Refresh (次のデータ更新) - Tenable Attack Surface Management でこのドメインデータが次に更新される日時。Tenable Attack Surface Management は、Tenable Nessus が取得するデータを 90 日ごとに更新します。 • ライセンスの期限切れ - ドメインが Tenable Nessus ライセンスから期限切れになる日時。 • Record Count (レコード数) - 生成されたサブドメインレコードの数。
Records (Attack Surface Discovery scan template only) (レコード (アタックサーフェス検出スキャンテンプレートのみ))	最後のアタックサーフェス検出スキャン中に特定された DNS レコードのリストを表示します。リストには、スキャンされたすべてのドメインのレコードが最大 2,500 件まで表示されます。テーブルをフィルタリングして、特定のレコードタイプまたは特定のドメインのレコードのみを表示できます。Tenable Nessus は、各レコードについて次の情報を提供します。 • ホスト名 - レコードのホスト名。



ページ	説明
	• IP アドレス - レコードに関連する IP アドレス。 • ポート - スキャンされた IP で検出されたオープンポート (該当する場合)。 • タイプ - DNS レコードタイプ。最も一般的なレコードタイプは次のとおりです。 • A - ホストアドレス • AAAA - IPv6 ホストアドレス • CNAME - エイリアスの正規名 • MX - メール交換 • NS - ネームサーバー • PTR - ポインター • SOA - 権限の開始 • SRV - サービスの場所 • TXT - テキスト • ターゲットホスト名 - DNS レコードのターゲットとなるホスト名。多くの場合、ホスト名と同じです。 [Records] (レコード) ページには、最新のアタックサーフェス検出スキャンに関する詳細も表示されます。 • ポリシー - スキャンに使用されるスキャンポリシー (ドメインの検出)。 • ステータス - 現在のスキャンステータス。



ページ	説明
	• 深刻度ベース - スキャンで使用する深刻度ベース (例: CVSS v3.0)。 • スキャナー - スキャンに使用されるスキャナー。 • 開始 - スキャンの開始日時。 • 終了 - スキャンの終了日時。 • 経過 - 開始時間から終了時間までの経過時間。

Severity (深刻度)

深刻度とは、脆弱性のリスクと緊急性を分類したものです。

詳細は、[CVSS スコアとVPR](#)を参照してください。

CVSS ベースの深刻度

スキャン結果の脆弱性を表示する際、Tenable Nessus は設定に応じて CVSSv2 スコア、CVSSv3 スコア、CVSSv4 スコアに基づいて深刻度を表示します。

- Tenable Nessus が CVSSv2、CVSSv3、CVSSv4 のどのスコアを使って脆弱性の深刻度を計算するかは、デフォルトの深刻度ベースの設定で選ぶことができます。詳細は、[デフォルトの深刻度ベースの設定](#)を参照してください。
- また、特定の深刻度ベースを使用するように個別のスキャンを設定することもでき、そのスキャン結果のデフォルトの深刻度ベースは上書きされます。詳細は、[個別のスキャンの深刻度ベースの設定](#)を参照してください。

VPR

スキャン結果で脆弱性を表示すると、Tenable Nessus は VPR に基づいて深刻度を表示します。



EPSS-based Severity

スキャン結果で脆弱性を表示すると、Tenable Nessus は Exploit Prediction Scoring System (EPSS) に基づいて深刻度を表示します。

CVSS スコアとVPR

Tenable は、脆弱性のリスクと緊急性を定量化するために、CVSS スコアと動的な Tenable で計算された脆弱性優先度格付け (VPR) を使用しています。

CVSS

Tenable は脆弱性に関連するリスクの説明に、サードパーティーが National Vulnerability Database (NVD) から入手した共通脆弱性評価システム (CVSS) の値を使用・表示しています。CVSS スコアは脆弱性の深刻度とリスクファクターの値を基に採点されます。

注意: 脆弱性の関連プラグインに CVSS 手法がある場合、リスクファクターはその CVSSv2 手法に基づいて計算され、CVSSv2 スコアの深刻度に等しくなります。プラグインに CVSS ベクトルがない場合、Tenable はリスク要因を単独で計算します。

CVSS ベースの深刻度

Tenable は、すべての脆弱性に静的 CVSS スコア (CVSS のバージョンは設定により異なります) に基づく深刻度 ([Info] (情報)、[Low] (注意)、[Medium] (警告)、[High] (重要)、[Critical] (緊急)) を割り当てます。詳しくは、[深刻度の設定](#)を参照してください。

Tenable Nessus の分析ページには、次の CVSS カテゴリに基づく脆弱性に関する概要情報が表示されます。

警告: 最も深刻な CVE がサービス拒否の脆弱性である場合、総合スコアは最も高いサービス拒否以外の脆弱性に基づいています。この微妙な違いは多くのユーザーに知られていないものであり、混乱の原因となることがよくあります。



深刻度	CVSSv2 の範囲	CVSSv3 の範囲	CVSSv4 の範囲
緊急	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv2 スコアは 10.0 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 9.0 ~ 10.0 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv4 スコアは 9.0 ~ 10.0 です。
重要	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv2 スコアは 7.0 ~ 9.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 7.0 ~ 8.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv4 スコアは 7.0 ~ 8.9 です。
警告	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv2 スコアは 4.0 ~ 6.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 4.0 ~ 6.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv4 スコアは 4.0 ~ 6.9 です。
注意	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv2 スコアは 0.1 ~ 3.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 0.1 ~ 3.9 です。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv4 スコアは 0.1 ~ 3.9 です。
情報	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv2 スコアは 0 です。 -または- プラグインは脆弱性の検索を行いません。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 0 です。 -または- プラグインは脆弱性の検索を行いません。	プラグインの最も高い脆弱性 CVSSv3 スコアは 0 です。 -または- プラグインは脆弱性の検索を行いません。

CVSS ベースのリスクファクター

各プラグインについて、Tenable はプラグインに関連した脆弱性の CVSS スコアを考慮し、プラグインに対して全体的なリスク要因 ([Low] (注意)、[Medium] (警告)、[High] (重要)、または[Critical] (重大)) を割り当てます。[Vulnerability Details] (脆弱性の詳細) ページでは、脆弱性が関連付けられているすべてのプラグインについて、最も高いリスク要因の値を表示します。



注意: 検出 (非脆弱性) プラグインおよび一部の自動化された脆弱性プラグインには、CVSS スコアが付きません。このような場合、Tenable はベンダーのアドバイザリに基づいてリスク要因を判断します。

ヒント: [情報] プラグインのリスク要因はなしになります。CVSS スコアが付いていないその他のプラグインについては、関連するセキュリティアドバイザリで提供される情報に基づいて、カスタマイズされたリスク要因が付与されます。

脆弱性優先度格付け

Tenable は、ほとんどの脆弱性について動的な VPR を計算します。Tenable が VPR を更新して現在の脅威の状況を反映させるため、VPR は脆弱性の CVSS スコアが示すデータに、動的に追従します。VPR の値の範囲は 0.1 から 10.0 で、値が大きいほど悪用の可能性が高くなります。

VPR カテゴリ	VPR 範囲
重大	9.0 ~ 10.0
高	7.0 ~ 8.9
中	4.0 ~ 6.9
低	0.1 ~ 3.9

注意: CVE がない脆弱性 (深刻度が情報である多くの脆弱性など) に対しては、VPR は付けられません。Tenable では、CVSS に基づく深刻度に応じてこれらの脆弱性を修復することを推奨します。

注意: VPR 値は編集できません。

注意: Nessus に表示される VPR スコアは静的であり、動的に更新されません。最新の最も正確な VPR スコアを表示するには、再スキャンする必要があります。

Tenable Nessus は、ネットワーク上で最初に脆弱性をスキャンするときに VPR 値を提供します。

Tenable では、VPR が最も高い脆弱性から解決することをお勧めします。VPR スコアと概要データは次の場所に表示されます。



- VPR トップの脅威を表示するに記載されている、個別のスキンの VPR トップの脅威です。
- 個別のスキンのトップ 10 の脆弱性 レポート。レポートの作成については、スキャンレポートを作成するを参照してください。

VPR 主要要因

脆弱性の VPR を説明する主要要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

注意: Tenable は、これらの値を特定の企業向けにカスタマイズしません。VPR の主要要因は、脆弱性のグローバルな脅威の状況を反映します。

主要要因	説明
Age of Vuln	National Vulnerability Database (NVD) が脆弱性を公開してからの経過日数です。
CVSSv3 影響スコア	脆弱性に関する NVD 提供の CVSSv3 影響スコア。NVD がスコアを提供しなかった場合、Tenable Nessus では Tenable が予測したスコアが表示されます。
エクスプロイトコード成熟度	内部および外部ソース (Reversinglabs、Exploit-db、Metasploit など) の悪用インテリジェンスの存在、巧妙さ、流行に基づく、実行可能な脆弱性の悪用方法の相対的な成熟度です。可能な値 (高、機能的、概念実証、未実証) はそれぞれ、CVSS の攻撃される可能性のカテゴリに相当します。
製品影響範囲	脆弱性の影響を受ける固有の製品の相対的な数 (注意、警告、重要、または最高) です。
脅威のソース	この脆弱性に関連する <u>脅威イベント</u> が発生したすべてのソース (ソーシャルメディアチャンネル、ダークウェブなど) のリストです。システムが過去 28 日に関連する脅威イベントを確認しなかった場合は、[イベント記録なし] が表示されます。
脅威の深刻度	この脆弱性に関連する、最近確認された <u>脅威イベント</u> の数と頻度に基づく相対的な強度 (最低、注意、警告、重要、または最高) です。



脅威の最新度	脆弱性の脅威イベントが発生してからの経過日数 (0 ~ 180)。

脅威イベントの例

一般的な脅威イベントには次のようなものがあります。

- 脆弱性の悪用
- 公開リポジトリにおける脆弱性の悪用コードの投稿
- メインストリームメディアにおける脆弱性のディスカッション
- 脆弱性に関するセキュリティリサーチ
- ソーシャルメディアチャネルにおける脆弱性のディスカッション
- ダークウェブとアンダーグラウンドにおける脆弱性のディスカッション
- ハッカーフォーラムにおける脆弱性のディスカッション

デフォルトの深刻度ベースの設定

注意: この設定は Tenable Nessus Manager には適用されません。Tenable Nessus Manager データの脆弱性スコアは、Tenable Security Center 内の [Vulnerability Scoring System] (脆弱性評価システム) 設定を通じて管理されます。

注意: デフォルトでは、Tenable Nessus の新規インストールでは、CVSSv3 スコア (利用可能な場合) を使用して脆弱性の深刻度を計算します。既存のアップグレードされたインストールでは、以前のデフォルトの CVSSv2 スコアが維持されます。

Tenable Nessus スキャナーと Tenable Nessus Professional では、デフォルトの深刻度ベースを設定することにより、Tenable Nessus が CVSSv2 と CVSSv3 のどちらのスコア (利用可能な場合) を使って脆弱性の深刻度を計算するかを選ぶことができます。Tenable Nessus スキャナーと Tenable Nessus Professional では、デフォルトの深刻度ベースを設定することにより、Tenable Nessus が CVSSv2、CVSSv3、CVSSv4 のどのスコア (利用可能な場合) を使って脆弱性の深刻度を計算するかを選ぶことができます。デフォルトの深刻度ベースを変更すると、その変更はデフォルトの深刻度ベースで設定されている既存のスキャンすべてに適用されます。今後のスキャンでも、デフォルトの深刻度ベースが使用されます。



個別のスキャンの深刻度ベースの設定 で説明したように、特定の深刻度ベースを使用するように個別のスキャンを設定し、そのスキャンのデフォルトの深刻度ベースは上書きすることもできます。

CVSS スコアと深刻度の範囲の詳細については、CVSS スコアとVPR を参照してください。

デフォルトの深刻度ベースを設定する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで、[Advanced] (アドバンス) をクリックします。

[Advanced Settings] (詳細設定) ページが表示されます。

3. [Scanning] (スキャン中) タブをクリックします。

スキャンの詳細設定が表示されます。

4. [System Default Severity Basis] (システムのデフォルト 深刻度 ベース) 設定の行をクリックします。

ヒント: 検索バーを使って、設定名の任意の部分を検索します。

設定ウィンドウが表示されます。

5. [Value] (値) ドロップダウンボックスで、デフォルトの深刻度ベースとして [CVSS v2.0]、[CVSS v3.0]、[CVSS v4.0]、または EPSS (Exploit Prediction Scoring System) を選択します。

注意: EPSS は、脆弱性が今後 30 日以内に実環境で悪用される確率を予測します。EPSS は、確率ベースの優先順位付けデータを提供することで、CVSS のような従来の深刻度メトリクスを補完します。

6. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus は、インスタンスのデフォルトの深刻度ベースを更新します。デフォルトの深刻度ベースの既存のスキャンが更新され、新しいデフォルトを反映します。深刻度ベースが上書きされた個別のスキャンは変更されません。

個別のスキャンの深刻度ベースの設定



Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

特定の深刻度ベースを使用するように個別のスキャンを設定し、そのスキャンのデフォルトの深刻度ベースは上書きすることができます。デフォルトの深刻度ベースを変更しても、深刻度ベースが上書きされたスキャンは変更されません。

Tenable Nessus インスタンス全体でデフォルトの深刻度ベースを変更するには、デフォルトの深刻度ベースの設定を参照してください。

CVSS スコアと深刻度の範囲の詳細については、CVSS スコアとVPRを参照してください。

注意：デフォルトでは、Tenable Nessus の新規インストールでは、CVSSv3 スコア (利用可能な場合) を使用して脆弱性の深刻度を計算します。既存のアップグレードされたインストールでは、以前のデフォルトの CVSSv2 スコアが維持されます。

個別のスキャンの深刻度ベースを設定する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンの表で、深刻度ベースを変更するスキャンをクリックします。

スキャンページが表示されます。ページの右側には、スキャンの現在の深刻度ベースなどの [Scan Details] (スキャンの詳細) が表示されます。

3. [Scan Details] (スキャンの詳細) で、現在の [Severity Base] (深刻度ベース) の横にある✎ボタンをクリックします。

[Change Severity Rating Base] (深刻度評価ベースの変更) ウィンドウが表示されます。

4. [Severity Rating Base] (深刻度評価ベース) ドロップダウンボックスから、以下のいずれかを選択します。



- CVSS v2.0 – スキャンによって発見された脆弱性の深刻度は、CVSSv2 スコアに基づいています。この設定は、Tenable Nessus インスタンスに設定されているデフォルトの深刻度ベースよりも優先されます。
- CVSS v3.0 – スキャンによって発見された脆弱性の深刻度は、CVSSv3 スコアに基づいています。この設定は、Tenable Nessus インスタンスに設定されているデフォルトの深刻度ベースよりも優先されます。
- CVSS v4.0 – スキャンによって発見された脆弱性の深刻度は、CVSSv4 スコアに基づいています。この設定は、Tenable Nessus インスタンスに設定されているデフォルトの深刻度ベースよりも優先されます。
- デフォルト – スキャンで発見された脆弱性の深刻度は、Tenable Nessus デフォルトの深刻度ベースを使用しており、これは括弧内に表示されます。後でデフォルトの深刻度ベースを変更した場合、スキャンは自動的に新しいデフォルトの深刻度ベースを使用します。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus は、スキャンの深刻度ベースを更新します。スキャン結果が更新され、更新された深刻度を反映します。

スキャン結果から新しいスキャンを作成する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャン結果を表示し、スキャンされたホストを選択して新しいスキャンのターゲットにできます。新しいスキャンの作成時には、Tenable Nessus が選択したホストをターゲットに自動入力します。

スキャン結果から新しいスキャンを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。



2. スキャンテーブルで、完了したスキャンの行をクリックします。

スキャンの結果 ページが表示されます。

3. [Hosts] (ホスト) タブをクリックします。

Tenable Nessusでスキャンされたホストのテーブルが表示されます。

4. 新しいスキャンでスキャンする各ホストの横にあるチェックボックスを選択します。

ページの上 部に [More] (その他) ボタンが表示されます。

5. [More] (その他) ボタンをクリックします。

ドロップダウンボックスが表示されます。

6. [Create Scan] (スキャンの作成) をクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

7. 新しいスキャンの スキャンテンプレート を選択します。

Tenable Nessusで、事前に選択したホストが [Targets] (ターゲット) リストに自動入力されます。

8. 「スキャン設定とポリシー設定」の説明に従い、残りのスキャン設定を行います。

9. 次のいずれかを行います。

- すぐにスキャンを起動するには、 ボタンをクリックし、[Launch] (起動) をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンを保存して起動します。

- スキャンを後で起動するには、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus

がスキャンを保存します。

結果の検索とフィルタリング



Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

検索またはフィルタリングにより特定のスキャン結果を表示できます。ホストや脆弱性をフィルタリングしたり、複数のフィルターを使用して詳細でカスタマイズされたスキャン結果のビューを作成したりできます。

ホストの検索

1. スキャン結果で、[Hosts] (ホスト) タブをクリックします。

アタックサーフェス検出スキャンを使用している場合は、[Records] (レコード) タブをクリックします。

2. ホストテーブルの上部にある [Search Hosts] (ホストの検索) ボックスに、ホスト名の一致をフィルタリングするためのテキストを入力します。

入力していくと、Tenable Nessus はテキストに基づいて自動的に検索結果をフィルタリングします。

脆弱性の検索

1. 次のいずれかを行います。

- スキャン結果の [Hosts] (ホスト) タブで、特定のホストをクリックするとその脆弱性が表示されます。
- スキャン結果で [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックすると、すべての脆弱性が表示されます。

2. 脆弱性一覧の上にある [Search Vulnerabilities] (脆弱性の検索) ボックスで、脆弱性のタイトルの検索テキストを入力します。

入力していくと、Tenable Nessus はテキストに基づいて自動的に検索結果をフィルタリングします。

フィルターの作成



1. 次のいずれかを行います。

- スキャン結果で、[Hosts] (ホスト) タブをクリックします。
- スキャン結果の [Hosts] (ホスト) タブで、特定のホストをクリックするとその脆弱性が表示されます。
- スキャン結果で [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックすると、すべての脆弱性が表示されます。
- アタックサーフェス検出スキャンの結果で、[Records] (レコード) タブをクリックして、すべての DNS レコードを表示します。

2. 検索ボックスの横にある [Filters] (フィルター) をクリックします。

- 保存したフィルターがある場合は、保存したフィルターのリストが表示されます。[Custom] (カスタム) をクリックして [Filters] (フィルター) ウィンドウを開き、新しいフィルターを作成するか、保存したフィルターをクリックしてテーブルに適用します。
- 保存したフィルターがない場合、[Filters] (フィルター) ウィンドウが表示されます。

3. 次のいずれかのフィルタールールオプションを指定します。

- Match Any or Match All: [All] (すべて) を選択すると、すべてのフィルターに一致する結果のみが表示されます。[Any] (任意) を選択すると、設定されたフィルターのいずれかに一致する結果が表示されます。
- プラグイン属性: プラグイン属性に関する説明は、[プラグイン属性](#) の表を参照してください。
- Filter argument: 選択したプラグイン属性のフィルタリング方法を、[is equal to] (次の値に等しい)、[is not equal to] (次の値に等しくない)、[contains] (次を含む)、[does not contain] (次を含まない) から指定します。
- Value : 選択したプラグイン属性に応じて、値を入力するか、ドロップダウンメニューから値を選択します。

4. (オプション) 別のフィルタールールを追加するには、**+** をクリックします。



5. (オプション) 次の手順を実行して、後で使用するためにフィルターを保存します。

- a. [Save this filter] (このフィルターを保存する) チェックボックスを選択して、1 つまたは複数のフィルターを保存します。

[Filter name] (フィルター名) ボックスが表示されます。

- b. フィルターの名前を入力します。

- c. [Save] (保存) をクリックします。

テーブルの [Filter] (フィルター) ボタンをクリックして、保存したフィルターを選択できるようになりました。

注意: フィルターを保存できるのは、[Hosts] (ホスト)、[Vulnerabilities] (脆弱性)、および [Records] (レコード) テーブルのみです。

6. [Apply] (適用) をクリックします。

Tenable Nessus によりフィルターが適用され、フィルターに一致する脆弱性またはレコードがテーブルに表示されます。

保存したフィルターの管理

1. 次のいずれかを行います。

- スキャン結果で、[Hosts] (ホスト) タブをクリックします。
- スキャン結果の [Hosts] (ホスト) タブで、特定のホストをクリックするとその脆弱性が表示されます。
- スキャン結果で [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックすると、すべての脆弱性が表示されます。

2. 検索ボックスの横にある [Filter] (フィルター) をクリックします。

保存したフィルターのリストが表示されます。



3. 次のいずれかを行います。

- フィルター名をクリックして、フィルターをテーブルに適用します。
-  ボタンをクリックして、フィルター条件を編集します。

[Filters] (フィルター) ウィンドウが表示されます。条件を編集し、[Save] (保存) をクリックします。

-  ボタンをクリックして、重複する保存済みフィルターを作成します。

これで、表の [Filter] (フィルター) ボタンから、保存したフィルターのコピーを選択して編集できるようになります。

-  ボタンをクリックして、保存したフィルターを削除します。

[Delete Filter] (フィルターの削除) ウィンドウが表示されます。[Continue] (続行) をクリックして、削除を確定します。

適用されているフィルターをクリアする

1. 検索ボックスの横にある [Filter] (フィルター) をクリックします。

[Filter] (フィルター) ウィンドウが表示されます。

2. フィルターを1つ解除する場合は、そのフィルター項目の横にある  をクリックします。
3. フィルターをすべて解除する場合は、[Clear Filters] (フィルターをクリア) をクリックします。

Tenable Nessus により、テーブルの脆弱性表示からフィルターが解除されます。

プラグイン属性

次の表は、結果のフィルターに使用できるプラグイン属性を示しています。

ヒント: Tenable Nessus プラグインの属性の多くは、深刻度と脆弱性スコアに関連しています。深刻度と脆弱性スコアの詳細については、[Severity \(深刻度\)](#)および [CVSS スコアとVPR](#) を参照してください。



オプション	説明
Bugtraq ID	Bugtraq ID を指定された文字列 (例: 51300) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CANVAS Exploit Framework (CANVAS エクスプロイトフレームワーク)	CANVAS エクスプロイトフレームワークにエクスプロイトが存在する (true) か存在しない (false) かの基準で、結果をフィルタリングします。
CANVAS Package (CANVAS パッケージ)	エクスプロイトが存在する CANVAS エクスプロイトフレームワークパッケージに基づいて結果をフィルタリングします。パッケージには CANVAS、D2ExploitPack、White_Phosphorus などがあります。
CERT Advisory ID (CERT アドバイザリ ID)	CERT アドバイザリ ID (現在は「テクニカルサイバーセキュリティアラート」と呼ばれる) を指定された文字列 (例: TA12-010A) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CORE Exploit Framework (CORE エクスプロイトフレームワーク)	CORE エクスプロイトフレームワークにエクスプロイトが存在する (true) か存在しない (false) かの基準で、結果をフィルタリングします。
CPE	Common Platform Enumeration (CPE) を指定された文字列 (例: Solaris) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。



オプション	説明
CVE	CVE v2.0 参照を指定された文字列 (例: 2011-0123) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS Base Score (CVSS ベーススコア)	CVSS v2.0 ベーススコアを文字列 (例: 5) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。 このフィルターを使用すると、リスクのレベルで選択できます。深刻度のレベルは CVSS スコアと関連付けられており、スコアが 0 は情報、1 ~ 3 は注意、4 ~ 6 は警告、7 ~ 9 は重要、10 は緊急となります。
CVSS Temporal Score (CVSS 一時スコア)	CVSS v2.0 一時スコアを文字列 (例: 3.3) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS Temporal Vector (CVSS 一時ベクトル)	CVSS v.2.0 一時ベクトルを指定された文字列 (例: E:F) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS Vector (CVSS ベクトル)	CVSS v.2.0 ベクトルを指定された文字列 (例: AV:N) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS 3.0 Base Score (CVSS ベーススコア)	CVSS v3.0 ベーススコアを文字列 (例: 5) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。



オプション	説明
	このフィルターを使用すると、リスクのレベルで選択できます。深刻度のレベルは CVSS スコアと関連付けられており、スコアが 0 は情報、1～3 は注意、4～6 は警告、7～9 は重要、10 は緊急となります。
CVSS 3.0 Temporal Score (CVSS 3.0 一時スコア)	CVSS v3.0 一時スコアを文字列 (例: 3.3) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS 3.0 Temporal Vector (CVSS 3.0 一時ベクトル)	CVSS v.3.0 一時ベクトルを指定された文字列 (例: E:F) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS 3.0 Vector (CVSS 3.0 ベクトル)	CVSS v.3.0 ベクトルを指定された文字列 (例: AV:N) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS 4.0 Base Score (CVSS 4.0 基本値)	CVSS v4.0 基本値を文字列 (例: 5) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。 このフィルターを使用すると、リスクのレベルで選択できます。深刻度のレベルは CVSS スコアと関連付けられており、スコアが 0 は情報、1～3 は注意、4～6 は警告、7～9 は重要、10 は緊急となります。
CVSS 4.0 Temporal Score (CVSS 4.0 現状)	CVSS v4.0 現状値を文字列 (例: 3.3) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングしま



オプション	説明
値)	す。
CVSS 4.0 Temporal Vector (CVSS 4.0 現状手法)	CVSS v.4.0 現状手法を指定された文字列 (例 : E:F) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CVSS 4.0 Vector (CVSS 4.0 手法)	CVSS v.4.0 手法を指定された文字列 (例 : AV:N) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
CWE	CVSS ベクトルを CWE 参照番号 (例 : 200) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
EPSS Score (EPSS スコア)	脆弱性 EPSS スコアが値と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain)、より小さい (is less than)、より大きい (is more than) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Exploit Available (公開 済みのエクスプロ イト)	脆弱性に公開済みの既知のエクスプロイトがあるかどうかの基準でフィルタリングします。
Exploit Database ID (エ クスプロイトデー タベース ID)	エクスプロイトデータベース ID (EDB-ID) を指定された文字列 (例 : 18380) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Exploitability Ease (悪用のし やすさ)	悪用のしやすさと次の値を比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to) のいずれかの基準でフィルタリングします。値 : 利用可能なエクスプロイトあり、エクスプロイト不要、既知のエクスプロイトなし。



オプション	説明
Exploited by Malware (マルウェアによって悪用可能)	脆弱性がマルウェアによって悪用可能である (true) か悪用可能ではない (false) かの基準で、結果をフィルタリングします。
Exploited by Nessus (Nessus によって悪用可能)	プラグインが実際のエクスプロイトを実行するかどうかという基準でフィルタリングします。通常は ACT_ATTACK プラグインです。
Hostname (ホスト名)	ホストを指定された文字列 (例: 192.168 または lab) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。エージェントは、エージェントターゲット名を使用して検索できます。その他のターゲットについては、スキャンの設定内容に応じて、ターゲットの IP アドレスまたは DNS 名で検索できます。
IAVA	IAVA 参照を指定された文字列 (例: 2012-A-0008) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
IAVB	IAVB 参照を指定された文字列 (例: 2012-A-0008) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
IAVM Severity (IAVM 深刻度レベル)	IAVM 深刻度レベル (例: IV) でフィルタリングします。
In The News (ニュース内)	プラグインがカバーする脆弱性がニュースで報道されたかどうかという基準でフィルタリングします。
Malware (マル	プラグインがマルウェアを検出するかどうかという基準でフィルタリングします。通常



オプション	説明
ウェア)	は ACT_GATHER_INFO プラグインです。
Metasploit Exploit Framework (Metasploit エク スプロイトフレー ムワーク)	Metasploit エクスプロイトフレームワークに脆弱性が存在する (true) か存在しない (false) かの基準で、結果をフィルタリングします。
Metasploit Name (Metasploit 名)	Metasploit 名を指定された文字列 (例: xslt_password_reset) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Microsoft Bulletin (Microsoft 掲 示板)	Microsoft セキュリティ情報の番号で結果をフィルタリングします。この形式は MSXX-XXX で X の部分は数字です (例: MS17-09)。
Microsoft KB	Microsoft ナレッジベースの記事とセキュリティアドバイザリでフィルタリングします。
OSVDB ID	オープンソース脆弱性データベース (OSVDB) を指定された文字列 (例: 78300) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Patch Publication Date (パッチ公 開日)	脆弱性パッチ公開日を文字列 (例: 12/01/2011) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Plugin Description (プ ラグインの説明)	Plugin Description が指定された文字列 (例: リモート) を含むか (contains) 含まないか (does not contain) で、結果がフィルタリングされます。



オプション	説明
Plugin Family (プラグインファミリー)	Plugin Name が、指定された Nessus プラグインファミリーと等しいか (is equal) 等しくないか (is not equal to) で、結果がフィルタリングされます。Tenable Nessus は、一致候補をドロップダウンメニューで表示します。
Plugin ID (プラグイン ID)	プラグイン ID が、指定された文字列 (例: 42111) と等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかで、結果がフィルタリングされます。
Plugin Modification Date (プラグイン修正日)	Nessus プラグイン修正日を文字列 (例: 02/14/2010) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Plugin Name (プラグイン名)	プラグイン名を指定された文字列 (例: windows) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Plugin Output (プラグイン出力)	プラグインの説明を指定された文字列 (例: PHP) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Plugin Publication Date (プラグイン公開日)	Nessus プラグイン公開日を文字列 (例: 06/03/2011) と比較し、より小さい (is less than)、より大きい (is more than)、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Plugin Type (プラグインタイプ)	プラグインタイプをローカルまたはリモートの 2 種類のプラグインタイプと比較し、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Port (ポート)	ポートを指定された文字列 (例: 80) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの



オプション	説明
	基準でフィルタリングします。
Protocol (プロトコル)	プロトコルを指定された文字列 (例: HTTP) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Risk Factor (リスク要因)	脆弱性のリスク要因 (例: 注意、警告、重要、緊急) の基準でフィルタリングします。
Secunia ID	Secunia ID を指定した文字列 (例: 47650) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
See Also (いずれかの基準)	Nessus プラグインを指定された文字列 (例: seclists.org) と比較し、等しい (is equal to)、等しくない (is not equal to)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Solution (ソリューション)	プラグイン解決策を指定された文字列 (例: アップグレード) と比較し、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
Synopsis	プラグイン解決策を指定された文字列 (例: PHP) と比較し、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。
VPR Score (VPR スコア)	脆弱性 VPR スコアが値と等しい、等しくない、含む、含まない、より小さい、またはより大きい (たとえば、VPR スコアが 8.0 より大きい) かどうかに基づいて結果をフィルタリングします。
Vulnerability Publication Date (脆弱性公開日)	脆弱性公開日を文字列 (例: 01/01/2012) と比較し、以前 (earlier than)、以降 (later than)、一致する (on)、一致しない (not on)、含む (contains)、含まない (does not contain) のいずれかの基準でフィルタリングします。 注意: 日付の横にあるボタンを押すとカレンダーのインターフェースが表示され、日付を簡単に選択できます。



スキャン結果を比較する

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

2つのスキャン結果を比較して、その違いを確認できます。この比較は、2つの結果の真の差分を示していません。古いベースラインスキャンと新しいスキャンの間に Tenable Nessus により検出された新しい脆弱性が表示されます。

スキャン結果を比較すると、特定のシステムまたはネットワークの経時的な変化を確認できます。この情報は、脆弱性がどのように修正されているか、Tenable Nessus により新しい脆弱性が検出されたときにシステムにパッチが適用されているか、または2つのスキャンが同じホストをターゲットにしていないかを示すことにより、コンプライアンス分析に役立ちます。

注意: インポートされたスキャンや3つ以上のスキャンを比較することはできません。

スキャン結果を比較する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンをクリックします。
3. [History] (履歴) タブをクリックします。
4. 比較する両方のスキャン結果の行で、チェックボックスを選択します。
5. 右上の [Diff] (差分) をクリックします。

[Choose Primary Result] (主要な結果を選択) ウィンドウが表示されます。

6. ドロップダウンボックスで、主要な結果であるスキャン結果を選択します。

主要な結果は差分ベースラインです。スキャン差分には、Tenable Nessus により非ベースラインスキャンで検出された脆弱性が表示されます。



ヒント: Tenable では、2 つのスキャン結果の真の差分を表示するために、差分を 2 回生成することを推奨します。古いスキャン結果をベースラインとして使用して 1 回生成し、新しいスキャン結果をベースラインとして使用してもう 1 回生成します。これにより、いずれかのスキャン結果でのみ検出された脆弱性を確認できます。

7. [Continue] (続行) をクリックします。

スキャン差分が表示されます。この差分では、ベースラインスキャン以降に非ベースラインスキャンで脆弱性が検出されたホストが [Hosts] (ホスト) タブに表示され、検出された脆弱性が [Vulnerabilities] (脆弱性) タブに表示されます。


スキャン差分のレポートを生成できます。詳細は、[スキャンレポートを作成する手順 4](#) を参照してください。

Dashboard (ダッシュボード)

Tenable Nessus Manager では、スキャンの結果をインタラクティブなダッシュボードビューで表示するようにスキャンを設定できます。

注意: この機能は、非クラスタ化された Tenable Nessus Manager 設定でのみ利用可能です。

実行されたスキャンのタイプと収集されたデータのタイプに基づいて、ダッシュボードにキー値と傾向インジケータが表示されます。



ダッシュボードビュー

実行されたスキャンのタイプと収集されたデータのタイプに基づいて、ダッシュボードにキー値と傾向インジケータが表示されます。

ダッシュボードの詳細

Name (名前)	説明
Current Vulnerabilities (最新の脆弱性)	スキャンによって特定された脆弱性の数 (深刻度別)。
Operating System Comparison (オペレーティ	スキャンによって特定されたオペレーティングシステムの割合。



ングシステムの比較)	
Vulnerability Comparison (脆弱性の比較)	スキャンによって特定されたすべての脆弱性の割合 (深刻度別)。
Host Count Comparison (ホスト数の比較)	認証情報を使用した認証タイプと認証情報を使用しない認証タイプ (認証なし、認証なしの新規、認証あり、認証ありの新規)によってスキャンされたホストの割合。
Vulnerabilities Over Time (時間の経過に伴う脆弱性)	ある期間に見つかった脆弱性です。このチャートを表示するには、スキャンを少なくとも 2 回実行する必要があります。
Top Hosts (上位のホスト)	スキャンで見つかった脆弱性の数が多い上位 8 つのホスト。
Top Vulnerabilities (上位の脆弱性)	深刻度に基づく上位 8 つの脆弱性。

スキャンサマリーの表示

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要なユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager の非エージェントスキャン、あるいは Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert のスキャンのサマリーを表示できます。スキャンサマリーには、次の情報が表示されます。

サマリーセクション	説明
Scan Details (スキャンの詳細)	スキャン中に検出された重要度高、重要度中、重要度低の脆弱性の数。
Details (詳細)	スキャン名、使用されたスキャンのプラグインセット、スキャンの CVSS スコア (詳細については CVSS スコアとVPR を参照)、スキャ



	ンのテンプレート、およびスキヤンの開始と終了の時刻。
Authentication/Credential Info (Hosts) (認証/認証情報 (ホスト))	スキヤン時に認証に成功/失敗したホストの数。
Scan Durations (スキヤンに要した時間)	スキヤンに要した時間、ホストごとのスキヤン時間の中央値、最大スキヤン時間。
Plugin Families Enabled/Disabled (プラグインファミリーの有効/無効)	Tenable Nessus がスキヤンを有効または無効にしたプラグインファミリーのリスト。 注意: このセクションは、基本的なネットワークスキヤンでは表示されません。
Plugin Rules Applied (適用されたプラグインルール)	スキヤンに適用されたプラグインルールのリスト。Tenable Nessus がプラグインルールを適用しなかった場合、このセクションは表示されません。
Policy Details (ポリシーの詳細)	スキヤンの基本、評価、レポート、詳細、認証情報、ポートスキャナー、脆弱なデバイスの設定。 - 基本、評価、レポート、詳細スキヤンの設定の詳細については、スキヤン設定とポリシー設定 を参照してください。 - ポートスキャナと脆弱なデバイス設定の詳細については、検出スキヤン設定 を参照してください。

注意: スキヤンの進行中は、[Scan Summary] (スキヤンサマリー) タブは表示されません。

スキヤンのサマリーを表示する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキヤン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキヤン) ページが表示されます。



2. サマリーを表示するスキャンをクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. [Scan Summary] (スキャンサマリー) タブをクリックします。

[Scan Summary] (スキャンサマリー) ページが表示されます。

脆弱性


脆弱性は、プラグインによって発見された潜在的なセキュリティ問題のインスタンスです。スキャン結果では、スキャンで見つかったすべての脆弱性を表示するか、特定のホストで見つかった脆弱性を表示するかを選択できます。

脆弱性ビュー	パス
All vulnerabilities detected by a scan (スキャンによって検出されたすべての脆弱性)	[Scans] (スキャン) > [scan name] (スキャン名) > [Vulnerabilities] (脆弱性)
Vulnerabilities detected by a scan on a specific host (スキャンによって検出された特定のホストの脆弱性)	[Scans] (スキャン) > [Hosts] (ホスト) > [scan name] (スキャン名)

脆弱性情報の例




プラグインの深刻度とプラグイン名ごとの単一ホストのスキャン結果リスト



Severity	Plugin Name	Plugin Family	Count	Host Details
Critical	Common Platform Enumeration (CPE)	General	1	IP: 10.10.10.10
Critical	Device Type	General	1	OS: Windows
Critical	External Card Manufacturer Detection	Win	1	MAC: 001558002000
Critical	Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution	General	1	OS: Microsoft Windows XP Service Pack 3
Critical	ICMP Timestamp Request Remote Data Disclosure	General	1	Windows XP SP3 (x86)
Critical	Microsoft Windows SMB Log In Possible	Windows	1	Start: Today at 10:10 AM
Critical	Microsoft Windows SMB NetLogon/Authentication Remote Information Disclosure	Windows	1	End: Today at 10:10 AM
High	Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication	Windows	1	Expected: 1
High	Microsoft Windows SMB Registry - Hives Cannot Access the Windows Registry	Windows	2	KB: 2875544
High	Microsoft Windows SMB Service Detection	Windows	2	KB: 2875544
High	Microsoft Windows XP Unauthenticated Installation Detection	Windows	1	KB: 2875544
High	MSB-001: Microsoft Windows Server Service Control (SC) Request Handling Remote Code Execution (CVE-2014-6271) (unauthenticated check)	Windows	1	KB: 2875544
High	MSB-001: Microsoft Windows SMB Vulnerability Remote Code Execution (CVE-2014-6271) (unauthenticated check)	Windows	1	KB: 2875544
High	Nessus Scan Information	Settings	1	KB: 2875544
High	Nessus CPU Scanner	Host Summary	1	KB: 2875544
High	Nessus Windows Scan Not Performed with Admin Privileges	Settings	1	KB: 2875544

単一ホストのプラグインスキャン結果の詳細



Plugin Name	Severity	Risk Factor	CVSS Base Score	CVSS Vector	CVSS Temporal Vector	CVSS Temporal Score
Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication	High	Medium	7.5	CVSS:3.0/AV:N/AC:L/AU:N/C:N/E:N	CVSS:3.0/AV:N/AC:L/AU:N/C:N/E:N	7.5

脆弱性の管理については、[脆弱性の管理](#)を参照してください。

脆弱性の管理

次の手順を使用して、脆弱性を管理します。脆弱性についての詳細は、[脆弱性](#)を参照してください。

脆弱性の表示

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンで見つかったすべての脆弱性、またはスキャンで見つかった特定のホストの脆弱性を表示できます。脆弱性をドリルダウンすると、プラグインの詳細、説明、ソリューション、出力、リスクの情報、脆弱性情報、参照情報などの情報を表示できます。

ヒント: VPR ごとに脆弱性を表示するには、テーブルヘッダーの  をクリックし、[Disable Groups] (グループを無効にする) をクリックして、[VPR Score] (VPR スコア) でテーブルをソートします。

脆弱性を表示する方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 脆弱性を表示するスキャンをクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. 次のいずれかを行います。

- 特定のホストの脆弱性を表示するには、そのホストをクリックします。
- すべての脆弱性を表示するには、[Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックします。

[Vulnerabilities] (脆弱性) タブが表示されます。

4. (オプション) 脆弱性をソートするには、テーブルヘッダー行の属性をクリックして、その属性でソートします。

5. 脆弱性の詳細を表示するには、脆弱性の行をクリックします。

[Vulnerability Details] (脆弱性の詳細) ページが表示され、ホストの各インスタンスのプラグイン情報と出力が表示されます。

脆弱性をグループ化する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

脆弱性をグループ化すると、Common Platform Enumeration (CPE)、サービス、アプリケーション、プロトコルなどの一般的な属性を持つプラグインがスキャン結果の1つの行にまとめられます。脆弱性をグループ化すると、結果のリストが短くなり、関連する脆弱性が一緒に表示されます。

グループが有効になっている場合、グループ内の脆弱性の数が深刻度インジケータの横に表示され、グループ名に (Multiple Issues) と表示されます。



グループの深刻度インジケータ¹は、グループ内の脆弱性に基づいています。グループ内のすべての脆弱性の深刻度が同じである場合は、Tenable Nessus にその深刻度レベルが表示されます。グループ内の脆弱性の深刻度が異なる場合は、Tenable Nessus の深刻度レベルに [Mixed] (混在) と表示されます。

localhost
← Back to My Scans

Configure Audit Trail Export

Hosts 1 Vulnerabilities 21

Filter Search Vulnerabilities 21 Vulnerabilities

Sev	Name	Family	Count		
CRITICAL	Mozilla Firefox (Multiple Issues)	MacOS X Local Security Checks	36		
CRITICAL	Microsoft Office (Multiple Issues)	MacOS X Local Security Checks	19		
CRITICAL	Wireshark (Multiple Issues)	MacOS X Local Security Checks	10		
CRITICAL	Oracle VM VirtualBox (Multiple Issues)	Misc.	3		
HIGH	Apple Mac OS X (Multiple Issues)	MacOS X Local Security Checks	5		
INFO	SSH (Multiple Issues)	General	4		
INFO	Authenticated Check : OS Name and Installed Package Enumeration	Settings	1		
INFO	Common Platform Enumeration (CPE)	General	1		
INFO	Device Hostname	General	1		
INFO	Device Type	General	1		

Scan Details

Name: localhost
Status: Imported
Policy: Advanced Scan
Start: July 3 at 4:09 PM
End: July 3 at 4:09 PM
Elapsed: a few seconds

Vulnerabilities

Critical

High

Medium

Low

Info

脆弱性をグループ化する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 脆弱性を表示するスキャンをクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. 次のいずれかを行います。



- 特定のホストをクリックし、そのホストで見つかった脆弱性を表示します。

-または-

- [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックして、すべての脆弱性を表示します。

[Vulnerabilities] (脆弱性) タブが表示されます。

4. 脆弱性テーブルのヘッダー行で、 をクリックします。

注意: グループ化できる脆弱性がある場合にのみ、cog アイコン () が表示されます。

5. [Enable Groups] (グループを有効にする) をクリックします。

Tenable Nessus によって類似した脆弱性が 1 つの行にグループ化されます。

脆弱性のグループ化の解除

1. 脆弱性テーブルのヘッダー行で、 をクリックします。

注意: グループ化できる脆弱性がある場合にのみ、cog アイコン () が表示されます。

2. [Disable Groups] (グループを無効にする) をクリックします。

脆弱性がそれぞれの行に表示されます。

グループ内の脆弱性の表示

- 脆弱性テーブルで、脆弱性グループ行をクリックします。

新しい脆弱性テーブルが開き、グループ内の脆弱性が表示されます。

グループの深刻度タイプをグループ内で最も高い深刻度に設定する

- 詳細な設定の `scans_vulnerability_groups_mixed` を `no` に設定します。

脆弱性を変更する



Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

深刻度レベルを変更したり、非表示にしたりして、脆弱性を変更できます。これにより結果の深刻度の優先順位を見直し、企業のセキュリティスタンスと応答計画への適合性を向上することができます。スキャン結果ページから脆弱性を変更すると、その後のすべてのスキャンに変更を適用するように指定しない限り、対象スキャンの脆弱性インスタンスのみに変更が適用されます。すべての脆弱性の深刻度レベルを変更するには、プラグインルールを使用します。

脆弱性を変更する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 脆弱性を表示するスキャンをクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. 次のいずれかを行います。

- 特定のホストをクリックし、そのホストで見つかった脆弱性を表示します。
- [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックして、すべての脆弱性を表示します。

[Vulnerabilities] (脆弱性) タブが表示されます。

4. 変更する脆弱性の行で、 をクリックします。

[Modify Vulnerability] (脆弱性を変更する) ウィンドウが表示されます。

5. [Severity] (深刻度) ドロップダウンボックスで、深刻度または [Hide this result] (この結果を非表示にする) を選択します。

注意: 脆弱性を非表示にすると元に戻せないため、付随するリスクを受け入れたうえでこの操作を行ってください。脆弱性を一時的に非表示にするには、[Snooze a vulnerability] (脆弱性のスヌーズ) を使用します。



6. (オプション) [Apply this rule to all future scans] (このルールを今後のスキャンに適用する) を選択します。

このオプションを選択すると、Tenable Nessus では今後実行されるすべてのスキャンにこの脆弱性ルールが適用されます。Tenable Nessus が過去のスキャンで検出された脆弱性を変更することはありません。

7. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、指定した設定を使用して脆弱性が更新されます。

脆弱性のスヌーズ

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Basic (基本)、Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

脆弱性をスヌーズすると、スキャン結果のデフォルトビューに表示されなくなります。脆弱性がスヌーズされる期間を選択します。そのスヌーズ期間が終了すると、脆弱性は元のようにスキャン結果のリストに表示されます。また、手動で脆弱性のスヌーズを解除したり、スヌーズされた脆弱性を表示したりすることも可能です。スヌーズは、特定のスキャンにおける脆弱性のすべてのインスタンスに影響するため、特定のホストを指定して脆弱性をスヌーズすることはできません。

脆弱性をスヌーズする場合、作業中のスキャン結果の脆弱性のみをスヌーズします。この脆弱性は、他の既存のスキャン結果や今後のスキャン結果にも表示されます。

脆弱性をスヌーズする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 脆弱性を表示するスキャンをクリックします。

スキャンの結果ページが表示されます。

3. 次のいずれかを行います。



- 特定のホストをクリックし、そのホストで見つかった脆弱性を表示します。

-または-

- [Vulnerabilities] (脆弱性) タブをクリックして、すべての脆弱性を表示します。

[Vulnerabilities] (脆弱性) タブが表示されます。

4. スヌーズする脆弱性の行で、☑ をクリックします。

[Snooze for] (スヌーズする) ドロップダウンボックスが表示されます。

5. 脆弱性をスヌーズする期間を選択します。

- [1 Day] (1 日)、[1 Week] (1 週)、[1 Month] (1 月) から選択します。

-または-

- [Custom] (カスタム) をクリックします。

[Snooze Vulnerability] (脆弱性のスヌーズ) ウィンドウが表示されます。

6. [Snooze Vulnerability] (脆弱性のスヌーズ) ウィンドウで

- 既定のスヌーズ期間を選択する場合は、[Snooze] (スヌーズ) をクリックして選択を確認します。
- スヌーズ期間をカスタマイズする場合は、脆弱性をスヌーズする日付を選択し、[Snooze] (スヌーズ) をクリックします。

Tenable Nessus は、選択した期間の間は脆弱性をスヌーズし、スキャン結果のデフォルトビューに表示しません。

スヌーズされた脆弱性の表示

1. 脆弱性テーブルのヘッダー行で、⚙ をクリックします。

ドロップダウンボックスが表示されます。



2. [Show Snoozed] (スヌーズを表示) をクリックします。

スヌーズされた脆弱性がスキャン結果に表示されます。

スヌーズされた脆弱性を元に戻す

1. スヌーズされた脆弱性の列で、 をクリックします。

[Wake Vulnerability] (脆弱性の通知) ウィンドウが表示されます。

2. [Wake] (通知) をクリックします。

脆弱性のスヌーズが解除され、スキャン結果のデフォルトリストに表示されます。

ライブ結果

Tenable Nessus は自動的に更新され、新しいプラグインが追加されます。これにより、新たな脆弱性が資産に存在するかどうかを評価できるようになります。ただし、スキャン日程の間隔が長い場合、プラグインが更新されてから数日経つまでスキャンで新規プラグインが実行されない可能性があります。こうした遅れにより、気付かないうちに資産が脆弱性にさらされる可能性があります。

Nessus Professional と Nessus Expert には、スキャンで収集された最新データを活用して新規プラグインのスキャン結果を閲覧できる *Live Results* 機能が備わっており、新たにスキャンを実行する必要がありません。Live Results により、新たな脅威の兆候を検出し、その調査結果を確認するために手動でスキャンを開始する必要があるかどうかを判断できます。Live Results は、アクティブスキャンの結果とは異なり、すでに収集されたデータに基づく評価です。Live Results では、エクスプロイトなどのアクティブな検出や以前に収集されていないデータを必要とする新しいプラグインの結果は生成されません。

Live Results のスキャン結果には各色のストライプが入っています。[Vulnerabilities] (脆弱性) タブの深刻度はストライプ入りで、[Live] (ライブ) アイコンがプラグイン名の横に表示されます。

localhost
Back to My Scans
Configure
Audit Trail
Launch
Export

Hosts 1
Vulnerabilities 33
History 9

Filter
Search Vulnerabilities
33 Vulnerabilities

Sev	Name	Family	Count		
CRITICAL	Mozilla Foundation Unsupported Application Detection (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Mozilla Firefox < 59 Multiple Vulnerabilities (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Mozilla Firefox < 59.0.1 Multiple Code Execution Vulnerabilities (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Mozilla Firefox < 59.0.2 Denial of Service Vulnerability (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Mozilla Firefox < 60 Multiple Critical Vulnerabilities (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Mozilla Firefox < 61 Multiple Critical Vulnerabilities (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Security Update for Microsoft Office (July 2017) (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Security Update for Microsoft Office (October 2017) (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
HIGH	Security Update for Microsoft Office (September 2017) (macOS)	MacOS X Local Security Checks	1		
MEDIUM	DNS Server Cache Snooping Remote Information Disclosure	DNS	1		
INFO	Microsoft Office Installed (Mac OS X)	MacOS X Local Security Checks	5		
INFO	DNS Server Detection	DNS	2		

Notice: This scan has been updated with Live Results. Launch a new scan to confirm these findings or remove them.

Scan Details

Name: localhost
Status: Completed
Policy: Advanced Scan
Scanner: Local Scanner
Modified: Today at 10:10 AM (Live Results)

Vulnerabilities

結果ページには、結果にライブ結果が含まれていることを示す注意書きが表示されます。Tenable では、検出項目を確認するために手動スキャンを開始することを推奨しています。各アクティブスキャンの間隔が長いほど、データの鮮度は低下する傾向があり、ライブ結果の効果も低下します。

Live Results を管理するには、次のリンク先を参照してください。

- [ライブ結果を有効または無効にする](#)
- [ライブ結果を削除する](#)

ライブ結果を有効または無効にする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンでライブ結果を初めて有効にすると、スキャン結果が更新され、最後のスキャン以降に有効化されたプラグインの検出結果が含まれます。それ以降は、新しいプラグインの更新があるたびにスキャンにライブ結果が反映されます。ライブ結果は、アクティブスキャンの結果ではなく、スキャンの最新の収集データに基づく評価です。ライブ結果では、エクスプロイトなどのアクティブな検出や以前に収集されてい



ないデータを必要とする新しいプラグインの結果は生成されません。詳細については、[ライブ結果](#)を参照してください。

ライブ結果を有効または無効にする方法

1. Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert で、新しいスキャンを作成するか、既存のスキャンを編集します。
2. [Settings] (設定) タブに移動します。
3. [Post-Processing] (ポスト処理) で、[Live Results] (ライブ結果) を有効または無効にします。
 - 有効にするには、[Live Results] (ライブ結果) チェックボックスをオンにします。
 - 無効にするには、[Live Results] (ライブ結果) チェックボックスをオフにします。
4. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、このスキャンに対してライブ結果が有効または無効にされます。

ライブ結果を削除する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Nessus Professional と Nessus Expert では、スキャンにライブ結果が含まれている場合に、Tenable Nessus のスキャン結果 ページに次の通知が表示されます。

! Notice: This scan has been updated with **Live Results**. **Launch** a new scan to confirm these findings or **remove** them.

ライブ結果を削除すると、スキャン結果 ページに表示されなくなります。ただし、Nessus で次にプラグインが更新されたときに、ライブ結果は再び表示されます (スキャンで この機能を無効にした場合を除く)。

ヒント: スキャンを起動し、ライブ結果の発見事項を確認するには、発見事項を削除する前に、通知で [Launch] (起動) をクリックします。



スキャン結果ページからライブ結果の発見事項を削除する方法

- 通知で、[Remove] (削除) をクリックします。

スキャンのエクスポートとレポート

注意: Tenable Nessus Essentials を使用する場合は、スキャンのエクスポートまたはレポートを作成できません。Tenable Nessus Essentials Plus を使用している場合は、PDF および HTML のレポートを作成できます。Tenable Nessus Professional へのアップグレードに関する詳細については、[Tenable Nessus Professional](#) を参照してください。

スキャンは、で説明しているように、Tenable Nessus ファイルまたは Tenable Nessus DB ファイルスキャンをエクスポートするとしてエクスポートできます。その後、[スキャンのインポート](#)と[Import a Policy](#)で説明しているように、それらのファイルをスキャンまたはポリシーとしてインポートできます。

また、さまざまな形式でスキャンレポートを作成できます。詳細は、[スキャンレポートを作成する](#)を参照してください。

チャプターの選択および順番に基づいて、レポートの内容を定義するためのユーザーレポートテンプレート。カスタムテンプレートを定義したら (詳細については [Create a Custom Report Template](#) を参照)、それらを使用して、スキャン結果の HTML または PDF レポートを生成することができます。カスタムテンプレートに加え、Nessus には事前定義されたシステムテンプレートがいくつか用意されています。カスタムレポートテンプレートおよびシステムレポートテンプレートを表示するには、[カスタマイズされたレポート](#) を参照してください。システムテンプレートについての詳細は、<https://jp.tenable.com/nessus-report> を参照してください。

形式	説明
エクスポート	
Nessus	.nessus ファイルには、ターゲットのリスト、ユーザーが定義したポリシー、スキャン結果が含まれます。Nessus は、XML にプレーンテキストとしてエクスポートされないようにパスワード認証情報を削除します。.nessus ファイルをポリシーとしてインポートする場合は、すべての認証情報にパスワードを再適用する必要があります。



Nessus DB	スキャンによる監査証跡や結果データなどの情報がすべて含まれる、独自の暗号化データベースのフォーマットです。この形式でエクスポートする場合は、スキャン結果を暗号化するためのパスワードを入力する必要があります。
Policy(ポリシー)	スキャンポリシーの詳細が含まれる情報 JSON ファイル。
Timing Data (タイミングデータ)	スキャンのホスト名、IP、FQDN、スキャンの開始時刻と終了時刻、スキャンに要した時間 (秒) が含まれるコンマ区切り値 (CSV) の情報ファイル。
Reports	
PDF	PDF 形式で生成されたレポートです。レポートのサイズによっては、PDF の生成に数分かかる場合があります。PDF レポートには Oracle Java または OpenJDK のどちらかが必要です。
HTML	通常の HTML 出力を使用して生成されたレポートです。このレポートは、ブラウザの新しいタブで開きます。
CSV	データベース、スプレッドシートなどの多くの外部プログラムへのインポートに使用できる CSV エクスポート。

スキャンをエクスポートする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

ある Tenable Nessus スキャナーからスキャンをエクスポートし、別の Tenable Nessus スキャナーにインポートできます。こうすることで、スキャン結果を管理したり、レポートの比較やバックアップを行ったり、企業内のグループ間のコミュニケーションを円滑化したりできるようになります。詳細は、スキャンのインポート を参照してください。



スキャン結果は、Tenable Nessus ファイルまたは Tenable Nessus DB ファイルとしてエクスポートできます。詳細は、[スキャンのエクスポートとレポート](#) を参照してください。

注意: Tenable Nessus ファイルについては、[プラグインルール](#)を使用して、または[脆弱性を変更](#)して(たとえば、プラグインの深刻度を非表示にしたり変更したりすること) スキャン結果を修正した場合、エクスポートされたスキャンにはこれらの変更点は反映されません。

ヒント: 脆弱性と修正の分析のスキャン結果をエクスポートする必要がある場合は、[スキャンレポートを作成する](#)を参照してください。

ヒント: Tenable Nessus がエクスポートに使用する暗号化の強度については、[暗号強度](#) を参照してください。

スキャンをエクスポートする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンをクリックします。

スキャンの詳細ペインが表示されます。

3. [すべての詳細を表示] をクリックします。

スキャンの詳細ページが表示されます。

4. 右上にある [エクスポート] をクリックします。

5. ドロップダウンボックスから、スキャン結果をエクスポートする[形式](#)を選択します。

- **Tenable Nessus** を選択すると、Tenable Nessus は `.nessus` XML ファイルをエクスポートします。
- **[Tenable Nessus DB]** を選択した場合は、**[Export as Tenable Nessus DB]** (Tenable Nessus DB としてエクスポート) ダイアログボックスが表示されます。



- a. ファイルを保護するためのパスワードを入力します。

Tenable Nessus DB ファイルを別のスキャナーにインポートする際には、このパスワードを入力する必要があります。

- b. [Export] (エクスポート) をクリックします。

Tenable Nessusによって Tenable Nessus Manager DB ファイルがエクスポートされます。

- [Policy] (ポリシー) を選択すると、Tenable Nessus はスキャンポリシーの詳細が含まれる情報 JSON ファイルをエクスポートします。
- [Timing Data] (タイミングデータ) を選択した場合、Tenable Nessus はスキャンのホスト名、IP、FQDN、スキャンの開始時刻と終了時刻、スキャンに要した時間 (秒) が含まれる情報 CSV ファイルをエクスポートします。

スキャンレポートを作成する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

スキャンレポートを作成して、影響を受けるホストの脆弱性と改善策の分析に利用できます。PDF、HTML、または CSV 形式でスキャンレポートを作成し、特定の情報のみが含まれるようにカスタマイズできます。

スキャンレポートを作成すると、レポートには現在スキャン結果ページに表示されている結果が含まれます。特定のホストまたは脆弱性を選択して、レポートを指定することもできます。

スキャンレポートを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. スキャンをクリックします。



スキャンの結果ページが表示されます。

3. (オプション) 特定のスキャン結果を含むスキャンレポートを作成するには、次の手順を実行します。

- 検索を使用して、スキャン結果を絞り込みます。
- フィルターを使用して、スキャン結果を絞り込みます。
- [Hosts] (ホスト) タブで、スキャンレポートに含めるホストの各行のチェックボックスを選択します。
- [Vulnerabilities] (脆弱性) タブで、スキャンレポートに含める各脆弱性または脆弱性グループの各行のチェックボックスを選択します。

注意: [Hosts] (ホスト) または [Vulnerabilities] (脆弱性) のいずれかを選択できますが、両方のタブは選択できません。

4. 右上の [Report] (レポート) をクリックします。

[Generate Report] (レポートを生成する) ウィンドウが表示されます。

5. ドロップダウンボックスから、スキャン結果をエクスポートする形式を選択します。

6. 選択した形式のレポートを設定します。

- PDF または HTML
 - a. 使用するレポートテンプレートをクリックします。

レポートテンプレートの説明と、テンプレートに適用されているフィルターのリストが表示されます。

ヒント: [Hide system templates] (システムテンプレートを非表示にする) を選択すると、カスタムレポートテンプレートのリストのみが表示されます。

- b. (オプション) 選択したレポートテンプレートで使用可能な場合は、[Include page breaks between vulnerability results] (脆弱性の結果の間に改ページを含める) オプ



ションを有効または無効にできます。

- c. (オプション) 選択したレポートテンプレートを (選択したフォーマットに応じて) PDF または HTML レポートのデフォルトとして保存するには、[Preferred Format] (推奨形式) チェックボックスを選択します。
- d. [レポートを生成] をクリックします。

Tenable Nessus がスキャンレポートを作成します。

- CSV

- a. CSV レポートに表示する列のチェックボックスを選択します。

ヒント: すべての列を選択するには、[Select All] (すべて選択) をクリックします。すべての列をクリアするには、[Clear] (クリア) をクリックします。列をシステムのデフォルトにリセットするには、[System] (システム) をクリックします。

- b. (オプション) 現在の設定を CSV レポートのデフォルトとして保存するには、[Preferred Format] (推奨形式) のチェックボックスを選択します。
- c. [レポートを生成] をクリックします。


Tenable Nessus がスキャンレポートを作成します。

カスタマイズされたレポート

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: この機能は、Tenable Nessus Manager、Tenable Nessus Professional、および Tenable Nessus Expert でのみ利用できます。

[Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) ページでは、各レポートに表示されるタイトルとロゴのカスタマイズや、レポートテンプレートの管理を行えます。



カスタマイズされたレポートの管理に関する詳細については、[カスタマイズされたレポートの管理](#)を参照してください。

カスタマイズされたレポートの管理

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

次の手順を使用して、カスタマイズされたレポートを管理します。

レポートのタイトルとロゴをカスタマイズする

Tenable Nessus では、それぞれのレポートに表示されるタイトルとロゴをカスタマイズできます。これにより、さまざまなステークホルダーのためのレポートを準備することができます。

レポートのタイトルとロゴをカスタマイズする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) をクリックします。
3. [Name and Logo] (名称とロゴ) タブをクリックします。



4. [Custom Name] (カスタム名) ボックスに、レポートに表示する名前を入力します。
5. カスタムロゴをアップロードするには、[Upload] (アップロード) ボタンをクリックします。

ウィンドウが表示され、アップロードするファイルを選択できます。

6. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がカスタムタイトルとロゴを保存します。

カスタムレポートテンプレートの作成

Tenable Nessus では、標準のシステムレポートテンプレートに加えて、[Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) ページでカスタムレポートテンプレートを作成することができます。

カスタムレポートテンプレートを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) をクリックします。

[Report Templates] (レポートテンプレート) ページが表示されます。

3. 右上にある [New Report Template] (新規レポートテンプレート) をクリックします。

当該 [New Report Template] (新規レポートテンプレート) ページが表示されます。

4. [Name] (名前) テキストボックスで、テンプレート名を入力します。

5. [Description] (説明) テキストボックスで、テンプレートの説明を入力します。

6. テンプレートにレポートチャプターを追加します。チャプターは、レポートにどのような情報や統計を表示するかを指定します。

- a. [Add a Chapter] (チャプターを追加) をクリックします。

[Add a Report Chapter] (レポートチャプターを追加する) ウィンドウが表示されます。



- b. テンプレートに追加したいチャプターをクリックします。チャプターリストの下には、そのチャプターの説明が表示されます。
- c. [Add] (追加) をクリックすると、選択したチャプターがテンプレートに追加されます。

[Add a Report Chapter] (レポートチャプターの追加) ウィンドウが閉じ、Tenable Nessus が新しいチャプターを [Chapters] (チャプター) セクションに追加します。a ~ c の手順を繰り返して、別のチャプターを追加します。

7. 選択したテンプレートのチャプターを編集します。

- 選択したチャプターに応じて、チャプターの詳細を編集します。これには、チェックボックスの選択やクリア、値の変更などが含まれます。
- ↑↓ ボタンをクリックすると、チャプターの順番が変わります。
- ✕ をクリックすると、テンプレートからチャプターが削除されます。

8. [Save] (保存) をクリックします。Tenable Nessus により、レポートテンプレートが保存されます。テンプレートの選択と編集は、[Report Templates] (レポートテンプレート) タブから行うことができます。

レポートテンプレートをコピーする

Tenable Nessus では、カスタムレポートテンプレートとシステムレポートテンプレートをコピーして、新しいレポートテンプレートを作成できます。

カスタムレポートテンプレートをコピーする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。
[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) をクリックします。
[Report Templates] (レポートテンプレート) ページが表示されます。
3. コピーするテンプレートの行の  ボタンをクリックします。



[Copy Report Template] (レポートテンプレートをコピーする) ウィンドウが表示されます。

4. [Template Name] (テンプレート名) テキストボックスに新しいテンプレートの名前を入力します。
5. [Copy] (コピー) をクリックします。Tenable Nessus により、新しいスキャンテンプレートが保存されます。テンプレートの選択と編集は、[Report Templates] (レポートテンプレート) タブから行うことができます。

カスタムレポートテンプレートの編集

注意: カスタムテンプレートの編集のみが可能です。

カスタムレポートテンプレートを編集する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) をクリックします。

[Report Templates] (レポートテンプレート) ページが表示されます。
3. 編集したいカスタムテンプレートの行をクリックします。

テンプレートの詳細ページが表示されます。
4. 必要に応じて名前、説明、チャプターを編集します。
5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、テンプレートの変更が保存されます。

カスタムレポートテンプレートの削除

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Customized Reports] (カスタマイズされたレポート) をクリックします。



[Report Templates] (レポートテンプレート) ページが表示されます。

3. レポートテンプレートテーブルの削除するカスタムテンプレートの行で、X ボタンをクリックします。

[Delete Report Template] (レポートテンプレートを削除する) ウィンドウが表示されます。

4. [Delete] (削除) をクリックします。

Tenable Nessus によってカスタムテンプレートが削除されます。

プラグイン

新しい脆弱性に関する情報が発見されてパブリックドメインで一般公開されると、Tenable, Inc. の研究スタッフは Tenable Nessus がその脆弱性を検出できるようにプログラムを作成します。

これらのプログラムは、プラグインと呼ばれます。Tenable は、*Tenable Nessus Attack Scripting Language* (NASL) と呼ばれる Tenable Nessus 独自のスクリプト言語でプラグインを作成します。

プラグインには、脆弱性情報、一般的な修正処置のセットに加えて、セキュリティ問題が存在しないか検査するアルゴリズムが含まれています。

Tenable Nessus は、CVSS (共通脆弱性評価システム) の v2、v3、v4 の値を同時にサポートしています。CVSS2、CVSS3、CVSS4 の属性が存在する場合、Tenable Nessus はすべてのスコアを計算します。

注意：デフォルトでは、Tenable Nessus の新規インストールでは、CVSSv3 スコア (利用可能な場合) を使用して脆弱性の深刻度を計算します。既存のアップグレードされたインストールでは、以前のデフォルトの CVSSv2 スコアが維持されます。

Tenable Nessus はまた、プラグインを使用して、認証されたホストから設定情報を取得します。Tenable Nessus は、この情報をセキュリティのベストプラクティスに対する設定監査の目的で使用します。

プラグイン情報、最新のプラグインリスト、すべての Tenable Nessus プラグインを確認し、特定のプラグインを検索するには、[Tenable Nessus プラグインのホームページ](#)を参照してください。



プラグイン情報の例

プラグインの重大性とプラグイン名ごとの単一ホストのスキャン結果リスト

Severity	Plugin Name	Plugin Family	Count	Host Details
Low	Centos Platform Enumeration (CPE)	General	1	IP: 10.10.10.10
Low	Device Type	General	1	OS: CentOS
Low	Extended Card Manufacturer Detection	Misc	1	MAC: 08:00:27:00:00:00
Low	Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution	General	1	OS: Microsoft Windows (IP: Service Pack 2)
Low	ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure	General	1	OS: Microsoft Windows (IP: Service Pack 2)
Low	Microsoft Windows SMB Log In Results	Windows	1	End: Today at 10:10 AM
Low	Microsoft Windows SMB Information Disclosure	Windows	1	Request: 10
Medium	Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication	Windows	1	Response: 10
Low	Microsoft Windows SMB Registry - Hives Cannot Access the Windows Registry	Windows	1	Response: 10
Low	Microsoft Windows SMB Service Detection	Windows	2	Response: 10
Low	Microsoft Windows XP Unsupported Installation Detection	Windows	1	Response: 10
Low	MSB-S01: Microsoft Windows Server Service Control (SC) Request Handling Service Code Execution (OSB44) (unauthenticated check)	Windows	1	Response: 10
Low	MSB-S02: Microsoft Windows SMB Vulnerability Remote Code Execution (OSB47) (unauthenticated check)	Windows	1	Response: 10
Low	Nessus Scan Information	Settings	1	Response: 10
Low	Nessus CPU scanner	Post-scanner	1	Response: 10
Low	Nessus Windows Scan Post-processed with Admin Privileges	Settings	1	Response: 10

単一ホストのプラグインスキャン結果の詳細

Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication

Description
The remote host is running Microsoft Windows. It is possible to log into it using a NULL session (i.e., with no login or password). Depending on the configuration, it may be possible for an unauthorized, remote attacker to leverage this issue to get information about the remote host.

Solution
Apply the following registry changes per the referenced Tenable advisories:
Set:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\Lsa\RestrictAnonymous=1
- HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\restrictnullsessions=1
Remove BUILTIN\Users:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\restrictnullsessions
Reboot once the registry changes are complete.

Risk Assessment
Severity: Medium
CVSS Base Score: 5.0
CVSS Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/AU:N/C:N/E:N/N
CVSS Temporal Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/AU:N/C:N/E:N/N
CVSS Temporal Score: 4.3

Tenable Nessus プラグインの入手方法

デフォルトでは、Tenable Nessus はプラグインを自動更新し、コンポーネントとプラグインの更新を 24 時間ごとにチェックします。

Tenable Nessus インストールの**ブラウザ部分**の製品登録の実行中、Tenable Nessus はすべてのプラグインをダウンロードし内部データベースにコンパイルします。

`nessuscli fetch --register` コマンドを使用して、手動でプラグインをダウンロードすることもできます。詳細については、本ガイドの**コマンドラインセクション**を参照してください。

オプションとして、Tenable Nessus インストールの**ブラウザ部分**の登録の実行中、カスタム設定リンクを選択し、カスタムプラグインフィードをホストするサーバーへホスト名または IP アドレスを渡すこともできます。

Tenable Nessus プラグインの更新方法

デフォルトでは、Tenable Nessus はコンポーネントとプラグインの更新を 24 時間ごとにチェックします。



[Settings] (設定) > [About] (製品情報) ページに移動し、[Last Updated] (最終更新日) セクションの横にある  をクリックして、個々の Tenable Nessus スキャナーで手動更新をトリガーできます。同じセクションで、現在インストールされているプラグインセットを確認できます。Tenable Nessus Manager では、リンクされた各スキャナーの詳細セクションで、リンクされたスキャナーに対して同様のアクションを実行できます。

nessuscli update --plugins-only コマンドを使用することでも、手動でプラグインを更新できます。詳細については、[Nessuscli](#)をご覧ください。

ヒント: Tenable Nessus がオフラインであるか、エアギャップされている場合にプラグインをインストールするには、[プラグインを手動でインストールする](#) を参照してください。

制限付きプラグインポリシーの作成

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus にプリセットされている スキャンテンプレート の使用に加えて、制限付きプラグインポリシーを作成して、カスタム選択したプラグインを使ってスキャンすることができます。

注意: 所属組織に制限付きのプラグインポリシーがある場合、またはそれらを作成する予定の場合、Tenable は、[Auto Enable Plugin Dependencies] (プラグイン依存関係の自動有効化) の詳細設定を有効のままにしておくことを強くお勧めします。この設定にしておくと、スキャンデータを収集するために、選択したプラグインが必要とするサポートプラグインが自動的に有効になります。詳しくは、[スキャン \(詳細設定\)](#) を参照してください。

制限付きプラグインポリシーを作成する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Policies] (ポリシー) をクリックします。
3. 右上の [New Policy] (新しいポリシー) ボタンをクリックします。



[Policy Templates] (ポリシーテンプレート) ページが表示されます。

4. [Advanced Scan] (詳細なスキャン) テンプレートをクリックします。

[Advanced Scan] (詳細なスキャン) ページが表示されます。

5. [Plugin] (プラグイン) タブをクリックします。

プラグインファミリーのリストが表示されます。デフォルトでは、Tenable Nessus によりすべてのプラグインファミリーが有効になっています。

New Policy / Advanced Scan

[Back to Policy Templates](#)

Disable AllEnable All

SettingsCredentialsCompliancePlugins

Show Enabled | Show All

STATUS	PLUGIN FAMILY ▲	TOTAL	STATUS	PLUGIN NAME	PLUGIN ID
ENABLED	AIX Local Security Checks	11384	No plugin family selected.		
ENABLED	Amazon Linux Local Security Checks	906			
ENABLED	Backdoors	110			
ENABLED	CentOS Local Security Checks	2476			
ENABLED	CGI abuses	3685			
ENABLED	CGI abuses : XSS	640			
ENABLED	CISCO	855			
ENABLED	Databases	541			
ENABLED	Debian Local Security Checks	5045			
ENABLED	Default Unix Accounts	163			
ENABLED	Denial of Service	109			

SaveCancel

6. 右上の [Disable All] (すべて無効) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により、すべてのプラグインファミリーが無効になります。



New Policy / Advanced Scan

Disable All

Enable All

[Back to Policy Templates](#)

Settings

Credentials

Compliance

Plugins

Show Enabled

Show All

STATUS	PLUGIN FAMILY ^	TOTAL	STATUS	PLUGIN NAME	PLUGIN ID			
DISABLED	AIX Local Security Checks	11384	No plugin family selected.					
DISABLED	Amazon Linux Local Security Checks	906						
DISABLED	Backdoors	110						
DISABLED	CentOS Local Security Checks	2476						
DISABLED	CGI abuses	3685						
DISABLED	CGI abuses : XSS	640						
DISABLED	CISCO	855						
DISABLED	Databases	541						
DISABLED	Debian Local Security Checks	5045						
DISABLED	Default Unix Accounts	163						
DISABLED	Denial of Service	109						

Save

Cancel

ヒント: すべてのプラグインをすばやく有効または無効にするには、右上にある [Enable All] (すべて有効) または [Disable All] (すべて無効) ボタンをクリックします。1 つまたはわずかな数のプラグインだけを有効にする必要がある場合には、まずすべてのプラグインを無効にした後、手順 8 の説明に従って個々のプラグインを選択することをお勧めします。

7. 含めるプラグインファミリーをクリックします。

左側のナビゲーションバーにプラグインのリストが表示されます。



New Policy / Advanced Scan

[Back to Policy Templates](#)

Disable All

Enable All

Settings

Credentials

Compliance

Plugins

Show Enabled

Show All

STATUS	PLUGIN FAMILY ^	TOTAL	STATUS	PLUGIN NAME	PLUGIN ID
DISABLED	AIX Local Security Checks	11384	DISABLED	AIX 5.1 : IY19744	22372
DISABLED	Amazon Linux Local Security Checks	906	DISABLED	AIX 5.1 : IY20486	22373
DISABLED	Backdoors	110	DISABLED	AIX 5.1 : IY21309	22374
DISABLED	CentOS Local Security Checks	2476	DISABLED	AIX 5.1 : IY22266	22375
DISABLED	CGI abuses	3685	DISABLED	AIX 5.1 : IY22268	22376
DISABLED	CGI abuses : XSS	640	DISABLED	AIX 5.1 : IY23041	22377
DISABLED	CISCO	855	DISABLED	AIX 5.1 : IY23846	22378
DISABLED	Databases	541	DISABLED	AIX 5.1 : IY23847	22379
DISABLED	Debian Local Security Checks	5045	DISABLED	AIX 5.1 : IY24231	22380
DISABLED	Default Unix Accounts	163	DISABLED	AIX 5.1 : IY25437	22381
DISABLED	Denial of Service	109	DISABLED	AIX 5.1 : IY25504	22382

Save

Cancel

8. 有効にする各プラグインの [Disabled] (無効) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により、各プラグインが有効になります。



New Policy / Advanced Scan

[Back to Policy Templates](#)

[Disable All](#) [Enable All](#)

Settings

Credentials

Compliance

Plugins

[Show Enabled](#) | [Show All](#)

STATUS	PLUGIN FAMILY ^	TOTAL	STATUS	PLUGIN NAME	PLUGIN ID
MIXED	AIX Local Security Checks	11384	ENABLED	AIX 5.1 : IY19744	22372
DISABLED	Amazon Linux Local Security Checks	906	ENABLED	AIX 5.1 : IY20486	22373
DISABLED	Backdoors	110	ENABLED	AIX 5.1 : IY21309	22374
DISABLED	CentOS Local Security Checks	2476	ENABLED	AIX 5.1 : IY22266	22375
DISABLED	CGI abuses	3685	DISABLED	AIX 5.1 : IY22268	22376
DISABLED	CGI abuses : XSS	640	DISABLED	AIX 5.1 : IY23041	22377
DISABLED	CISCO	855	DISABLED	AIX 5.1 : IY23846	22378
DISABLED	Databases	541	DISABLED	AIX 5.1 : IY23847	22379
DISABLED	Debian Local Security Checks	5045	DISABLED	AIX 5.1 : IY24231	22380
DISABLED	Default Unix Accounts	163	DISABLED	AIX 5.1 : IY25437	22381
DISABLED	Denial of Service	109	DISABLED	AIX 5.1 : IY25504	22382

[Save](#) [Cancel](#)

ヒント: 右上の[Filter] (フィルター) オプションを使用して、プラグインおよびプラグインファミリーを検索できます。これにより、大きなプラグインファミリーに属する個々のプラグインをよりすばやく検索できます。たとえば、個々のプラグインを検索する必要がある場合は、フィルターを [Match All of the following: Plugin ID is equal to <plugin ID>] (次のすべてに一致: プラグイン ID は <plugin ID> に等しい) に設定します。詳細は、[結果の検索とフィルタリング](#)を参照してください。

9. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がポリシーを保存します。

プラグインを手動でインストールする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要なユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

プラグインは、オフラインの Tenable Nessus システムで、ユーザーインターフェースとコマンドラインインターフェースの 2 通りの方法で手動更新できます。



始める前に

- Nessus プラグインの TAR 圧縮ファイルを ダウンロードして、システムにコピー します。

Tenable Nessus にプラグインを手動でインストールする

注意: Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center が管理するスキャナーを更新する場合は、この手順は使用できません。リンクされたスキャナーのプラグイン更新受信方法の詳細については、Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新を参照してください。

1. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステム (A) の上部ナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. [Software Update] (ソフトウェア更新) タブをクリックします。

3. 右上隅にある [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ボタンをクリックします。

[Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ダイアログボックスが表示されます。

4. [Manual Software Update] (ソフトウェアを手動で更新する) ダイアログボックスで、[Upload your own plugin archive] (プラグインのアーカイブからアップロードする) を選択してから、[Continue] (続行) を選択します。

5. ダウンロードされた TAR 圧縮ファイルの場所に移動し、選択してから、[Open] (開く) をクリックします。

Tenable Nessus がアップロードされたプラグインで更新されます。

コマンドラインからプラグインを手動でインストールする

1. Tenable Nessus を実行しているオフラインシステム (A) で、コマンドプロンプトを開きます。
2. お使いのオペレーティングシステム固有の `nessuscli update <tar.gz filename>` コマンドを使用します。



Platform (プラットフォーム)	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus>nessuscli.exe update <tar.gz filename>
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli update <tar.gz filename>
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli update <tar.gz filename>

プラグインルール

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

プラグインルールでは、プラグインの深刻度を変更したり完全に非表示にしたりすることで、スキャン結果での脆弱性データの表示をカスタマイズできます。これらはリスク受容のためのツールとして機能し、組織固有のセキュリティ方針やリスク許容度に合わせてダッシュボードやレポート表示を調整するのに役立ちます。

プラグインルールを作成する場合、スキャンの完了後に特定のプラグインの出力を視覚的に変更するように Tenable Nessus に指示することになります。ルールは、あくまでもスキャン後のレポートフィルターとして動作します。

重要: プラグインルールはレポートの表示を変更するもので、スキャンの実行には影響しません。ルールを適用した場合でも、対象のプラグインは引き続きターゲットに対して実行され、通常のネットワーク通信を行います。

プラグインの深刻度をカスタマイズしたり、無関係な検出結果を非表示にしたりすることで、セキュリティチームは対応に必要なデータに集中できるようになります。スキャン結果の表示を調整することで、スキャナーの脆弱性検出機能を変更することなく、アラート疲れを軽減し、修正ワークフローを効率化できます。

注意: カスタムプラグインルールを PCI テンプレートに適用することはできません。



プラグインルールの管理についての詳細は、[プラグインルールの管理](#) を参照してください。

考慮事項

プラグインルールを設定する前に、次のことを考慮してください。

- スキャンの期間とパフォーマンス – 対象となるプラグインはスキャン中に引き続き実行されるため、ネットワークトラフィックやスキャン全体の所要時間がプラグインルールの影響を受けることはありません。
- データのエクスポート – 未加工の .nessus ファイルのエクスポートは、プラグインルールを完全にバイパスします。エクスポートされた .nessus ファイルには、変更されていない元の脆弱性データと深刻度レベルが保持されます。

プラグインルールの例

ホスト: 192.168.0.6

プラグイン ID: 79877

有効期限: 2022 年 12 月 31 日

深刻度: 低

このルールの例は、IP アドレス 192.168.0.6 で実行されるスキャンに適用されます。このプラグインルールは、一旦保存されると、2022 年 12 月 31 日までプラグイン ID 79877 (CentOS 8: rpm (CESA-2014:1976)) のデフォルトの深刻度を「低」に変えます。2023 年 1 月 1 日以降、プラグイン ID 79877 の結果は、深刻度が「重大」に戻されます。

プラグインルールの管理

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



特定のプラグインの深刻度を調整したり、スキャン結果で非表示にしたりするために、プラグインルールを作成、管理します。これにより、組織のリスク管理戦略に沿ったレポート表示にカスタマイズすることができます。Tenable Nessus の [プラグインルール] ページでプラグインルールを管理するには、次の手順に従います。

プラグインルールについての詳細は、[プラグインルール](#)を参照してください。

プラグインルールを作成する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Plugin Rules] (プラグインルール) をクリックします。

3. 右上の [New Rule] (新しいルール) ボタンをクリックします。

[New Rule] (新しいルール) ウィンドウが表示されます。

4. 次のように設定を行います。

オプション	説明
Host (ホスト)	プラグインルールが適用されるホスト。1 つの IP アドレスまたは DNS アドレスを入力するか、またはボックスを空白のままにしてルールをすべてのホストに適用することができます。 [Host] (ホスト) オプションは、[Designate hosts by their DNS name] (DNS 名でホストを指名) 設定と同じ形式にする必要があります。つまり、この設定を無効にした場合は [ホスト] に IP アドレスを入力します。この設定を有効にした場合は、[ホスト] に DNS アドレスを入力します。 注意: プラグインが 2 つのスキャン設定で有効になっていて、[DNS 名でホストを指名] の設定が競合している場合には、Tenable はプラグインに対して 2 つのプラグインルール (IP アドレス用のルールと DNS アドレス用のルール) を



	別々に作成することを推奨します。
Plugin ID (プラグイン ID)	プラグインルールが適用されるプラグイン。
Expiration Date (有効期限)	(オプション) プラグインルールが期限切れになる日付。
Severity (深刻度)	プラグインルールがアクティブなときに Nessus によりプラグインに割り当てられる深刻度。

5. [保存] ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がプラグインルールを保存します。

プラグインルールを変更する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Plugin Rules] (プラグインルール) をクリックします。

3. プラグインルールテーブルで、変更するプラグインルールを選択します。

[Edit Rule] (ルールを編集する) ウィンドウが表示されます。

4. 必要に応じて設定を変更します。

オプション	説明
Host (ホスト)	プラグインルールが適用されるホスト。1 つの IP アドレスまたは DNS アドレスを入力するか、またはボックスを空白のままにしてルールをすべてのホストに適



	用することができます。 [Host] (ホスト) オプションは、<u>[Designate hosts by their DNS name]</u> (DNS 名でホストを指名) 設定と同じ形式にする必要があります。つまり、この設定を無効にした場合は [ホスト] に IP アドレスを入力します。この設定を有効にした場合は、[ホスト] に DNS アドレスを入力します。 注意: プラグインが2つのスキャン設定で有効になっていて、<u>[DNS 名でホストを指名]</u> の設定が競合している場合には、Tenable はプラグインに対して2つのプラグインルール (IP アドレス用のルールと DNS アドレス用のルール) を別々に作成することを推奨します。
Plugin ID (プラグイン ID)	プラグインルールが適用されるプラグイン。
Expiration Date (有効期限)	(オプション) プラグインルールが期限切れになる日付。
Severity (深刻度)	プラグインルールがアクティブなときに Nessus によりプラグインに割り当てられる深刻度。

5. [保存] ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により設定が保存されます。

プラグインルールを削除する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Plugin Rules] (プラグインルール) をクリックします。

3. プラグインルールテーブルの、変更するプラグインの行で、✕ ボタンをクリックします。



プラグインルールを削除する選択を確認するウィンドウが表示されます。

4. [削除] ボタンをクリックします。

Tenable Nessus がプラグインルールを削除します。

Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン

Tenable Nessus Expert でウェブアプリケーションスキャン (WAS) を利用できます。Tenable Nessus でウェブアプリケーションスキャンを使用すると、Tenable Nessus スキャナー、Tenable Agents、Tenable Network Monitor ではスキャンできないウェブアプリケーションの脆弱性をスキャンし、対処することができます。

注意: 以下のプラットフォームは、Tenable Nessus のウェブアプリケーションスキャンをサポートしていません。

- Docker をサポートしないホストシステム
- ARM ベースのプロセッサを使用するホスト (例: AArch64 Linux ディストリビューション、Apple Silicon システム)

仮想ホストでの Docker サポートの詳細については、[Docker ドキュメント](#)を参照してください。

注意: Tenable Nessus Expert で一度に実行できるウェブアプリケーションスキャンは 1 つのみです。

ライセンス

Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャンのライセンスを取得した場合、90 日間で最大 5 つの異なるウェブアプリケーション URL をスキャンすることができます。

Tenable Nessus は、URL のフルパスではなく、ホスト名とポート (FQDN:port) のみを使用して WAS ライセンスを追跡するようになりました。たとえば、次のターゲットが 1 つのライセンス FQDN としてカウントされます。



- <https://example.com/welcome>
- <https://example.com/welcome/get-started>
- <https://example.com/welcome/get-started/create-new-user>

ターゲットの URL に対してウェブアプリケーションスキャンを 90 日間実行しなかった場合、Tenable Nessus はライセンスからその URL を削除し、その URL は URL 上限でカウントされなくなります。ウェブアプリケーションスキャンデータを削除しても、URL はライセンスから削除されません。

Tenable の担当者に連絡して、追加の URL を購入することができます。

前提条件

Tenable Nessus Expert でウェブアプリケーションスキャンを有効にする前に、Tenable Nessus ホストに Docker バージョン 20.0.0 以降をインストールする必要があります。Tenable Nessus Expert は、[Docker インストールドキュメント](#)に従う Dock インストールのみをサポートします。

ウェブアプリケーションスキャンを有効にする

1. 左側のナビゲーションペインの [Resources] (リソース) で、[Web App Scanning] (ウェブアプリケーションスキャン) をクリックします。

[Web Application Scanning (WAS)] (ウェブアプリケーションスキャン (WAS)) ページが表示されます。[WAS requirements and information] (WAS の要件と情報) セクションに、Docker が Tenable Nessus ホストにインストールされているかどうかと、インストールされている場合はそのバージョンが表示されます。また、ウェブアプリケーションスキャンが Tenable Nessus ホストにダウンロードされているかどうか、および現在のウェブアプリケーションスキャンのプラグインセットを確認できます。

2. [Enable Web Application Scanning] (ウェブアプリケーションスキャンを有効にする) チェックボックスを選択します。
3. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus は最新のウェブアプリケーションスキャンイメージのダウンロードを開始します。



ウェブアプリケーションスキャンのダウンロードが完了すると、[WAS requirements and information] (WAS の要件と情報) のセクションに、ウェブアプリケーションスキャンがダウンロードされたことが示されます (次の図を参照)。これで、Tenable Nessus のスキャンユーザーインターフェースにウェブアプリスキャンテンプレートが表示され、ウェブアプリケーションスキャンを実行できるようになります。

Web Application Scanning (WAS)



There are significant differences between scanning for vulnerabilities in web applications and scanning for traditional vulnerabilities with Nessus, Nessus Agents or Nessus Network Monitor. As a result, Web Application Scanning (WAS) requires a different approach to vulnerability assessment and management.

Web Application Scanning

☒ Enable Web Application Scanning

Enabling this option will enable the WAS scan templates and pull down the WAS docker container to this Nessus host. Disabling this option will disable the WAS scan template and remove the WAS docker container from Nessus.

WAS requirements and information:

Docker:	✓
Docker Version:	23.0.4
WAS downloaded:	✓
WAS Plugin Set:	202305311454
WAS Image Last Updated:	9 hours ago
WAS Image Last Checked:	Today at 2:45 PM 

Save

Cancel

ヒント: ウェブアプリケーションスキャンがインストールされている場合、[WAS Image Last Checked] (WAS イメージの最終チェック) フィールドの横にある  をクリックすることで、Tenable Nessus を最新の Tenable Web App Scanning バージョンに更新できます。

Tenable Nessus Expert とウェブアプリケーションスキャンのインストール方法の詳細は、[Web App Scanning in Nessus Expert 10.6](#) (Nessus Expert 10.6 のウェブアプリケーションスキャン) のビデオをご覧ください。

オフラインモードでのウェブアプリケーションスキャン

Tenable Nessus が オフラインモード の場合でも、ウェブアプリケーションスキャンを実行できます。



Tenable Nessus でウェブアプリケーションスキャンを有効にするステップを実行した後、Tenable Nessus がオフラインモードになると、最新のウェブアプリケーションスキャンイメージを自動的にダウンロードできなくなります。代わりに、次の手順に従ってイメージを手動でアップロードできます。

イメージを手動でアップロードして、オフラインモードでウェブアプリケーションスキャンを有効にする方法

1. [Tenable Docker Hub](#) で Tenable ウェブアプリケーションスキャンイメージを見つけ、tarball ファイルとして保存します。詳細は、[Docker image save ドキュメント](#) を参照してください。

2. 次のいずれかを行います。

- Tenable Nessus ユーザーインターフェースでイメージをアップロードする
 - a. Tenable Nessus の [Web Application Scanning] (ウェブアプリケーションスキャン) ページに移動します。
 - b. 右上にある [Upload WAS Image] (WAS イメージのアップロード) をクリックします。
ファイルエクスプローラーが開きます。
 - c. 保存したウェブアプリケーションの tarball ファイルを選択します。

Tenable Nessus が tarball ファイルのダウンロードを開始します。ダウンロード完了後、[ウェブアプリケーションスキャンテンプレート](#)を使用したスキャンに進むことができます。

- `nessuscli` からイメージをアップロードする
 - a. `nessuscli` から次のコマンドを入力します。

```
nessuscli was --upload-image <image tarball file>
```

Tenable Nessus が tarball ファイルのダウンロードを開始します。コマンドの実行完了後、[ウェブアプリケーションスキャンテンプレート](#)を使用したスキャンに進むことができます。

次の手順

- [ウェブアプリケーションスキャンテンプレート](#)を使用して[スキャンを作成](#)します。



トリガーされるエージェントスキャン (Tenable Nessus Manager)

Tenable Nessus Manager で Tenable Agent スキャンを設定するとき、Tenable Nessus Manager では 2 つのエージェントスキャンタイプが提供されます。スキャン期間とトリガーされるスキャンです。

スキャン期間のスキャンの場合、Tenable Nessus Manager が時間枠 (デフォルトで 3 時間) を作成します。スキャン結果に含めるものとして、その期間についてエージェントグループは報告しなければなりません。スケジュールされた時間にウィンドウスキャンが起動するように Tenable Nessus Manager をスケジュールするか、または Tenable Nessus Manager のユーザーインターフェースから手動でスキャンを起動する必要があります (たとえば、毎週月曜日に 3 時間のエージェントウィンドウスキャンをスケジュールした場合、Tenable Nessus Manager は毎週月曜日に 3 時間、データの更新内容をエージェントグループからプルします)。

エージェントがトリガーによってスキャンを起動する方法は、以下の 3 つです。

- 間隔トリガー - 特定の時間間隔 (例: 12 時間ごとまたは 24 時間ごと) でスキャンを実行するようにエージェントを設定します。
- ファイル名トリガー - 特定の名前のファイルがエージェントトリガーディレクトリに追加されるたびにスキャンを実行するように、エージェントを設定します。1 つのトリガーファイルが 1 つのスキャン起動に相当します。この方法でスキャンを起動すると、ファイルが削除されます。エージェントトリガーディレクトリの場所は、オペレーティングシステムによって異なります。

オペレーティングシステム	場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus Agent\nessus\triggers
macOS	/Library/NessusAgent/run/var/nessus/triggers
Linux	/opt/nessus_agent/var/nessus/triggers



- `nessuscli` トリガー - Tenable Agent `nessuscli` ユーティリティで次のコマンドを実行して、既存のトリガーされるスキャンを手動で起動します。

```
# nessuscli scan-triggers --start --UUID=<scan-uuid>
```

また、1 回のスキャンに複数のトリガーを設定すると、スキャンではリストされた順序でトリガーを検索します (つまり、スキャンが 1 番目のトリガーでトリガーされない場合は、2 番目のトリガーを検索します)。

注意: トリガーされるスキャンは、フリーズ期間の影響を受けません。

トリガーとスキャン期間

Tenable は、多くの場合、スキャン期間スキャンよりもトリガーされるスキャンの使用を推奨しています。Tenable Nessus Manager から独立してスキャンできること、ユーザー介入が要らないこと、複数のトリガーオプションがあることから、トリガーされるスキャンには、特に複数のタイムゾーンにモバイルワーカーがいる場合に、お客様のワークフローのニーズに対応できる高い柔軟性があります。

トリガーされるスキャンは、期間のスキャンよりも一貫性の高いカバレッジを提供し、Tenable Nessus Manager とリンクされたエージェントの間の接続の問題を克服するのに役立ちます。スキャン期間のスキャンでは、応答しないエージェントやオフラインエージェントが原因でデータカバレッジに隙が生まれる可能性があります。トリガーされるスキャンでは、トリガーが発生するたびにエージェントがデータをスキャンして Tenable Nessus Manager に送信できます。Tenable Nessus Manager は、トリガーされるスキャンからのデータをいつでも受け入れて処理します。

トリガーされるスキャンの詳細の確認

トリガーされるスキャンを Tenable Nessus Manager から管理できるだけでなく、Tenable Agent `nessuscli` ユーティリティで次のコマンドを実行することで、トリガーされるスキャンの詳細を表示できます。

```
# nessuscli scan-triggers --list
```




--list コマンドは、エージェントでトリガーされたスキャンに関する詳細を返します。詳細には、以下が含まれます。

- スキャン名
- ステータス (uploaded (アップロード済み) など)
- 最後にアクティビティがあった時間 (ステータスの隣に表示されます)
- スキャンの説明
- 最新のポリシー変更の時間
- 最後に実行された時間
- スキャントリガーの説明
- スキャン設定テンプレート

Tenable Agent `nessuscli` ユーティリティの詳細については、[Nessuscli Agent](#) を参照してください。

また、次のエージェントトリガーディレクトリでエージェントトリガー情報を表示することもできます。

オペレーティングシステム	場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus Agent\nessus\triggers
macOS	/Library/NessusAgent/run/var/nessus/triggers
Linux	/opt/nessus_agent/var/nessus/triggers

スキャン結果の可視性

トリガーされたエージェントのスキャン結果を Tenable Nessus Manager で表示することはできませんが、実行中のスキャンを見ることはできます。



スキャンが完了し、Tenable Security Center が Tenable Nessus Manager と同期すると、Tenable Security Center で結果を表示できます。

この動作は、Tenable Security Center から開始された定期スキャンと同様です。スキャンは進行中に一時的に Tenable Nessus Manager に表示されますが、Tenable Security Center がインポートするとすぐに削除されます。

エラーメッセージ

次の表は、Tenable Nessus でのスキャン中に表示される可能性があるエラーメッセージと、Tenable が推奨する各エラーの解決方法を示しています。スキャンの作成、変更、起動の詳細については、[スキャン](#)を参照してください。

警告	説明	推奨アクション
自動設定	この警告は、JSON デプロイメントプロセス中に発生したことを示します。以下は、考えられる説明の例です。 • 最大再試行回数に達しました。リンク処理が失敗しました。 • リンク処理が失敗しました。X 秒後に再試行します。 • ユーザーを作成できませんでした。禁止されたユーザー名です。 • 無効な	<u>JSON デプロイメントが正しく設定されていることを確認してください。</u>その後、再デプロイを試みます。詳細については、Tenable サポート にお問い合わせください。



警告	説明	推奨アクション
	[permissions] (アクセス許可) フィールドです。 • ユーザー名が制限を超えています。 • ユーザー名が重複しています。 • ユーザーの作成に失敗しました。	
Tenable Nessus グローバル設定データベースが破損しています。nessuscli システム --config-optimization コマンドを使用してデータベースを修正するか、バックアップファイルから Tenable Nessus を復元できます。詳細については、Tenable サポート にお問い合わせください。	Tenable Nessus 設定データベースが破損し、予期しないエラーが発生する可能性があります。	nessuscli システム --config-optimization コマンドを使用してデータベースを修正するか、バックアップファイルから Tenable Nessus を復元できます。詳細については、Tenable サポート にお問い合わせください。
No valid targets in list (リストに有効なターゲットがありません)	スキャンのターゲットリストに有効なターゲットがありませんでした。	スキャンのターゲットリストに、有効な <u>Tenable Nessus</u> スキャンターゲット形式のターゲットが1つ以上含まれていること



警告	説明	推奨アクション
		を確認してください。 <u>ターゲットルールファイル</u> をチェックして、ターゲットが禁止されているかどうかを判断してください。 スキャンのターゲットリストを調整して、少なくとも1つの有効な許可されたターゲットが存在することを確認し、再スキャンしてください。
Can't resolve target [target name] (ターゲット [ターゲット名] を解決できません)	Tenable Nessus はターゲット IP アドレスを解決できませんでした。	ターゲット名が正しいことを確認してから、DNS エントリが存在し、ターゲットに対して正しいことを確認してください。 ターゲット名とDNS エントリが正しい場合は、再スキャンします。
Unparseable target [target name] (解析できないターゲット [ターゲット名])	名前が有効なターゲット仕様と一致しなかったため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	有効な <u>Tenable Nessus</u> スキャンターゲット形式のいずれかに準拠するようにターゲット名を修正してください。
Restricted target [target name] (制限)	IP アドレスがスキャンできない	スキャンのターゲットリス



警告	説明	推奨アクション
付きターゲット [ターゲット 名])	ものであるため (例: 0.0.0.0)、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	トからターゲットを削除してください。
Rejected attempt to scan [target], as it violates user-defined rules (ユーザー定義のルールに違反したため、[ターゲット] のスキャンの試行が拒否されました)	ユーザー指定のスキャン制限のため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンできません。	スキャンのターゲットの数を減らすか、 Tenable Nessus をアップグレード してください。
The allowed number of live hosts scanned with Nessus Essentials has been reached - please contact to upgrade your license. (Nessus Essentials でスキャンされたライブホストが許可されている数に達しました。Tenable に連絡し、ライセンスをアップグレードしてください。)	1 回のスキャンのターゲット数が Tenable Nessus Essentials ライセンス条件で許可されている最大数を超えたため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	スキャンのターゲットの数を減らすか、 Tenable Nessus をアップグレード してください。
The licensed number of live hosts scanned has been reached - please contact to upgrade your license. (スキャンされたライブホストがライセンスされている数に達しました。Tenable に連絡し、ライセンスをアップグレードしてください。)	1 回のスキャンのターゲット数が Tenable Nessus ライセンス条件で許可されている最大数を超えたため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	スキャンのターゲットの数を減らすか、 Tenable Nessus をアップグレード してください。
Your current Nessus scanner license limits your scans to [count] live IP	スキャン全体での一意のターゲットの累計数が Tenable Nessus Essentials ライセン	スキャンからターゲットを削除してライセンス条件に準拠するか、



警告	説明	推奨アクション
addresses. (現在の Nessus スキャナーライセンスでは、スキャンできるライブ IP アドレスの上限は [数] 件です。) You've now scanned over [count] different IP addresses over time, and Nessus will not let you scan any additional hosts. (これまで [数] 件の異なる IP アドレスをスキャンしてきましたが、Nessus ではこれ以上のホストをスキャンできません。) In order to increase this limit, please contact Tenable to upgrade your license. (この上限を引き上げるには、Tenable に連絡してライセンスをアップグレードしてください。)	スキャンで許可されている最大数を超えたため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	<u>Tenable Nessus をアップグレード</u>してください。
Your current Nessus scanner license limits your scans to [count] live IP addresses. (現在の Nessus スキャナーライセンスでは、スキャンできるライブ IP アドレスの上限は [数] 件です。) You've now scanned over [count] different IP addresses over time, and Nessus will not let you scan any additional hosts. (これまで [数] 件の異なる IP アドレスをスキャンしてきましたが、Nessus ではこれ以上のホストをスキャンできません。) In order to increase this limit, please contact Tenable to upgrade	スキャン全体での一意のターゲットの累計数が Tenable Nessus 評価版ライセンス条件で許可されている最大数を超えたため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	スキャンからターゲットを削除してライセンス条件に準拠するか、 <u>Tenable Nessus をアップグレード</u>してください。



警告	説明	推奨アクション
your license. (この上限を引き上げるには、Tenable に連絡してライセンスをアップグレードしてください。)		
Your current Nessus scanner license limits your scans to [count] live IP addresses. (現在の Nessus スキャナーライセンスでは、スキャンできるライブ IP アドレスの上限は [数] 件です。) You've now scanned over [count] different IP addresses, and Nessus will not let you scan any additional hosts. (これまで [数] 個の異なる IP アドレスをスキャンしてきましたが、Nessus ではこれ以上のホストをスキャンできません。) In order to increase this limit, please contact Tenable. (この上限を引き上げるには、Tenable に連絡してください。)	スキャン全体での一意のターゲットの累計数が Nessus ライセンス条件で許可されている最大数を超えたため、Tenable Nessus はターゲットをスキャンしませんでした。	スキャンからターゲットを削除してライセンス条件に準拠するか、 Tenable Nessus をアップグレード してください。
The network interface [interface] does not support packet forgery This prevents Nessus from determining whether some of the target hosts are alive and from performing a full port scan against them. (ネットワークインターフェース [インターフェース] はパケットフォージェリをサポートしていません。このため、Nessus は、ターゲットホストの一部が動作しているかどうか判断できなく	Tenable Nessus は、生 (raw) IP パケットを送信または受信するためのセッションを確立しようとしたが、失敗しました。	Tenable では、別のネットワークインターフェースでスキャンすることを推奨しています。 [Ping the remote host] (リモートホストの ping) のスキャン設定を無効にし、Tenable Nessus にリモートホストへの認



警告	説明	推奨アクション
なり、それらに対してフルポートスキャンを実行できなくなります。)		証情報を提供してポートスキャンが実行されないようにすることで、この問題を解決できる場合があります。
VMware Fusion does not support packet forgery from the host OS to the target OSs. (VMware Fusion は、ホスト OS からターゲット OS へのパケットフォージェリをサポートしていません。) This prevents Nessus from determining whether some of the target hosts are alive and from performing a full port scan against them. (そのため、Nessus は、ターゲットホストの一部が動作しているかどうか判断できなくなり、それらに対してフルポートスキャンを実行できなくなります。) If you want to scan your targets within VMware Fusion, either scan them from a different host or install Nessus in a Fusion VM and scan them from there. (VMware Fusion 内でターゲットをスキャンする場合は、別のホストからスキャンするか、Nessus を Fusion VM にインストールしてそこからスキャンしてください。)	Tenable Nessus スキャナーが、サポートされていない VMWare Fusion 設定でインストールされました。	別のホストに Tenable Nessus をインストールします。



警告	説明	推奨アクション
The network interface [interface] was not always available for packet forgery, which may lead to incomplete results. (ネットワークインターフェース [インターフェース] がパケットフォージェリに常に利用できるとは限らず、結果が不完全になる可能性があります。) This is likely to be a transient error due to a lack of resources on this host. (これは、このホストのリソース不足による一時的なエラーである可能性があります。) To correct this error, reduce the number of scans and/or hosts scanned in parallel. (このエラーを修正するには、並行して行われるスキャンおよび / またはスキャンされるホストの数を減らしてください。)	パケットフォージェリは、報告されたインターフェースで少なくとも 1 回は成功しましたが、その後のパケットフォージェリセッションを開く試みは失敗しました。	スキャナーのパフォーマンスに関連する <u>Tenable Nessus 詳細設定</u> の現在の値を確認し、調整します。 問題が解決しない場合は、Tenable に問題を報告してください。スキャナーログ <code>nessusd.messages</code> および <code>nessusd.dump</code> の内容全体をレポートに含めてください。
A packet with actual length of [length] bytes was truncated to [truncated length] bytes. (実際の長さが [長さ] バイトのパケットが、[切り捨てる長さ] バイトに切り捨てられました。) The current snapshot length of [snapshot length] for interface [interface name] is too small. (インターフェース [インターフェース名] の現在のスナップショットの長さ [スナップショットの長さ] が短すぎます)	Tenable Nessus は、スキャン中に生 (raw) IP パケットをキャプチャして分析を試みます。このエラーは、受信したパケットが予想よりも大きく切り捨てられた場合に発生する可能性があります。まれに、これがスキャン結果の精度に影響を与える可能性があります。	スキャンに関連する <u>Tenable Nessus 詳細設定</u> の現在の値を確認し、調整します。



警告	説明	推奨アクション
す。)Consider either setting the pcap.snaplen preference to at least [%] or ensuring your network is configured so that packets received by the OS are not greater than the device's MTU (pcap.snaplen 設定を少なくとも [%] に設定するか、OS によって受信されるパケットがデバイスの MTU を超えないようにネットワークが設定されていることを確認してください)		
[target] has been turned off, crashed or became unreachable during the audit - scan was interrupted prior to completion (監査中に[ターゲット]がオフになっている、クラッシュした、または到達不能になりました - スキャンが完了する前に中断されました)	Tenable Nessus はターゲットがアクティブであると判断し、スキャンを開始しました。スキャン中にターゲットが応答を停止し、スキャナーはそのターゲットのスキャンのみ終了しました。スキャン結果が不完全になっている可能性があります。 これは、一時的なネットワークの中断、ターゲットで失敗または再起動したサービスの結果であるか、ターゲットがクラッシュしたかネットワークから削除された可能性があります。	ターゲットがアクティブで実行中であることを確認してください。実行中のサービスをチェックし、必要に応じて起動または再起動します。ターゲットがアクティブであることを確認したら、再スキャンしてください。



警告	説明	推奨アクション
Some network congestion was detected during the scan. (スキャン中に一部のネットワーク輻輳が検出されました。)This may indicate that one or more of the remote hosts are connected through a connection that does not have enough bandwidth to cope with this scan. (これは、1つ以上のリモートホストが、このスキャンに対処するのに十分な帯域幅がない接続を介して接続されていることを示している可能性があります。)To reduce the risk of congestion: - Reduce 'max hosts' to a lower value - Increase the 'network read timeout' in your policy (輻輳のリスクを減らすには、「最大ホスト」をより低い値に減らし、ポリシーの「ネットワーク読み取りタイムアウト」の値を増やしてください)	開いていることが判明しているターゲットポートへの接続に、断続的な失敗がありました。	スキャナーのパフォーマンスに関連する Tenable Nessus 詳細設定 の現在の値を確認し、調整します。 スキャンポリシーの ネットワークタイムアウト設定 を増やしてから、再スキャンしてください。
Scan not started for Nessus Agent [agent name] (Nessus Agent [エージェント名] のスキャンが開始されていません)	エージェントのスキャン中に、エージェントがスキャンを開始しませんでした。	エージェントがネットワーク上に存在するかどうかを確認します。エージェントと Tenable Nessus Manager/Tenable Vulnerability Management の間のネットワーク接続を確認



警告	説明	推奨アクション
		します。 エージェントがオンラインであることを確認したら、エージェントスキャンを再実行してください。
[count] Nessus Agents didn't start scan: [agent names] ([カウント] 件の Nessus Agent がスキャンを開始しませんでした: [エージェント名])	エージェントのスキャン中に、エージェントがスキャンを開始しませんでした。	各エージェントがネットワーク上に存在するかどうかを確認します。 エージェントと Tenable Nessus Manager/Tenable Vulnerability Management の間のネットワーク接続を確認します。 エージェントがオンラインであることを確認したら、エージェントスキャンを再実行してください。
Scan not completed for Nessus Agent [agent name] at [agent IP] ([エージェント IP] で Nessus Agent [エージェント名] のスキャンが完了していません)	エージェントのスキャン中に、エージェントがスキャン結果を報告しませんでした。	エージェントがネットワーク上に存在するかどうかを確認します。エージェントと Tenable Nessus Manager/Tenable Vulnerability Management の間の



警告	説明	推奨アクション
		ネットワーク接続を確認します。 エージェントがオンラインであることを確認したら、エージェントスキャンを再実行してください。
[count] Nessus Agents didn't complete scan: [agent names] ([カウント] 件の Nessus Agent がスキャンを完了しませんでした: [エージェント名])	エージェントのスキャン中に、エージェントがスキャン結果を報告しませんでした。	各エージェントがネットワーク上に存在するかどうかを確認します。 エージェントと Tenable Nessus Manager/Tenable Vulnerability Management の間のネットワーク接続を確認します。 エージェントがオンラインであることを確認したら、エージェントスキャンを再実行してください。
[count] Nessus Agents aborted scan: [agent names] ([カウント] 件の Nessus Agent がスキャンを中止しました: [エージェント名])	エージェントのスキャン中に、エージェントがスキャンを中止しました。	
Failed to import scan results from	管理対象の Tenable	Tenable Nessus



警告	説明	推奨アクション
remote scanner (リモートスキャナーからスキャン結果をインポートできませんでした)	Nessus スキャナーがスキャン結果を Tenable Nessus Manager にアップロードしましたが、Tenable Nessus Manager がスキャン結果を処理できませんでした。	Manager に十分なディスク容量があるか、またはネットワークまたはディスクのエラーが原因でスキャナーによってアップロードされたスキャン結果が破損していないかを確認してください。
Failed to import scan results from remote Nessus Agent [agent name] at [agent IP] - [error] ([エージェント IP] でリモート Nessus Agent [エージェント名] からのスキャン結果をインポートできませんでした - [エラー])	エージェントがスキャン結果をクラスタ子ノードまたは Tenable Nessus Manager のどちらかにアップロードしましたが、スキャン結果を処理できませんでした。	Tenable Nessus Manager に十分なディスク容量があるか、またはネットワークまたはディスクのエラーが原因でスキャナーによってアップロードされたスキャン結果が破損していないかを確認してください。
Failed to import scan results from remote node (リモートノードからスキャン結果をインポートできませんでした)	クラスタスキャンでは、クラスタ「子ノード」はエージェントを管理する Tenable Nessus スキャナーであり、Tenable Nessus Manager によって管理されます。 このエラーは、スキャン結果が子ノードによって Tenable Nessus Manager にアップ	Tenable Nessus Manager に十分なディスク容量があるか、またはネットワークまたはディスクのエラーが原因でスキャナーによってアップロードされたスキャン結果が破損していないかを確認してください。



警告	説明	推奨アクション
	ロードされたものの、結果の処理が失敗した場合に発生します。	
The scan report file was not found (スキャンレポートファイルが見つかりませんでした)	プラグインがスキャン結果にファイルを添付しようとしたが、ファイルが存在しません。	スキャナーのディスク容量をチェックします。スペースが不十分な場合は、不要なファイルを削除するか、ディスクスペースを追加してスペースを確保してください。
The scan report was [size] which is greater than the [max size] threshold for attaching. (スキャンレポートは[サイズ]で、添付ファイルの[最大サイズ]しきい値を超えています。)	プラグインがスキャン結果にファイルを添付しようとしたが、ファイルが大きすぎます。	<u>attachment_report_maxum_size</u> の設定を調整してみてください。50MB を超える場合は、レポートの結果をフィルタリングして、サイズを少なくしてください。
This audit has been deprecated and was not executed: [audit file name] (この監査は廃止され、実行されませんでした: [監査ファイル名])	Tenable Nessus コンプライアンス監査スキャンが、すでにサポートされなくなった監査ファイルを指定しました。スキャンは続行されますが、廃止された監査ファイルはスキップされます。	スキャン設定から非推奨の監査を削除してください。
It was not possible to email this scan: [error] (このスキャンをメールで送信でき	Tenable Nessus は、スキャンが完了したときにスキャン	設定された電子メールアドレスとサーバーが正



警告	説明	推奨アクション
ませんでした: [エラー])	結果をメールで送信するように設定されていますが、その送信に失敗しました。	しいこと、およびサーバーがオンラインでありスキャナーから正しく送信できることを確認してください。
Unenforceable Rules (強制できないルール)	IP アドレス解決のため、一部の動的ルールが無効になっています。次のホスト名を含むルールが影響を受けます: [ルール]	ホスト名が正しいことを確認し、DNS 設定をチェックしてください。
[varies] ([可変])	プラグインがエラーを報告しました。	
Portscanner max ports exceeded (Portscanner の最大ポート数を超えています)	警告: Portscanner が [ターゲット] に対して [ポート数] より多くのポートを開いていることを検出しました。報告されたポートの数が [ポート数] に切り捨てられました (しきい値はスキャナー設定 <code>portscanner.max_ports</code> で制御されています)。通常、これは、ポートスキャンまたはその他の悪意のある可能性のあるアクティビティに対する対策として、接続リクエストを傍受して応答するネットワーク	ネットワークセキュリティ設定または <code>portscanner.max_ports</code> の環境設定を調整してください。



警告	説明	推奨アクション
	機器が原因です。スキャンの精度とパフォーマンスの両方にマイナスの影響を与えるため、ネットワークセキュリティ設定を調整して、脆弱性スキャンのこの動作を無効にすることが必要な場合があります。	
Report max ports exceeded (レポートの最大ポート数を超えています)	警告: [ポート] が [ターゲット] に対して開いていることが検出されました - [ポート数] のしきい値 (スキャナー設定 <u>report.max_ports</u> によって制御されます) を超えているため、これらの結果はスキャンレポートから削除されました。 通常、これは、ポートスキャンまたはその他の悪意のある可能性のあるアクティビティに対する対策として、接続リクエストを傍受して応答するネットワーク機器が原因です。スキャンの精度とパフォーマンスの両方にマイナスの影響を与えるため、ネットワークセキュリティ設定を調整して、脆弱性スキャンのこの動作を無効にすることが必要な場合があ	ネットワークセキュリティ設定または <u>report.max_ports</u> の環境設定を調整してください。



警告	説明	推奨アクション
	ります。	
SYN scanner timeout (SYN スキャナーのタイムアウト)	[ターゲット] に対する SYN ポートスキャンが [秒] 後にタイムアウトしました - TCP ポートの結果が不完全な可能性があります。	特定の状況で、SYN ポートスキャナーの実行が遅くなることがあります。最も頻繁に発生する原因は、スキャナーとスキャン対象のホスト間のネットワーク接続の不良、およびファイヤーウォールなどの境界デバイスの設定です。次のいずれかのアクションを実行します。 • 境界デバイス設定を変更する • スキャンするポートの数を減らす • ポートスキャナーのタイムアウトまでの時間を長くする タイムアウトまでの時間を長くする方法については、Tenable サポートに問い合わせてください。



警告	説明	推奨アクション
TCP scanner timeout (TCP スキャナーのタイムアウト)	[ターゲット] に対する TCP ポートスキャンが [秒] 後にタイムアウトしました - TCP ポートの結果が不完全な可能性があります。	特定の状況で、TCP ポートスキャナーの実行が遅くなることがあります。最も頻繁に発生する原因は、スキャナーとスキャン対象のホスト間のネットワーク接続の不良、およびファイヤーウォールなどの境界デバイスの設定です。次のいずれかのアクションを実行します。 - 境界デバイス設定を変更する - スキャンするポートの数を減らす - ポートスキャナーのタイムアウトまでの時間を長くする タイムアウトまでの時間を長くする方法については、Tenable サポートに問い合わせてください。
UDP scanner timeout (UDP スキャナーのタイムアウト)	[ターゲット] に対する UDP ポートスキャンが [秒] 後にタ	UDP ポートスキャナーは、特定の状況下では



警告	説明	推奨アクション
	タイムアウトしました - UDP ポートの結果が不完全な可能性があります。	24 時間を超えて稼働することが知られています。そのため、Tenable では代わりに SYN スキャナーを使用することを推奨しています。ポリシーまたは技術的な理由により SYN スキャナーを使用できない場合は、スキャンするポートの数を減らすか、UDP ポート スキャナーのタイムアウト までの時間を長くしてください。 タイムアウト までの時間を長くする方法については、Tenable サポートに問い合わせてください。 注意: Tenable クラウドスキャナーで実行されるスキャンでは、UDP ポートのタイムアウトは 8 時間に固定されています。これにより、スキャンがタイムアウトしたり、ほかの望ましくないパフォーマンスの影響が出たりすることを防ぎます。



センサー (Tenable Nessus Manager)

Tenable Nessus Manager の [Sensors] (センサー) ページには、リンクされた Tenable Agents および Tenable Nessus スキャナーすべてを表示および管理するための一元化されたインターフェースがあります。

[Sensors] (センサー) ページから、次の主な管理タスクを実行できます。

- リンクされたすべてのエージェントとスキャナーの接続ステータス (オンライン、オフライン、無効) をすばやくチェックする
- 新しいエージェントまたはスキャナーを Tenable Nessus Manager にリンクするために必要な情報とコントロールにアクセスする
- 個別のセンサーを選択して、詳細プロパティの表示、グループメンバーシップの管理 (エージェントの場合)、不要になったセンサーのリンクの解除を行う

特定のセンサータイプを管理する詳細な手順については、以下のトピックを参照してください。

- エージェント – Tenable Agents のリンク、管理、設定方法を学びます。
- スキャナー – Tenable Nessus スキャナーのリンク、管理方法を学びます。

エージェント

エージェントにより、継続的なホスト認証情報がなくても、またはオフラインの資産であっても簡単に資産をスキャンできるようになり、スキャンの柔軟性が高まります。さらに、ネットワークにほとんど影響しない大規模な同時スキャンを可能にします。

リンクし終わったら、スキャンの設定時に、使用するエージェントをエージェントグループに追加する必要があります。リンクされたエージェントは、接続時にマネージャーからプラグインを自動的にダウンロードします。一定時間操作が行われないと、エージェントのリンクは自動的に解除されます。



注意: エージェントは、スキャン結果を返す前にプラグインをダウンロードする必要があります。このプロセスには数分かかる場合があります。

エージェントを管理するには、次を参照してください。

- [エージェント設定の変更](#)
- [エージェントのフィルタリング](#)
- [エージェントのエクスポート](#)
- [リンクされたエージェントログをダウンロードする](#)
- [エージェントを再起動する](#)
- [エージェントのリンク解除](#)
- [エージェントの削除](#)

Tenable Agents のインストール

Tenable Agents のインストールプロセスを始める前に、Tenable Nessus Manager ユーザーインターフェースから[エージェントのリンクキー](#)を取得する必要があります。

リンクキーの取得後、[Tenable Agent ユーザーガイド](#)で説明されている手順を使用してエージェントをインストールし、Tenable Nessus Manager にリンクします。

エージェントがインストールまたリンクされると、Tenable Agents は 0 ~ 5 分のランダムな遅延の後に Tenable Nessus Manager にリンクされます。遅延を強制すると、大量のエージェントをデプロイまたは再起動する際のネットワークトラフィックを削減し、Tenable Nessus Manager に対する負荷を軽減できます。リンクされたエージェントは、接続時に、マネージャーからプラグインを自動的にダウンロードします。このプロセスには数分かかる場合があります。これはエージェントがスキャン結果を返すのに必要なプロセスです。

Tenable Nessus リンクキーの取得

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な[ユーザーロール](#): Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



Tenable Agents のインストールプロセスを始める前に、Tenable Nessus Manager からエージェントのリンクキーを取得する必要があります。

注意: `nessuscli` からエージェントリンクキーを取得することもできます。詳細については、[nessuscli Fix コマンド](#) セクションの `nessuscli fix --secure --get agent_linking_key` を参照してください。

エージェントのリンクキーを取得する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. (オプション) リンクキーを変更するには、リンクキーの横にある  ボタンをクリックします。

次の場合は、リンクキーを変更してもかまいません。

- リンクキーを再生成していて、以前のリンクキーに戻したい場合
- 大規模デプロイメントスクリプトにリンクキーを事前定義したい場合

注意: リンクキーは 64 文字の英数字文字列である必要があります。

3. リンクキーを記録するかコピーします。

次の手順

- [Tenable Nessus のインストールとリンク](#)。

Tenable Nessus Manager にエージェントをリンクする

Tenable Agent のインストール後、エージェントを Tenable Nessus Manager にリンクします。

始める前に



- Tenable Nessus Manager から リンクキー を取得します。
- Tenable Agent をインストールします。

Tenable Agent を Tenable Nessus Manager にリンクする方法

1. コマンドターミナルから Tenable Agent にログインします。
2. エージェントのコマンドプロンプトで、サポートされている引数を使用して `nessuscli agent link` コマンドを使用します。

以下に例を挙げます。

Linux

```
/opt/nessus_agent/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh1111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=LinuxAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

macOS

```
# /Library/NessusAgent/run/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh1111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=MyOSXAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

Windows

```
# C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent\nessuscli.exe agent link
--key=00abcd0000efgh1111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=WindowsAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

次の表に、`nessuscli agent link` でサポートされている引数を示します。



引数	必須	値
--key	○	マネージャーから取得したリンクキー。
--host	○	Tenable Nessus Manager インストール中に設定した静的IPアドレスまたはホスト名。
--port	○	8834 またはカスタムポート。
--name	×	エージェントの名前。エージェントの名前を指定しない場合、名前はエージェントをインストールしているコンピューターの名前にデフォルト設定されます。
--ca-path	×	マネージャーのサーバー証明書の検証に使用するカスタムCA証明書。
--groups	×	エージェントを追加する1つ以上のエージェントグループ。インストール中にエージェントグループを指定しない場合は、リンクされたエージェントを後で Tenable Nessus Manager 内のエージェントグループに追加できます。 コンマ区切りリストで複数のグループをリストにします。グループ名にスペースが含まれる場合は、リスト全体を引用符で囲みます。 例: --groups="Atlanta,Global Headquarters" 注意: エージェントグループ名は、大文字と小文字を区別し、正確に一致する必要があります。エージェントグループ名は引用符で囲む必要があります (例: --groups="My Group")。
--offline-install	×	有効にすると、エージェントはオンラインでない場合でも、定期的に Tenable Nessus Manager へのリンクを試行します。エージェントがコントローラーに接続できない場合、1 時間ごとに再試行します。コントロー



引数	必須	値
		ラーには接続できるがリンクに失敗する場合は、24 時間ごとに再試行します。 このフラグを使用しない場合、エージェントは即座に Tenable Nessus Manager とのリンクを試行します (エージェントは 1 回のみ試行)。
--profile-uuid	×	エージェントの割り当て先となるエージェントプロファイルの UUID (例: 12345678-9abc-4ef0-9234-56789abcdef0)。詳細は、 エージェントプロファイル を参照してください。
--proxy-host	×	プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。
--proxy-port	×	プロキシサーバーのポート番号。
--proxy-password	×	ユーザー名として指定したユーザーアカウントのパスワード。
--proxy-username	×	プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されているユーザーアカウント名。
--proxy-agent	×	ユーザーエージェント名 (プロキシで事前定義されているユーザーエージェントが必要な場合)。

エージェント設定の変更

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager で、グローバルエージェント設定をして、すべてのリンクされたエージェントのエージェント設定を指定できます。個々のエージェントの詳細設定をリモートで設定できます。エージェントフリーズ期間を設定し、マネージャーのエージェント更新プランを設定することもできます。



Tenable Nessus Manager でエージェント設定を変更するには、次のようにします。

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 次のいずれかを行います。

- グローバルエージェント設定を変更する方法:
 - a. [Settings] (設定) タブをクリックします。
 - b. グローバルエージェント設定 に記載されているように設定を変更します。
 - c. [Save] (保存) をクリックします。
- リモートで個々のエージェント設定を変更するには、リモートエージェント設定を参照してください。
- マネージャーのエージェント更新プランを変更するには、エージェント更新プランの設定を参照してください。
- エージェントのフリーズ期間設定を変更するには、フリーズ期間のグローバル設定の変更を参照してください。

グローバルエージェント設定

次の表は、Tenable Nessus Manager で変更できるグローバルエージェント設定を示しています。

オプション	説明
エージェントの管理	
Track unlinked agents (リンク解除されたエージェントの追跡)	この設定を有効にすると、手動の介入なしで (非アクティブタイムアウトにより) リンク解除されたエージェントは、対応するエージェントデータと一緒にマネージャーに保存されます。このオプションは、nessuscli ユーティリティを使用して設定



オプション	説明
	することもできます。 注意: このオプションでは、マネージャーは削除済みエージェントを追跡できません。削除されたエージェントは、マネージャーやクラスタにより追跡されたり認識されたりしなくなります。
Unlink inactive agents after X days (X 日後に非アクティブのエージェントのリンクを解除)	マネージャーがエージェントのリンクを解除する基準となる、エージェントが非アクティブである日数を指定します。 Tenable Nessus Manager により自動的にリンクを解除された非アクティブなエージェントは、オンラインに戻った場合に自動的に再リンクできます。 [Track unlinked agents] (リンク解除されたエージェントの追跡) が有効になっている必要があります。
Remove agents that have been inactive for X days (x 日間非アクティブなエージェントを削除)	マネージャーがエージェントを削除する基準となる、エージェントが非アクティブである日数を指定します。
Remove bad agents (不正なエージェントを削除)	この設定が有効になっている場合、以下の条件のうち 1 つ以上を満たすエージェントが Tenable Nessus Manager から削除されます。 • 過去にエージェントがあるユーザーによって削除された • エージェントが有効なアクセストークンを提供していない • エージェントがブロックリストに登録された 注意: この設定は、クラスタリングが有効になっている



オプション	説明
	Tenable Nessus 環境にのみ適用されます。
フリーズ期間	
フリーズ期間の設定を変更する の説明に従って、フリーズ期間のグローバル設定を設定してください。	

リモートエージェント 設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

エージェントのすべての詳細な設定は、*Tenable Agent* ユーザーガイドの 詳細設定 に説明されているとおり、エージェントのコマンドラインインターフェースを経由して設定できます。ただし、一部の設定は Tenable Nessus Manager を介してリモートで変更できます。

リモートエージェント設定を変更する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 次のいずれかを行います。

- 1つのエージェントを変更する方法

- a. エージェントの表で、設定するエージェントの行をクリックします。

エージェントの詳細ページが表示されます。デフォルトでは [Agent Details] (エージェントの詳細) タブが開きます。



b. [Remote Settings] (リモート 設定) タブをクリックします。

[Remote Settings] (リモート 設定) ページが表示されます。

c. エージェント 設定 を変更します。

設定	説明	デフォルト	値
Scan Performance (スキャンのパフォーマンス)	CPU 使用率に影響を与える、スキャンのパフォーマンスを設定します。パフォーマンスを low にするとスキャン速度が低下しますが、エージェントの CPU 消費量は減少します。パフォーマンスを medium または high にすると、スキャン完了までの時間が短縮されますが、エージェントの CPU 消費量は増加します。詳細については、 <i>Tenable Agent</i> ユーザーガイドの <u>エージェントの CPU リソースコントロール</u>	high	low、medium、または high



	を参照してください。		
Plugin Compilation Performance (プラグインのコンパイルパフォーマンス)	CPU 使用率に影響を与える、プラグインのコンパイルパフォーマンスを設定します。パフォーマンスを low にするとプラグインのコンパイル速度が低下しますが、エージェントの CPU 消費量は減少します。パフォーマンスを medium または high にすると、プラグインのコンパイル完了までの時間が短縮されますが、エージェントの CPU 消費量は増加します。詳細については、 <i>Tenable Agent ユーザーガイドのエージェントの CPU リソースコントロール</i> を参照してください。	Tenable Agent 10.8.3 以降 - medium Tenable Agent 10.8.2 以前 - high	low、medium、または high



Nessus Agent Log Level (Nessus Agent ログレベル)	backend.log ログファイルのログ記録レベルで、どの情報をログに含めるかを決定する、ログタグのセットで指定されます。 log.jsonを手動で編集して、ログタグのカスタムセットをbackend.log用に設定している場合、その内容はこの設定によって上書きされます。 詳細は、ログを管理するを参照してください。	normal	• normal - backend.log のログレベルを normal に変更し、ログタグを "log"、"info"、"warn"、"error"、"trace" に設定します。 • debug - backend.log のログレベルを debug に変更し、ログタグを "log"、"info"、"warn"、"error"、"trace"、"debug" に設定します。 • verbose - backend.log のログレベルを verbose に変更し、ログタグを



			"log"、 "info"、 "warn"、 "error"、 "trace"、 "debug"、 "verbose" に 設定します。
Maximum Scans Per Day (1日あたりの最大スキャン数)	エージェントに対して実行する、1日あたりの最大スキャン数を指定します。	10	整数の1以上
Automatic Hostname Update (ホスト名の自動更新)	この機能を有効にすると、エンドポイント上のホスト名が変更されたとき、この新しいホスト名がエージェントのマネージャーで適用されます。カスタムのエージェント名が上書きされないようにするために、この機能はデフォルトで無効になっています。	×	yes または no

- 複数のエージェントを変更するには



- a. 次のいずれかを行います。
- エージェントの表で、編集する各エージェントの横にあるチェックボックスを選択します。
 - 表ヘッダーにあるチェックボックスを選択して、ページ全体を選択します。
- b. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。
- ドロップダウンメニューが表示されます。
- c. [Remote Settings] (リモート設定) ボタンをクリックします。
- [Remote Settings] (リモート設定) ページが表示されます。
- d. エージェント設定を変更します。

設定	説明	デフォルト	値
Scan Performance (スキャンのパフォーマンス)	CPU 使用率に影響を与える、スキャンのパフォーマンスを設定します。パフォーマンスを low にするとスキャン速度が低下しますが、エージェントの CPU 消費量は減少します。パフォーマンスを medium または high にすると、スキャン完了までの時間が短縮されま	high	low、medium、または high



	すが、エージェントの CPU 消費量は増加します。詳細については、 <i>Tenable Agent</i> ユーザーガイドの <u>エージェントの CPU リソースコントロール</u> を参照してください。		
Plugin Compilation Performance (プラグインのコンパイルパフォーマンス)	CPU 使用率に影響を与える、プラグインのコンパイルパフォーマンスを設定します。パフォーマンスを low にするとプラグインのコンパイル速度が低下しますが、エージェントの CPU 消費量は減少します。パフォーマンスを medium または high にすると、プラグインのコンパイル完了までの時間が短縮されますが、エージェントの CPU	Tenable Agent 10.8.3 以降 - medium Tenable Agent 10.8.2 以前 - high	low、medium、または high



	消費量は増加します。詳細については、<i>Tenable Agent ユーザーガイドの <u>エージェントのCPU リソースコントロール</u></i>を参照してください。		
Nessus Agent Log Level (Nessus Agent ログレベル)	backend.log ログファイルのログ記録レベルで、どの情報をログに含めるかを決定する、ログタグのセットで指定されます。 log.json を手動で編集して、ログタグのカスタムセットを backend.log 用に設定している場合、その内容はこの設定によって上書きされます。 詳細は、<u>ログを管理する</u>を参照してください。	normal	• normal - backend.log のログレベルを normal に変更し、ログタグを "log"、"info"、"warn"、"error"、"trace" に設定します。 • debug - backend.log のログレベルを debug に変更し、ログタグを "log"、"info"、"warn"、"error"、



			"trace"、 "debug" に設定します。 • verbose - backend.log のログレベルを verbose に変更し、ログタグを "log"、 "info"、 "warn"、 "error"、 "trace"、 "debug"、 "verbose" に設定します。
Maximum Scans Per Day (1 日あたりの最大スキャン数)	エージェントに対して実行する、1 日あたりの最大スキャン数を指定します。	10	整数の 1 以上
Automatic Hostname Update (ホスト名の自動更新)	この機能を有効にすると、エンドポイント上のホスト名が変更されたとき、この新しいホスト名がエージェントのマ	×	yes または no



	ネージャーで適用されます。カスタムのエージェント名が上書きされないようにするために、この機能はデフォルトで無効になっています。		

3. 次のいずれかを行います。

- 設定を保存してすぐに適用するには、[Save and Apply] (保存して適用) をクリックします。

注意: 一部の設定では、設定を適用する際にエージェントのソフト (バックエンド) 再起動またはサービスの完全な再起動が求められます。

- 設定を保存してもまだ適用しない場合は、[Save] (保存) ボタンをクリックします。

注意: 設定がエージェントに対して有効になるには、設定を適用する必要があります。表示されたバナーで、[Apply all changes now] (すべての変更を適用) をクリックします。一部の設定では、設定を適用する際にエージェントのソフト (バックエンド) 再起動またはサービスの完全な再起動が求められます。

エージェントの更新

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

リンクされた Tenable Agents に Tenable Nessus Manager が提供する Tenable Agent バージョンを設定して、[Agent Updates] (エージェントの更新) ページから更新することができます。

[Agent Updates] (エージェントの更新) ページでは、提供される Tenable Agent バージョンを Tenable Nessus フィードから直接手動で更新することもできます。また、Tenable Nessus Manager が、使用可能な新しいバージョンがないか最後にフィードをチェックしたときの、GA、早期アクセス版、および安定版の更新プランに対応する Tenable Agent バージョン、Tenable Nessus Manager インスタンスが現在提



供しているバージョン、および Tenable Nessus Manager がフィードから提供バージョンを最後に更新した時刻が表示されます。

注意: Tenable Nessus が Tenable Security Center や Tenable Nessus Manager によって管理されている場合、[Agent Updates] (エージェントの更新) ページは利用できません。

注意: [Agent Updates] (エージェントの更新) ページは、Tenable Agent バージョンの更新にのみ影響し、プラグインの更新には影響しません。

エージェント更新の設定を管理するには、次の手順を使用します。

エージェント更新プランの設定

リンクされた Tenable Agents に Tenable Nessus Manager が提供する Tenable Agent バージョンを設定して、[Agent Updates] (エージェントの更新) ページから更新することができます。

次の3つのエージェント更新プランから1つを選択できます。

エージェント更新プラン	説明
GA releases (GA リリース)	(デフォルト) Tenable Nessus Manager により、Tenable Agents が最新の一般提供 (GA) バージョンに自動的に更新されるようになります。
Early Access releases (早期アクセス版のリリース)	最新バージョンが早期アクセス版としてリリースされると (通常は一般提供版よりも数週間早いタイミングでリリースされます)、Tenable Nessus Manager により、Tenable Agents が自動的に最新バージョンへと更新されるようになります。
Stable releases (安定版リリース)	Tenable Agents は最新バージョンに自動更新されず、Tenable により設定された旧バージョンのままです (通常は、最新の一般提供バージョンよりも1つ前のリリース)。

エージェント更新プランの設定



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Updates] (エージェントの更新) をクリックします。

[Agent Updates] (エージェントの更新) ページが表示されます。

3. [Agent Update Plan] (エージェントの更新プラン) で、Tenable Agents の更新に使用するプランを選択します。
4. [Save] (保存) をクリックします。

保存後、Tenable は Tenable Nessus フィードから Tenable Nessus Manager が提供する Tenable Agent バージョンを更新することを推奨します。

Tenable Nessus Manager が提供するエージェントバージョンの設定

[Automatic Updates] (自動更新) の設定により、Tenable Nessus Manager は、マネージャーの更新プランに基づいて、リンクされているエージェントがアップグレードする際に提供される Tenable Agent バージョンを自動的に更新します。あるいは [Automatic Updates] (自動更新) をオフにして、提供される Tenable Agent バージョンを手動で設定することもできます。

注意: リンクされたエージェントがソフトウェアの更新をダウンロードしないようにするには、[Automatic Updates] (自動更新) を無効にすることに加えて、恒久的なフリーズ期間を作成する必要があります。[Automatic Updates] (自動更新) を無効にしても、Tenable Nessus Manager がリンクされたエージェントに提供するバージョンの更新をブロックするだけです。リンクされたエージェントに提供する新しいバージョンのエージェントを Tenable Nessus Manager が既にダウンロードしている場合、リンクされたエージェントはその新しいバージョンにアップグレードまたはダウングレードします。これを回避するには、恒久的なフリーズ期間を作成して、[Prevent software updates] (ソフトウェアの更新を防止) 設定をオンにしてください。詳細は、[Create a Freeze Window](#)を参照してください。

[Automatic Updates] (自動更新) の設定を有効または無効にする方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Updates] (エージェントの更新) をクリックします。

[Agent Updates] (エージェントの更新) ページが表示されます。

3. [Automatic Updates] (自動更新) で、[Enable Agent Updates] (エージェントの更新を有効にする) チェックボックスを選択または選択解除します。
4. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Manager により設定が保存されます。

エージェント更新プランを設定した後や、[Automatic Updates] (自動更新) をオフにした後など、Tenable Nessus Manager が提供する Tenable Agent バージョンを手動で更新したい場合は次の手順に従います。

提供する Tenable Agent バージョンを手動で更新する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Updates] (エージェントの更新) をクリックします。

[Agent Updates] (エージェントの更新) ページが表示されます。

3. ページの右上隅にある [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ボタンをクリックします。



[Update Provided Agent Version Now] (提供されたエージェントバージョンを今すぐ更新する) ウィンドウが表示されます。

注意: [Manual Software Update] (手動ソフトウェア更新) ボタンは、保存されているエージェント更新プランに基づいて、Tenable Agent の提供バージョンを更新します。たとえば、プランを GA リリースに設定して保存した場合にこのボタンをクリックすると、Tenable Agent の提供バージョンは最新の GA バージョンに更新されます。[Disable agent version updates] (エージェントのバージョン更新を無効にする) を選択した場合、このボタンは表示されません。

4. [Continue] (続行) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Manager が Tenable Nessus フィードから Tenable Agents に提供するバージョンを更新します。

エージェントのフィルタリング

Tenable Nessus Manager でエージェントをフィルタリングするには、この手順を使用します。

エージェントテーブルでエージェントをフィルタリングするには:

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. エージェントテーブルの上にある [Filter] (フィルター) ボタンをクリックします。

[Filter] (フィルター) ウィンドウが表示されます。

3. 必要に応じてフィルターを設定します。

パラメーター	演算子	式
IP Address	次の値に	テキストボックスに、フィルタリングする IPv4 アドレスまたは IPv6 ア



パラメーター	演算子	式
	等しい 次の値に等しくない 次の値を含む 次の値を含まない	ドレスを入力します。
最終接続 最終プラグ イン更新日 最終スキャン	earlier than later than 次の値と等しい not on	テキストボックスに、フィルタリングする日付を入力します。
グループのメンバー	次の値に等しい 次の値に等しくない	ドロップダウンリストから、既存のエージェントグループを選択します。
名前	次の値に等しい 次の値に等しくない	テキストボックスに、フィルタリングするエージェント名を入力します。



パラメーター	演算子	式
	次の値を含む 次の値を含まない	
Platform (プラットフォーム)	次の値を含む 次の値を含まない	テキストボックスに、フィルタリングするプラットフォーム名を入力します。
Status (ステータス)	次の値に等しい 次の値に等しくない	ドロップダウンリストで、エージェントのステータスを選択します。詳細は、 <i>Tenable Agent</i> デプロイメントとユーザーガイドの エージェントのステータス を参照してください。
Version	次の値に等しい 次の値に等しくない 次の値を含む 次の値を含まない	テキストボックスに、フィルタリングするバージョンを入力します。

4. [適用] をクリックします。



Tenable Nessus Manager により、設定したオプションに一致するエージェントのみが含まれるようにエージェントのリストがフィルタリングされます。

エージェントのエクスポート

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager でエージェントデータをエクスポートする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。
[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。
2. (オプション) エージェントリストに フィルターを適用 するには、[Filter] (フィルター) ボタンをクリックします。
3. 右上隅にある [Export] (エクスポート) をクリックします。ドロップダウンが表示されたら、[CSV] をクリックします。
ブラウザのダウンロードマネージャーが表示されます。
4. [OK] をクリックして agents.csv ファイルを保存します。

Tenable Nessus Manager からエクスポートした agents.csv ファイルには、次のデータが含まれます。

フィールド	説明
エージェント名	エージェントの名前
ステータス	エクスポート時のエージェントのステータス。可能な値は unlinked、online、またはオフラインです。
IP Address (IP アドレス)	エージェントの IPv4 または IPv6 アドレス。
Platform (プラットフォーム)	エージェントがインストールされているプラットフォーム。



Groups (グループ)	エージェントが属しているグループの名前。
Version (バージョン)	エージェントのバージョン。
Last Plugin Update (最後のプラグインの更新)	エージェントのプラグインセットが最後に更新された日付 (ISO-8601 形式)。
Last Scanned (最終スキャン日)	エージェントがホストのスキャンを最後に実行した日付 (ISO-8601 形式)。

リンクされたエージェント ログをダウンロードする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager の管理者は、ログとシステム設定データが入ったログファイルを 管理スキャナー およびエージェントに対してリクエストし、ダウンロードすることができます。この情報は、システムの問題をトラブルシューティングするのに役立つとともに、Tenable サポート に提出するデータを簡単に収集する方法を提供します。

Tenable Nessus Manager の各エージェントから最大で 5 つのログファイルを保存できます。上限に達したら、古いログファイルを削除して新しいログファイルをダウンロードする必要があります。

リンクされたエージェント からログをダウンロードするには

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. エージェントテーブルで、ログをダウンロードするエージェントをクリックします。

そのエージェントの [Agents] (エージェント) ページが表示されます。

3. [Logs] (ログ) タブをクリックします。



4. 右上にある [Request Logs] (ログのリクエスト) をクリックします。

注意: 上限である 5 つのログファイルに達した場合は、[リクエストログ] ボタンは無効になります。新しいログをダウンロードする前に既存のログを削除してください。

Tenable Nessus Manager は、次のチェックイン時にエージェントにログをリクエストします。これは数分かかる場合があります。ダウンロードが完了するまで、リクエストのステータスがユーザーインターフェースに表示されます。

5. ログファイルをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

システムによってログファイルがダウンロードされます。

既存のログを削除する方法

- 。削除するログの行で、 ボタンをクリックします。

保留中または失敗したログのダウンロードをキャンセルする方法

- 。キャンセルする保留中または失敗したログダウンロードの行で、 ボタンをクリックします。

エージェントを再起動する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus では、リンクされたエージェントを [Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページで再起動できます。

エージェントを再起動する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。



2. 次のいずれかを行います。

- 1つのエージェントを再起動する方法

- a. エージェントの表で、設定するエージェントの行をクリックします。

エージェントの詳細ページが表示されます。デフォルトでは [Agent Details] (エージェントの詳細) タブが開きます。

- b. [Remote Settings] (リモート設定) タブをクリックします。

[Remote Settings] (リモート設定) ページが表示されます。

- c. 右上の [Restart Agent] (エージェントを再起動する) ボタンをクリックします。

[Restart Agent] (エージェントを再起動する) ウィンドウが表示されます。

- 複数のエージェントを再起動する方法

- a. 次のいずれかを行います。

- エージェントの表で、再起動する各エージェントの横にあるチェックボックスを選択します。
- 表のヘッダーにあるチェックボックスを選択して、ページにリストされているすべてのエージェントを選択します。

- b. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

- c. [Restart] (再起動) ボタンをクリックします。

[Restart Agent] (エージェントを再起動する) ウィンドウが表示されます。

注意: 選択したエージェントのいずれもオンラインでない場合、ドロップダウンメニューに [Restart] (再起動) ボタンは表示されません。

3. ドロップダウンメニューで、エージェントが実行する再起動タイプを選択します。



- エージェントサービスのソフト再起動 (サービス再起動なし) – 次回の Tenable Nessus Manager へのエージェントのチェックイン時にこの再起動が実行されます。
- エージェントのアイドル時にエージェントサービスを再起動 – 次回の Tenable Nessus Manager へのエージェントのチェックイン時にこの再起動が実行されます。
- エージェントサービスを直ちに再起動 (実行中のすべてのスキャンを停止) – この再起動は即時に実行されます。

4. [Restart] (再起動) ボタンをクリックします。

ウィンドウが閉じ、選択した再起動タイプを確認するメッセージが表示されます。

エージェントのリンク解除

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

エージェントを手動でリンク解除すると、そのエージェントは Tenable Nessus [Agents] (エージェント) ページから消えますが、関連データは エージェント設定 で指定された期間保持されます。エージェントを手動でリンク解除すると、そのエージェントは Tenable Nessus Manager には自動では再リンクしません。

ヒント: エージェントの設定 で説明されているように、一定の日数、非アクティブになると、自動的にリンク解除するようにエージェントを設定できます。

Tenable Nessus Manager でエージェントのリンクを手動で解除する方法

Tenable Nessus でエージェントのリンクを解除するには、# nessuscli agent unlink コマンド を実行するか、次の手順を使用します。

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agents] (エージェント) をクリックします。

[Agents] (エージェント) ページが表示されます。



3. 次のいずれかを行います。

- 1つのエージェントのリンクを解除する場合

a. エージェントの表で、リンク解除するエージェントの行の  ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

- 1つまたは複数のエージェントのリンクを解除する方法:

a. エージェントの表で、リンク解除する各エージェントの行のチェックボタンを選択します。

b. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

c. [Unlink] (リンク解除) ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

注意: 選択したエージェントのいずれもリンクされていない場合、ドロップダウンメニューに [Unlink] (リンク解除) ボタンは表示されません。

4. [Unlink] (リンク解除) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Manager によりエージェントとのリンクが解除されます。

エージェントの削除

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager の [Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページで、リンクされたエージェントを削除できます。

Tenable Nessus Manager からエージェントを削除する方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 次のいずれかを行います。

- 1つのエージェントを削除する方法

- a. 削除するエージェントの行で ✕ ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

- 複数のエージェントを削除する方法

- a. 削除するエージェントのチェックボックスを選択します。

- b. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

- c. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

3. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Manager によりエージェントが削除されます。

エージェント セーフモード

Tenable Agent で回復できない内部エラーが発生した場合、エージェントは自動的にセーフモードに入ります。セーフモードに入ったエージェントは、プラグインをコンパイルしたりキャンを実行したりはしませんが、Tenable Vulnerability Management や Tenable Nessus Manager などの Tenable エージェント管理プラットフォームとの接続は維持します。セーフモードにより、エージェントがマネージャーへの接続を維持し



て、所属組織または Tenable がリモートエージェントコマンドを実行してエラーを修正し、エージェントを通常のオペレーションに戻せる可能性が最大限に高まります。

エージェントのセーフモードの詳細については、*Tenable Agent* ユーザーガイドの [Safe Mode](#) (セーフモード) を参照してください。

注意: 10.9.0 より前のバージョンのエージェントには、セーフモード機能がありません。

リンクされたエージェントがセーフモードに入ると、Tenable Nessus Manager はアプリケーションの上部と [Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページに警告バナーを表示して通知します。セーフモードに入った各エージェントには、エージェントテーブルで [Safe Mode (Offline)] (セーフモード (オフライン)) ステータスのマークが付きます。

Warning: You have 1 agent(s) in safe mode.

tenable

Nessus Manager

ScansSensorsSettings

AGENTS

Linked AgentsAgent UpdatesAgent GroupsAgent ProfilesAgent ClusteringFreeze Windows

SCANNERS

Linked Scanners

Linked Agents

Settings

Agents can be linked to Nessus using the following [setup instructions](#). Once linked, they will automatically download all necessary plugins. This process takes several minutes and is required before an agent will return results. A full list of agents can be exported to CSV.

Linking Key:

Agents in safe mode are operating in a restricted state, not compiling or loading plugins and not performing scans. You are advised to collect bug reports from the affected Agent(s) and Nessus Manager and to contact Tenable Customer Support.

Warning: You have 1 agent(s) in safe mode.

Filter

Search Agents

15 Agents

☐	Name	Status	IP Address	Platform	Profile
☐	agent-1	Safe Mode (Offline)		Linux (es8-x86-64)	
☐	agent-10	Online		Linux (es8-x86-64)	
☐	agent-11	Online		Linux (es8-x86-64)	



セーフモードのエージェントを修正 および復元 するには、connect.tenable.com でセーフモードに入ったエージェントを報告して Tenable サポート のサポートを受けるか、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) メニューを使用して自己修正 できます。

注意: Tenable では、1 つまたは複数のエージェントがセーフモードに移行した場合、サポートチケットを送信することを強く推奨します。以下の修正アクションのいずれかを試行する前にサポートチケットを送信し、セーフモードに入った 1 つ以上のエージェントのデバッグファイルを必ず含めてください。そうすることで、Tenable サポート は問題の根本原因を特定し、修正を計画することができます。デバッグファイルがないと、問題の根本原因は不明なままとなり、対処できません。

セーフモードのエージェントの報告

1. 次のコマンドを実行して、セーフモードの 1 つ以上のエージェントのデバッグファイルを生成します。

```
# nessuscli bug-report-generator
```

bug-report-generator の詳細については、[Nessuscli Agent](#) を参照してください。

2. connect.tenable.com にアクセスし、チケットを開きます。収集したデバッグ情報を必ず含めてください。

Tenable サポート からの指示を待ちます。

セーフモードのエージェントの自己修正

警告: Tenable のサポートを受けずに自己修正を行う場合、Tenable は、大規模なグループまたはすべてのエージェントで自己修正を試す前に、エージェントのごく一部だけで試すことを強く推奨します。

1. [Sensors] (センサー) > [Linked Agents] (リンクされたエージェント) に移動します。
2. エージェントの再起動、エージェントプラグインの再ビルドまたはリセット、エージェントバージョンのアップグレード/ダウングレードのいずれかの方法で、問題の修正を試みます。

問題が解決しない場合、エージェントは再起動から通常 90 分以内にセーフモードに戻ります。修正アクションにより問題が解決した場合、エージェントはセーフモードを終了し、セーフモードから外



れたままになります。問題を修正できない場合は、セーフモードのエージェントを報告するための手順を実行してください。

エージェントの再起動

これまでに発見されていないバグがあるためエージェントがセーフモードになった場合、エージェントを再起動することで問題が修正されることがあります。[リンクされたエージェント]メニューでセーフモードを終了するだけで、エージェントを再起動できます。

セーフモードを終了してエージェントを再起動する方法

- a. [Linked Agents] (リンクされたエージェント) の表で、再起動する各エージェントのチェックボックスを選択します。
- b. 右上の [Manage] (管理) をクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

- c. [Exit Safe Mode] (セーフモードの終了) をクリックします。

[Exit Safe Mode] (セーフモードの終了) ウィンドウが表示されます。

- d. [Exit Safe Mode] (セーフモードの終了) をクリックします。

エージェントは、Tenable Nessus Manager に次回チェックインしたときに、再起動してセーフモードを終了します。[Confirm] (確認) をクリックしてから、最大 30 分かかる場合があります。

エージェントプラグインの再ビルドまたはリセット

プラグインのアップデート後にエージェントがセーフモードになった場合は、エージェントのプラグインを再ビルドまたはリセットすることで、問題を修正できることがあります。

エージェントプラグインの再ビルドは、エージェントに対して現在のプラグインセットをローカルで再ビルドするように指示します。エージェントプラグインをリセットすると、エージェントに対して最新のプラグインを Tenable Nessus Manager からダウンロードしてビルドするように指示します。したがって、プラグインのリセットプロセスが完了する (エージェントが次回 Tenable Nessus Manager に接続する) のに、最大 12 時間かかる場合があります。



いずれかのプロセスが完了すると、エージェントは再起動し、セーフモードを終了します。

一般に、Tenable では、エージェントプラグインのリセットを試行する前に、エージェントプラグインの再ビルドを試行することを推奨しています。これは、プラグインを再ビルドするほうが、ネットワークトラフィックへの影響がはるかに少ないためです。

注意: 共有ホスト環境にある多数のエージェントのプラグインを再ビルドする場合、その環境の CPU 使用率が急増することがあります。多数のエージェントのプラグインをリセットした場合、CPU 使用率が大幅に急増することがあります。

エージェントプラグインを再ビルドまたはリセットする方法

a. [Linked Agents] (リンクされたエージェント) の表で、再起動する各エージェントのチェックボックスを選択します。

b. 右上の [Manage] (管理) をクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

c. 実行するアクションに応じて、[Rebuild Plugins] (プラグインの再ビルド) または [Reset Plugins] (プラグインのリセット) をクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

d. [確認] をクリックします。

エージェントは、Tenable Nessus Manager に次回チェックインしたときに、プラグインの再ビルドまたはプラグインのリセットを行います。[確認] をクリックしてから、最大 30 分かかる場合があります。

エージェントバージョンのアップグレードまたはダウングレード

ソフトウェアバージョンのアップデートによりエージェントがセーフモードになった場合、エージェントをアップグレードまたはダウングレードすることで問題を修正できるかもしれません。アップグレードまたはダウングレードのプロセスが完了すると、エージェントは再起動し、セーフモードを終了します。

エージェントのアップグレードまたはダウングレードを選択した場合、このプロセスが完了する (エージェントが次に Tenable Nessus Manager に接続する) まで、最大 12 時間かかる場合があります。



エージェントプロフィール

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager で、エージェントプロフィールを作成することで、リンクされたエージェントの動作をカスタマイズおよび管理できます。エージェントプロフィールを使用すると、特定のエージェントグループに対してさまざまな設定を行なえます。

プロフィールを使用して次の操作を実行できます。

- テスト用または標準化用に特定のエージェントバージョンを割り当てる
- エージェントが使用できるホスト CPU 処理の量を制限する

異なるプロフィールにエージェントを割り当てることで、環境のさまざまなセグメントに固有の設定を適用することができ、これによってエージェントの動作をきめ細かく制御できます。

注意: 1 つのエージェントは 1 つのプロフィールにのみ割り当てることができます。

注意: エージェントプロフィールのバージョンは、エージェントの 更新プラン の設定をオーバーライドします。エージェントに フリーズ期間 を割り当てると、フリーズ期間はエージェントの更新プランとエージェントプロフィールの両方をオーバーライドします。この場合、エージェントは現在のバージョンのままで、エージェントがフリーズ期間に割り当てられている限り、そのエージェントのソフトウェア更新は発生しません。

エージェントプロフィールの管理に関する詳細は、エージェントプロフィールの管理 を参照してください。

エージェントプロフィールの管理

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

エージェントプロフィールを管理するには、次の手順を使用します。エージェントプロフィールに関する詳細は、エージェントプロフィール を参照してください。

エージェントプロフィールに移動する



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) をクリックします。

[Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページが表示されます。

エージェントプロファイルの作成

注意: サポートが終了した (EOL) Tenable Agent バージョンのエージェントプロファイルを作成することはできません。

エージェントプロファイルを作成する方法

1. [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページで、⊕ [Add Agent Profile] (エージェントプロファイルの追加) をクリックします。

[New Agent Profiles] (新規エージェントプロファイル) ページが表示されます。

2. エージェントプロファイルの名前を入力します。
3. エージェントプロファイルの [Version] (バージョン) を選択します。これは、プロファイルに割り当てられたエージェントがアップグレードまたはダウングレードされた後のバージョンです。デフォルト値は、ドロップダウンメニューに表示される最も古いバージョンです。

最新のメジャーバージョンリリース (例: 10.x) または最新のマイナーバージョンリリース (例: 10.4.x) を維持するようにエージェントプロファイルを設定したり、特定のパッチリリース (例: 10.4.1) に設定したりできます。バージョンを設定しない場合、プロファイルに割り当てられたエージェントは、設定済みのエージェント更新プランに従います。



注意: あるバージョンをエージェントに適用するには、そのバージョンパッケージが Tenable Nessus Manager の `remote/agent_versions` ディレクトリに存在する必要があります。これは、以下の親ディレクトリにあります。

- Linux – `/opt/nessus/var/nessus`
- Windows – `C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus`
- macOS – `/Library/Nessus/run/var/nessus`

不足しているバージョンパッケージをダウンロードするには、[Enable Agent Updates](エージェント更新を有効にする) 設定 を有効にするか、手動のソフトウェア更新 を実行します。

4. (オプション) [CPU Limit %] (CPU 制限率) に、1 から 100 までの整数を入力して、エージェントが使用できるホストの CPU の最大使用率を設定します。

この制限は、すべてのコアで使用可能な CPU リソースの合計に適用されます。たとえば、制限を 50% に設定し、エージェントが 4 コアデバイスにインストールされている場合、エージェントは 2 コアを最大 100% まで使用することができます。各コアで 50% に制限されるものではありません。

注意: この設定は、バージョン 11.1.0 以降のエージェントにのみ影響します。macOS デバイスにインストールされているエージェントはこの設定をサポートしていません。

5. (オプション) エージェントプロファイルの説明を入力します。
6. [Add] (追加) をクリックします。Tenable Nessus Manager は、新しいプロファイルを [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページに追加します。

注意: 手動のソフトウェア更新 を実行しない限り、Tenable Nessus Manager では、次の更新間隔まで、エージェントプロファイルに追加されたエージェントのパッケージはダウンロードされません。その結果、エージェントは次の更新間隔 (デフォルトでは 24 時間ごと) までそれらのパッケージを受け取って適用しません。したがって、エージェントプロファイルのバージョン変更が完了するまでに最大で 48 時間かかる場合があります。

Tenable Nessus Manager とエージェントのパイロットグループで `nessuscli fix --set auto_update_delay=1` コマンドを実行すると、更新間隔を 1 時間に短縮できます。その後、環境上の問題がなければ、エージェントプロファイルのバージョン変更が完了するまでに最大 2 時間かかる場合があります。

エージェントにエージェントプロファイルを追加または削除する



次の手順を使用して、Tenable Nessus Manager 内のエージェントプロファイルにエージェントを追加したり、エージェントプロファイルからエージェントを削除したりします。

Tenable Nessus Manager ユーザーインターフェースの使用に加えて、`nessuscli` エージェントリンクコマンドを実行し、オプションの `--profile-uuid` 引数を指定することで、エージェントをプロファイルにリンクできます。`config.json` ファイルで `profile-uuid` を指定することで、デプロイメント中にエージェントをプロファイルにリンクできます。プロファイルの `profile-uuid` を確認するには、エージェントプロファイル ID の表示 を参照してください。

注意: エージェントプロファイルのバージョンは、エージェントの更新プランの設定をオーバーライドします。エージェントにフリーズ期間を割り当てると、フリーズ期間はエージェントの更新プランとエージェントプロファイルの両方をオーバーライドします。この場合、エージェントは現在のバージョンのままで、エージェントがフリーズ期間に割り当てられている限り、そのエージェントのソフトウェア更新は発生しません。

エージェントにエージェントプロファイルを適用する

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ユーザーインターフェースで、エージェントにエージェントプロファイルを適用する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. プロファイルに割り当てるエージェントの行をクリックします。

[Agent Details] (エージェントの詳細) ページが表示されます。

3. [Profile] (プロファイル) の横にある ⊕ をクリックします。

[Add to Profile] (プロファイルへの追加) ウィンドウが表示されます。

4. 表で、エージェントを割り当てるエージェントプロファイルのチェックボックスを選択します。



5. [Apply] (適用) をクリックします。

Tenable Nessus Manager がエージェントをエージェントプロファイルに割り当てます。

[Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ユーザーインターフェースで、エージェントにエージェントプロファイルを適用する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) をクリックします。

[Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページが表示されます。

3. 管理するエージェントプロファイルをクリックします。

[Agent Details] (エージェントの詳細) ページが表示されます。

4. [Agents] (エージェント) タブをクリックします。

5. 右上の ⊕ [Add Agents] (エージェントを追加) をクリックします。

[Add Agents] (エージェントの追加) ウィンドウが表示されます。

6. 次のいずれかを実行します。

- エージェントテーブルで、プロファイルに追加する各エージェントの横にあるチェックボックスを選択します。
- 表のヘッダーにあるチェックボックスを選択して、すべてのエージェントを選択します。

7. [Add] (追加) をクリックします。Tenable Nessus Manager がエージェントをプロファイルに追加します。

エージェントからエージェントプロファイルを削除する



[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ユーザーインターフェースで、エージェントからエージェントプロフィールを削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. プロファイルを削除するエージェントの行をクリックします。

[Agent Details] (エージェントの詳細) ページが表示されます。

3. エージェントから削除するプロフィールの、[Profile] (プロフィール) の横にある ✕ をクリックします。

[Remove Profile] (プロフィールの削除) ウィンドウが表示されます。

4. [remove] (削除) をクリックして確定します。

Tenable Nessus Manager により、エージェントからプロフィールが削除されます。

[Agent Profiles] (エージェントプロフィール) ユーザーインターフェースで、エージェントからエージェントプロフィールを削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Profiles] (エージェントプロフィール) をクリックします。

[Agent Profiles] (エージェントプロフィール) ページが表示されます。

3. 管理するエージェントプロフィールをクリックします。

[Agent Details] (エージェントの詳細) ページが表示されます。



4. [Agents] (エージェント) タブが開きます。
5. プロファイルを削除するエージェントのチェックボックスを選択します。
6. 右上の [Remove] (削除) ボタンをクリックします。

[Remove Agent] (エージェントを削除する) ウィンドウが表示されます。

7. [Remove] (削除) をクリックします。

エージェントからエージェントプロファイルが削除されます。

エージェントプロファイルIDの表示

`nessuscli エージェントリンク` コマンドを実行し、オプションの `--profile-uuid` 引数を指定することで、エージェントをプロファイルにリンクできます。`config.json` ファイルで `profile-uuid` を指定することで、デプロイメント中にエージェントをプロファイルにリンクすることもできます。プロファイルの `--profile-uuid` を表示するには、次の手順を使用します。

エージェントプロファイルIDを表示する方法

1. [Profiles] (プロファイル) ページで、IDを表示するエージェントプロファイルをクリックします。

[Agent Details] (エージェントの詳細) ページが表示されます。

2. [Profile Details] (プロファイルの詳細) タブでは、`--profile-uuid` はUUIDとして一覧表示されます。

エージェントプロファイルの編集

エージェントプロファイルを編集する方法:

1. [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページの編集するプロファイルの行で  をクリックします。

[Edit Agent Profile] (エージェントプロファイルの編集) ウィンドウが表示されます。



- 必要に応じて、エージェントプロファイルの名前、バージョン、エージェント CPU 制限、説明を編集します。

注意: あるバージョンをエージェントに適用するには、そのバージョンパッケージが Tenable Nessus Manager の remote/agent_versions ディレクトリに存在する必要があります。これは、以下の親ディレクトリにあります。

- Linux – /opt/nessus/var/nessus
- Windows – C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus
- macOS – /Library/Nessus/run/var/nessus

不足しているバージョンパッケージをダウンロードするには、[\[Enable Agent Updates\]\(エージェント更新を有効にする\) 設定](#) を有効にするか、[手動のソフトウェア更新](#)を実行します。

- [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により変更が保存されます。

注意: [手動のソフトウェア更新](#)を実行しない限り、Tenable Nessus Manager では、次の更新間隔まで、エージェントプロファイルに追加されたエージェントのパッケージはダウンロードされません。その結果、エージェントは次の更新間隔 (デフォルトでは 24 時間ごと) までそれらのパッケージを受け取って適用しません。したがって、エージェントプロファイルのバージョン変更が完了するまでに最大で 48 時間かかる場合があります。

Tenable Nessus Manager とエージェントのパイロットグループで `nessuscli fix --set auto_update_delay=1` コマンドを実行すると、更新間隔を 1 時間に短縮できます。その後、環境上の問題がなければ、エージェントプロファイルのバージョン変更が完了するまでに最大 2 時間かかる場合があります。

エージェントプロファイルの削除

エージェントプロファイルが不要になった場合は、エージェントプロファイルを削除します。エージェントプロファイルの削除を取り消すことはできません。

エージェントプロファイルを削除する方法



1. [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) ページの削除するプロファイルの行で ✕ をクリックします。

[Delete Agent Profile] (エージェントプロファイルの削除) ウィンドウが表示されます。

2. [削除] をクリックして、削除を確認します。

Tenable Nessus Manager のエージェントプロファイルが削除され、リンクされたすべてのエージェントがプロファイルから削除されます。

オフラインモードでのエージェントプロファイルの管理

Tenable Nessus Manager が オフラインモード になっている間に、新しいエージェントプロファイルの [Version] (バージョン) オプションを追加するには、次の手順を行います。

1. Tenable Agent ダウンロードページ から `nessus-agent-updates-<agent version>.tar.gz` ファイルをダウンロードします。
2. `nessuscli` ツールで次のコマンドを実行して、`tar.gz` ファイルを Tenable Nessus Manager にアップロードします。

```
nessuscli update <tar.gz filename> --agent-version
```

`tar.gz` ファイルが Tenable Nessus Manager にアップロードされます。

Tenable Nessus Manager がファイルをダウンロードすると、エージェントバージョンの作成またはアップデート時に、新しいエージェントバージョンを [Version] (バージョン) ドロップダウンで選択できるようになります。たとえば、`nessus-agent-updates-10.10.0.tar.gz` をアップロードした場合、エージェントプロファイルのバージョンを 10.10.0 に設定できるようになります。

Agent Groups (エージェントグループ)

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



エージェントグループを使用して、Tenable Nessus Manager にリンクしたエージェントを編成して管理できます。複数のエージェントグループを追加し、これらのグループをターゲットとして使用するようスキャンを設定できます。そのようになります。

Tenable Nessus Manager でスキャンを管理し、スキャンデータを Tenable Security Center にインポートする場合は特に、Tenable ではエージェントグループのサイズを適切に設定することを推奨します。Tenable Nessus Manager でエージェントを管理する際に、エージェントグループのサイズを設定できます。

スキャンして単一のエージェントグループに含めるエージェントが増えるほど、マネージャーが1つのバッチで処理するデータが増えます。エージェントグループのサイズに応じて、Tenable Security Center にインポートする必要がある .nessus ファイルのサイズが決まります。.nessus ファイルのサイズは、ハードドライブの容量と帯域幅に影響します。

エージェントグループの管理に関する詳細は、[エージェントグループの管理](#)を参照してください。

エージェントグループの管理

次のプロセスを使用して、エージェントグループを作成および管理します。エージェントグループの詳細については、[Agent Groups \(エージェントグループ\)](#)を参照してください。

エージェントグループの作成

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 新規エージェントグループに追加するエージェントの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。



4. ドロップダウンメニューで [New Group] (新規グループ) をクリックします。

[New Agent Group] (新規エージェントグループ) ウィンドウが表示されます。

5. 新規エージェントグループの名前を入力します。

注意: エージェントグループ名は、大文字と小文字が区別されます。System Center Configuration Manager (SCCM) またはコマンドラインを使用してエージェントをリンクする場合、大文字と小文字を正しく使用する必要があります。

6. [追加] をクリックします。

Tenable Nessus Manager により新規エージェントグループが作成され、選択したエージェントがこの新しいグループに追加されます。

エージェントグループにエージェントを追加する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. エージェントグループに追加するエージェントの横にあるチェックボックスを選択します。

3. 右上の [Manage] (管理) ボタンをクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

4. ドロップダウンメニューで [Add to Group(s)] (グループを追加する) をクリックします。

[Add to Group(s)] (グループを追加する) ウィンドウが表示されます。

5. ウィンドウで、エージェントを追加するグループを選択します。

6. [追加] をクリックします。



Tenable Nessus Manager により、選択したエージェントが1つまたは複数のエージェントグループに追加されます。

グループ名を変更する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Groups] (エージェントグループ) をクリックします。

[Agent Groups] (エージェントグループ) ページが表示されます。

3. 変更するエージェントグループの行で  ボタンをクリックします。

[Edit Agent Group] (エージェントグループを編集する) ウィンドウが表示されます。

4. [Name] (名前) ボックスで、エージェントグループの名前を入力します。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Nessus Manager が変更を保存します。

エージェントグループにエージェントを追加する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Groups] (エージェントグループ) をクリックします。

[Agent Groups] (エージェントグループ) ページが表示されます。



3. エージェントグループの表で、変更するエージェントグループをクリックします。

エージェントグループの詳細ページが表示されます。

4. ページの右上にある [Add Agents] (エージェントの追加) ボタンをクリックします。

[Add Agents] (エージェントの追加) ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、使用可能なエージェントのテーブルが含まれます。

5. (オプション) [Search] (検索) ボックスにエージェントの名前を入力し、[Enter] (入力) をクリックします。

エージェントの表が更新され、検索条件と一致するエージェントが表示されます。

6. グループに追加する各エージェントの横にあるチェックボックスをクリックします。

7. [Add] (追加) をクリックします。

選択したエージェントはグループに追加されます。

エージェントグループからエージェントを削除する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Groups] (エージェントグループ) をクリックします。

[Agent Groups] (エージェントグループ) ページが表示されます。

3. エージェントグループの表で、変更するエージェントグループをクリックします。

エージェントグループの詳細ページが表示されます。デフォルトでは、[Group Details] (グループの詳細) タブがアクティブになっています。

4. (オプション) テーブルのエージェントグループにフィルターを適用します。



5. (オプション) エージェントの名前で検索します。

6. 削除するエージェントを選択します。

- 個別のエージェントの場合、エージェントの横にある ✕ ボタンをクリックします。
- 複数のエージェントの場合、各エージェントの横にあるチェックボックスを選択し、ページの右上にある [Remove] (削除) ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

7. 確認ウィンドウで削除を確定します。

エージェントグループのユーザーのアクセス許可を変更する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Groups] (エージェントグループ) をクリックします。

[Agent Groups] (エージェントグループ) ページが表示されます。

3. エージェントグループの表で、アクセス許可を設定するエージェントグループをクリックします。

エージェントグループの詳細ページが表示されます。

4. [Permissions] (アクセス許可) タブをクリックします。

[Permissions] (アクセス許可) タブが表示されます。

5. 次のいずれかを行います。



ヒント：個別のユーザーは離職したり入社したりすることがあるので、Tenable では、メンテナンスを最小限に抑えるために個別のユーザーではなくユーザーグループにアクセス許可を割り当てることを推奨します。

- 新しいユーザーまたはユーザーグループのアクセス許可を追加する方法
 - a. [Add users or groups] (ユーザーまたはグループの追加) ボックスに、ユーザーまたはグループの名前を入力します。

入力すると、ユーザーとグループのフィルタリングされたリストが表示されます。

- b. 検索結果からユーザーまたはグループを選択します。

Tenable Vulnerability Management によりユーザーがアクセス許可リストに追加され、デフォルトのアクセス許可である [Can Use] (使用可能) が割り当てられます。

- 既存のユーザーまたはユーザーグループのアクセス許可を変更する

注意：[Default] (デフォルト) ユーザーとは、エージェントグループに特別に追加されていないすべてのユーザーを表します。

- a. [Default] (デフォルト) ユーザーのアクセス許可ドロップダウンの横にある ▼ ボタンをクリックします。
 - b. アクセス許可レベルを選択します。
 - c. [Save] (保存) をクリックします。

- ユーザーまたはユーザーグループのアクセス許可を削除する

- [Default] (デフォルト) ユーザーの場合、アクセス許可は [No access] (アクセスなし) に設定されます。
 - 他のユーザーまたはユーザーグループについて、アクセス許可を削除するユーザーまたはユーザーグループの横にある ✕ ボタンをクリックします。

- 6. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Vulnerability Management がエージェントグループの変更を保存します。



エージェントグループを削除する

1. 削除するエージェントグループの行で **X** ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

2. 確認のため、[Delete] (削除) をクリックします。

マネージャーによりエージェントグループが削除されます。

フリーズ期間

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

フリーズ期間を使用して、Tenable Nessus Manager がすべてのリンクされたエージェントの特定のエージェントアクティビティを一時停止する期間をスケジュールできます。アクティビティには、次のものが含まれます。

- ソフトウェアアップデートの受信と適用
- プラグインアップデートの受信
- エージェントスキャンのインストールまたは実行 (トリガーされたエージェントスキャンは含まない)

フリーズ期間の管理に関する詳細については、フリーズ期間の管理を参照してください。

フリーズ期間の管理

フリーズ期間を管理するには、次の手順に従います。フリーズ期間に関する詳細は、フリーズ期間を参照してください。

フリーズ期間の作成



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Freeze Windows] (フリーズ期間) をクリックします。

[Freeze Windows] (フリーズ期間) ページが表示されます。

3. 右上の [New Window] (新しいウィンドウ) ボタンをクリックします。

[New Freeze Window] (新しいフリーズ期間) ページが表示されます。

4. フリーズ期間オプションを必要に応じて設定します。

オプション	説明
Name (名前)	フリーズ期間の名称。
Enabled (有効)	フリーズ期間が有効かどうかを示します。 - このスイッチをオンにすると、フリーズ期間が有効になり、フリーズ期間に割り当てられたエージェントは、そのスケジュールに基づいて特定のアクティビティからブロックされます。 - スイッチをオフにすると、フリーズ期間が無効になり、フリーズ期間に割り当てられたエージェントは、そのスケジュールを無視します。
Frequency (頻度)	フリーズ期間が発生する頻度を示します。可能な値は次のとおりです。 - Once (一度きり) - Daily (日に一度) - Weekly (週に一度)



	• Monthly (月に一度) • Yearly (年に一度)
Window (期間)	24 時間形式でフリーズ期間の開始時間と終了時間を決めます。時間枠は 30 分間隔で指定できます (例: 9:00 から 17:30)。
Effective (実効)	フリーズ期間が効力を持つ日付範囲を決めます (例: 2025 年 6 月 1 日から 2025 年 7 月 1 日)。Effective (実効) の日付範囲を過ぎると、エージェントはフリーズ期間のスケジュールを守らなくなります。
Timezone (タイムゾーン)	Window (期間) 範囲のタイムゾーン。

フリーズ期間のスケジュールの概要が [Summary] (サマリー) の横に表示されます。

5. [Save] (保存) をクリックします。

フリーズ期間が有効になり、[Freeze Windows] (フリーズ期間) タブに表示されます。

フリーズ期間の変更

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Freeze Windows] (フリーズ期間) をクリックします。

[Freeze Windows] (フリーズ期間) ページが表示されます。

3. フリーズ期間テーブルで、変更するフリーズ期間をクリックします。



フリーズ期間の詳細ページが表示されます。

4. 必要に応じ、オプションを変更します。

オプション	説明
Name (名前)	フリーズ期間の名称。
Enabled (有効)	フリーズ期間が有効かどうかを示します。 • このスイッチをオンにすると、フリーズ期間が有効になり、フリーズ期間に割り当てられたエージェントは、そのスケジュールに基づいて特定のアクティビティからブロックされます。 • スwitchをオフにすると、フリーズ期間が無効になり、フリーズ期間に割り当てられたエージェントは、そのスケジュールを無視します。
Frequency (頻度)	フリーズ期間が発生する頻度を示します。可能な値は次のとおりです。 • Once (一度きり) • Daily (日に一度) • Weekly (週に一度) • Monthly (月に一度) • Yearly (年に一度)
Window (期間)	24 時間形式でフリーズ期間の開始時間と終了時間を決めます。時間枠は 30 分間隔で指定できます (例: 9:00 から 17:30)。
Effective (実効)	フリーズ期間が効力を持つ日付範囲を決めます (例: 2025 年 6 月 1 日から 2025 年 7 月 1 日)。Effective (実効) の日付範囲を過ぎると、エージェントはフリーズ期間のスケジュールを守らなくなります。



Timezone (タイムゾーン)	Window (期間) 範囲のタイムゾーン。

フリーズ期間のスケジュールの概要が [Summary] (サマリー) の横に表示されます。

5. [保存] をクリックして変更を保存します。

フリーズ期間の削除

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Freeze Windows] (フリーズ期間) をクリックします。

[Freeze Windows] (フリーズ期間) ページが表示されます。

3. フリーズ期間テーブルの、削除するフリーズ期間の行で、✕ ボタンをクリックします。

フリーズ期間を削除する選択でよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

4. [Delete] (削除) をクリックして、削除を確定します。

Tenable Nessus Manager は、フリーズ期間を削除します。

フリーズ期間のグローバル設定の変更

Tenable Nessus Manager では、恒久的なフリーズ期間を設定し、フリーズ期間がリンクされたエージェントに対してどのように動作するかを規定するグローバル設定を行うことができます。

フリーズ期間のグローバル設定を変更するには：



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Freeze Windows] (フリーズ期間) をクリックします。

[Freeze Windows] (フリーズ期間) ページが表示されます。

3. [Settings] (設定) タブをクリックします。

4. 次のいずれかの設定を変更します。

フリーズ期間	
Enforce a permanent freeze window schedule (恒久的なフリーズ期間スケジュールを実施します)	有効にすると、Tenable Nessus Manager では恒久的なフリーズ期間が作成され、エージェントのソフトウェアが更新されないようになります。恒久的なフリーズ期間は、設定を保存した(手順 5) 直後に有効になり、他の既存のフリーズ期間をすべてオーバーライドします。 注意: 恒久的なフリーズ期間を終了する唯一の方法は、この設定を無効にすることです。 次のフリーズ期間設定は、恒久的なフリーズ期間の間にも適用されます。
Prevent software updates (ソフトウェアアップデートを行わない)	有効にすると、スケジュール済みのフリーズ期間中には、エージェントはソフトウェアの更新を受信しません。
Prevent plugin	有効にすると、スケジュール済みのフリーズ期間中には、エージェント



updates (プラグインアップデートを行わない)	はプラグインの更新を受信しません。
Prevent agent scans (エージェントスキャンの防止)	有効にすると、スケジュール済みのフリーズ期間中には、システムはエージェントスキャンを実行しません。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により変更が保存されます。

クラスタリング

Tenable Nessus Manager のクラスタリングを使用すると、単一の Tenable Nessus Manager インスタンスから多数のエージェントをデプロイおよび管理できます。10,000 ~ 200,000 のエージェントを持つ Tenable Security Center ユーザーの場合、Tenable Nessus Manager の複数のインスタンスを Tenable Security Center にリンクせずに、単一の Tenable Nessus Manager クラスタからエージェントスキャンを管理できます。

クラスタリングが有効になっている Tenable Nessus Manager インスタンスは子ノードの親ノードとして機能し、それぞれが少数のエージェントを管理します。Tenable Nessus Manager インスタンスが親ノードになると、エージェントを直接管理しなくなります。代わりに、子ノード全体にわたるすべてのエージェントのスキャンポリシーとスケジュールを管理できる単一のアクセスポイントとして機能します。クラスタリングを使用すると、複数の異なる Tenable Nessus Manager インスタンスを個別に管理する場合よりも簡単にデプロイメントサイズを調整できます。

シナリオの例: 100,000 のエージェントをデプロイする

Tenable Security Center ユーザーの担当者が、Tenable Nessus Manager に管理されている 100,000 のエージェントをデプロイするとします。

クラスタリングを使用しない場合、それぞれが 10,000 のエージェントをサポートする、10 個の Tenable Nessus Manager インスタンスをデプロイします。エージェントスキャンポリシーとスケジュールの設定、ソフトウェアバージョンの更新など、各 Tenable Nessus Manager インスタンスを個別に手動で管理する必要



があります。各 Tenable Nessus Manager インスタンスを、Tenable Security Center に個別にリンクする必要があります。

クラスタリングを使用する場合、1 つの Tenable Nessus Manager インスタンスを使用して 100,000 のエージェントを管理します。Tenable Nessus Manager でクラスタリングを有効にすると、それが親ノードとなり、子ノードの管理ポイントに変わります。10 個の子ノードをリンクし、それぞれが約 10,000 のエージェントを管理します。新しいエージェントをリンクするか、クラスタに既存のエージェントを移行できます。子ノードは、親ノードからエージェントスキャンポリシー、スケジュール、プラグイン、ソフトウェアの更新を受け取ります。Tenable Nessus Manager 親ノードのみを Tenable Security Center にリンクできます。

注意: クラスタ内のすべての Tenable Nessus ノードは、同じバージョンである必要があります (たとえば上記のクラスタの例を使用する場合、Tenable Nessus Manager 親ノードと 10 個の子ノードは同じ Tenable Nessus バージョンである必要があります)。バージョンが異なる場合、クラスタのデプロイメントはサポートされません。

定義

Parent node - 子ノードがリンクする、クラスタリングが有効な Tenable Nessus Manager インスタンスです。

Child node - Tenable Agents が接続するノードとして機能する Tenable Nessus インスタンスです。

Tenable Nessus Manager cluster - 親ノードとその子ノード、および関連エージェントです。

詳細については、次のトピックを参照してください。

- [クラスタリングのシステム要件](#)
- [クラスタリングを有効にします](#)
- [ノードからリンクキーを取得してください。](#)
- [ノードをリンクする](#)
- [エージェントをクラスタに移行する](#)
- [エージェントをクラスタにリンクする](#)
- [ノードを有効または無効にする](#)
- [ノードのバランスを再調整する](#)
- [ノードを表示または編集する](#)



- ノードを削除する
- クラスタグループ

クラスタリングのシステム要件

次に示すのは、親ノードと子ノードのシステム要件です。これらの推定値は、KB および監査証跡の設定が無効になっていると想定しています。これらの設定を有効にすると、必要なサイズが大幅に増加する可能性があります。Tenable では、このような場合は標準システム要件を少なくとも 50% 増やすことを推奨しています。

注意: クラスタ内のすべての Tenable Nessus ノードは、同じ Tenable Nessus バージョンである必要があります。バージョンが異なる場合、クラスタのデプロイメントはサポートされません。

注意: クラスタリング環境でパフォーマンスが低下した場合、Tenable は、ハードウェア要件 をレビューして親ノードと子ノードが適切に設定されていることを確認するよう強くお勧めします。

警告: Tenable では、Tenable Nessus クラスタリング環境で共有リソースを使用しないことを強く推奨しています。使用すると、重大なパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

親ノード (クラスタリングが有効になっている Tenable Nessus Manager)

Tenable は、1 つの Tenable Nessus Manager 子ノードにつき最大 20,000 のエージェントの接続をサポートします。

注意: 必要なディスク容量は、保持するエージェントのスキャン結果の数と保存期間に応じて異なります。たとえば、5,000 個のエージェントによる単一のスキャンを 1 日に 1 回実行し、スキャン結果を 7 日間保持する場合、使用されるディスク容量は 35 GB と推定されます。スキャン結果ごとに必要なディスク容量は、検出された脆弱性の一貫性、数、種類に応じて異なります。

- CPU – すべての実装で最小 8 コア、3 つの子ノードごとに 8 コア追加
- RAM – すべての実装で最小 16 GB、子ノードを追加するたびに 4 GB 追加



- ディスク

- トリガーされるエージェントスキャンのある環境の場合 – $5 \text{ MB} \times \text{エージェント数} \times (\text{Tenable Nessus Manager 経由でスキャンを開始する場合は7日間でエージェントがトリガーされる回数} \text{または} \text{Tenable Security Center 経由でスキャンを開始する場合は2日間でエージェントがトリガーされる回数}) + 500 \text{ MB}$

たとえば、スタンドアロンの Tenable Nessus Manager が 100 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 100 \text{ エージェント} \times 7 \text{ スキャン (7 日)} + 500 \text{ MB} = 4,000 \text{ MB (4 GB)}$ 。

- トリガーされたエージェントスキャンのない環境 – 1 日 1 スキャン 5,000 エージェントあたり 5 GB

注意: 親ノードには、すべての子ノードで使用するディスク容量を累積した容量が必要です。たとえば、親ノードに3つの子ノードがあり、それぞれに1GBのディスク容量が必要な場合、親ノード自体のディスク容量要件に加えて3GBのディスク容量が必要です。

子ノード (Tenable Nessus Manager 親ノードによって管理される Tenable Nessus スキャナー)

注意: ディスク容量は、結果を親ノードにアップロードする前に、エージェントスキャン結果 (個別と結合の両方) を一時的に保存するために使用されます。

0 ~ 10,000 のエージェントがある子ノード:

- CPU – 4 コア
- RAM – 16 GB
- ディスク
- トリガーされるエージェントスキャンのある環境の場合 – $5 \text{ MB} \times \text{エージェント数} \times (\text{Tenable Nessus Manager 経由でスキャンを開始する場合は7日間でエージェントがトリガーされる回数} \text{または} \text{Tenable Security Center 経由でスキャンを開始する場合は2日間でエージェントがトリガーされる回数}) + 500 \text{ MB}$



たとえば、スタンドアロンの Tenable Nessus Manager が 100 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 100 \text{ エージェント} \times 7 \text{ スキャン (7 日)} + 500 \text{ MB} = 4,000 \text{ MB (4 GB)}$ 。

- トリガーされるエージェントスキャンのない環境の場合 – 同時スキャン 5,000 エージェントあたり 5 GB

10,000 ~ 20,000 のエージェントがある子ノード:

子ノードは、最大 20,000 のエージェントをサポートできます。

- CPU – 8 コア
- RAM – 32 GB
- ディスク
- トリガーされるエージェントスキャンのある環境の場合 – $5 \text{ MB} \times \text{エージェント数} \times (\text{Tenable Nessus Manager 経由でスキャンを開始する場合は 7 日間でエージェントがトリガーされる回数} \text{または} \text{Tenable Security Center 経由でスキャンを開始する場合は 2 日間でエージェントがトリガーされる回数}) + 500 \text{ MB}$

たとえば、スタンドアロンの Tenable Nessus Manager が 1,100 のエージェントで毎日スキャンする場合、必要なディスク容量は $5 \text{ MB} \times 1,100 \text{ エージェント} \times 7 \text{ スキャン (7 日)} + 500 \text{ MB} = 39,000 \text{ MB (39 GB)}$ 。

- トリガーされるエージェントスキャンのない環境の場合 – 同時スキャン 5,000 エージェントあたり 5 GB

エージェント

リンクするエージェントは、サポートされている Tenable Agent バージョンである必要があります。

クラスタリングを有効にします

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



Tenable Nessus Manager でクラスタリングを有効にすると、それが親ノードになります。その後、子ノードをリンクでき、各子ノードで Tenable Agents が管理されます。一度親ノードでクラスタリングを有効にすると、操作を取り消すことはできず、Tenable Nessus Manager を通常のスキャナーや Tenable Agent マネージャーに変えることもできません。

注意 : Tenable Nessus 8.5.x または 8.6.x で Tenable Nessus Manager のクラスタリングを有効にするには、Tenable の担当者にお問い合わせする必要があります。Tenable Nessus Manager 8.7.x 以上では、以下の手順に従ってクラスタリングを有効にできます。

注意: クラスタ内のすべての Tenable Nessus ノードは、同じバージョンである必要があります。バージョンが異なる場合、クラスタのデプロイメントはサポートされません。

Tenable Nessus Manager でクラスタリングを有効にする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Setup] (クラスタセットアップ) ページが表示され、[Settings] (設定) タブ画面となります。

3. [Enable Cluster] (クラスタを有効にする) を選択します。

警告 : 一度親ノードでクラスタリングを有効にすると、操作を取り消すことはできず、Tenable Nessus Manager を通常のスキャナーや Tenable Agent マネージャーに変えることもできません。

4. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus Manager がクラスタの親ノードになります。

次の手順

- 子ノードを親ノードにリンクします。
- クラスタグループを管理します。



エージェントをクラスタに移行する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

リンクされたエージェントを持つ、クラスタリングされていない Tenable Nessus Manager のインスタンスがある場合、リンクされたエージェントを既存のクラスタに移行できます。クラスタに移行されたエージェントは、元の Tenable Nessus Manager とのリンクが解除されます。移行されなかったエージェントは、引き続き元の Tenable Nessus Manager にリンクされます。元の Tenable Nessus Manager は Tenable Nessus Manager インスタンスのままで、クラスタには含まれません。

始める前に

- エージェントを移行できる稼働中のクラスタがあることを確認してください。そのクラスタは、Tenable Nessus クラスタリングのシステム要件 を満たしている必要があります。稼働中のクラスタがない場合は、クラスタの親ノードにする Tenable Nessus Manager インスタンスで クラスタリングを有効化 します。
- エージェントの移行先となるクラスタの Tenable Nessus Manager 親ノードの [Linked Agents] (リンク済みエージェント) ページから、リンクキー を取得します。

エージェントをクラスタに移行する方法

1. リンクされたエージェントを持つ、クラスタリングされていない Tenable Nessus Manager インスタンスにアクセスします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

3. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Setup] (クラスタセットアップ) ページが表示され、[Settings] (設定) タブ画面となります。

4. [Cluster Migration] (クラスタの移行) タブをクリックします。



5. [Cluster Information] (クラスタ情報) を入力します。

- 親ノードのホスト名 - 移行するクラスタの Tenable Nessus Manager 親ノードのホスト名または IP アドレスを入力します。
- Parent Node Port - 指定した親ノードホストのポートを入力します。デフォルトは 8834 です。
- 親ノードのリンクキー - ノードからリンクキーを取得してください。の説明に従い、Tenable Nessus Manager 親ノードからコピーしたリンクキーを貼り付けるか、入力します。
- エージェントの移行を有効にする - このチェックボックスを選択して、エージェントをクラスタに移行します。エージェントの移行中に移行を停止するには、このチェックボックスを無効にします。

6. [Save] (保存) をクリックします。

[Enable Agent Migration] (エージェントの移行を有効にする) を選択しているかどうかに応じて、Tenable Nessus Manager でクラスタへのエージェントの移行が開始または停止されます。

次の手順

Tenable Nessus Manager 親ノードにログインして、リンクされた Tenable Agents を管理します。

エージェントをクラスタにリンクする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

クラスタグループの設定に応じて、エージェントを親ノードまたは子ノードにリンクできます。一般的に、親ノードにリンクすることが推奨されています。ただし、地理的に分散したクラスタグループがあり、エージェントを特定のクラスタグループに確実にリンクしたい場合は、子ノードにリンクする方が有用かもしれません。

クラスタに関する一般的な情報については、クラスタリングを参照してください。

始める前に



- ノードからリンクキーを取得してください。 エージェントリンクコマンドの --key 引数には、ノードのリンクキーが必要です。

エージェントを親ノードにリンクする

このシナリオでは、エージェントがクラスタの親ノードにリンクして、子ノードのリストを受け取り、クラスタ内の子ノードへの接続を試みます。

1. コマンドターミナルから Tenable Agent にログインします。
2. エージェントのコマンドプロンプトで、コマンド `nessuscli agent link` とサポートされている引数を使用して親ノードにリンクします。

以下に例を挙げます。

Linux

```
/opt/nessus_agent/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=LinuxAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

macOS

```
# /Library/NessusAgent/run/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=MyOSXAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

Windows

```
# C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent\nessuscli.exe agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=WindowsAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```



サポートされているエージェントリンク引数のリストを表示するには、[Nessus CLI Agent Commands](#)を参照してください。

エージェントを子ノードにリンクする

このシナリオでは、エージェントが特定のクラスタグループ内の子ノードにリンクし、そのクラスタグループ内のすべての子ノードのリストを受け取ります。次に、エージェントがクラスタグループ内の子ノードへの接続を試みます。

1. コマンドターミナルから Tenable Agent にログインします。
2. エージェントのコマンドプロンプトで、コマンド `nessuscli agent link` とサポートされている引数を使用して子ノードにリンクします。

以下に例を挙げます。

Linux

```
/opt/nessus_agent/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=LinuxAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

macOS

```
# /Library/NessusAgent/run/sbin/nessuscli agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=MyOSXAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```

Windows

```
# C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent\nessuscli.exe agent link
--key=00abcd0000efgh11111i0k222lmopq3333st4455u66v77777w88xy9999zabc00
--name=WindowsAgent --groups=All --host=yourcompany.com --port=8834
```



サポートされているエージェントリンク引数のリストを表示するには、[Nessus CLI エージェントコマンド](#)を参照してください。

クラスタのアップグレード

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

クラスタが自動的に更新されるように設定されておらず、新しい Tenable Nessus バージョンに更新する必要がある場合は、次の手順を使用してクラスタの親ノードと子ノードを手動で更新します。クラスタノードのバージョンを手動で更新する場合は、記載されている順番にノードを停止、アップグレード、起動することが重要です。こうすることで、子ノードが実行されていれば、子ノードは親ノードにアクセスでき、引き続きスキャン結果やその他のデータを提供できます。

自動的に更新するようにクラスタを設定するには、[Tenable Nessus ソフトウェアを更新する](#)で説明されているように各ノードの Nessus 更新プランを設定します。

Tenable Nessus のクラスタリングの詳細については、[クラスタリングおよびクラスタリングのシステム要件](#)を参照してください。

Tenable Nessus クラスタを手動で更新する方法

1. 子ノードで Tenable Nessus を停止します。
2. 親ノードで Tenable Nessus を停止します。
3. 親ノードを目的のバージョンに更新します。
4. 子ノードを目的のバージョンに更新します。
5. 親ノードで Tenable Nessus を起動します。
6. 子ノード Tenable Nessus で起動します。

新しいバージョンを使用してすべてのノードを起動したら、アップグレードプロセスは完了です。

ノードを管理する



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

クラスタノードを管理するには、次のトピックを参照してください。

- ノードからリンクキーを取得してください。
- ノードをリンクする
- ノードを表示または編集する
- ノードを有効または無効にする
- ノードのバランスを再調整する
- ノードを表示または編集する
- ノードを削除する

クラスタグループを管理するには、クラスタグループを参照してください。

ノードからリンクキーを取得してください。

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

子ノードをリンクする、またはエージェントをクラスタに移行するには、クラスタの親ノードからのリンクキーが必要です。同様に、エージェントを子ノードに直接リンクするには、そのクラスタ子ノードからのリンクキーが必要です。

注意: `nessuscli` から子ノードのリンクキーを取得することもできます。詳細については、`nessuscli Fix コマンド` セクションの `nessuscli fix --secure --get child_node_linking_key` を参照してください。

始める前に

- リンク先にするノードで クラスタリングを有効にします。

ノードからのリンクキーを取得する方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. リンクキーをコピーまたはメモします。

次の手順

- クラスタに子ノードをリンクします。
- クラスタに新しいエージェントをリンクします。
- クラスタに既存のエージェントを移行します。

ノードをリンクする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

子ノードをクラスタにリンクするには、Tenable Nessus のインスタンスをクラスタの子ノードとしてインストールしてから、クラスタの親ノードにリンクするようにノードを設定します。

注意: 始める前に、クラスタの親ノードから リンクキー を取得する必要があります。これは、1 回のセッションで子ノードを親ノードにリンクするプロセスを完了する必要があるためです。プロセスを開始し、そのプロセスが完了する前にユーザーインターフェースから移動すると、子ノードのユーザーインターフェースが早く無効になる可能性があります。

Tenable Nessus を子ノードとしてインストールして設定する

1. お使いのオペレーティングシステムに適した Tenable Nessus のインストール手順 に従い、Tenable Nessus をインストールします。



2. [Welcome to Nessus] (Nessus へようこそ) で、[Link Nessus to another Tenable product] (Nessus を別の Tenable 製品にリンクする) を選択します。

3. [Continue] (続行) をクリックします。

[Managed Scanner] (管理スキャナー) 画面が表示されます。

4. [Managed by] (管理者) ドロップダウンボックスから [Nessus Manager (Cluster Node)] (Nessus Manager (クラスタノード)) を選択します。

5. [Continue] (続行) をクリックします。

[Create a user account] (ユーザーアカウントの作成) 画面が表示されます。

6. Tenable Nessus へのログインに使用する Tenable Nessus 管理者のユーザーアカウントを次の手順で作成します。

a. [Username] (ユーザー名) ボックスにユーザー名を入力します。

b. [Password] (パスワード) ボックスにユーザーアカウントのパスワードを入力します。

7. [Submit] (送信) をクリックします。

Tenable Nessus が設定プロセスを完了します。これには数分かかる場合があります。

子ノードを親ノードにリンクする方法

1. Tenable Nessus 子ノードで、初期設定時に作成した管理者ユーザーアカウントを使用して Tenable Nessus にサインインします。

[Agents] (エージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、[Node Settings] (ノード設定) タブが表示されます。

2. [On] (オン) に切り替えて有効化します。

3. [General Settings] (全般設定) を設定します。

- ノード名 – 親ノードでこの Tenable Nessus 子ノードを識別する一意の名前を入力します。
- (オプション) Node Host - Tenable Agents が子ノードにアクセスするために使用するホスト名または IP アドレスを入力します。ホストノードを指定しない場合、Tenable Agent はシステ



ムホスト名を使用します。Tenable Agent がホスト名を検出できない場合、リンクは失敗します。

- (オプション) Node Port - 指定したホストのポートを入力します。

4. [Cluster Settings] (クラスタ設定) を設定します。

- Cluster Linking Key - Tenable Nessus Manager 親ノードからコピーしたリンクキーを貼り付けるか、入力します。
- Parent Node Host - リンクする Tenable Nessus Manager 親ノードのホスト名または IP アドレスを入力します。
- Parent Node Port - 指定したホストのポートを入力します。デフォルトは 8834 です。
- (オプション) Use Proxy - プロキシサーバー に設定されているプロキシ設定を介して親ノードに接続する場合は、このチェックボックスを選択します。

5. [Save] (保存) をクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

6. ノードの親ノードへのリンク実行を確認するために、[Continue] (続行) をクリックします。

Tenable Nessus 子ノードが親ノードにリンクされます。Tenable Nessus によりユーザーインターフェースからログアウトされ、ユーザーインターフェースが無効になります。

注意: 子ノードのユーザーインターフェースを無効にすると、それ以降、子ノードのユーザーインターフェースにアクセスしようとすると、エラー: リクエストされたファイルが見つかりませんでしたというエラーが発生します。

次の手順

- Tenable Nessus Manager 親ノードにログインして、リンクされた Tenable Agents およびノードを管理します。
- クラスタに新しいエージェントをリンクまたは移行します。
- Tenable Nessus Manager 親ノードで、お使いのネットワークポロジに適したグループにノードを整理するために、クラスタグループを管理します。特定のエージェントが特定の子ノードにしかアクセ



できない場合は、クラスタグループでネットワークをセグメント化する必要があります。デフォルトでは、Nessus はノードをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。

ノードを表示または編集する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

クラスタリングが有効になっている Tenable Nessus Manager では、現在、親ノードにリンクされている子ノードのリストを表示できます。Tenable Nessus は、これらの子ノードをクラスタグループに割り当てます。ステータス、IP アドレス、リンクされたエージェントの数、ソフトウェア情報、プラグインセットなど特定のノードの詳細を表示できます。ノードのエージェントがスキャンを実行中の場合、スキャンの進行状況バーが表示されます。

ノードの名前や子ノードにリンクできるエージェントの最大数を編集できます。

子ノードを表示または編集する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、子ノードを含むクラスタグループの行をクリックします。

[Cluster Nodes] (クラスタノード) タブが表示されます。[Cluster Nodes] (クラスタノード) テーブルには、各クラスタノードに関する次の情報が表示されます。

列	説明



Name (名前)	子ノード名です。
Status (ステータス)	子ノードの現在の状態を示します。 • アイドルノードは非アクティブであり、スキャンも再調整も実行されていません。 • アイドル(無効)ノードは、 ボタンにより手動で無効にされています。 • スキャン中ノードがスキャン中です。
Scan (スキャン)	子ノードが加わっている進行中のスキャン数です。
Usage (使用)	この列は、最大容量と比較して、現在ノードにリンクされているエージェント数を示します。 注意: ノードあたりの最大のエージェント数は、後のステップ 8 で設定できます。
Last Connected (最終接続日)	子ノードが親ノードと通信した最終日時です。
Link (リンク) 	 をクリックして、クラスタグループ内で子ノードを有効または無効にします。
Delete (削除) 	 をクリックして、クラスタグループから子ノードを削除します。

4. 表示する子ノードの行をクリックします。

Tenable Nessus Manager は、[Node Details] (ノードの詳細情報) タブを表示します。

5. [Node Details] (ノードの詳細情報) タブで、選択したノードの詳細情報を表示します。



6. ノードを別のクラスタグループに移動するには、次を実行します。

- a. [Cluster Group] (クラスタグループ) の横にある  ボタンをクリックします。

[Change Cluster Group] (クラスタグループの変更) ダイアログボックスが表示されます。

- b. ドロップダウンメニューで、別のクラスタグループを選択します。

- c. [Save] (保存) をクリックします。

ノードが別のクラスタグループに移動します。

7. ノードの設定を編集するには、[Settings] (設定) タブをクリックします。

8. 次のいずれかを編集します。

- ノード名 – ノードを識別するための一意の名前を入力します。
- Max Agents – 子ノードにリンクできるエージェントの最大数を入力します。デフォルト値は 10,000 で、最大値は 20,000 です。

9. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus Manager がノード設定を更新します。

ノードを有効または無効にする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

子ノードを無効にすると、そのリンクされた Tenable Agents は、同じクラスタグループ内で利用可能な別の子ノードに再リンクされます。子ノードを再度有効にすると、Tenable Agents は不均等に分散される可能性があります。この時点で ノードのバランスを再調整する を選択できます。

子ノードを有効または無効にする方法



1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、子ノードを含むクラスタグループの行をクリックします。

4. 子ノードの行で、次のいずれかを行います。

- ノードを無効にする方法

- a.  ボタンにカーソルを合わせます。 になります。

- b.  ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Managerによって子ノードが無効化されます。

- ノードを有効にする方法

- a. カーソルを ボタンに合わせます。 になります。

- b.  ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Managerによって子ノードが有効化されます。

ノードのバランスを再調整する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Agents は、さまざまな理由 (1 つまたは複数の子ノードが一時的に利用不能あったり、無効化、削除、最近追加されたりしたなど) により、子ノード間に均等に分散されない場合があります。このようなイベントは、クラスタのパフォーマンスに悪影響を与えます。こうした不均衡が特定のしきい値に達した



ときに、Tenable Nessus Manager では子ノードのバランスを再調整することを選択できます。次の条件のいずれかまたは両方が満たされると、このしきい値を超えます。

- ノードの理想的なキャパシティに基づいて、エージェントの 10% が理想的に分散されていない
- 1 つのノードに、ノードの理想的なキャパシティよりも 5% 以上多くのエージェントがある

例

ユーザーの所属組織では、4 つのノードと 100 のリンクされたエージェントがあります。リンクされたエージェントを 4 つのノードに均等に分散するには、Tenable Nessus Manager が各ノードに、リンクされたエージェント全体の 25% を割り当てる必要があります。この場合、ノードあたりのリンクされたエージェントの数は 25 になります。

以下のいずれかの場合、Tenable Nessus Manager には子ノードのバランスを再調整できるオプションがあります。

- より良い結果を得るために、Tenable Nessus Manager がリンクされたエージェントの 10% 以上 (この例では、10 以上のリンクされたエージェント) を再分散できる。たとえば、2 つのノードのリンクされたエージェントの数が 20 であり、もう 2 つのノードのリンクされたエージェントの数が 30 である場合、Tenable Nessus Manager により、ノードのバランスが再調整され、理想的な 25-25-25-25 に分散されます。
- 1 つのノードでそのキャパシティの 30% に達している (この例では約 33 個のリンクされたエージェント)。

子ノードのバランスを再調整すると、Tenable Agents はクラスタグループ内の子ノード間で、より均等に再配分されます。Tenable Agents は、過剰に読み込まれた子ノードとのリンクを解除し、可用性の高い子ノードに再びリンクします。

子ノードのバランスを再調整する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。



[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、クラスタグループの行をクリックします。
4. ページの右上隅で、[Rebalance Nodes] (ノードのバランスを再調整する) をクリックします。

Tenable Nessus Manager が子ノード間における Tenable Agent の配分バランスを再調整します。

ノードを削除する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

子ノードを削除すると、リンクされた Tenable Agents は最終的に、同じクラスタグループ内で利用可能な別の子ノードに再リンクされます。ノードを削除した場合、ノードを 無効 にした場合と比べて再リンクに長い時間がかかる可能性があります。

削除するノードが、リンクされたエージェントを持つクラスタグループの最後のノードである場合、まずエージェントを別のクラスタグループに 移動 する必要があります。単に子ノードを一時的に無効にする場合は、ノードを有効または無効にする を参照してください。

子ノードを削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。



[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、子ノードを含むクラスタグループの行をクリックします。
4. 削除する子ノードの行で、✕ ボタンをクリックします。

[Delete Agent Node] (エージェントノードの削除) ダイアログボックスが表示されます。

注意: ノードを削除した場合、操作を取り消すことはできません。

5. 子ノードの削除を確定するには、[Delete] (削除) をクリックします。

Tenable Nessus Manager によって子ノードが削除されます。

クラスタグループ

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

クラスタをクラスタグループに分割することで、お使いのネットワークポロジに適した方法でエージェントをデプロイおよびリンクすることが可能になります。たとえば、ノードやエージェントが物理的に存在する地域別のクラスタグループを作成できます。こうすることで、エージェントの接続が発生する場所のネットワークトラフィックや管理が最小限となります。

クラスタの子ノードはクラスタグループに所属する必要があり、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。各クラスタグループ内のエージェントは、同じクラスタグループ内のノードにしかリンクしません。

クラスタグループは エージェントグループ とは異なります。エージェントグループは、ターゲットをスキャンするために指定する、エージェントのグループです。クラスタグループを使用して、エージェントがクラスタ内でリンクするノードを管理します。

クラスタグループと、そこに割り当てられたノードやエージェントを管理するには、クラスタグループの管理 を参照してください。

クラスタグループの管理



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

クラスタグループを管理するには、次の手順を使用します。クラスタグループについての詳細は、クラスタグループを参照してください。

クラスタグループを作成する

デフォルトでは、Tenable Nessus は新しいノードとエージェントをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。お使いのネットワークポロジに適したクラスタグループを作成できます。たとえば、ノードやエージェントが物理的に存在する地域別のクラスタグループを作成できます。こうすることで、エージェントの接続が発生する場所のネットワークトラフィックや管理が最小限となります。

クラスタグループは エージェントグループ とは異なります。エージェントグループは、ターゲットをスキャンするために指定する、エージェントのグループです。クラスタグループでは、エージェントがクラスタ内でリンクするノードを管理できます。

注意: クラスタの子ノードの自動ソフトウェアアップデートが無効になっている場合、エージェントクラスタグループを使用するには Nessus 8.12 以降に手動でアップデートする必要があります。クラスタの子ノードの自動ソフトウェアアップデートが有効になっている場合、ノードがアップデートされるのに最大 24 時間かかります。リンクと設定が正しく行われるように、すべての子ノードがサポートされている Nessus バージョンにアップデートされるのを待ってから、カスタムクラスタグループを設定してください。すべての子ノードは、同じ Nessus バージョンおよびオペレーティングシステムである必要があります。

始める前に

- Tenable Nessus Manager 親ノードで クラスタリングを有効にします を行います。

クラスタグループを作成する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。



3. 右上の  [New Cluster Group] (新規のクラスタグループ) をクリックします。

[New Cluster Group] (新規のクラスタグループ) ウィンドウが表示されます。

4. クラスタグループの [Name] (名前) を入力します。

5. [Add] (追加) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により、新しいクラスタグループが作成されます。

クラスタグループを変更する

クラスタグループの名前を変更したり、クラスタグループをデフォルトのクラスタグループとして設定したりできます。Tenable Nessus は、リンクされた新しいノードをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。

クラスタグループを変更する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

3. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

4. クラスタグループテーブルの変更するクラスタグループの行で、 ボタンをクリックします。

[Edit Cluster Group] (クラスタグループを編集する) ウィンドウが表示されます。

5. 次のいずれかの設定を編集します。
 - 名前 – クラスタグループの新しい名前を入力します。
 - Set as Default – このクラスタグループを、Tenable Nessus が新しいリンクされたノードを追加するデフォルトのクラスタグループに設定するには、このチェックボックスを選択します。



6. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により、クラスタグループの設定が更新されます。

ノードをクラスタグループに追加する

デフォルトでは、Tenable Nessus は、リンクされた新しいノードをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。ノードを手動で別のクラスタグループに追加することもできます。たとえば、同じような場所に存在する複数のノードを同じクラスタグループに追加できます。ノードは、同時に 1 つのクラスタグループにしか所属できません。

別のクラスタグループに所属していたノードを移動すると、そのノードにリンクされていたエージェントはすべて元のクラスタグループに残り、元のクラスタグループ内の別のノードに再リンクされます。

注意: クラスタの子ノードの自動ソフトウェアアップデートが無効になっている場合、エージェントクラスタグループを使用するには Nessus 8.12 以降に手動でアップデートする必要があります。クラスタの子ノードの自動ソフトウェアアップデートが有効になっている場合、ノードがアップデートされるのに最大 24 時間かかります。リンクと設定が正しく行われるように、すべての子ノードがサポートされている Nessus バージョンにアップデートされるのを待ってから、カスタムクラスタグループを設定してください。すべての子ノードは、同じ Nessus バージョンおよびオペレーティングシステムである必要があります。

始める前に

- ノードをリンクするの説明に従い、クラスタに最低 1 つの子ノードを追加していることを確認します。
- デフォルトのクラスタグループ以外のクラスタグループにノードを追加する場合は、最初にクラスタグループを作成します。

子ノードをクラスタグループに追加する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。
[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。
3. クラスタグループテーブルで、ノードを追加するクラスタグループの行をクリックします。



クラスタグループの詳細ページが表示され、デフォルトでは [Cluster Nodes] (クラスタノード) タブが表示されます。

4. 右上の  [Add Nodes] (ノードを追加) をクリックします。

[Add Nodes] (ノードを追加) ウィンドウが表示され、追加可能なノードが表示されます。

5. (オプション) 結果をフィルタリングするためにノードの名前で検索します。
6. ノードテーブルで、追加する各ノードの横にあるチェックボックスを選択します。

注意: ノードは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。別のクラスタグループに所属していたノードを移動すると、そのノードにリンクされていたエージェントはすべて元のクラスタグループに残り、元のクラスタグループ内の別のノードに再リンクされます。

7. [Add] (追加) をクリックします。

Tenable Nessus Managerにより、ノードがクラスタグループに移動します。

エージェントをクラスタグループに追加する

デフォルトでは、Tenable Nessus は新しいエージェントをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。エージェントを手動で別のクラスタグループに追加することもできます。たとえば、同じような場所に存在する複数のエージェントを同じクラスタグループに追加できます。エージェントは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。

エージェントをクラスタグループに追加すると、エージェントはそのクラスタグループで利用可能なノードに再リンクされます。

始める前に

- ノードをリンクするの説明に従い、クラスタに最低1つの子ノードを追加していることを確認します。
- エージェントを追加するクラスタグループに、最低1つのノードがあることを確認します。

エージェントをクラスタグループに追加する方法



1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、エージェントを追加するクラスタグループの行をクリックします。

クラスタグループの詳細ページが表示され、デフォルトでは [Cluster Nodes] (クラスタノード) タブが表示されます。

4. [Agents] (エージェント) タブをクリックします。

クラスタグループに割り当てられたエージェントがテーブルに表示されます。

5. 右上の  [Add Agents] (エージェントを追加) をクリックします。

[Add Agents] (エージェントを追加) ウィンドウが表示され、追加可能なエージェントが表示されます。

6. (オプション) 結果をフィルタリングするためにエージェントの名前で検索します。

7. エージェントテーブルで、追加する各エージェントの横にあるチェックボックスを選択します。

注意: エージェントは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。エージェントを別のグループに移動すると、エージェントは新しいクラスタグループで利用可能なノードに再リンクされます。

8. [Add] (追加) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により、エージェントがクラスタグループに追加されます。

ノードをクラスタグループに移動する

デフォルトでは、Tenable Nessus は、リンクされた新しいノードをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。ノードを手動で別のクラスタグループに追加することも可能です。たとえば、同じような場所に存在する複数のノードを同じクラスタグループに追加できます。ノードは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。



別のクラスタグループに所属していたノードを移動すると、そのノードにリンクされていたエージェントはすべて元のクラスタグループに残り、元のクラスタグループ内の別のノードに再リンクされます。

始める前に

- ノードをリンクするの説明に従い、クラスタに最低 1 つの子ノードを追加していることを確認します。
- デフォルトのクラスタグループ以外のクラスタグループにノードを移動する場合は、最初にクラスタグループを作成します。

子ノードを別のクラスタグループに移動する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

3. クラスタグループテーブルで、移動するエージェントを含むクラスタグループの行をクリックします。

クラスタグループの詳細ページが表示され、デフォルトでは [Cluster Nodes] (クラスタノード) タブが表示されます。

4. クラスタノードテーブルで、別のクラスタグループに移動する各ノードのチェックボックスを選択します。

注意: クラスタグループに割り当てられているエージェントが存在する場合、クラスタグループに最低 1 つのノードを残す必要があります。

5. 右上の [Move] (移動) をクリックします。

[Move Node] (ノードを移動する) ウィンドウが表示されます。

6. ドロップダウンボックスで、ノードの移動先となるクラスタグループを選択します。

注意: ノードは、同時に 1 つのクラスタグループにしか所属できません。別のクラスタグループに所属していたノードを移動すると、そのノードにリンクされていたエージェントはすべて元のクラスタグループに残り、元のクラスタグループ内の別のノードに再リンクされます。



7. [Move] (移動) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により、選択されたクラスタグループにノードが移動します。

エージェントをクラスタグループに移動する

デフォルトでは、Tenable Nessus は新しいエージェントをデフォルトのクラスタグループに割り当てます。エージェントを手動で別のクラスタグループに追加することも可能です。たとえば、同じような場所に存在する複数のエージェントを同じクラスタグループに追加できます。エージェントは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。

エージェントをクラスタグループに移動すると、エージェントはそのクラスタグループで利用可能なノードに再リンクされます。エージェントの移動中または再リンク中は、クラスタグループに一覧表示されるエージェントの数に不整合が生じる可能性があります。

始める前に

- ノードをリンクするの説明に従い、クラスタに最低1つの子ノードを追加していることを確認します。
- エージェントを追加するクラスタグループに、最低1つのノードがあることを確認します。

エージェントを別のクラスタグループに移動する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

3. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

4. クラスタグループテーブルで、移動するエージェントを含むクラスタグループの行をクリックします。



クラスタグループの詳細ページが表示され、デフォルトでは [Cluster Nodes] (クラスタノード) タブが表示されます。

5. [Agents] (エージェント) タブをクリックします。

クラスタグループに割り当てられたエージェントがテーブルに表示されます。

6. エージェントテーブルで、別のクラスタグループに移動する各エージェントのチェックボックスを選択します。

7. 右上の [Move] (移動) をクリックします。

[Move Agent] (エージェントを移動する) ウィンドウが表示されます。

8. ドロップダウンボックスで、エージェントの移動先となるクラスタグループを選択します。

注意：エージェントは、同時に1つのクラスタグループにしか所属できません。エージェントを別のグループに移動すると、エージェントは新しいクラスタグループで利用可能なノードに再リンクされます。

9. [Move] (移動) をクリックします。

Tenable Nessus Manager により、エージェントがクラスタグループに移動します。

クラスタグループを削除する

ノードやエージェントが割り当てられていないクラスタグループは削除できます。デフォルトのクラスタグループは削除できません。

始める前に

- クラスタグループ内のノードを移動または削除します。

クラスタグループを削除する方法

1. Tenable Nessus Manager 親ノードにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。



[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

3. 左側のナビゲーションバーで [Agent Clustering] (エージェントのクラスタリング) をクリックします。

[Cluster Groups] (クラスタグループ) ページが表示されます。

4. クラスタグループテーブルの削除するクラスタグループの行で、✕ ボタンをクリックします。

[Delete Cluster Group] (クラスタグループを削除する) ウィンドウが表示されます。

5. クラスタグループの削除を確認するために、[Delete] (削除) をクリックします。

注意 : この操作を取り消すことはできません。

Tenable Nessus Managerによりクラスタグループが削除されます。

スキャナー

Tenable Nessus Manager では、インスタンスのリンクキーと、リンクされているリモートスキャナーの一覧を表示できます。リンク済みスキャナーをクリックすると、そのスキャナーの詳細が表示されます。

スキャナーにはスキャナーの種類が表示され、スキャナーに共有許可があるかどうかが表示されます。

リモートスキャナーは、リンクキーまたは有効なアカウント認証情報を使用して Nessus Manager にリンクできます。リンクしたスキャナーは、ローカルで管理したり、スキャンの設定を行うときに選択したりできるようになります。

詳細については、次を参照してください。

- [Nessus スキャナーをリンクする](#)
- [Nessus スキャナーのリンクを解除する](#)
- [スキャナーを有効または無効にする](#)
- [スキャナーを削除する](#)



- 管理対象スキャナーログをダウンロードする
- Tenable Nessus プラグインとソフトウェアの更新

Nessus スキャナーをリンクする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

初期インストール時に Tenable Nessus スキャナーをリンクするには、Nessus を設定するを参照してください。

初期インストール時にスキャナーをリンクしない場合は、後で Tenable Nessus スキャナーをリンクできます。Tenable Nessus スキャナーは、Tenable Nessus Manager や Tenable Vulnerability Management などのマネージャーにリンクできます。

注意：初期インストール後にユーザーインターフェースから Tenable Security Center にリンクすることはできません。スキャナーがすでに Tenable Security Center にリンクされている場合、リンクを解除し、そのスキャナーを Tenable Vulnerability Management または Tenable Nessus Manager にリンクできますが、インターフェースから Tenable Security Center に再びリンクすることはできません。

Tenable Nessus スキャナーをマネージャーにリンクする方法

1. リンクするマネージャーのユーザーインターフェースで、次のページにある Linking Key をコピーします。
 - Tenable Vulnerability Management: [Settings] (設定) > [Sensors] (センサー) > [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) > ⊕[Add Nessus Scanner] (Nessus スキャナーを追加する)
 - Tenable Nessus Manager: [Sensors] (センサー) > [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー)

注意: `nessuscli` からスキャナーリンクキーを取得することもできます。詳細については、`nessuscli Fix コマンド` セクションの `nessuscli fix --secure --get scanner_linking_key` を参照してください。



2. リンクする Tenable Nessus スキャナーの上 部 のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

3. 左 側 のナビゲーションバーで [Remote Link] (リモートリンク) をクリックします。

[Remote Link] (リモートリンク) ページが表示されます。

4. [Remote Link] (リモートリンク) の説明に従ってマネージャーのリンク設定を入力します。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus がマネージャーにリンクされます。

Nessus スキャナーのリンクを解除する

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus スキャナーのマネージャーへのリンクを解除し、別のマネージャーに再リンクできます。

注意：初期インストール後にユーザーインターフェースから Tenable Security Center にリンクすることはできません。スキャナーがすでに Tenable Security Center にリンクされている場合、リンクを解除し、そのスキャナーを Tenable Vulnerability Management または Tenable Nessus Manager にリンクできますが、インターフェースから Tenable Security Center に再びリンクすることはできません。

Tenable Nessus スキャナーのマネージャーへのリンクを解除する方法

1. リンクを解除する Tenable Nessus スキャナーの上 部 のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左 側 のナビゲーションバーで [Remote Link] (リモートリンク) をクリックします。

[Remote Link] (リモートリンク) ページが表示されます。

3. トグルを [Off] (オフ) に切り替えます。



4. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus でマネージャーへのリンクが解除されます。

次の手順

- Tenable Nessus と Tenable Security Center のリンクを解除した場合、Tenable Security Center から スキャナー を削除します。

スキャナーを有効または無効にする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

リンクされたスキャナーを有効にする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) をクリックします。
3. スキャナーテーブルの、有効にするスキャナーの行で  ボタンにカーソルを合わせると、 ボタンに変わります。
4.  ボタンをクリックします。

Tenable Nessus はスキャナーを有効にします。

リンクされたスキャナーを無効にする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。



[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) をクリックします。
3. スキャナーテーブルの、無効にするスキャナーの行で  ボタンにカーソルを合わせると、 ボタンに変わります。
4.  ボタンをクリックします。

Tenable Nessus はスキャナーを無効にします。

スキャナーを削除する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要なユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager からスキャナーを削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) をクリックします。
3. 次のいずれかを行います。

- 1つのスキャナーを削除する方法
 - スキャナーテーブルの、削除するスキャナーの行で、 ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。



- 複数のスキャナーを削除する方法

- a. スキャナーテーブルで、削除する各スキャナーの行にあるチェックボックスをクリックします。
- b. 右上の [Remove] (削除) ボタンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

4. 確認ウィンドウで、[Remove] (削除) をクリックします。

Tenable Nessus Managerにより、1 つまたは複数のスキャナーが削除されます。

管理対象スキャナーログをダウンロードする

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager の管理者は、ログとシステム設定データを含むログファイルを管理対象スキャナーおよび Tenable Agents にリクエストして、ダウンロードできます。この情報は、システムの問題をトラブルシューティングするのに役立つとともに、Tenable サポート に提出するデータを簡単に収集する方法を提供します。

Tenable Nessus Manager の各管理対象スキャナーから最大で 5 つのログファイルを保存できます。上限に達したら、古いログファイルを削除して新しいログファイルをダウンロードする必要があります。

注意: ログのリクエストは、8.1 以降が動作している Nessus スキャナーに対してのみ行うことができます。

管理対象スキャナーからログをダウンロードする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Sensors] (センサー) をクリックします。

[Linked Agents] (リンクされたエージェント) ページが表示されます。デフォルトでは、左側のナビゲーションメニューで [Linked Agents] (リンクされたエージェント) が選択され、[Linked Agents] (リンクされたエージェント) タブがアクティブな状態となっています。

2. 左側のナビゲーションバーで [Linked Scanners] (リンクされたスキャナー) をクリックします。



[Scanners] (スキャナー) ページが表示され、リンクされたスキャナーテーブルが表示されます。

3. リンクされたスキャナーのテーブルで、ログをダウンロードするスキャナーをクリックします。

そのスキャナーの詳細ページが表示されます。

4. [Logs] (ログ) タブをクリックします。
5. 右上にある [Request Logs] (ログのリクエスト) をクリックします。

注意: 上限である5つのログファイルに達した場合は、[リクエストログ] ボタンは無効になります。新しいログをダウンロードする前に既存のログを削除してください。

Tenable Nessus Manager は、次のチェックイン時に管理対象スキャナにログをリクエストします。これは数分かかる場合があります。ダウンロードが完了するまで、リクエストのステータスがユーザーインターフェースに表示されます。

6. ログファイルをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

システムによってログファイルがダウンロードされます。

既存のログを削除する方法


- 。削除するログの行で、 ボタンをクリックします。

保留中または失敗したログのダウンロードをキャンセルする方法

- 。キャンセルする保留中または失敗したログダウンロードの行で、 ボタンをクリックします。



設定



[Settings] (設定) ページには次のセクションがあります。

- [About](#)
- [Advanced](#)
- [プロキシサーバー](#)
- [リモートリンク](#)
- [SMTP サーバー](#)
- [カスタム CA](#)
- [マイアカウント](#)
- [ユーザー](#)

バージョン情報



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[About] (製品情報) ページには、Tenable Nessus のライセンスとプラグインの情報の概要が表示されます。製品設定にアクセスすると、この [About] (製品情報) ページが表示されます。デフォルトでは、Tenable Nessus は [Overview] (概要) タブを表示します。ここには、[Overview] (概要) 表に記載しているように、Tenable Nessus インスタンスに関する情報が含まれています。

[Software Update] (ソフトウェア更新) タブで、ソフトウェアの自動更新設定を設定したり、手動で Tenable Nessus ソフトウェアを更新したりすることができます。

[Plugin Detail Locale] (プラグイン詳細ロケール) タブで、プラグインの詳細を表示する言語を選択できます。

[Encryption Password] (暗号化パスワード) タブでは、暗号化パスワードを設定することができます。

[Events] (イベント) タブでは、発生した Tenable Nessus システムイベントの履歴を表示できます。

ログをダウンロードするには、ページの右上にある [Download Logs] (ログをダウンロードする) ボタンをクリックします。詳細は、ログをダウンロードする を参照してください。

注意: Basic (基本) ユーザーは、[Software Update] (ソフトウェア更新) と [Encryption Password] (暗号化パスワード) タブを表示できません。Standard ユーザーは、製品バージョンと、現在のプラグインセットに関する基本的な情報のみ閲覧できます。

概要

値	説明
Nessus Professional および Nessus Expert	
Version	Nessus インスタンスのバージョンです。
ライセンス取得済みのドメイン	(Tenable Nessus Expert のみ) 過去 90 日間に <u>アタックサーフェス検出テンプレート</u> でスキャンした一意的ドメインの数。Tenable Nessus Expert では、ライセンス取得



値	説明
	済みのドメインを最大 5 つ許可します。90 日間スキャンされていないドメインは、Tenable Nessus によって [Licensed Domains] (ライセンス取得済みドメイン) の数から除外されます。組織でさらにドメインを購入したい場合は、Tenable の Customer Success Manager (CSM) にお問い合わせください。 詳細は、アタックサーフェス検出スキャンを作成する を参照してください。
ライセンス取得済み URL	(Tenable Nessus Expert のみ) 過去 90 日間に Tenable Nessus ウェブアプリケーションスキャンでスキャンした一意の URL の数。Tenable Nessus Expert では、ライセンス取得済みの URL を最大 5 つ許可します。90 日間スキャンされていない URL は、Tenable Nessus によって [Licensed URLs] (ライセンス取得済み URL) の数から除外されます。組織でさらに URL を購入したい場合は、Tenable の Customer Success Manager (CSM) にお問い合わせください。 詳細は、ライセンス を参照してください。
最終更新日	プラグインセットが最後に更新された日付です。この日付は、Tenable Nessus がその自動プラグイン更新サイクルに基づいてプラグインを最後に更新した時、またはプラグインの更新ボタン (🔄) を最後にクリックした時を示す場合があります。
有効期限日	ライセンスが期限切れになる日付。 注意: ライセンスの期限が切れた後に、スキャンを実行したり、新しいプラグインをダウンロードしたりすることはできません。有効期限後 30 日間は、システムとスキャンレポートにアクセスできます。
Plugin Set	現在のプラグインセットの ID です。
Policy Template Version	現在設定されているポリシーテンプレートバージョンの ID です。



値	説明
Activation Code	Nessus インスタンスのアクティベーションコードです。
Nessus Manager	
Version	Nessus インスタンスのバージョンです。
Licensed Hosts	ライセンス数に応じたスキャン可能ホストの数です。
Licensed Scanners	現在使用されているライセンス済みのスキャナーの数です。
Licensed Agents	現在使用されているライセンス済みのエージェントの数です。
Last Updated	プラグインセットが最後に更新された日付です。
Expiration	ライセンスが期限切れになる日付。
Plugin Set	現在のプラグインセットのIDです。
Policy Template Version	現在設定されているポリシーテンプレートバージョンのIDです。
Activation Code	Nessus インスタンスのアクティベーションコードです。

ログをダウンロードする

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)



管理者は、現在ログインしている Tenable Nessus インスタンスに関するローカルのログとシステム設定データが入ったログファイルをダウンロードできます。この情報は、システムの問題をトラブルシューティングするのに役立つとともに、Tenable サポートに提出するデータを簡単に収集する方法を提供します。

ダウンロード可能なログファイルには、Basic (基本) と Extended (拡張) の 2 種類があります。Basic (基本) オプションには、Tenable Nessus の最近のログデータとシステム情報 (オペレーティングシステムのバージョン、CPU 統計情報、使用可能なメモリおよびディスク容量、トラブルシューティングに役立つその他のデータ) が含まれます。Extended (拡張) オプションには、Tenable Nessus ウェブサーバーの最近のログレコード、システムログデータ、ネットワーク設定情報も含まれます。

個別の Tenable Nessus ログファイルの管理についての詳細は、[ログを管理する](#)を参照してください。

ログをダウンロードする方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 右上隅にある [Download Logs] (ログをダウンロードする) をクリックします。

[Download Logs] (ログをダウンロードする) ウィンドウが表示されます。

3. 次のいずれかの [Debug Log Type] (デバッグログタイプ) を選択します。

- Basic (基本): 標準の Tenable Nessus ログデータとシステム設定情報。
- 拡張: [Basic] (基本) オプションのすべての情報、Tenable Nessus ウェブサーバーのログデータ、追加のシステムログ。

4. (オプション) ログの IPv4 アドレスの最初の 2 オクテットを非表示にするには、[Sanitize IPs] (IP をサニタイズする) を選択します。

5. [Download] (ダウンロード) をクリックします。

ヒント: ダウンロードをキャンセルするには、[Cancel] (キャンセル) をクリックします。

Tenable Nessus によって *nessus-bug-report-XXXXX.zip* ファイルが生成されます。このファイルがダウンロードされ、ブラウザウィンドウに表示されます。



プラグイン詳細ロケールの設定

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus の [Plugin Detail Locale] (プラグイン詳細ロケール) タブを使用して、プラグインメタデータが表示される言語 (ロケール) を選択します。このタブでは、次のユーザーインターフェースとレポートフィールドに表示されるプラグインメタデータの言語を設定します。

- 概要
- 説明
- スクリプト名
- ソリューション

ヒント: デフォルトのプラグイン詳細ロケールは英語です。プラグインの詳細を英語以外の言語で表示したい場合にのみ、プラグイン詳細ロケールを設定する必要があります。

注意: この機能は、管理スキャナーや Tenable Nessus Manager に対して、また Tenable Nessus が オフラインモード の場合には使用できません。

以下の手順で、プラグイン詳細ロケールを設定します。

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. [Plugin Detail Locale] (プラグイン詳細ロケール) タブを選択します。
3. [Enable Plugin Locales] (プラグインロケールを有効にする) チェックボックスを選択します。
4. [Locales] (ロケール) ラベルの横にある、ダウンロードする言語を選択します。言語を選択すると、Tenable Nessus はその言語を [Default Plugin Detail Locale] (デフォルトのプラグイン詳細ロケール) リストに追加します。



日本語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字) を自由に組み合わせて選択できます。英語はデフォルトで利用可能です。

5. [Default Plugin Detail Locale] (デフォルトのプラグイン詳細ロケール) を選択します。デフォルトのロケールにより、プラグイン詳細の表示言語が決まります。言語は、前の手順で選択した任意の言語から選択できます。
6. [Save] (保存) をクリックします。Tenable Nessus は、選択した言語パックをダウンロードしていることを通知します。

ダウンロードが完了すると、Tenable Nessus はデフォルトのロケール選択を適用し、Tenable Nessus のユーザーインターフェースとレポートのプラグインメタデータが選択した言語で表示されます。

暗号化パスワードの設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

暗号化パスワードを設定すると、Nessus はすべてのポリシー、スキャンの結果、スキャンの設定を暗号化します。Tenable Nessus の再起動時にパスワードを入力する必要があります。

警告: 暗号化パスワードを紛失した場合、管理者または Tenable サポート では暗号化パスワードを回復できません。

Tenable Nessus ユーザーインターフェースに暗号化パスワードを設定する方法

1. Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. [Encryption Password] (暗号化パスワード) タブをクリックします。
3. [New Password] (新しいパスワード) ボックスに暗号化パスワードを入力します。



4. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus は暗号化パスワードを保存します。

コマンドラインインターフェースで暗号化パスワードを設定する方法

1. CLI から Tenable Nessus にアクセスします。
2. オペレーティングシステムに合わせて、以下のコマンドを入力します。

- Linux

```
/opt/nessus/sbin/nessusd --set-encryption-passwd
```

- Windows

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessusd --set-encryption-passwd
```

- macOS

```
/Library/Nessus/run/sbin/nessusd --set-encryption-passwd
```

3. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力します。

注意: パスワードは入力中には表示されません。

```
/opt/nessus/sbin/nessusd --set-encryption-passwd
New password :
Again :
New password is set
```

パスワードが有効であれば、成功メッセージが表示されます。

Tenable Nessus システムイベントの表示



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

ユーザーインターフェースの [About] (バージョン情報) > [Events] (イベント) タブから、Tenable Nessus で発生するバックエンドとシステムレベルのイベント履歴を表示できます。

[Events] (イベント) タブを使用してフィードやウェブアプリスキャン (WAS) イベントを表示できます。これらのイベントは、Tenable Nessus がプラグインサーバーに正常に接続したとき、Tenable Nessus がプラグインのダウンロードを開始して終了したとき、Tenable Nessus が最新の WAS イメージをダウンロードしたときに発生します。

Tenable Nessus バックエンドイベントを表示する方法

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. [Events] (イベント) タブを選択します。

The screenshot shows the 'About' page in Tenable Nessus. The left sidebar contains a 'SETTINGS' section with 'About' selected, and an 'ACCOUNTS' section with 'My Account'. The main content area has tabs for 'Overview', 'Software Update', 'Plugin Detail Locale', 'Encryption Password', and 'Events'. The 'Events' tab is active, showing a search bar and a count of 219 events. Below is a table of events:

Time	Category	Status	Message
Today at 2:34 PM	Feed	success	Successful connection to the plugin server
Today at 2:19 PM	Feed	success	Successful connection to the plugin server
Today at 2:17 PM	WAS	success	Downloaded latest WAS image
Today at 2:17 PM	WAS	success	Downloading latest WAS image
Today at 2:02 PM	Feed	success	Successful connection to the plugin server
Today at 1:47 PM	Feed	success	Successful connection to the plugin server



システムイベントの表が表示されます。表には、各イベントの発生日時、イベントカテゴリ、ステータス、説明メッセージが表示されます。列ヘッダーをクリックして、各列を昇順または降順でフィルタリングしたり、[Search Events] (イベント検索) 検索バーで特定のイベントを検索したりできます。

詳細設定

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[Advanced Settings] (詳細設定) ページでは、Tenable Nessus の設定を手動で変更できます。Tenable Nessus のユーザーインターフェースか、コマンドラインインターフェースから詳細設定を変更できます。Tenable Nessus は、入力値を検証して、有効な設定だけが含まれるようにします。

Tenable Nessus は、詳細設定を次のカテゴリにグループ分けします。

- ユーザーインターフェース
- Scan (スキャン)
- ログ
- パフォーマンス
- セキュリティ
- エージェントとスキャナー
- クラスタ
- その他
- Custom (カスタム)

詳細

- 詳細設定は、お使いのすべての Tenable Nessus インスタンスでグローバルに適用されます。
- 詳細設定を編集するには、Tenable Nessus の管理ユーザーアカウントが必要です。
- Tenable Nessus は、すべての詳細設定を自動更新するわけではありません。



- 変更は反映されるまで数分かかる可能性もあります。
- Tenable Nessus により、変更を適用するために再起動が必要な設定には、**i** アイコンが表示されます。
- カスタムポリシー設定は、グローバル詳細設定よりも優先されます。

ユーザーインターフェース

設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Allow Post-Scan Editing (allow_post_scan_editing) (スキャン完了後の編集を許可 (allow_post_scan_editing))	ユーザーにスキャン完了後のスキャン結果の編集を許可します。	○	yes または no	×
Disable API (disable_api) (API を無効にする (disable_api))	インバウンド HTTP 接続を含む、API を無効にします。ユーザーはユーザーインターフェースや API を介して Tenable Nessus にアクセスできません。	×	yes または no	○
Disable Frontend (disable_	Tenable Nessus のユーザーインターフェースを無効にします。ユーザーは引き続き API を使用できま	×	yes または no	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
frontend) (フロントエンドを無効にする (disable_frontend))	す。			
Login Banner (login_banner) (ログインバナー (login_banner))	Tenable Nessus へのログインを試みた後に表示されるテキストバナー。 注意: このバナーが表示されるのは、新しいブラウザまたはコンピューターから初めてログインするときのみです。	なし	文字列	×
Maximum Concurrent Web Users (global.max_web_users) (同時接続できる最大ウェブユーザー数 (global.max_web_users))	同時接続できる最大ウェブユーザー数です。	1024	これは整数で表示されます。 0 に設定した場合、制限はありません。	×
Nessus Web Server IP (listen_address)	着信接続をリッスンする IPv4 アドレスです。127.0.0.1 に設定された場合、アクセスはローカル接続の	0.0.0.0	IP アドレス形式の文字列	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
	みに制限されます。			
Nessus Web Server Port (xmlrpc_listen_port) (Nessus ウェブサーバーポート (xmlrpc_listen_port))	Tenable Nessus ウェブサーバーがリスンするポートです。	8834	整数	○
UI Theme (ui_theme) (UI テーマ (ui_theme))	有効になると、ユーザーインターフェースのカラーテーマがダークモードに変更されます。 注意: SELinux を有効にしている場合、[UI Theme] (UI テーマ) 設定が適切に機能しない可能性があります。	Track Os Setting	[Light] (ライト)、 [Dark] (ダーク)、または [Track Os Setting] (Os 設定を記録)	×
Use Mixed Vulnerability Groups (scan_vulnerability_groups_mixed) (混在する脆弱性グループを使	有効にすると、Tenable Nessus は、グループ内のすべての脆弱性の深刻度が同じでない限り、脆弱性グループの深刻度レベルに [Mixed] (混在) と表示します。無効にすると、Tenable Nessus は、グループ内で脆弱性が最も高い	○	yes または no	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
用する (scan_vulnerability_groups_mixed))	深刻度のインジケータを表示します。			
Use Vulnerability Groups (scan_vulnerability_groups) (脆弱性グループを使用する (scan_vulnerability_groups))	この機能を有効にすると、Tenable Nessus でスキャン結果の脆弱性が共通の属性別にグループ化され、結果リストが短くなります。	○	yes または no	×

Scan (スキャン)

設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要です



				か?
Audit Trail Verbosity (audit_trail) (監査証跡の詳細度 (audit_trail))	プラグイン監査証跡の詳細度を制御します。完全な監査証跡には、Tenable Nessus が特定のプラグインをスキャンに含めなかった理由が含まれます。	full	full、partial、none	×
Auto Enable Plugin Dependencies (auto_enable_dependencies) (プラグインの依存の自動有効化 (auto_enable_dependencies))	他のプラグインが依存しているプラグインを自動で有効にします。この設定では、スキャンテンプレート設定が依存しているプラグインは有効になりません。 この機能が無効にすると、スキャンポリシーで選択済みであるプラグインの一部が実行されないことがあります。	○	yes または no	×
CGI Paths for Web Scans (cgi_path) (ウェブスキャンの CGI パス (cgi_path))	ウェブサーバースキャンに使用する、コロンで区切られた CGI パスの一覧です。	/cgi-bin:/scripts	文字列	×
Engine Thread Idle	スキャンエンジンが停止するまでにアイドル状態になる秒数です。	60	0 から 600 ま	×



Time (engine.idle_ wait) (エンジン スレッドアイドル 状態時間 (engine.idle_ wait))			での整 数	
Max Plugin Output Size (plugin_ output_max_ size_kb) (プラ グイン出力最 大サイズ (plugin_ output_max_ size_kb))	Tenable Nessus が .nessus 形式でエクスポート するスキャン結果に含めるプラグイン出力の最大 サイズ (KB)。出力が最大サイズを超過する場合、 Tenable Nessus はレポートの出力を切り捨てま す。	1000	これは 整数で 表示さ れます。 0 に設 定した 場合、 制限は ありま せん。	×
Maximum Ports in Scan Reports (report.max_ ports) (スキャ ンレポートの最 大ポート数 (report.max_ ports))	ポートの最大数です。スキャン結果にこの値より多 くのポートが報告された場合、Tenable Nessus は ポートのスキャン結果を破棄します。この制限は偽 のターゲットのポートが大量に報告されるのを回避 するためのものですが、スキャン結果データベース から有効な結果が削除されてしまう可能性もあり ます。このような問題が発生する場合は、デフォル ト値を上げることをお勧めします。	1024	整数	×
Maximum	Tenable Nessus ポートスキャンプラグインがオーブ	1024	0 から	×



Ports Reported by Portscanner Plugins (portscanner.max_ports) (ポートスキャナープラグインによってレポートされるポートの最大数 (portscanner.max_ports))	ンとしてマークできるポートの最大数。これには、適切なポートスキャナーと、NASL 関数 scanner_add_port() を呼び出すプラグインが含まれます。		65535 までの整数	
Maximum Size for E-mailed Reports (attached_report_maximum_size) (メールレポートの最大サイズ (attached_report_maximum_size))	レポートの添付ファイルの最大サイズ (MB) を指定します。レポートが最大サイズを超える場合、メールにレポートは添付されません。Tenable Nessus は、50 MB を超えるレポート添付ファイルをサポートしません。	25	0 から 50 までの整数	×
Nessus Rules File Location	Tenable Nessus ルールファイル (nessusd.rules) の場所です。	お使いのオペレー	文字列	×



(rules) (Nessus ルールファイルの場所 (rules))	各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおりです。 Linux /opt/nessus/etc/nessus/nessusd.rules macOS /Library/Nessus/run/var/nessus/conf/nessusd.rules Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\conf\nessusd.rules	ティングシステムにおける Nessus の config ディレクトリ		
Non-Simultaneous Ports (non_simult_ports) (非同時ポート (non_simult_ports))	2つのプラグインを同時に実行できないポートを指定します。	139, 445, 3389	文字列	×
Paused Scan Timeout (paused_scan_timeout) (スキャンの一時停止状態継続時間 (paused_	スキャンが一時停止状態のままでいられる時間 (分) です。この時間を過ぎると Tenable Nessus がスキャンを終了させます。	0	0 から 10080 までの整数	×



scan_ timeout))				
PCAP Snapshot Length (pcap.snaple n) (PCAP ス ナップショットの 長さ (pcap.snaple n))	パケット キャプチャに使用できるスナップショットの長さ、すなわちキャプチャされたネットワークパケットの最大サイズです。通常、Tenable Nessus は、この値をスキャナーの NIC に応じて自動で設定します。しかし、ネットワーク設定によっては、Tenable Nessus がパッケージを切り捨て、スキャンレポートに「インターフェース X の現在のスナップショットの長さ #### が小さすぎます。」というメッセージが表示される可能性があります。この長さを増やすことで、パケットの切り捨てを回避できます。	0	0 から 26214 4 まで の整数	×
Port Range (port_range) (ポートの範囲 (port_range))	スキャナープラグインが検証を行うポートのデフォルトの範囲です。	default	default、 all、 ポート 範囲、 ポート および ポート 範囲の コンマ 区切り リスト それぞ れの範 囲の前 に T:	×



			または U: を 付けて 指定さ れた UDP および TCP ポート	
Reverse DNS Lookups (reverse_ lookup) (逆引 き DNS ルック アップ (reverse_ lookup))	これを有効にすると、Tenable Nessus のスキャン レポートには、ターゲットが完全修飾ドメイン名 (FQDN) で表されます。この機能が無効にすると、 レポートのターゲットはホスト名または IP アドレスで 表されます。	×	yes ま たは no	×
Safe Checks (safe_checks) (安全チェック (safe_ checks))	この機能を有効にすると、Tenable Nessus はアク ティブな脆弱性テストではなくバナーグラブリングを 使った安全チェックを使用します。	○	yes ま たは no	×
Silent Plugin Dependencies (silent_ dependencies) (プラグイン の依存関係を サイレントにす	これを有効にした場合、プラグインの依存関係とそ の結果のリストは Tenable Nessus のレポートに含 められません。ポリシーの一部として、別のプラグイ ンに依存しているプラグインを選択できます。デフォ ルトでは、Tenable Nessus はこれらのプラグイン依 存関係を実行しますが、レポートにはその結果を 記載しません。無効にすると、Tenable Nessus は	○	yes ま たは no	×



る (silent_ dependencie s))	選択されたプラグインとすべてのプラグイン依存関係の両方をレポートに記載します。			
Slice Network Addresses (slice_ network_ addresses) (ネットワークア ドレスを分割 する (slice_ network_ addresses))	このオプションを設定すると、Tenable Nessus はネットワークを順に (10.0.0.1、10.0.0.2、10.0.0.3 など) スキャンせず、ネットワーク全体にワークロードを分割しようとします (たとえば、10.0.0.1、10.0.0.127、10.0.0.2、10.0.0.128 の順にスキャン)。	×	yes ま たは no	×
System Default Severity Basis (severity_ basis) (システ ムのデフォルト 深刻度ベース (severity_ basis))	Tenable Nessus スキャナーと Tenable Nessus Professional では、デフォルトの深刻度ベースを設定することにより、Tenable Nessus が CVSSv2 と CVSSv3 のどちらのスコア (利用可能な場合) を使って脆弱性の深刻度を計算するかを選ぶことができます。Tenable Nessus スキャナーと Tenable Nessus Professional では、デフォルトの深刻度ベースを設定することにより、Tenable Nessus が CVSSv2、CVSSv3、CVSSv4 のどのスコア (利用可能な場合) を使って脆弱性の深刻度を計算するかを選ぶことができます。 デフォルトの深刻度ベースを変更すると、その変更はデフォルトの深刻度ベースで設定されている既存のスキャンすべてに適用されます。今後のスキャンでも、デフォルトの深刻度ベースが使用されます。	Tenable Nessus の新規 インス トールの 場合： cvss_ v3 既存の アップグ レードさ れたイン スタンス の場合： cvss_ v2	cvss_ v2、 cvss v3、ま たは cvss_ v4	×



	CVSS スコアと深刻度の範囲の詳細については、CVSS スコアとVPR を参照してください。 注意: この設定は Tenable Nessus Manager では利用できません。			

ログ

設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Log Additional Scan Details (log_details) (追加のスキンの詳細情報を記録する (log_details))	これを有効にすると、スキャンログには基本情報のほかに、ユーザー名、スキャン名、現在のプラグイン名が記録されます。これらの詳細を表示するには、log_whole_attack も有効にする必要があります。	×	yes または no	×
Log Verbose Scan Details	スキャンの詳細情報を記録します。スキャンに関する問題のデバッグに役立ちますが、ディスクの負荷	×	yes または no	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
(log_whole_attack) (Verbose スキャンの詳細情報を記録するScan Details (log_whole_attack))	が高くなる可能性があります。詳細をさらに追加するには、log_details を有効にします。			
Nessus Dump File Location (dumpfile) (Nessus Dump ファイルの場所 (dumpfile))	デバッグ出力用ログファイルnessusd.dump が生成された場合に保存される場所です。 各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおりです。 Linux /opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.dump macOS	お使いのオペレーティングシステムにおけるNessusのログ	文字列	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
	/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/nessusd.dump Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\nessusd.dump	ディレクトリ		
Nessus Dump File Log Level (nasl_log_type) (Nessus Dump ファイルのログのレベル (nasl_log_type))	nessusd.dump における NASL エンジン出力の種類です。	normal	選択肢は normal、none、trace、full です。	○
Nessus Dump File	ディスク上に残される nessusd.dump ファイルの最大数です。ファイル数が指定された値を超えると、	100	1 から 1000 までの整数	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Max Files (dumpfile_max_files) (Nessus Dump ファイルの最大数 (dumpfile_max_files))	Tenable Nessus は最も古いダンプファイルを削除します。			
Nessus Dump File Max Size (dumpfile_max_size) (Nessus Dump ファイルの最大サイズ (dumpfile_max_size))	nessusd.dump ファイルの最大サイズ (MB)。ファイルサイズが最大サイズを超えると、Tenable Nessus は新しいダンプファイルを作成します。	512	1 から 2048 までの整数	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Nessus Dump File Rotation Time (dumpfile_rotation_time) (Nessus Dump ファイルのローテーション時間 (dumpfile_rotation_time))	Tenable Nessus ダンプファイルのローテーションの頻度を日数で指定します。	1	1 から 365 までの整数	○
Nessus Dump File Rotation (dumpfile_rot) (Nessus	Tenable Nessus がダンプファイルをローテーションする基準が、サイズまたは時間のどちらの最大ローテーションであるかを決定します。	size	size: Tenable Nessus は dumpfile_max_	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Dump ファイルのローテーション (dumpfile_rot))			size で指定されたサイズに基づいてダンプファイルをローテーションします。 time: Tenable Nessus は dumpfile_rotatio n_time で指定されている時間に基づいてダンプ	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			ファイルをローテーションします。	
Nessus Log Level (backend_log_level) (Nessus のログのレベル (backend_log_level))	backend.log ログファイルのログ記録レベルで、どの情報をログに含めるかを決定する、ログタグのセットで指定されます。 log.json を手動で編集して、ログタグのカスタムセットを backend.log 用に設定している場合、その内容はこの設定によって上書きされます。 詳細は、ログを管理するを参照してください。	normal	normal - ログタグを log、info、warn、error、trace	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			に設定します • debug-ログタグをlog、info、warn、error、trace、debug	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			ug に設定します • ver bos eー ログ タグ を lo g、 inf o、 war n、 err or、 tra	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			ce、 debug、 verbose に 設定し ます	
Nessus Scanner Log Location (logfile) (Nessus ス キャナーのロ グの場所 (logfile))	Tenable Nessus がスキャナーのログファイルを保存 する場所。 各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおり です。 Linux /opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.me ssages macOS	お使 いのオ ペレー ティン グシス テムに おける Ness us の ログ	文字列	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
	/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/nessusd.messages Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\nessusd.messages	ディレクトリ		
Log File Maximum Files (logfile_max_files) (ログファイルの最大ファイル数 (logfile_max_files))	Tenable Nessus がディスク上に保持する nessusd.messages ファイルの最大数を決定します。nessusd.messages ログファイル数が指定された値を超えると、Tenable Nessus は最も古いログファイルを削除します。	Tenable Nessus – 100 Tenable Agent – 2	1 から 1000 までの整数	○
Log File Maximum Size (logfile_max_size)	nessusd.messages ファイルの最大サイズ (MB) を決定します。ファイルサイズが最大サイズを超えると、Tenable Nessus は新しいメッセージログファイルを作成します。	Tenable Nessus – 2048	1 から 2048 までの整数	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
max_size) (ログファイル 最大サイズ (logfile_ max_size))	ルを作成します。	us – 512 Tena ble Agent – 10		
Log File Rotation Time (logfile_ rotation_ time) (ログ ファイルのロー テーション時 間 (logfile_ rotation_ time))	Tenable Nessus メッセージログファイルのローテーションの頻度を日数で指定します。	1	1 から 365 までの整数	○
Log File	Tenable Nessus がメッセージログファイルをロー	サイズ	size –	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Rotation (logfile_rot) (ログファイルのローテーション (logfile_rot))	テーションする基準が、ローテーションの最大サイズと時間のどちらであるかを決定します。		Tenable Nessus は、 logfile_ max_size で指定されたサイズに基づいて ログファイルをローテーション します。 time – Tenable Nessus は、 logfile_ rotation_ time で	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			指定された時間に基づいてログファイルをローテーションします。	
Scanner Metric Logging (scanner.metrics) (スキャナーメトリックログ (scanner.metrics))	スキャナーパフォーマンスのメトリックデータ収集を有効にします。	0	0 (オフ)、0x3f (プラグインメトリクスを除く全データ)、0x7f (プラグインメトリクスを含む全データ)	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
			注意： プラグインメトリクスを含めることで、ログファイルのサイズは大幅に増加します。 Tenable Nessusでは、ログファイルが自動的にクリーンアップされません。	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Use Milliseconds in Logs (logfile_ msec) (ログ でミリ秒を使用する (logfile_ msec))	この機能を有効にすると、nessusd.messages および nessusd.dump ログのタイムスタンプがミリ秒単位になります。この機能を無効にすると、ログのタイムスタンプは秒単位になります。	×	yes または no	○

パフォーマンス

設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか？
Database	データベースの更新がどの	NORMAL	NORMAL または	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Synchronous Setting (db_synchronous_setting) (データベース同期設定 (db_synchronous_setting))	ようにディスクに同期されるかを制御します。 NORMAL は高速ですが、予期しないシステムシャットダウン (たとえば停電またはクラッシュ) の時にデータ喪失のリスクがあります。 FULL はより安全ですが、いくつかのパフォーマンスコストを伴います。		FULL	
Engine Logging (global.log.engine_details) (エンジンログ (global.log.engine_details))	これを有効にすると、各ターゲットがスキャン時に割り当てられたスキャンエンジンに関する追加情報が記録されます。	×	yes または no	×
Global Max Hosts Concurrently Scanned (global.max_hosts) (グローバルに同時にスキャンされる最大ホスト数 (global.max_hosts))	Tenable Nessus がすべてのスキャンで同時にスキャンできる最大ホスト数。	ハードウェアにより変わる	整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Global Max Port Scanners (global.max_portscanners) (グローバルのポートスキャナーの最大数 (global.max_portscanners))	ポートスキャナーの最大数。	100	0 から 1024 までの整数	×
Global Max TCP Sessions (global.max_simult_tcp_sessions) (グローバルの最大 TCP セッション数 (global.max_simult_tcp_sessions))	すべてのスキャンで同時に実行できる最大 TCP セッション数です。	デスクトップオペレーティングシステム (例: Windows 10) の場合は 50。 その他のオペレーティングシステム (例: Windows Server 2016) の場合は 50000。	整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Max Concurrent Checks Per Host (max_checks) (ホストごとの最大同時実行プラグイン数 (max_checks))	ホストごとに同時に実行できるプラグインの最大数です。	5	整数	×
Max Concurrent Hosts Per Scan (max_hosts) (スキャンごとの最大同時ホスト数 Max Concurrent Hosts Per Scan (max_hosts))	スキャン中に一度にチェックされるホストの最大数です。	256	整数 ゼロに設定された場合、デフォルト値の256になります。	×
Max Concurrent Scans (global.max_scans) (最大同時スキャン数 (global.max_scans))	スキャナーが同時に実行できるスキャンの最大件数。	0	0 から 1000 までの整数 0 に設定した場合、制限はありません。	×
Max Engine Checks (engine.max_checks) (最大エンジンチェック数 (engine.max_checks))	1 つのスキャンエンジンで同時に実行されるプラグインの最大数です。	64	整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Max Engine Threads (engine.max) (最大エンジンスレッド数 (engine.max))	並行して実行できるスキャンエンジンの最大数です。スキャンエンジンは、1つ以上のスキャンを同時に実行して複数のターゲットのスキャンを行います (engine.max_hosts を参照)。	マシンの CPU コア数の 8 倍	整数	×
Max Hosts Per Engine Thread (engine.max_hosts) (エンジンスレッドごとの最大ホスト数 (engine.max_hosts))	1 つのスキャンエンジンで同時に実行されるターゲットの最大数です。	16	整数	×
Max HTTP Connections (max_http_connections) (最大 HTTP 接続数 (max_http_connections))	ウェブサーバーが HTTP コード 503 (サービス利用不可、接続が多すぎます) で応答するまでの同時接続の最大試行回数です。	600	整数	○
Max HTTP Connections Hard (max_http_connections_hard) (厳	ウェブサーバーが許可する同時接続試行の最大回数です。	3000	整数	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
格な最大 HTTP 接続数 (max_http_connections_hard))				
Max TCP Sessions Per Host (host.max_simult_tcp_sessions) (ホストごとの最大 TCP 接続数 (host.max_simult_tcp_sessions))	ホストごとに同時に実行できる最大 TCP セッション数です。 この TCP スロットリングオプションは、SYN スキャナーが送信する 1 秒あたりのパケット数も制御し、その数は TCP セッションの 10 倍になります。たとえば、このオプションを 15 に設定した場合、SYN スキャナーは最大で毎秒 150 パケットを送信します。	0	これは整数で表示されます。 0 に設定した場合、制限はありません。	×
Max TCP Sessions Per Scan (max_simult_tcp_sessions) (スキャンごとの最大 TCP 接続数 (max_simult_tcp_sessions))	スキャンするホストの数に関係なく、スキャン全体で確立される TCP セッションの最大数。	0	0 から 2000 までの整数です。 0 に設定した場合、制限はありません。	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Engine Thread Pool Minimum Size (thread_pool.min) (エンジンスレッドプール最小サイズ (thread_pool.min))	スキャンエンジンが使用できるスレッドのプールの最小サイズです。非同期タスクはこれらのスレッドによって実行されます。この値は、スレッドの最大数を制御します。	2	0 から 100 までの整数	×
Engine Thread Pool Maximum Size (thread_pool.max) (エンジンスレッドプール最大サイズ (thread_pool.max))	スキャンエンジンが使用できるスレッドのプールの最大サイズです。非同期タスクはこれらのスレッドによって実行されます。この値は、スレッドの最大数を制御します。	200	0 から 500 までの整数	×
Minimum Engine Threads (engine.min) (最小エンジンスレッド数 (engine.min))	Tenable Nessus がターゲットをスキャンするときに最初に開始するスキャンエンジン数。エンジンが engine.optimal_hosts のターゲット数に達すると、Tenable Nessus はスキャンエンジンを engine.max に達するまで追加していきます。	マシンの CPU コア数の 2 倍	整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Optional Hosts Per Engine Thread (engine.optimal_hosts) (エンジンスレッドごとの任意のホスト数 (engine.optimal_hosts))	Tenable Nessus によってエンジンの追加が(最大で engine.max まで)行われる前に、各スキャンエンジンで実行するターゲットの最小数です。	2	整数	×
Plugin Check Optimization Level (optimization_level) (プラグインチェック最適化レベル (optimization_level))	Tenable Nessus がプラグイン実行前に行うチェックの種類を指定します。 この設定を open_ports に設定した場合、Tenable Nessus は必要なポートが空いているかどうかをチェックします。空いていない場合、プラグインは実行されません。 この設定を required_keys に設定した場合、Tenable Nessus は空いているポートをチェックし、必要なキー (KB エントリ) があるかどうかチェックし	なし	open_ports または required_keys	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
	ます。除外されたキーのチェックは無視されます。			
Plugin Timeout (plugins_timeout) (プラグインタイムアウト (plugins_timeout))	プラグインアクティビティの最長有効期間 (秒) です。	320	0 から 1000 までの整数	×
QDB Memory Usage (qdb_mem_usage) (QDB メモリ使用量 (qdb_mem_usage))	アイドル時に Tenable Nessus のメモリ使用量を調整します。Tenable Nessus が専用サーバーで実行されている場合、この項目を high に設定すると、使用するメモリが増えてパフォーマンスが向上します。Tenable Nessus を共有マシンで実行している場合、これを low に設定すると、使用するメモリは減りますが、パフォーマンスへの影響は中程度になります。	low	low または high	×
Reduce TCP Sessions on Network	ネットワークが混雑しているときに、並行する TCP	×	yes または no	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Congestion (reduce_connections_on_congestion) (ネットワーク混雑時のTCPセッション数を減らす (reduce_connections_on_congestion))	セッションの数を減らします。			
Remediations Limit (remediations_limit) (修正数の上限 (remediations_limit))	Tenable Nessus が生成し、スキャン結果に表示する修正の数を制限します。	500	ゼロより大きい整数	×
Scan Check Read Timeout (checks_read_timeout) (スキャンチェック読み取りタイムアウト (checks_read_timeout))	テストのソケットの読み取りタイムアウトです。	5	0 から 1000 までの整数	×
Stop Scan on Host Disconnect (stop_scan_on_disconnect) (ホスト接続切断時のスキャン停止 (stop_scan_on_disconnect))	これを有効にすると、Tenable Nessus はスキャン中に切断したホストのスキャンを停止します。	×	yes または no	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
XML Enable Plugin Attributes (xml_enable_plugin_attributes) (XML 有効プラグイン属性 (xml_enable_plugin_attributes))	これを有効にすると、Tenable Nessus は Tenable Security Center にエクスポートされるスキャンにプラグイン属性を含めます。	×	yes または no	×
Webserver Thread Pool Minimum Size (www.thread_pool.min) (ウェブサーバースレッドプール最小サイズ (www.thread_pool.min))	ウェブサーバーおよびバックエンドのスレッドプールの最小サイズです。	2	0 から 100 までの整数	×
Webserver Thread Pool Maximum Size (www.thread_pool.max) (ウェブサーバースレッドプール最大サイズ (www.thread_pool.max))	ウェブサーバーおよびバックエンドのスレッドプールの最大サイズです。	200	0 から 500 までの整数	×

セキュリティ



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Always Validate SSL Server Certificates (strict_certificate_validation) (常に SSL サーバー証明書を検証する (strict_certificate_validation))	初期リモートリンク中であっても、SSL サーバー証明書を常に検証します (マネージャーが信頼できるルート CA を使用する必要があります)。	×	yes または no	×
Cipher Files on Disk (cipher_files_on_disk) (ディスクの暗号ファイル (cipher_files_on_disk))	Tenable Nessus が書き出す暗号ファイルです。	○	yes または no	○
Force Public Key Authentication (force_pubkey_auth) (公開鍵認証を強制する (force_pubkey_auth))	Tenable Nessus のログインで公開鍵認証を使用するように強制します。	×	yes または no	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Max Concurrent Sessions Per User (max_sessions_per_user) (ユーザーあたりの最大同時セッション数 (max_sessions_per_user))	ユーザーあたりの最大同時セッションです。	0	0 から 2000 までの整数です。 0 に設定した場合、制限はありません。	×
SSL Cipher List (ssl_cipher_list) (SSL 暗号リスト (ssl_cipher_list))	Tenable Nessus のバックエンド接続に使用する暗号リストです。事前設定済みの暗号文字列のリストを使用するか、カスタム暗号リストまたは暗号文字列を入力します。 注意: この	compatible	• legacy - 旧式の安全でないブラウザおよび API と統合できる暗号のリスト。 • compatible - Internet Explorer 11 を含むすべてのブラウザと互換性がある安全な暗号のリスト。最新のすべての暗号が含まれていない場合があります。 • modern - 最新の最も安全な暗号のリスト。	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
	設定では、TLS 1.2 の暗号のみを設定します。		Internet Explorer 11 などの旧式のブラウザとは互換性がない場合があります。 • custom - カスタム OpenSSL 暗号リスト。有効な暗号リストの形式については、OpenSSL のドキュメントを参照してください。 • niap - NIAP 基準に準拠する暗号のリスト。 ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
			ヒント: Tenable でサポートされている暗号のリストについては、<i>Tenable Vulnerability Management ユーザーガイドのシステム要件</i>を参照してください。	
SSL Mode (ssl_mode) (SSL モード (ssl_mode))	サポートされる TLS の最小バージョンです。	tls_1_2	• compat - TLS v1.0 以上 • ssl_3_0 - SSL v3 以上 • tls_1_1 - TLS v1.1 以上 • tls_1_2 - TLS v1.2 以上 • tls_1_3 - TLS v1.3 以上 • niap - TLS v1.2	○

エージェントとスキャナー

注意: 次の設定項目は、Tenable Nessus Manager でのみ利用可能です。



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要
agents_progress_viewable	エージェント数がこの設定値を超えると、スキャンでエージェントから情報が収集されても、Tenable Nessus Manager はエージェントの詳細情報を表示しません。その代わりに、スキャンが完了したときに、スキャン結果が収集されて閲覧できることを示すメッセージが表示されます。	100	これは整数で表示されます。 ゼロに設定された場合、デフォルト値の 100 に戻ります。	×
agent_updates_from_feed	この機能を有効にすると、Tenable Agent ソフトウェアの新しい更新プログラムが自動でダウンロードされます。	○	yes または no	○
cloud.manage.download_max	エージェントの更新プログラムを同時にダウンロードできる最大数です。	10	整数	×
agent_merge_audit_trail	エージェントスキャン結果の監査証跡データをメインのエージェント	false	true または false	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要
	データベースに含めるかどうかを決めます。監査証跡データを除外すると、エージェントスキャン結果の処理パフォーマンスが大幅に向上します。 この設定が [false] に設定されていると、個別のスキャンやポリシーの [Audit Trail Verbosity] (監査証跡の詳細) 設定がデフォルトで [No audit trail] (監査証跡なし) に設定されます。			
agent_merge_kb	メインのエージェントデータベースにエージェントのスキャン結果の KB データを含めます。KB データを除外すると、エージェントスキャン結果の処理パフォーマンスが大幅に向上します。	false	true または false	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要
	この設定が [false] に設定されていると、個別のスキャンやポリシーの [Include the KB] (KB を含む) 設定がデフォルトで [Exclude KB] (KB を含まない) に設定されます。			
agent_merge_journal_mode	エージェントの結果を処理するときに使用するジャーナルモードを設定します。環境によっては、これによって処理パフォーマンスが向上する場合がありますが、クラッシュが発生した場合にスキャン結果が破損するリスクもあります。詳細は、sqlite3 のドキュメントを参照してください。	DELETE	MEMORY TRUNCATE DELETE	×
agent_merge_synchronous_setting	エージェントの結果を処理するときに使用するファイルシステムの同期モードを設定しま	FULL	OFF NORMAL FULL	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要
	す。この設定をオフにすると処理パフォーマンスは大きく向上しますが、クラッシュが発生した場合にスキャン結果が破損するリスクもあります。詳細は、sqlite3のドキュメントを参照してください。			
track_unique_agents	この機能を有効にすると、Tenable Nessus Manager はリンクしようとしているエージェントの MAC アドレスが、同じホスト名、プラットフォーム、ディストリビューションを持つ、リンク済みエージェントの MAC アドレスと一致するかどうかをチェックします。Tenable Nessus Manager はエージェントの重複があればそれを削除します。	×	yes または no	×

クラスタ



注意：次の設定項目は、クラスタリングが有効になっている Tenable Nessus Manager でのみ利用できません。

設定	説明	デフォルト	有効な値
Agent Blacklist Duration Days (agent_blacklist_duration_days) (エージェントブラックリスト日数 (agent_blacklist_duration_days))	エージェントがクラスタノードへの再リンクからブロックされたままとなっている日数です。 たとえば、クラスタ内の既存エージェントに一致する UUID にリンクしようとした場合、Tenable Nessus はエージェントをブロックします。 注意: Tenable Nessus 操作がないと、Tenable Nessus がエージェントを完全に削除または削除した後に、エージェントがブロックされます。ただし、管理者が手動でエージェントのリンクを解除して再リンクした場合、Tenable Nessusはそのエージェントを正常な状態に戻します。	7	ゼロより大きい整数
Agent Clustering Scan Cutoff (agent_cluster_scan_cutoff) (エージェントクラスタスキャン中止 (agent_cluster_scan_cutoff))	子ノードを更新することなくこの設定時間が経過すると、Tenable Nessus はスキャンを中止します。	3600	299 より大きい整数
Agent Node Global Maximum Default (agent_node_global_max_default) (最大のデフォルトエージェントノードグローバル (agent_	グローバルのクラスタノードあたり最大デフォルトエージェント数です。 子ノードに個別の最大値を設定している場合、そちらの設定値の方がこの設定より優先されます。	10000	0 から 20000 までの整数



設定	説明	デフォルト	有効な値
node_global_max_default))			

その他

設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Allow Special Characters in User Names (allow_special_chars_in_username) (ユーザー名の特殊文字を許可する (allow_special_chars_in_	Tenable Nessus のユーザー名に括弧 ((および)) を使用できるかどうかを指定します。	true	true または false	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
username))				
Automatic Update Delay (auto_update_delay) (自動アップデート遅延 (auto_update_delay))	Tenable Nessus が次回自動アップデートまで待機する時間です。	24	ゼロより大きい整数	×
Automatic Updates (auto_update) (自動アップデート (auto_update))	プラグインを自動でアップデートします。この機能を有効にして Tenable Nessus を登録すると、Tenable Nessus は利用可能になった最新プラグインを Tenable から自動的に入手します。スキャナーがインターネットに接続できない独立したネットワーク上にある場合は、この設定を無効にします。 注意: この設定は、Tenable Vulnerability Management に接続された Tenable Nessus スキャナーでは機能しません。Tenable	○	yes または no	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
	Vulnerability Management にリンクされたスキャナーは、cloud.tenable.com から更新を自動的に受信します。詳細は、ナレッジベースの記事を参照してください。			
Automatically Update Nessus (auto_update_ui) (Nessus の自動アップデート (auto_update_ui))	Tenable Nessus の更新プログラムを自動ダウンロードして適用します。 注意: この設定は、Tenable Vulnerability Management に接続された Tenable Nessus スキャナーでは機能しません。Tenable Vulnerability Management にリンクされたスキャナーは、cloud.tenable.com から更新を自動的に受信します。詳細は、ナレッジベースの記事を参照してください。	○	yes または no	×
Backups to keep (backup_days_to_keep) (バックアップして保持 (backup_days_to_	Tenable Nessus は、24 時間ごとにバックアップファイルを自動的に作成します。この設定を使用して、Tenable Nessus がバックアップファイルを破棄するまでの日数を指定します。たとえば、この設定をデフォルトの 30 日のままにした場合、Tenable Nessus は過去 30 日間の日次バックアップファイルを保持します。	30	ゼロより大きい整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
keep))	Tenable Nessus バックアップファイルの詳細については、 Tenable Nessus のバックアップ を参照してください。			
Child Node Port (child_node_listen_port) (子ノードポート (child_node_listen_port))	Tenable Nessus 子ノードが別のポートで親ノードと通信できるようにします。	なし	任意の有効なポート値	○
Initial Sleep Time (ms_agent_sleep) (初期スリープ時間 (ms_agent_sleep))	(Tenable Nessus Manager のみ) 管理スキャナーとエージェントリクエストの間のスリープ時間です。この設定は Tenable Nessus Manager または Tenable Vulnerability Management でオーバーライドできます。	30	5 から 3300 までの整数	×
Java Heap Size (java_	PDF レポートをエクスポートするときに Tenable Nessus が使用する Java ヒープサイズ (Java 仮	auto	auto または 0 よ	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
heap_size) (Java ヒープ サイズ (java_ heap_size))	想マシンで実行されているアプリケーションによって インスタンス化されたオブジェクトを保存するた めに使用されるシステムメモリ) を指定します。		り大きい 整数	
Max HTTP Client Requests (max_http_ client_ requests) (最大 HTTP クライアントリ クエスト数 (max_http_ client_ requests))	管理スキャナーおよびエージェントで同時に確立 できる HTTP アウトバウンド接続の最大数を指 定します。	4	ゼロより 大きい整 数	○
Nessus Debug Port (dbg_port) (Nessus デ バッグポート (dbg_port))	nessusd が ndbg クライアント接続をリッスンする ポートです。空白にすると、Tenable Nessus はデ バッグポートを確立しません。	なし	port、 localhost :port、 ip:portの いずれか	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
			の形式の文字列	
Nessus Preferences Database (config_file) (Nessus 設定データベース (config_file))	エンジンの環境設定項目を含む設定ファイルの場所です。 各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおりです。 Linux /opt/nessus/etc/nessus/nessusd.db macOS /Library/Nessus/run/etc/nessus/conf/nessusd.db Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\conf\nessusd.db	お使いのオペレーティングシステムにおける Tenable Nessus のデータベースディレクトリ	文字列	○
Non-User Scan Result Cleanup	古いシステムユーザーのスキャンレポートを削除するまでの経過時間のしきい値 (日数) です。	30	ゼロより大きい整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Threshold (report_ cleanup_ threshold_ days) (非 ユーザース キャン結果ク リーンアップし きい値 (report_ cleanup_ threshold_ days))				
Old User Files Cleanup (old_user_ files_ cleanup_ hours) (古い ユーザーファ イルのクリー	Tenable Nessus が古いユーザーファイルをファイルシステムから削除するまでの経過時間。0 に設定すると、Tenable Nessus はクリーンアップを実行しません。	0	ゼロより 大きい整 数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
ンアップ (old_user_files_cleanup_hours))				
Orphaned Scan History Cleanup (orphaned_scan_cleanup_days) (取り残されたスキンの履歴のクリーンアップ (orphaned_scan_cleanup_days))	Tenable Nessus が取り残された Tenable Security Center のスキャンを削除するまでの経過日数。たとえば、Tenable Security Center 経由で実行されて適切に削除されなかった結果、スキャンが取り残されてしまうことがあります。 0 に設定すると、Tenable Nessus はクリーンアップを実行しません。 注意: この設定は、Tenable Security Center から起動されたネットワークスキャンにのみ適用されます。エージェントスキャンまたはウェブアプリケーションスキャンには適用されません。	30	ゼロより大きい整数	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Packet Capture Archive Cleanup (packet_capture_archive_cleanup_days) (パケットキャプチャアーカイブクリーンアップ (packet_capture_archive_cleanup_days))	Tenable Nessus がパケットキャプチャアーカイブをファイルシステムから削除するまでの日数。0 に設定すると、Tenable Nessus はクリーンアップを実行しません。	30	ゼロより大きい整数	×
Plugin Integrity Check Frequency (Minutes)	Tenable Nessus がプラグインの整合性チェックをフルで実行する頻度を分単位で決定します。	10080	1440 から 10080 までの整数	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
(plugin_healthcheck_frequency) (プラグイン整合性チェック頻度 (分)) (plugin_healthcheck_frequency))				
Remote Scanner Port (remote_listen_port) (リモートスキャナーポート (remote_listen_port))	この設定により、Tenable Nessus は、リモートエージェントおよびスキャナーとの通信専用ポート (通信ポート) と、ユーザーログイン専用のポート (管理ポート) で動作可能になります。この設定を追加することで、xmlrpc_listen_port (デフォルトは 8834) で定義されたポートではなく、別のポート (例: 9000) を管理スキャナーとエージェントにリンクできます。	なし	整数	○
Report	これを有効にすると、問題を特定するために、	○	yes または no	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
Crashes to Tenable (report_crashes) (クラッシュを Tenable に報告する (report_crashes))	Tenable Nessus は Tenable, Inc. にクラッシュ情報を自動送信します。個人情報やシステム識別情報を Tenable Nessus が Tenable, Inc. に送信することはありません。			
Scan Source IP(s) (source_ip) (ソース IP をスキャン (source_ip))	マルチホームホストのスキャン実行時に使用するソース IP です。複数の IP がある場合、Tenable Nessus は新しい接続を実行するたびにそれらの IP を繰り返して使用します。	なし	1 つの IP アドレス、またはコンマ区切りの複数の IP アドレスリスト	○
Send Telemetry (send_telemetry)	有効にすると、Tenable Nessus は機密情報ではない製品の使用状況データを、安全な方法で定期的に Tenable に送信します。 使用状況統計データとは、Tenable Nessus イン	○	yes または no	○



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
(テレメトリを送信 (send_telemetry))	ターフェース内でアクセスしたページ、使用したレポートとダッシュボード、Tenable Nessus ライセンス、設定済み機能に関するデータなどを指します。Tenable はこのデータを将来の Tenable Nessus リリースのユーザーエクスペリエンスの改善に活用します。この機能はいつでも無効にすることが可能で、無効にすると使用状況統計データを Tenable と共有することはなくなります。			
User Scan Result Deletion Threshold (scan_history_expiration_days) (ユーザースキャン結果削除しきい値 (scan_history_expiration_	Tenable Nessus が完了したスキャンの履歴とデータを完全に削除するまでの日数。 注意: この設定は、Tenable Security Center から起動されたすべてのスキャナー、エージェント、ウェブアプリケーションスキャンに影響を与えます。	0	ゼロより大きい整数 0 に設定すると、Tenable Nessus は履歴を保持します。	×



設定	説明	デフォルト	有効な値	再起動が必要ですか?
days))				
Windows Minidump (windows_minidump) (Windows ミニダンプ (windows_minidump))	Windows 用 Tenable Nessus がクラッシュした場合、Tenable Nessus が Windows ミニダンプファイルをログフォルダーに生成するかどうかを決定します。	×	yes または no	×

Custom (カスタム)

すべての詳細設定が Tenable Nessus ユーザーインターフェースに取り込まれるわけではありませんが、一部の設定はコマンドラインインターフェースで設定できます。作成したカスタム設定項目は、[Custom] (カスタム) タブに表示されます。

次の手順を使用して、カスタム詳細設定を管理します。

新規設定を作成する

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。



2. 左側のナビゲーションバーで、[Advanced] (アドバンス) をクリックします。

[Advanced Settings] (詳細設定) ページが表示されます。

3. 右上の[New Setting] (新規設定) ボタンをクリックします。

[Add Setting] (設定の追加) ウィンドウが表示されます。

4. [Name] (名前) ボックスに、新規設定のキーを入力します。

5. [Value] (値) ボックスに、対応する値を入力します。

6. [Add] (追加) ボタンをクリックします。

リストに新規設定が表示されます。

設定を変更する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで、[Advanced] (アドバンス) をクリックします。

[Advanced Settings] (詳細設定) ページが表示されます。

3. 設定テーブルで変更する設定の行をクリックします。

[Edit Setting] (設定の編集) ボックスが表示されます。

4. 必要に応じて設定を変更します。

5. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により設定が保存されます。

設定を削除する



1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで、[Advanced] (アドバンス) をクリックします。

[Advanced Settings] (詳細設定) ページが表示されます。

3. 設定テーブルの削除する設定の行で、 ボタンをクリックします。

設定を削除する選択でよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

4. [Delete] (削除) をクリックします。

Tenable Nessus が設定を削除します。

次の表は、デフォルトでは Tenable Nessus に表示されないものも含め、設定できる詳細設定を示しています。

識別子	説明	デフォルト	有効な値
acas_classification	Tenable Nessus ユーザーインターフェースの上部と下部に分類バナーを追加し、最後に成功したログインと失敗したログインの通知をオンにします。	なし	• UNCLASSIFIED - 緑のバナー • CLASSIFIED - 紫のバナー • CONFIDENTIAL - 青いバナー • SECRET - 赤いバナー • TOP SECRET - オレンジ色のバナー • TOP



識別子	説明	デフォルト	有効な値
			SECRET/SCI - 黄色いバナーでフォントは黒色
multi_scan_same_host	無効になっている場合、ホストに負荷を掛けないよう、Tenable Vulnerability Management は単一の IP アドレスに解決される複数のターゲットを 1 つのスキャナーが同時にスキャンしないようにします。代わりに Tenable Vulnerability Management スキャナーは、IP アドレスがスキャナー上の同じスキャンタスクまたは複数のスキャンタスクに複数回現れた場合、IP アドレスのスキャンを順番に実行します。スキャン完了までの時間が長くなる可能性があります。 有効になっている場合、Tenable Vulnerability Management スキャナーは、1 つの IP アドレスに解決される複数のターゲットを同じスキャンタスク内で、または複数のスキャンタスクにまたがって同時にスキャン可能です。スキャンの完了までの時間は短くなりますが、スキャンターゲットに負荷が掛かり、タイムアウト および不完全	×	yes または no



識別子	説明	デフォルト	有効な値
	な結果が生じる可能性があります。		
merge_plugin_results	同一ホスト、ポート、プロトコルで複数の結果を生成するプラグインのプラグイン結果の統合をサポートします。Tenable は、Tenable Security Center にリンクされているスキャナーに対してこのオプションを有効にすることをお勧めします。	×	yes または no
nessus_syn_scanner.global_throughput.max	Tenable Nessus がポートスキャン中に送信する 1 秒あたりの SYN パケットの最大数 (Tenable Nessus が並行してスキャンするホスト数とは無関係) を設定します。この設定は、大量の SYN パケットに対するリモートデバイスの脆弱性に応じて調整します。	65536	整数
login_banner	Tenable Nessus へのログインを試みた後に表示されるテキストバナー。このバナーが表示されるのは、新しいブラウザまたはコンピューターから初めてログインするときのみです。	なし	文字列
timeout.<plugin ID>	<plugin ID>にプラグイン ID を入力します。Tenable Nessus がブ	なし	0 から 86400 までの整数



識別子	説明	デフォルト	有効な値
	ラグインを停止するまでに、Tenable Nessus がそのプラグイン <i><pluginID></i> の実行を許可する最大時間 (秒)。このオプションをプラグインに設定すると、この値が <code>plugins_timeout</code> よりも優先されます。		

スキャンエンジン設定

スタンドアロンの Tenable Nessus Professional または Tenable Nessus Expert であるか、Tenable Vulnerability Management や Tenable Security Center によって管理されている Tenable Nessus スキャナーであるかに関わらず、すべての Tenable Nessus デプロイメントで詳細設定を行うことができます。これらの設定の一部はスキャンエンジン設定と呼ばれ、Tenable Nessus スキャンエンジンのスキャンパフォーマンスを制御します。スキャンポリシーの [Settings] (設定) の [Performance Options] (パフォーマンスオプション) セクションで、スキャンエンジン設定を調整できます。

Tenable Nessus スキャナー設定

次の表は、すべての詳細設定を網羅したリストではありません。スキャンエンジンのパフォーマンスに影響する設定のリストです。詳細設定の全一覧については、[詳細なスキャン設定](#)を参照してください。

設定	識別子	定義
Global Max Hosts Concurrently Scanned (同時スキャンされたグローバ	<code>global.max_hosts</code>	実行中のすべてのスキャンでスキャナーが同時に処理するターゲットの総数。この値は、スキャンエンジンで実行されるターゲットの総数を制限します。スキャンエンジンは、 <code>global.max_hosts</code> に割り当てら



ル最大ホスト数)		れた値を超えるターゲットを処理しません。
Max Concurrent Scans (最大同時スキャン)	global.max_scans	スキャンエンジンが同時に実行するスキャンの総数。
Global Max TCP Sessions (最大グローバル同時 TCP セッション)	global.max_simult_tcp_sessions	すべてのスキャンに許可される同時 TCP セッションの最大数。
Global Max Port Scanners (最大グローバルポートスキャナ)	global.max_portscanners	ポートスキャナータスクスレッドプールに割り当てられるスレッドの最大数。この値は、すべてのスキャンでエンジンが同時に実行するポートスキャナーの最大数を表します。
Max Concurrent Hosts Per Scan (スキャンごとの最大同時ホスト数)	max_hosts	スキャンエンジンが特定のスキャンで同時に処理するターゲットの最大数。
Max Concurrent Checks Per Host (ホストごとの最大同時チェック数)	max_checks	特定のターゲットに対して同時に実行できるプラグインの最大数。この設定の値によって、各エンジンスレッドがターゲットに対して実行するプラグインの数が決まります。
Max TCP Sessions Per Scan (スキャンごとの TCP セッションの最大数)	max_simult_tcp_sessions	特定のスキャンに許可される同時 TCP セッションの最大数。
Max TCP Sessions Per Host (ホストごと	host.max_simult_tcp_sessions	1 つのターゲットに許可される同時 TCP セッションの最大数。



の TCP セッションの 最大数)		
Max Hosts Per Engine Thread (エ ンジンスレッドごとの ホストの最大数)	engine.max_hosts	エンジンスレッドが処理するターゲットの最大数。
Optimal Hosts Per Engine Thread (エ ンジンスレッドごとの 最適なホスト数)	engine.optimal_ hosts	新しいエンジンスレッドを開始する前にスキャンエン ジンがエンジンスレッドに割り当てるターゲットの数。
Max Engine Checks (エンジン チェックの最大数)	engine.max_ checks	エンジンスレッドで実行されているすべてのターゲット において、そのスレッドで実行できるプラグインの総 数。
Max Engine Threads (エンジン スレッドの最大数)	engine.max	スキャンエンジンが開始するエンジンスレッドの最大 数。
Minimum Engine Threads (エンジン スレッドの最小数)	engine.min	スキャンエンジンがスキャンの処理を開始するエン ジンスレッドの最小数。

以降のセクションでは、優先順位とスキャンエンジンによるターゲットの処理に一部の設定がどのように影響するかに関する注意事項について簡単に説明します。

最大ホスト数の設定

次の設定は、スキャンエンジンのターゲットの処理に影響します。

- `global.max_hosts`
- `max_hosts`



- engine.max_hosts
- engine.max

ほとんどのシナリオでは、同時ターゲットの最大数を決定する際に、global.max_hosts がその他の設定よりも優先されますが、そうならないようにすることもできます。たとえば、engine.max_hosts と engine.max を操作することで、スキャナーが同時にスキャンするターゲットの最大数を制限できます。engine.max_hosts および engine.max の値がそのように設定されている場合は、次のようになります。

$(\text{engine.max\_hosts} \times \text{engine.max}) < \text{global.max\_hosts}$

この場合、スキャナーはより厳しい制限 (engine.max_hosts と engine.max を乗算した値) を適用します。

最大同時 TCP セッションの設定

次の3つの詳細設定が、スキャンエンジンの同時 TCP セッションの数に影響を与えます。

- global.max_simult_tcp_sessions
- max_simult_tcp_sessions
- host.max_simult_tcp_sessions

global.max_simult_tcp_sessions 設定は、スキャナーで実行されるすべてのスキャンに適用される絶対上限です。max_simult_tcp_sessions 値は特定のスキャンの同時 TCP セッションを制限し、host.max_simult_tcp_sessions 設定はホストあたりの同時 TCP セッションを制限します。

最大チェック数の設定

スキャンエンジンが同時に実行できるプラグインの数は、次の2つの設定で制御します。

- max_checks
- engine.max_checks

engine.max_checks 設定は max_checks の設定よりも優先されるため、エンジンが同時に実行するプラグインの総数が $(\text{engine.max\_checks} \times \text{engine.max})$ を超えることはありません。



Tenable Vulnerability Management および Tenable Security Center のポリシー設定

Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center でスキャンを起動すると、1つのスキャンが1つのスキャナーに割り当てられるわけではありません。代わりに、複数のスキャナーを効果的に利用するために、1つのスキャンをより小さなチャンク (タスクと呼ばれる) に分割し、タスクを複数のスキャナーに分散します。これにより、複数のスキャナーが1つの全体的なスキャンを並行して実行できますが、スキャンエンジン設定の適用方法にも影響します。Tenable Nessus スキャンエンジンは、個々のタスクを1つのスキャン全体として解釈します。

たとえば、1,000 の IP をターゲットとする 1つのスキャンがあるとします。Tenable Vulnerability Management および Tenable Security Center は、次の方法でスキャンを処理します。

- **Tenable Vulnerability Management** – Tenable Vulnerability Management はスキャンターゲットを、それぞれ 120 IP の 8 個のタスクに分割し、9 個目のタスクに 40 IP を割り当てます。そして、スキャンポリシーの `max_hosts` (ユーザーインターフェースでは [Max simultaneous hosts per scan] (スキャンごとの同時ホストの最大数)) が 5 に設定されていると仮定します。このシナリオでは、特定のスキャナーがこれらの 9 個のタスクのうちの 5 個のタスクを取得し、最大 25 ホストを並列実行します (スキャンエンジンの設定に従い、スキャンあたり 5)。最大 5 ホストを並列実行するわけではありません。スキャナーが 5 個のタスクを完了すると、Tenable Vulnerability Management からタスクの新しいバッチを受け取り、スキャンジョブ全体が完了するまでスキャンを続行する場合があります。
- **Tenable Security Center** – Tenable Security Center はスキャンターゲットを、それぞれ 8 IP の 125 個のタスクに分割します。そして、スキャンポリシーの `max_hosts` (ユーザーインターフェースでは [Max simultaneous hosts per scan] (スキャンごとの同時ホストの最大数)) がデフォルト値の 30 に設定されていると仮定します。このシナリオでは、特定のスキャナーが 125 個のタスクのうち 4 個のタスクを取得し、最大 30 ホストを並列実行します (スキャンエンジンの設定に従い、最初の 3 つのタスクで 8、最後のタスクで 6)。スキャナーがタスクを完了すると、Tenable Security Center から新しいタスクを受け取り、スキャンジョブ全体が完了するまでスキャンを続行します。

それぞれの「スキャンごと」の設定は、スキャン全体ではなく、個々の Tenable Vulnerability Management タスクまたは Tenable Security Center タスクに適用されます。これにより、スキャンポリシーでこれらのパフォーマンス調整パラメーターを設定するときに、混乱やスキャナーの予期しない動作が発生することがあります。



LDAP サーバー (Tenable Nessus Manager)

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager の [LDAP Server] (LDAP サーバー) ページに表示されるオプションを使用して、ディレクトリからユーザーをインポートするように Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サーバーを設定できます。

LDAP Server



The Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is an industry standard for accessing and maintaining directory services across an organization. Once connected to an LDAP server, administrators can add users straight from their directory and these users can authenticate using their directory credentials.

Host

Port

Username

Password

Base DN

cn=users,dc=example,dc=com

Test LDAP Server

Show advanced settings ☐

Save

Cancel

始める前に

- LDAP over SSL (LDAPS) が LDAP サーバーで有効になっていることを確認してください。Tenable Nessus Manager では LDAP サーバーとの通信に暗号化接続が必要で、リモートサーバーには LDAPS 認証用の有効な証明書が必要です。



詳細については、[Nessus Manager -「LDAP サーバーへの接続に失敗しました。TLS 接続の確立に失敗しました」エラーに関するナレッジベース記事](#)を参照してください。

LDAP サーバーを設定する方法

1. Tenable Nessus Manager の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [LDAP Server] (LDAP サーバー) をクリックします。

[LDAP Server] (LDAP サーバー) のページが表示されます。

3. 必要に応じて設定を行います。

設定	説明
Host (ホスト)	LDAP サーバーホスト。
Port (ポート)	LDAP サーバーポート。選択する値を LDAP サーバー管理者に確認してください。
Username (ユーザー名)	ユーザーデータを検索するための認証情報がある LDAP サーバー上のアカウントのユーザー名。 ユーザー名を、LDAP サーバーが提供する形式で指定します。
Password (パスワード)	ユーザーデータを検索するための認証情報がある LDAP サーバー上のアカウントのパスワード。
Base DN (ベース DN)	ユーザーデータを検索するための開始点として使用される LDAP 検索ベース。
Show advanced settings (詳細設定を表示する)	LDAP の詳細設定を表示または非表示にするには、[Show advanced settings] (詳細設定を表示する) チェックボックスをクリックします。



詳細設定 (オプション)

Username Attribute (ユーザー名属性)	アカウントのユーザー名を含む LDAP サーバーの属性名。これは多くの場合、LDAP により使用される可能性があるサーバーで文字列 sAMAccountName で指定されます。 正しい値については、LDAP サーバーの管理者にお問い合わせください。
Email Attribute (メール属性)	アカウントのメールアドレスを含む LDAP サーバーの属性名。これは多くの場合、LDAP により使用される可能性があるサーバーで文字列 mail で指定されます。 正しい値については、LDAP サーバーの管理者にお問い合わせください。
Name Attribute (名前属性)	アカウントに関連付けられている名前を含む LDAP サーバーの属性名。これは多くの場合、LDAP により使用される可能性があるサーバーで文字列 CN で指定されます。 正しい値については、LDAP サーバーの管理者にお問い合わせください。
CA (PEM Format) (CA (PEM 形式))	LDAP サーバーの認証局 (CA) の証明書 (該当する場合)。証明書を PEM 形式で入力します。

4. (オプション) [Test LDAP Server] (LDAP サーバーのテスト) ボタンをクリックして、入力した LDAP 設定を検証します。

ページの右上に、LDAP 設定が有効かどうかを示すメッセージが表示されます。設定が有効でない場合は、設定を確認し、必要に応じて調整してください。

5. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus Manager により LDAP サーバー設定が保存されます。



プロキシサーバー

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[Proxy Server] (プロキシサーバー) ページでは、プロキシサーバーを設定できます。お使いのプロキシによって特定の HTTP ユーザーエージェントがフィルタリングされる場合は、[User-Agent] (ユーザーエージェント) ボックスにカスタムユーザーエージェントの文字列を入力します。

Proxy Server



Proxy servers are used to forward HTTP requests. If your organization requires one, Nessus will use these settings to perform plugin updates and communicate with remote scanners and agents. Only the host and port fields are required. Username, password, authentication type and user-agent are available if needed.

Host

Port

Username

Password

Auth Method

AUTO DETECT

User-Agent

Test Proxy Server

Save

Cancel

プロキシサーバーを設定する方法

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [Proxy Server] (プロキシサーバー) をクリックします。



[Proxy Server] (プロキシサーバー) のページが表示されます。

3. 必要に応じて設定を行います。

設定	説明
Host (ホスト)	プロキシサーバーホスト。
Port (ポート)	プロキシサーバーポート。
Username (ユーザー名)	ユーザーデータを検索するための認証情報があるプロキシサーバー上のアカウントのユーザー名。 ユーザー名を、プロキシサーバーが提供する形式で指定します。
Password (パスワード)	ユーザーデータを検索するための認証情報があるプロキシサーバー上のアカウントのパスワード。
Auth Method (認証方法)	Nessus がプロキシサーバーへの接続に使用する認証方法。 - AUTO DETECT – Tenable Nessus は以前の設定で入力した内容に基づく認証で接続を保護します。どの方法を選択すべきかわからない場合には、このオプションを選択することを推奨します。 - NONE – Tenable Nessus は認証を行いません - BASIC – Tenable Nessus は基本認証で接続を保護します。 - DIGEST – Tenable Nessus はダイジェスト認証で接続を保護します。 - NTLM – Tenable Nessus は NTLM 認証で接続を保護します。 注意: Tenable Nessus は NTLMv2 のみに対応しています。
User-Agent	プロキシで事前定義されているユーザーエージェントが必要な場合は、プロ



(ユーザーエージェント)	キシサーバーのユーザーエージェント名。

4. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により、プロキシサーバーが保存されます。

リモートリンク

Tenable Nessus Manager を使用する場合には必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[Remote Link] (リモートリンク) ページでは、Tenable Nessus スキャナーをライセンス済み Tenable Nessus Manager または Tenable Vulnerability Management にリンクできます。

注意: 初期インストール後にユーザーインターフェースから Tenable Security Center にリンクすることはできません。スキャナーがすでに Tenable Security Center にリンクされている場合、リンクを解除し、そのスキャナーを Tenable Vulnerability Management または Tenable Nessus Manager にリンクできますが、インターフェースから Tenable Security Center に再びリンクすることはできません。



Remote Link



By enabling this setting, you can link this scanner to Tenable.io or a Nessus Manager. From there, it can be fully managed and selected when configuring or launching scans. Please note that this scanner can only be linked to one manager at a time.

ON ☒

Link to	Tenable.io
Scanner Name	
Linking Key	
Use Proxy	☐

Save

Cancel

トグルを有効または無効にしてスキャナーをリンクするか、スキャナーのリンクを解除します。

リモートリンク設定

オプション	設定先
Tenable Nessus を Tenable Nessus Manager にリンク	
Link to (リンク先)	Nessus Manager
Scanner Name (スキャナー名)	この Tenable Nessus スキャナーに使用する名前です。



オプション	設定先
Manager Host (マネージャーホスト)	リンク先となる Tenable Nessus Manager インスタンスの静的 IP アドレスまたはホスト名です。
Manager Port (マネージャーポート)	お使いの Tenable Nessus Manager のポート、またはデフォルトの 8834 です。
リンクキー	Tenable Nessus Manager インスタンス固有のキーです。
Use Proxy (プロキシを使用)	プロキシ設定に応じて、チェックボックスを選択または選択解除します。[Use Proxy] (プロキシを使用する) を選択した場合は、次の設定も必要です。 • ホスト – プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスです。 • Port – プロキシサーバーのポート番号です。 • ユーザー名 – プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されたアカウントのユーザー名です。 • Password – 入力したユーザー名に関連付けられたパスワードです。
Tenable Nessus を Tenable Vulnerability Management にリンク	
Link to (リンク先)	Tenable.io
Scanner Name (スキャナー名)	cloud.tenable.com
リンクキー	Tenable Vulnerability Management インスタンス固有のキーです。このキーは次



オプション	設定先
	のような形式の文字列です。 <i>2d38435603c5b59a4526d39640655c3288b00324097a08f7a93e5480940d1cae</i>
Use Proxy (プロキシを使用)	プロキシ設定に応じて、チェックボックスを選択または選択解除します。[Use Proxy] (プロキシを使用する) を選択した場合は、次の設定も必要です。 • ホスト – プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスです。 • Port – プロキシサーバーのポート番号です。 • ユーザー名 – プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されたアカウントのユーザー名です。 • Password – 入力したユーザー名に関連付けられたパスワードです。

SMTP サーバー

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[SMTP Server] (SMTP サーバー) ページでは、Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) サーバーを設定できます。SMTP サーバーを設定すると、Tenable Nessus はスキャン設定で指定した受信者のリストに HTML スキャン結果を電子メールで送信できます。



SMTP Server



Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is an industry standard for sending and receiving email. Once configured for SMTP, scan results will be emailed to the list of recipients specified in a scan's "Email Notifications" configuration. These results can be custom tailored through filters and require an HTML compatible email client.

Host

Port

From (sender email)

Encryption

No Encryption ▼

Hostname (for email links)

Example: localhost:8834

Auth Method

NONE ▼

Send Test Email

Save

Cancel

注意: Tenable Nessus が Tenable Vulnerability Management にリンクされている場合、[SMTP Server] (SMTP サーバー) ページは利用できません。

SMTP サーバーを設定する方法

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。
[About] (製品情報) ページが表示されます。
2. 左側のナビゲーションバーで [SMTP Server] (SMTP サーバー) をクリックします。
[SMTP Server] (SMTP サーバー) のページが表示されます。
3. 必要に応じて設定します。



設定	説明
Host (ホスト)	SMTP サーバーホスト。
Port (ポート)	SMTP サーバーポート。
From (sender email) (送信元 (送信者メール))	スキャン結果の電子メールで送信者として表示される電子メールアドレス。
Encryption (暗号化)	メール暗号化タイプ • 暗号化なし – Tenable Nessus は、メールを暗号化しません。 • SSL を強制 – Tenable Nessus メールで SSL 暗号化を強制します。 • TLS を強制 – Tenable Nessus メールで TLS 暗号化を強制します。 • 利用可能な場合は TLS を使用 – 受信サーバーに互換性がある場合、Tenable Nessus は TLS 暗号化を使用します。
Hostname (for email links) (ホスト名 (メールリンク用))	メールの送信者ホストおよびポートを示すホスト名。
Auth Method (認証方法)	Nessus が SMTP サーバーへの接続に使用する認証方法。 • NONE – Tenable Nessus は接続の認証を行いません。 • PLAIN – Tenable Nessus は、プレーン (ユーザー名 / パスワード) 認証で接続を保護します。 • LOGIN – Tenable Nessus は、ログイン認証で接続を保



	護します。 • NTLM – Tenable Nessus は NTLM 認証で接続を保護します。 • CRAM-MD5 – Tenable Nessus は、CRAM-MD5 認証で接続を保護します。

4. [Save] (保存) ボタンをクリックします。

Tenable Nessus により、SMTP サーバーが保存されます。

SMTP サーバーの例

設定	値
Host (ホスト)	smtp.gmail.com
Port (ポート)	587
From (sender email) (送信元 (送信者メール))	nessus-reports-example@gmail.com
Encryption (暗号化)	Force TLS
Hostname (for email links) (ホスト名 (メールリンク用))	https://nessus-scanner.internal.example.com:8834
Auth Method (認証方法)	ログイン
Username (ユーザー名)	nessus-reports-example@gmail.com
Password (パスワード)	xjftmbqwkysvdrn

カスタム CA



Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要なユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[Custom CA] (カスタム CA) ページには、Nessus でカスタム認証局 (CA) をアップロードするために使用するテキストボックスが表示されます。詳細は、[証明書および認証局](#) を参照してください。

Custom CA



Saving a Custom Certificate Authority (CA) helps to mitigate findings from Plugin #51192 (SSL Certificate Cannot Be Trusted) during scans.

Certificate

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIECzCCAlugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFAD..AkGAlUEBhMCR0Ix
EzARBgNVBAgTClnvbwU3RhdGUxPDASBgNVBAoTC0..0EgTHRkMTcwNQYD
VQQLEx5DbGFzcyAxIFB1YmtpYyBQcm1tYXJ5IEN1cn..XRpb24gQXV0aG9y
aXR5MRQwEgYDVQDEwtCZXR0IENBIEEx0ZDAeFw0wMD..TUwMTZaFw0wMTAy
MDQxOTUwMTZaMIGHMQswCQYDVQQGEwJHbG1jZTBMZGAl..29tZS1TdGF0ZTEU
MBIGA1UEChMLQmVzdCBDQSBMdGQxNzAlBgNVBAAsTLk..DEgUHVibG1jIFBy
aW1hcnkgQ2VydG1maWNhdG1vbiBBdXR0b3JpdHkxZD..AMTC0Jlc3QgQ0Eg
THRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCg..Tz2mr7S2iAMfQyu
vBjM90iJjRazXBZ1BjP5CE/Wm/Rr500PRK+Lh9x5eJ../ANBE0stK0ZsDGM
ak2mlg7oruI3dY3VHqIXFTz0TaId+NAjwnLe4nOb7/..k05ShhBrJGBKKxb
8n104o/5p8HAsZPdzbFMIyNjJzBM2o5y5A13wiLitE..fyYkQzaxCw0Awz1
kVHiIyCuaF4wj571pSzkv6sv+4IDMBT/XpCo8L6wTa..sh+etLD6FtTjYbb
rvZ8RQM1t1KdoMHg2qxraAV++HNBmNWS0duEdjUbj..XI9TtnS4o1Ck7P
Of1jiQIDAQAB04HnMIHkMB0GA1UdDgQWB8urMCRl..5AkIp9NjHJw5TCB
tAYDVR0jB1GAMIgpgBQ8urMCRlYMHUKU5AkIp9NjH..aSB1jCBhZELMAkG
A1UEBhMCR0IxExARBgNVBAgTClnvbwU3RhdGUxPD..AoTC0Jlc3QgQ0Eg
THRkMTcwNQYDVQQLEx5DbGFzcyAxIFB1YmtpYyBQcm..EN1cnRp2mljYXRp
b24gQXV0aG9yaXR5MRQwEgYDVQDEwtCZXR0IENBIE..DAMBgNVHRMBETAD
AQH/MA0GCSqGSIb3DQEBAUAA4IBAQC1uYBcsSncwA..DCsQer772C2ucpX
xQUE/C0pWm6gDkwd5D0DSMDJRqV/weoZ4wC6B73f5..bLhGYHaxJesD6Kr
It8una2gy4120//on88r5IWJlmlL0oA8e4fR2yrBHX..adsGeFKyNrwGi/
7vQmfXdsGrRrXNGRGnX+vWDE3/zWI0joDtCkNnqEpVn..HoX
-----END CERTIFICATE-----
```

Save

Cancel

注意：開始テキスト -----BEGIN CERTIFICATE----- と終了テキスト -----END CERTIFICATE----- を含めます。

ヒント：1つのテキストファイルに証明書を1つ以上保存することができます。それぞれについて、開始テキストと終了テキストを含めます。



アップグレードアシスタント

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

以下の機能は、Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) 環境ではサポートされていません。詳細については、FedRAMP 製品 を参照してください。

アップグレードアシスタント ツールは、Tenable Nessus の クラスタリング 環境では使用できません。

アップグレードアシスタントツールを使って、Tenable Nessus から Tenable Vulnerability Management にデータをアップグレードできます。詳細は、Tenable Nessus から Tenable Vulnerability Management へのアップグレードアシスタント を参照してください。

パスワード管理

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

[Password Management] (パスワード管理) ページでは、パスワード、ログイン通知、セッションタイムアウトのパラメーターを設定できます。



Password Management



Password Management allows you to set parameters for passwords, as well as turn on login notifications and set the session timeout. Login notifications allow the user to see the last successful login, last failed login attempts (date, time and IP) and if any failed login attempts have occurred since the last successful login. Changes will take effect after a soft restart.

Password Complexity ☐ OFF ?

Session Timeout (mins)

Max Login Attempts

Min Password Length

Login Notifications ☐ OFF

Save

Cancel

ヒント: `nessuscli` からパスワード管理設定を行えます。詳細については、[Nessuscli](#) トピック内の `nessuscli fix --set <password_setting>=<value>` をご覧ください。

ヒント: Tenable がパスワードを保存および保護するために使用するセキュリティの詳細については、[暗号強度](#) を参照してください。

パスワード管理を設定する方法

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Password Mgmt] (パスワード管理) をクリックします。



[Password Management] (パスワード管理) ページが表示されます。

3. 必要に応じて設定を行います。

設定	デフォルト	説明
Password Complexity (パスワードの複雑さ)	オフ	Tenable Nessus パスワードが8文字以上で、大文字、小文字、特殊文字、数字から3種類以上を使用する必要があるかどうかを決定します。
Session Timeout (mins) (セッションタイムアウト (分))	30	ウェブセッションがタイムアウトするまでの時間 (分) を定義します。セッションのアイドル時間がこのタイムアウトの値を超えると、Tenable Nessus はユーザーを自動的にログアウトさせます。
Max Login Attempts (最大ログイン試行回数)	5	アプリケーションがアカウントをロックアウトするまでに Tenable Nessus で許可される、ユーザーの最大ログイン試行回数を定義します。この値をゼロに設定すると、機能は無効になります。
Min Password Length (パスワードの最小文字数)	8	アカウントのパスワードの最小文字数を定義します。
Login Notifications (ログイン通知)	オフ	Tenable Nessus がログイン通知を表示できるかどうかを決定します。 ログイン通知を使用すると、最後に成功したログインと失敗したログイン (日付、時刻、IP)、また最後に成功したログイン以降に失敗したログインがあるかどうかを確認できます。



4. [保存] ボタンをクリックします。

Tenable Nessus は、パスワード設定を保存します。

注意: [Session Timeout] (セッションタイムアウト) および [Max Login Attempts] (最大ログイン試行回数) 設定の変更を有効にするには、再起動する必要があります。

スキャナーの正常性

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

[Scanner Health] (スキャナーの正常性) ページには、Tenable Nessus スキャナーのパフォーマンスに関する情報が表示されます。リアルタイムの状態およびパフォーマンスデータを監視して、スキャナーの問題のトラブルシューティングに役立てることができます。スキャナーの警告には、スキャナーの誤動作の原因となるシステムエラーに関する情報が表示されます。

エラーに対処すると、Tenable Nessus によってアラートが削除されます (たとえば、ディスク容量不足に関するアラートを受信した場合、不要なファイルを削除してディスク容量を増やすとアラートが削除されます)。Tenable Nessus は、情報を 30 秒ごとに更新します。

Tenable Nessus では、スキャナーの正常性に関する情報が 概要、ネットワーク、アラート の 3 つのカテゴリに分けられます。

概要

ウィジェット	説明	アクション
Current Health (現在の正常性)	Nessus のメモリ使用量 (MB 単位)、CPU 負荷、Tenable Nessus がスキャンしているホストの数を表示するウィジェット。	なし



Scanner Alerts (スキャナーの警告)	Tenable Nessus スキャナーのパフォーマンスが良好ではないエリアにアラートを出します。アラートには、情報、注意、警告、重要な深刻度レベルがあります。	アラートをクリックすると詳細を確認できます。 アラートが5件以上ある場合、[More Alerts] (アラートをさらに表示) をクリックしてアラート一覧を確認します。
System Memory (システムメモリ)	Tenable Nessus が使用しているシステムメモリ量を示すチャート。	なし
Nessus Data Disk Space (Nessus データディスクスペース)	Tenable Nessus のデータディレクトリがインストールされているディスクの空き容量と使用量の割合を示すチャート。	なし
Memory Usage History (メモリ使用履歴)	Tenable Nessus のメモリ使用量 (MB) の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
CPU Usage History (CPU 使用履歴)	Tenable Nessus の CPU 使用率の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
Scanning History (スキャンの履歴)	Tenable Nessus が実行したスキャン回数と Tenable Nessus がスキャンしたアクティブなターゲットの数の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。

ネットワーク



ウィジェット	説明	アクション
Scanning History (スキャンの履歴)	Tenable Nessus が実行したスキャン回数と Tenable Nessus がスキャンしたアクティブなターゲットの数の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
Network Connections (ネットワーク接続数)	Tenable Nessus がスキャン中に作成した TCP セッション数の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
Network Traffic (ネットワークトラフィック量)	Tenable Nessus がネットワークを介して送受信するトラフィック量の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
Number of DNS Lookups (DNS ルックアップ数)	Tenable Nessus が実行する逆引き DNS (rDNS) と DNS ルックアップの数の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。
DNS Lookup Time (DNS ルックアップ時間)	Tenable Nessus の rDNS および DNS ルックアップの実行にかかった平均時間の推移を示すグラフ。	グラフ上の点にカーソルを合わせると詳細データを確認できます。

アラート

ウィジェット	説明	アクション
Scanner Alerts (スキャナーの警告)	Tenable Nessus スキャナーのパフォーマンスが良好ではないエリアについてのアラートの一覧です。アラートには、情報、注意、警告、重要な深刻度レベルがあります。	アラートをクリックすると詳細を確認できます。

詳細は、[スキャナーの正常性を監視する](#)を参照してください。



スキャナーの正常性を監視する

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

[Scanner Health] (スキャナーの正常性) ページには、Tenable Nessus スキャナーのパフォーマンスに関する情報が表示されます。パフォーマンスデータに関する詳細は、[スキャナーの正常性](#) を参照してください。

スキャナーの正常性を監視する方法

1. Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Scanner Health] (スキャナーの正常性) をクリックします。
3. (オプション) グラフの時間の単位を調整するには、[Overview] (概要) タブのドロップダウンボックスから期間を選択します。

[Overview] (概要) と [Network] (ネットワーク) の各タブのグラフには選択した期間が反映されています。

4. (オプション) 時間のグラフで項目を非表示にするには、凡例で該当する時間をクリックします。

ヒント: 項目を非表示にすると、表示可能な項目に合わせてサイズが自動調整され、1つのデータセットを一目で確認できるようになります。

5. [\[概要\]](#)、[\[ネットワーク\]](#)、[\[アラート\]](#) タブのいずれかをクリックします。

詳細なデバッグ - パケットキャプチャ

Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: System Administrator (システム管理者)



スキャン結果を理解するために Tenable Nessus と連携する際は、スキャナーとスキャンされたホスト間の通信について理解する必要が生じる場合があります。その場合、Tenable サポートは、スキャナーとターゲットホスト間のネットワークトラフィックのキャプチャをリクエストします。Tenable Nessus では現在、Tenable Nessus ユーザーインターフェースを使用して、こうしたキャプチャを生成およびダウンロードできるようになっています。

注意: この機能には以下のような制約があります。

- パケットキャプチャは、Tenable Security Center にリンクされている Tenable Nessus スキャナーには適用されません。
- パケットキャプチャは TCP および UDP トラフィックだけに制限されます。ICMP (ping) のようなその他のプロトコルはキャプチャされません。
- [Target to capture] (キャプチャするターゲット) フィールドの値は、スキャンのターゲットリストに含まれるホストと一致している必要があります。一致していないと、キャプチャは行われません。
- Tenable Nessus はパケットキャプチャのデータに割り当て可能なディスク容量を制限します。パケットキャプチャサブシステムで使用される可能性があるディスクの総容量は、次の 2 つのパラメーターのうち小さい方となります。Tenable Nessus がインストールされるパーティションサイズの 10% もしくは 20 GB。
- 単一のパケットキャプチャファイルの最大サイズは次の 2 つのパラメーターのうち小さい方となります。パケットキャプチャのディスクの総容量値の 10% もしくは 1 GB。
- キャプチャのセッション中にデータ総量が単一のキャプチャファイルの制限を超えた場合、当該キャプチャは終了し、一部の結果が保存されます。これらの制限は、Tenable Nessus 管理者が `global.network_capture.max_disk_mb` や `global.network_capture.max_file_mb` の詳細な環境設定を使用して調整している可能性があります。
- これらの変更を適用するには、Tenable Nessus を再起動する必要があります。

Tenable Nessus でスキャンのパケットキャプチャを有効にする

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 右上の [New Scan] (新しいスキャン) ボタンをクリックします。

[Scan Templates] (スキャンテンプレート) ページが表示されます。

3. 使用するスキャンテンプレートをクリックします。



[New Scan] (新しいスキャン) ページが表示されます。

4. [Advanced] (アドバンス) 設定タブをクリックします。
5. [Scan Type] (スキャンタイプ) のドロップダウンから [Custom] (カスタム) を選択します。

New Scan / Basic Network Scan

[Back to Scan Templates](#)

Settings | Credentials | Plugins

BASIC >

DISCOVERY >

ASSESSMENT >

REPORT >

ADVANCED ▾

Scan Type

- Default ▲
- Default
- Scan low bandwidth links
- Custom

4 simultaneous checks per host (max)

5 second network read timeout

Save ▾ Cancel

注意: この手順は、基本ネットワークスキャンを設定している場合にのみ必要です。高度なネットワークスキャンを設定している場合は、この手順をスキップしてください。

6. [General] (全般) をクリックします。
7. [General] (全般) 設定ウィンドウの最下部までスクロールして、[Packet Capture] (パケットキャプチャ) を [ON] (オン) に設定します。



Debug Settings

☐ Log scan details
Logs the start and finish time for each plugin used during a scan to nessusd.messages.

☐ Enable plugin debugging
Attaches available debug logs from plugins to the vulnerability output of this scan.

Debug Log Level

Level 1: Basic Debugging

☐ Enumerate launched plugins
Adds a list of plugins that were launched during the scan.

Audit Trail Verbosity

Default

Include the KB

Default

Packet Capture Settings

Packet Capture

OFF

8. [Target to capture] (キャプチャするターゲット) フィールドで、単一ホストのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

Packet Capture Settings

Packet Capture

ON

Packet Capture Settings (Nessus 10 or later)

Target to capture

REQUIRED

Provide one target to capture network scan traffic on next scan launch. Note: cannot use localhost/127.0.0.1

Ports to capture

1-65535

Provide ports or port ranges to capture



9. [Ports to capture] (キャプチャするポート) フィールドで、ポートまたはポートの範囲を入力します。
10. [Save] (保存) ボタンをクリックします。
11. スキャンを起動します。

パケット キャプチャを取得する

スキャンの完了後、パケット キャプチャを含む圧縮されたアーカイブは、ダウンロード可能となります。

パケット キャプチャをダウンロードする方法

1. 上部のナビゲーションバーから [Settings] (設定) を選択します。
2. 横のナビゲーションバーから [Debug Logs] (デバッグログ) を選択します。

[Debug Logs] (デバッグログ) ウィンドウではパケット キャプチャのリストが表示されます。例としては、pcap_SCANNAME_SCANID.zip です。

3. スキャンに一致するアーカイブを選択します。
4. [Download] (ダウンロード) ボタンをクリックします。

スキャナーからローカルのホストにファイルがダウンロードされます。

通知

Tenable Nessus では、エラー、システム情報、ライセンスステータスの最新情報などの通知が定期的に表示されます。これらの通知はログイン後に表示され、通知ごとに受領または拒否することを選択できます。

次の表では通知を表示する2つの方法について説明しています。

通知の表示	Location	説明
Current notifications	上部のナビゲーションバー	このセッション中に生成された通知が表示



	のベルのアイコン ()	されます。 通知を確認すると、その通知は現在の通知セッションに表示されなくなります。ただし、通知履歴には引き続き表示されます。
Notification history	[Settings] (設定) > [Notifications] (通知)	通知履歴が表示されます。 通知表には、各通知と発表日時、受領確認の有無、深刻度、メッセージが表示されます。受領が確認されていない通知は太字で表示されます。通知履歴ビューから通知の受領を確認することはできません。

通知の管理についての詳細は、[通知の管理](#)を参照してください。

通知の管理

次の手順を使用して、通知を管理します。通知に関する詳細は、[通知](#)を参照してください。

通知の表示

現在のセッションの未処理の通知を表示できます。また、過去 90 日間の通知履歴も表示できます。

現在の通知を表示する方法

上部のナビゲーションバーで、 をクリックします。

通知履歴を表示する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。



2. 左側のナビゲーションバーで [Notifications] (通知) をクリックします。

[Notifications] (通知) ページが表示され、通知テーブルが表示されます。

3. (オプション) 通知テーブルの結果を絞り込むために通知をフィルターまたは検索します。

通知を確認する

通知を確認すると、その通知は現在の通知セッションに表示されなくなります。ただし、通知履歴には引き続き表示されます。通知履歴ビューからは通知を確認できません。

通知を確認しない選択をしている場合、次のログイン時に表示されます。一部の通知は確認できません。代わりに、推奨するアクションを実行する必要があります。

通知を確認する方法

- 通知ウィンドウで、[Acknowledge] (確認) をクリックします。
- 通知バナーで、[Dismiss] (拒否) をクリックします。
- 右上の通知で、 をクリックします。

現在の通知を消去する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、 をクリックします。
2. [Clear Notifications] (通知を消去) をクリックします。

注意: 通知を消去しても通知を承認したことにはなりません。現在の通知から削除されるだけです。

アカウント

このセクションには、[Settings] (設定) ページの [Accounts] (アカウント) セクションで使用する次のタスクが含まれています。

- ユーザーアカウントを変更する
- API キーを生成する



- [Create a User Account](#)
- [Modify a User Account](#)
- [Delete a User Account](#)

マイアカウント

[Account Settings] (アカウント 設定) ページには、現在 認証されているユーザーの設定が表示されます。

注意: 作成した後にユーザー名を変更することはできません。

My Account

Account Settings

API Keys

User Info

Full Name

admin

Email

Example: test@test.com

Change Password

Current Password

New Password

Save

Cancel

API キー

API キーは、アクセスキーとシークレットキーで設定されます。API キーは、Nessus REST API によって認証され、X-ApiKeys HTTP ヘッダーを使用してリクエストとともに渡されます。



注意:

- Nessus は、API キーを初回生成時にのみ表示します。API キーは安全な場所に保管してください。
- Tenable Nessus で API キーを表示することはできません。API キーをなくした場合、新しい API キーを生成する必要があります。
- API キーを再生成すると、そのキーを現在使用しているアプリケーションは認証されなくなります。

ユーザーアカウントを変更する

ユーザーアカウントを変更する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [My Account] (マイアカウント) をクリックします。

[My Account] (マイアカウント) ページが表示されます。

3. 必要に応じて、名前、メールアドレス、パスワードを変更します。

注意: アカウント作成後は、ユーザー名を変更できません。

注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

4. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、アカウント設定が保存されます。

API キーを生成する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus Manager では、Tenable Nessus ユーザーインターフェースの [API Keys] (API キー) タブから API キーを生成できます。API キーを生成することで、さまざまなタスクを自動化し、Tenable Nessus



を企業内の他のセキュリティツールやシステムと統合できます。新しいAPIキーを生成するまで、APIキーは期限切れになりません。

[API Keys] (API キー) タブは、ライセンスや設定によっては、Tenable Nessus Managerに加えて Tenable Nessus Professional や Tenable Nessus Expert で使用できる場合があります。詳細については、Tenable Customer Success Manager にお問い合わせください。

注意: Tenable Security Center および Tenable Vulnerability Management エンタープライズソリューションの一部として許可されていない限り、Tenable Nessus スキャン API に直接アクセスしてスキャンを設定または起動することはできません。

警告: 新しいAPIキーを生成すると、既存のキーがすべて置き換えられ、リンクされているアプリケーションの認証がすべて解除されます。

API キーを生成する方法

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [My Account] (マイアカウント) をクリックします。

[My Account] (マイアカウント) ページが表示されます。

3. [API Keys] (API キー) タブをクリックします。

4. [Generate] (生成) をクリックします。

新しいAPIキーを生成する選択でよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

5. [Generate] (生成) をクリックします。

新しいAPIキーが表示されます。

ヒント: Tenable Nessus API ドキュメントにアクセスするには、<**Tenable Nessushost**>:<**port**>/api#/overview に移動します。

ユーザー (Tenable Nessus Manager)



Tenable Nessus Managerを使用する場合に必要なユーザーロール: Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

注意: [Users] (ユーザー) ページは Tenable Nessus Manager でのみ利用可能です。Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Expert、Tenable Nessus Essentials の全ユーザーは、システム管理者のアクセス許可を持ちます。

[Users] (ユーザー) ページには、Tenable Nessus Manager のすべてのユーザーアカウントを示す表が表示されます。このドキュメントでは、この表をユーザーテーブルと呼びます。ユーザーテーブルの各行には、ユーザー名、最終ログイン日、アカウントに割り当てられたロールが表示されます。

ユーザーアカウントには、ユーザーが Tenable Nessus Manager で持つアクセスレベルを指定するロールが割り当てられます。ユーザーアカウントのロールは、いつでも無効にしたり、変更したりすることができます。

次の表は、ユーザーに割り当てることができるロールを示しています。

名前	説明
Basic (基本)	基本ユーザーは、スキャン結果を閲覧できます。
Standard (標準)	標準ユーザーは、スキャンとポリシーを作成できます。 標準ユーザーが作成したスキャンは、スキャン作成者から編集権限を与えられない限り、他の標準ユーザーは編集できません。
Administrator (管理者)	管理者は、標準ユーザーと同じ権限を持ちますが、ユーザー、ユーザーグループ、スキャナーの管理、他のユーザーが共有したスキャンの閲覧も行うことができます。
System Administrator (システム管理者)	システム管理者は、管理者と同じ権限を持ちますが、システム構成設定の管理および変更も行うことができます。
Disabled (無効)	無効になったユーザーアカウントは、Tenable Nessus へのログインに使用できません。



ユーザーアカウントの管理の詳細については、[ユーザーアカウントの管理 \(Tenable Nessus Manager\)](#)を参照してください。

ユーザーアカウントの管理 (Tenable Nessus Manager)

次の手順を使用して、ユーザーアカウントを管理します。ユーザーアカウントの詳細については、[ユーザー \(Tenable Nessus Manager\)](#)を参照してください。

ユーザーアカウントの作成

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Users] (ユーザー) をクリックします。

[Users] (ユーザー) ページが表示されます。

3. 右上の [New User] (新しいユーザー) ボタンをクリックします。

[Account Settings] (アカウント設定) タブが表示されます。

4. 必要に応じて設定を入力し、ユーザーの役割を選択します。

名前	説明
Basic (基本)	基本ユーザーは、スキャン結果を閲覧できます。
Standard (標準)	標準ユーザーは、スキャンとポリシーを作成できます。 標準ユーザーが作成したスキャンは、スキャン作成者から編集権限を与えられない限り、他の標準ユーザーは編集できません。
Administrator (管理者)	管理者は、標準ユーザーと同じ権限を持ちますが、ユーザー、ユーザーグ



名前	説明
	ループ、スキャナーの管理、他のユーザーが共有したスキャンの閲覧も行うことができます。
System Administrator (システム管理者)	システム管理者は、管理者と同じ権限を持ちますが、システム構成設定の管理および変更も行うことができます。
Disabled (無効)	無効になったユーザーアカウントは、Tenable Nessus へのログインに使用できません。

注意: アカウントを保存した後にユーザー名を変更することはできません。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus がユーザーアカウントを保存します。

ユーザーアカウントを変更する

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Users] (ユーザー) をクリックします。

[Users] (ユーザー) ページが表示されます。

3. ユーザーテーブルで、修正するアカウントのユーザーをクリックします。

<Username> ページが表示されます。<Username> には選択したユーザーの名前が入ります。

4. 必要に応じて、ユーザー名、メールアドレス、ロール、パスワードを変更します。

注意: アカウント作成後は、ユーザー名を変更できません。



注意: パスワードには Unicode 文字は使用できません。

5. [Save] (保存) をクリックします。

Tenable Nessus により、アカウント設定が保存されます。

ユーザーアカウントを削除する

1. Tenable Nessus の上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Users] (ユーザー) をクリックします。

[Users] (ユーザー) ページが表示されます。

3. ユーザーテーブルの削除するユーザーの行で、✕ ボタンをクリックします。

ユーザーを削除する選択でよいかを確認するダイアログボックスが表示されます。

4. [Delete] (削除) をクリックします。

Tenable Nessus がユーザーを削除します。

ユーザーデータを転送する

Tenable Nessus Manager ではユーザーデータをシステム管理者に転送できます。ユーザーデータを転送すると、すべてのポリシー、スキャン、スキャン結果、プラグインルールの所有権がシステム管理者アカウントに転送されます。ユーザーデータの転送は、ユーザーアカウントを削除する必要があり、Tenable Nessus 内の関連データを失いたくない場合に便利です。

ユーザーデータを転送する方法

1. ユーザーデータの転送先となるシステム管理者アカウントで Tenable Nessus にログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。



3. 左側のナビゲーションバーにある [Accounts] (アカウント) で [Users] (ユーザー) をクリックします。

[Users] (ユーザー) ページが表示され、ユーザーテーブルを表示します。

4. ユーザーテーブルで、自分のアカウントにデータを転送するユーザーのチェックボックスをオンにします。

5. 右上隅にある [Transfer Data] (データを転送する) をクリックします。

警告ウィンドウが表示されます。

注意: データを転送した後は、操作を取り消すことはできません。

6. データを転送するには、[Transfer] (転送) をクリックします。

Tenable Nessus は、選択したユーザーのポリシー、スキャン、スキャン結果、プラグインルールの所有権を管理者アカウントに転送します。



追加のリソース

このセクションには、次のリソースが含まれています。

- [プラグイン](#)
- [Amazon Web Service](#)
- [コマンドラインの操作](#)
- [NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定](#)
- [制限付きプラグインポリシーの作成](#)
- [デフォルトのデータディレクトリ](#)
- [ログを管理する](#)
- [Tenable Nessus 認証情報を使用したチェック](#)
- [オフライン更新ページの詳細](#)
- [権限のないユーザーとして Tenable Nessus を実行する](#)
- [ターゲットのスキャン](#)

証明書および認証局

Tenable Nessus には、以下のデフォルトが含まれます。

- `servercert.pem` および `serverkey.pem` という 2 つのファイルから成るデフォルトの Tenable Nessus SSL 証明書およびキー。
- デフォルトの Tenable Nessus SSL 証明書に署名する Tenable Nessus 認証局 (CA)。CA は `cacert.pem` と `cakey.pem` の 2 つのファイルで構成されます。

デフォルトの証明書ファイルは、ご使用のオペレーティングシステムに応じて、次のディレクトリにあります。



オペレーティングシステム	ディレクトリ
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA
macOS	/Library/Nessus/run/com/nessus/CA
Linux	/opt/nessus/com/nessus/CA

しかし、詳細な設定やスキャンの問題を解決するには、ご自身の証明書またはCAをアップロードする必要があります場合があります。詳細については、次を参照してください。

- カスタム SSL サーバー証明書 – Tenable Nessus SSL サーバー証明書の概要を表示し、証明書に関するよくある問題のトラブルシューティングを行います。
 - サーバー証明書とCA証明書の新規作成 – お客様固有のCAおよびサーバー証明書をお持ちでない場合は、Tenable Nessusを使用して新しいサーバー証明書やCAの証明書を作成することができます。
 - 新規サーバー証明書とCA証明書をアップロードします。 – Tenable Nessus に同梱されているデフォルトの証明書を置き換えます。
- カスタム CA を信頼する – カスタムルート CA を Tenable Nessus が信頼する CA リストに追加します。
- ログイン用の Nessus SSL 証明書を作成する – Tenable Nessus にログインするために、ユーザー名とパスワードの代わりに、SSL クライアント証明書を作成します。
- Tenable Nessus Manager 証明書と Tenable Agent – Tenable Nessus Manager と Tenable Agents の特定の証明書チェーンを理解して、問題のトラブルシューティングを行います。

カスタム SSL サーバー証明書

デフォルトでは、Tenable Nessus は Tenable Nessus の認証局 (CA) である *Nessus Certification Authority* によって署名された SSL 証明書を使用します。Tenable Nessus のインストール時に、証明書を構成する2つのファイル (servercert.pem と serverkey.pem) が作成されます。この証明書によってポート 8834 を介して HTTPS 上から Tenable Nessus にアクセスすることが許可されます。



Nessus の認証局は信頼された有効な認証局ではないため、証明書は信頼されず、そのために以下が生じます。

- ポート 8834 を通じて HTTPS を介して Tenable Nessus にアクセスしようとすると、お使いのブラウザで安全でない接続として警告される可能性があります。
- Tenable Nessus スキャナーホストをスキャンする際に、プラグイン 51192 が脆弱性を報告する場合があります。

この問題を解決するには、企業または信頼できる CA より生成されたカスタム SSL 証明書を使用することができます。

カスタム SSL 証明書を使用するように Tenable Nessus を設定する手順については、以下を参照してください。

- サーバー証明書と CA 証明書の新規作成 – 企業より生成されたカスタム SSL 証明書がない場合、内蔵の Tenable Nessus mkcert ユティリティを使用して作成します。
- 新規サーバー証明書と CA 証明書をアップロードします。 – Tenable Nessus に付属しているデフォルトの証明書を置き換えます。
- カスタム CA を信頼する – Tenable Nessus が信頼する CA リストにカスタム CA を追加します。

トラブルシューティング

Tenable Nessus でデフォルトの CA 証明書を使用する際の一般的な問題のトラブルシューティングについては、次の表を参照してください。

問題	ソリューション
ブラウザで Tenable Nessus サーバー証明書が信頼できないと表示される。	次のいずれかを行います。 • 信頼できるルート CA によって署名された Tenable Nessus 自己署名付きの証明書入手し、その信頼できる CA をブラウザにアップロードします。



	• /getcert パスを使用してルート CA をお使いのブラウザにインストールします。お使いのブラウザで次のアドレスにアクセスします : <code>https://[IP address]:8834/getcert</code> • お客様のカスタム証明書とカスタム CA をブラウザにアップロードします。 a. <u>新規サーバー証明書とCA 証明書をアップロードします。</u> b. その証明書の CA が Tenable Nessus で信頼されていない場合は、Tenable Nessus を <u>カスタム CA を信頼する</u> に設定します。 注意: これらの回避策は、一部のブラウザでは機能しません。Tenable は間もなく Tenable Nessus のアップデートを計画しており、すべてのブラウザが Tenable Nessus サーバー証明書を信頼するようにします。それまでの間、Tenable はサードパーティのカスタムサーバー証明書を使用することを推奨しています。
Plugin 51192 で Tenable Nessus サーバー証明書が信頼できないと表示される。 たとえば、次のようになります。 • 証明書の期限が切れている • 証明書が自己署名されているため信頼されない	次のいずれかを行います。 • Tenable Nessus のサーバー証明書を、既に Tenable Nessus によって信頼されている CA が署名した証明書に置き換えます。 • お客様のカスタム証明書とカスタム CA をブラウザにアップロードします。 a. <u>新規サーバー証明書とCA 証明書をアップロードします。</u> b. その証明書の CA が Tenable Nessus で信頼されていない場合は、Tenable Nessus を <u>カスタム CA を信頼する</u> に設定します。



プラグイン 51192 から証明書チェーンの先頭に不明な CA が見つかったと報告される。	<u>カスタム CA を信頼する</u> で説明している手順に従って、Tenable Nessus が信頼する CA のリストにカスタムルート CA を追加します。

サーバー証明書とCA証明書の新規作成

お客様固有のカスタム認証局 (CA) やサーバー証明書 (たとえば、お客様の会社が使用する信頼できる証明書) をお持ちでない場合は、Tenable Nessus を使用してサーバー証明書やCAの証明書を新規作成することができます。

このサーバー証明書はTenable Nessus CAによって署名されます。したがって、お客様のブラウザで信頼できないサーバー証明書として報告される可能性があります。

以下の手順は、Tenable Nessus スキャナーとTenable Nessus Manager の両方に適用されます。

注意: カスタムCAとサーバー証明書を新規作成するには、管理者ユーザーであるか、root 権限を持っている必要があります。

注意: Tenable Nessus Manager CA 証明書を再生成またはアップデートすると、既存のリンクされたTenable Agents は自動的にその変更を検出し、ローカルの証明書の信頼性をアップデートします。Tenable Nessus Manager 証明書をアップデートした後に、エージェントのリンクを解除して再リンクする必要はありません。

新規カスタムCAとサーバー証明書を作成する方法

1. Tenable Nessus のCLIに管理者ユーザーまたはroot 権限を持つユーザーとしてアクセスします。
2. `nessuscli mkcert` コマンドを実行します。

Linux

```
# /opt/nessus/sbin/nessuscli mkcert
```



Windows

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe mkcert
```

macOS

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli mkcert
```

このコマンドを実行することで、証明書が正しいディレクトリに配置されます。

3. ホスト名の入力を求められたら、ブラウザに `https://hostname:8834/` または `https://ipaddress:8834/` などの Tenable Nessus サーバーの DNS 名または IP アドレスを入力します。デフォルトの証明書はホスト名を使用しています。

次の手順

- Nessus の認証局は信頼された有効な認証局ではないため、証明書は信頼されず、そのために以下が生じます。
 - ポート 8834 を通じて HTTPS を介して Tenable Nessus にアクセスしようとする、お使いのブラウザで安全でない接続として警告される可能性があります。
 - Tenable Nessus スキャナーホストをスキャンする際に、プラグイン 51192 が脆弱性を報告する場合があります。

これらの問題のいずれも解決するには、カスタム CA を信頼するを行います。Tenable Nessus がカスタム SSL サーバー証明書および CA を使用する方法の詳細は、カスタム SSL サーバー証明書を参照してください。

新規サーバー証明書と CA 証明書をアップロードします。

こちらの手順では、コマンドラインからカスタムサーバー証明書および認証局 (CA) 証明書を Nessus ウェブサーバーにアップロードする方法について説明します。



nessuscli import-certs コマンドを使用してサーバーキー、サーバー証明書、および CA 証明書を検証し、それぞれが一致することを確認し、適切な場所にファイルをコピーします。また、手動でファイルをコピーできます。

始める前に

- 有効なサーバー証明書およびカスタム CA があることを確認します。カスタム CA およびサーバー証明書を内蔵の Tenable Nessus mkcert ユーティリティを利用して作成します (まだない場合)。

1 つのコマンドを使用して、カスタム CA 証明書をアップロードする方法

- CLI から Tenable Nessus にアクセスします。
- 以下を入力し、各ファイルについて、サーバーキー、サーバー証明書、CA 証明書を適切なパスおよびファイル名に置き換えます。

```
nessuscli import-certs --serverkey=<server key path> --servercert=<server certificate path> --cacert=<CA certificate path>
```

Tenable Nessus はファイルを検証し、一致することを確認し、適切な場所にコピーします。

CLI を使用して、手動でカスタムサーバー証明書と CA 証明書をアップロードする方法

- Nessus サーバーを停止します。
- オリジナルの Nessus CA、サーバー証明書、キーをバックアップします。

ヒント: お使いのオペレーティングシステムのデフォルトの証明書ファイルの場所については、デフォルトの証明書ファイルは、ご使用のオペレーティングシステムに応じて、次のディレクトリにあります。を参照してください。

Linux の例

```
cp /opt/nessus/com/nessus/CA/cacert.pem /opt/nessus/com/nessus/CA/cacert.pem.orig  
cp /opt/nessus/var/nessus/CA/cakey.pem /opt/nessus/var/nessus/CA/cakey.pem.orig
```




```
cp /opt/nessus/com/nessus/CA/servercert.pem  
/opt/nessus/com/nessus/CA/servercert.pem.orig  
cp /opt/nessus/var/nessus/CA/serverkey.pem  
/opt/nessus/var/nessus/CA/serverkey.pem.orig
```

Windowsの例

```
copy C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cacert.pem  
C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cacert.pem.orig  
copy C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cakey.pem  
C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cakey.pem.orig  
copy C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\servercert.pem  
C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\servercert.pem.orig  
copy C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\serverkey.pem  
C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\serverkey.pem.orig
```

macOS の例

```
cp /Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/cacert.pem  
/Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/cacert.pem.orig  
cp /Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/cakey.pem  
/Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/cakey.pem.orig  
cp /Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/servercert.pem  
/Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/servercert.pem.orig  
cp /Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/serverkey.pem  
/Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/serverkey.pem.orig
```

3. オリジナルの証明書を新しいカスタム証明書に置き換えます。

注意: 証明書は復号してから、名前を servercert.pem および serverkey.pem にする必要があります。



注意: 証明書とルート証明書が直接リンクされていない場合、serverchain.pem という名前を付けた中間証明書チェーンを、servercert.pem ファイルと同じディレクトリに追加します。このファイルには、Nessus サーバーからその最上位のルート証明書 (ユーザーのブラウザが信頼する証明書) まで完全な証明書チェーンを構築するために必要な 1-n 中間証明書 (連結公開証明書) が含まれています。

Linux の例

```
cp customCA.pem /opt/nessus/com/nessus/CA/cacert.pem
cp cakey.pem /opt/nessus/var/nessus/CA/cakey.pem
cp servercert.pem /opt/nessus/com/nessus/CA/servercert.pem
cp serverkey.pem /opt/nessus/var/nessus/CA/serverkey.pem
```

Windows の例

```
copy customCA.pem C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cacert.pem
copy cakey.pem C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\cakey.pem
copy servercert.pem C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\servercert.pem
copy serverkey.pem C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\CA\serverkey.pem
```

macOS の例

```
cp customCA.pem /Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/cacert.pem
cp cakey.pem /Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/cakey.pem
cp servercert.pem /Library/NessusAgent/run/com/nessus/CA/servercert.pem
cp serverkey.pem /Library/NessusAgent/run/var/nessus/CA/serverkey.pem
```

4. プロンプトされた場合は、既存ファイルを上書きします。
5. Tenable Nessus サーバーを開始します。
6. ブラウザで、Tenable Nessus ユーザーインターフェースに管理者アクセス許可を有するユーザーとしてログインします。



7. プロンプトされた場合は、新しい証明書の詳細を検証します。

ブラウザが信頼している CA が証明書を生成した場合、それ以降の接続では警告は表示されません。

次の手順

- CA がまだ Tenable Nessus によって信頼されていない場合、Tenable Nessus を カスタム CA を信頼する に設定します。

カスタム CA を信頼する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus は初期設定で、*Mozilla* に含まれる *CA 証明書* リストのルート証明書に基づき認証局 (CA) を信頼する設定になっています。Tenable Nessus は、Tenable Nessus ディレクトリにある `known_CA.inc` ファイルにある信頼できる CA を一覧表示します。Tenable はプラグインの更新時に `known_CA.inc` を更新します。

既知の CA に含まれていないカスタムルート CA を持っている場合、Tenable Nessus で証明書認証に使用するカスタム CA を信頼するように設定できます。

Tenable Nessus のユーザーインターフェースまたはコマンドラインインターフェース (CLI) のいずれかを使用できます。

注意: 特定の CA を信頼するように個々のスキャンを設定することもできます。詳細は、Trusted CAs (信頼できる CA) を参照してください。

注意: カスタム SSL 証明書の使用方法については、ログイン用の Nessus SSL 証明書を作成する を参照してください。

注意: `known_CA.inc` および `custom_CA.inc` は、ネットワークの証明書を信頼するために使用され、Nessus SSL 認証には使用されません。

始める前に



- お客様の会社にまだカスタム CA がない場合は、Tenable Nessus を使用して サーバー証明書と CA 証明書の新規作成 の説明に従って、新しいカスタム CA およびサーバー証明書を作成します。
- CA が PEM (Base64) フォーマットになるようにします。

Tenable Nessus ユーザーインターフェースを使ってカスタム CA を信頼するように Tenable Nessus を設定する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) をクリックします。

[About] (製品情報) ページが表示されます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Custom CA] (カスタム CA) をクリックします。

[Custom CA] (カスタム CA) のページが表示されます。

3. [Certificate] (証明書) ボックスに、カスタム CA のテキストを入力します。

注意: 開始テキスト -----BEGIN CERTIFICATE----- と終了テキスト -----END CERTIFICATE----- を含めます。

ヒント: 1つのテキストファイルに証明書を1つ以上保存することができます。それぞれについて、開始テキストと終了テキストを含めます。

4. [Save] (保存) をクリックします。

これで、CA が Nessus で使用できるようになります。

CLI を使用してカスタム CA を信頼するように Tenable Nessus を設定する方法

1. PEM 形式の CA をテキストファイルとして保存します。

注意: 開始テキスト -----BEGIN CERTIFICATE----- と終了テキスト -----END CERTIFICATE----- を含めます。



ヒント：1つのテキストファイルに証明書を1つ以上保存することができます。それぞれについて、開始テキストと終了テキストを含めます。

2. ファイル名を `custom_CA.inc` に変更します。
3. ファイルをお使いのプラグインディレクトリに移動します。

Linux

```
/opt/nessus/lib/nessus/plugins
```

Windows

```
C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\plugins
```

macOS

```
/Library/Nessus/run/lib/nessus/plugins
```

これで、CA が Nessus で使用できるようになります。

ログイン用の Nessus SSL 証明書を作成する

ポート 8834 で Tenable Nessus にアクセスする際に、SSL クライアント証明書認証を使用してユーザーが Tenable Nessus にログインできるよう、Tenable Nessus を設定することができます。証明書認証を有効にすると、ユーザー名とパスワードを使用したログインはできなくなります。

警告：SSL クライアント証明書認証を有効にすると、Tenable Nessus でエージェント、リモートスキャナー、または管理スキャナーの接続がサポートされなくなります。リモートエージェントおよびスキャナーのサポートを有効化するには、詳細設定の `remote_listen_port` を使用して代替ポートを設定してください。詳細は、[詳細設定](#)を参照してください。

SSL クライアント証明書認証を設定した場合、Tenable Nessus は以下もサポートします。



- スマートカード
- 本人確認 (PIV) カード
- 共通アクセスカード (CAC)

Tenable Nessus ユーザーアカウントの SSL クライアント証明書認証を設定する方法

1. Tenable Nessus の CLI に管理者ユーザーまたは同等の権限を持つユーザーとしてアクセスします。
2. Tenable Nessus に SSL 認証を介してログインする必要のある各ユーザーについて、クライアント証明書を作成します。
 - a. Tenable Nessus サーバーで、`nessuscli mkcert-client` コマンドを実行します。

Linux

```
# /opt/nessus/sbin/nessuscli mkcert-client
```

macOS

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli mkcert-client
```

Windows

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe mkcert-client
```

- b. プロンプトに従ってフィールドに入力します。

注意: 同セッション中に、初回プロンプトに入力した回答がその後のクライアント証明書を作成するときのデフォルトとして残ります。作成したそれぞれのクライアント証明書の値は変更が可能です。

Tenable Nessus は、クライアント証明書を作成し、Tenable Nessus の一時ディレクトリに配置します。



- Linux: /opt/nessus/var/nessus/tmp/
- macOS: /Library/Nessus/run/var/nessus/tmp/
- Windows: C:\ProgramData\Tenable\Nessus\tmp

- c. 2つのファイル(証明書およびキー)を統合し、ブラウザにインポートできる形式(.pfxなど)でエクスポートします。

前の例では、2つのファイルは `key_sylvester.pem` および `cert_sylvester.pem` でした。

たとえば2つのファイルは、openssl プログラムや、次のコマンドを使用して統合することができます。

```
# openssl pkcs12 -export -out combined_sylvester.pfx -inkey key_sylvester.pem  
-in cert_sylvester.pem -chain -CAfile /opt/nessus/com/nessus/CA/cacert.pem -  
passout 'pass:password' -name 'Nessus User Certificate for: sylvester'
```

Tenable Nessus は、コマンドを起動したディレクトリに、結果の `combined_sylvester.pfx` ファイルを作成します。

3. 証明書をブラウザの個人用証明書ストアにアップロードします。

お使いのブラウザのドキュメントを参照してください。

4. Tenable Nessus で SSL クライアント証明書認証を許可するよう設定します。

Linux

```
# /opt/nessus/sbin/nessuscli fix --set force_pubkey_auth=yes
```

Windows

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe fix --set force_pubkey_  
auth=yes
```



macOS

```
# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli fix --set force_pubkey_auth=yes
```

5. `https://<Tenable Nessus の IP アドレスまたはホスト名>:8834` で Tenable Nessus にログインし、作成したユーザー名を選択します。

次の手順

- カスタム CA を使用している場合、カスタム CA を信頼するの説明に従って、Tenable Nessus プラグインでお客様の CA が発行する証明書を信頼するよう設定します。

Tenable Nessus Manager 証明書と Tenable Agent

エージェントを Tenable Nessus Manager にリンクすると、エージェントが Tenable Nessus Manager にリンクする際に使用するべき証明書をオプションで指定できます。これによってエージェントが Tenable Nessus Manager とリンクする際に、Tenable Nessus Manager からのサーバー証明書を検証することができ、その後のエージェントと Tenable Nessus Manager の間の通信を安全に行うことができます。Tenable Agent へのリンクの詳細については、Nessuscli を参照してください。

リンク時に、認証局 (CA) の証明書を指定しない場合、リンクされた Tenable Nessus Manager から CA 証明書を受け取り、信頼します。これによりその後のエージェントと Tenable Nessus Manager の通信を安全に行うことができます。

注意: Tenable Nessus Manager 証明書に自己署名証明書または信頼できない証明書を使用する場合、その証明書はリンク先のエージェントによって信頼される必要があります。信頼されていない場合、エージェントと Tenable Nessus Manager との接続が失われます。詳細は、カスタム CA を信頼するを参照してください。

注意: Tenable Nessus Manager CA 証明書を再生成またはアップデートすると、既存のリンクされた Tenable Agents は自動的にその変更を検出し、ローカルの証明書の信頼性をアップデートします。Tenable Nessus Manager 証明書をアップデートした後に、エージェントのリンクを解除して再リンクする必要はありません。

リンク時にエージェントが受け取る CA 証明書は次の場所に保存されます。



オペレーティングシステム	CA 証明書の保存場所
Linux	/opt/nessus_agent/var/nessus/users/nessus_ms_agent/ms_cert.pem
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus Agent\nessus\users\nessus_ms_agent\ms_cert.pem
macOS	/Library/NessusAgent/run/var/nessus/users/nessus_ms_agent/

トラブルシューティング

エージェントが完全な証明チェーンをたどれない場合は、エラーが発生しエージェントはマネージャーとの接続を停止します。このようなイベントの例は、以下のセンサーログに表示されます。

- nessusd.messages - 例: Server certificate validation failed: unable to get local issuer certificate
- backend.log - 例:[error] [msmanager] SSL error encountered when negotiating with <Manager_IP>:<PORT>.Code 336134278, unable to get local issuer certificate, error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed

シナリオ: 証明書チェーンが壊れているためエージェントがマネージャーと通信できない

証明書チェーンが壊れる原因としてよくあるのは、Tenable Nessus Manager のサーバー証明書を変更したものの、CA 証明書を更新していないことです。この場合、エージェントは、再起動後にマネージャーと通信できなくなります。この問題を解決するには、以下の中から 1 つを実行してください。

- Tenable Nessus Manager の cacert.pem をアップデートします。詳細は、新規サーバー証明書と CA 証明書をアップロードします。を参照してください。
- また、cacert.pem ファイルを Tenable Nessus Manager から手動でアップロードし、エージェントのプラグインディレクトリの custom_CA.inc ファイルにロードすることもできます。



オペレーティングシステム	エージェントプラグインディレクトリの場所
Linux	/opt/nessus_agent/lib/nessus/plugins
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus Agent\nessus\plugins
macOS	/Library/NessusAgent/run/lib/nessus/plugins

- エージェントがすでに CA 証明書を持っている CA を使用して新しいサーバー証明書を Tenable Nessus Manager 上に生成し、証明書チェーンがまだ有効であるようにします。

コマンドラインの操作

このセクションでは、Tenable Nessus および Tenable Agents でのコマンドラインの操作について説明します。

ヒント: コマンドラインの操作中に表示される、パスワードなどの秘密情報の入力を求めるプロンプトでは、入力した文字が表示されません。ただし、コマンドラインにはデータが記録されており、[Enter] (入力) キーを押すとそのデータが受け入れられます。

このセクションは以下のトピックで構成されています。

- [Tenable Nessus の開始または停止](#)
- [Tenable Agent の開始または停止](#)
- [Nessus のサービス](#)
- [Nessuscli](#)
- [Nessuscli Agent](#)
- [Tenable Nessus ソフトウェアを更新する \(CLI\)](#)

Tenable Nessus の開始または停止

次に、マシンの Nessus サービスの開始と停止の方法を示します。



注意: このトピックでは、ホストマシンで実行される Nessus サービスの開始または停止について取り上げています。個々のスキャンの開始または停止については、[スキャンの起動](#) および [実行中のスキャンの停止](#) を参照してください。

Windows

1. [Services] (サービス) に移動します。
2. [Name] (名前) 列で [Tenable Nessus] をクリックします。
3. 次のいずれかを行います。
 - Nessus のサービスを終了するには、[Tenable Nessus] を右クリックしてから [Stop] (停止) をクリックします。
 - Nessus のサービスを再起動するには、[Tenable Nessus] を右クリックしてから [Start] (開始) をクリックします。

開始または停止	Windows コマンドライン操作
開始	<code>C:\Windows\system32>net start "Tenable Nessus"</code>
停止	<code>C:\Windows\system32>net stop "Tenable Nessus"</code>

注意: 開始および停止コマンドを実行するには、root 権限が必要です。

Linux

次のコマンドを使用します。

開始または停止	Linux コマンドライン操作
Red Hat、CentOS、Oracle Linux	
開始	<code># systemctl start nessusd</code>



開始または停止	Linux コマンドライン操作
終了	# systemctl stop nessusd
SUSE	
開始	# systemctl start nessusd
終了	# systemctl stop nessusd
Debian、Kali、Ubuntu	
開始	# systemctl start nessusd
終了	# systemctl stop nessusd

注意: 開始および停止コマンドを実行するには、root 権限が必要です。

macOS

1. [System Preferences] (システム環境設定) に移動します。
2.  ボタンをクリックします。
3.  ボタンをクリックします。
4. ユーザー名とパスワードを入力します。
5. 次のいずれかを行います。
 - Nessus のサービスを停止するには、[Stop Nessus] (Nessus の停止) ボタンをクリックします。
 - Nessus のサービスを開始するには、[Start Nessus] (Nessus の開始) ボタンをクリックします。



開始または停止	macOS コマンドライン操作
開始	<code># sudo launchctl start com.tenablesecurity.nessusd</code>
停止	<code># sudo launchctl stop com.tenablesecurity.nessusd</code>

注意: 開始および停止コマンドを実行するには、root 権限が必要です。

Nessus のサービス

可能な限り、オペレーティングシステムのインターフェースの Tenable Nessus サービス制御を使用して、Tenable Nessus サービスを開始および停止する必要があります。

ただし、コマンドラインインターフェースで実行できる `nessus-service` 機能も多数あります。

特に記載がない限り、`nessusd` コマンドと `nessus-service` サーバーコマンドは互換可能です。

`# killall nessusd` コマンドを使用して、Tenable Nessus のすべてのサービスと実行中のスキャンを停止できます。

注意: 次のコマンドを実行するには、管理者権限が必要です。

Nessus のサービス構文

オペレーティングシステム	コマンド
Linux	<code># /opt/nessus/sbin/nessus-service [-vhD] [-c <config-file>] [-p <port-number>] [-a <address>] [-S <ip[,ip,...]>]</code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessus-service [-vhD] [-c <config-file>] [-p <port-number>] [-a <address>] [-S <ip[,ip,...]>]</code>



Nessusd のコマンド

オプション	説明
-c <config-file>	nessusd サーバーを起動するとき、このオプションはサーバー側で使用する nessusd 設定ファイルを指定します。標準 db の代わりに代替設定ファイルの使用が可能です。
-S <ip [ip2,...]>	nessusd サーバーを起動するとき、このオプションはスキャン中に Tenable Nessus のソース IP を指定します。この設定は、スキャンターゲット IP アドレスではなく、Tenable Nessus をホストするデバイスのソース IP アドレスに関連します。 このオプションは、デフォルトの IP アドレスの代わりに複数のパブリック IP アドレスを使用するマルチホーム型マシンを所有する場合にのみ有用です。この設定が機能するには、nessusd を実行するホストに、これらの IP アドレスが設定された複数の NIC が必要です。
-D	nessusd サーバーを起動するとき、このオプションはサーバーを強制的にバックグラウンドで実行します (daemon モード)。
-v	バージョン番号を表示して終了します。
-l	サードパーティ製ソフトウェアのライセンスリストが表示されます。
-h	コマンドの要約を表示し、終了します。
--ipv4-only	IPv4 ソケットでのみリスンします。
--ipv6-only	IPv6 ソケットでのみリスンします。
-q	「quiet」モードで作動し、すべてのメッセージを stdout に抑制します。
-R	プラグインの再処理を強制します。
-t	開始時に各プラグインのタイムスタンプをチェックして、新たに更新されるプラグインの



オプション	説明
	みをコンパイルします。
-K	スキャナー用の親パスワードを設定します。 親パスワードが設定されている場合、Tenable Nessus ではポリシーに含まれるすべてのポリシーと認証情報が暗号化されます。パスワードが設定されている場合、Tenable Nessus ユーザーインターフェースからパスワードの入力を促されます。 警告: 親パスワードを設定して紛失した場合、管理者も Tenable サポート もパスワードを回復することはできません。

コマンド出力データを抑制する例

コマンド出力は **-q** オプションを使用して抑制できます。たとえば、次のようになります。

```
# /opt/nessus/sbin/nessus-service -q -D
```

考慮事項

nessusd をゲートウェイで実行していて、nessusd に外部者が接続しないようにする場合は、listen_address 詳細設定を行います。

この設定を行うには、次のコマンドを実行します。

```
nessuscli fix --set listen_address=<IP address>
```

この設定により、アドレス **<IP address>** (マシン名でなく IP アドレス) での接続のみをリッスンするようにサーバーに指示します。

Nessuscli



Tenable Nessus 機能の一部は、nessuscli ユーティリティを使用して、コマンドラインインターフェース (CLI) で管理できます。

これを使用して、ユーザーアカウントの管理、詳細設定の変更、デジタル証明書の管理、バグの報告、Tenable Nessus の更新、必要なライセンス情報の取得を行うことができます。

注意: コマンドはすべて管理者権限で実行する必要があります。

Nessuscli の構文

オペレーティングシステム	コマンド
Windows	C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe <cmd> <arg1> <arg2>
macOS	# /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli <cmd> <arg1> <arg2>
Linux	# /opt/nessus/sbin/nessuscli <cmd> <arg1> <arg2>

このトピックでは、次のコマンドタイプについて説明します。

- [ヘルプコマンド](#)
- [システムコマンド](#)
- [バックアップコマンド](#)
- [バグレポートコマンド](#)
- [ユーザーコマンド](#)
- [Fetch コマンド](#)
- [修正コマンド](#)



- [証明書コマンド](#)
- [ソフトウェア更新コマンド](#)
- [管理ツールコマンド](#)
- [管理対象スキャナーコマンド](#)
- [ウェブアプリケーションスキャンコマンド](#)
- [Dump Command](#)
- [Node Commands](#)

Nessuscli のコマンド

コマンド	説明
ヘルプコマンド	
nessuscli help	Tenable Nessus コマンドのリストを表示します。 help の出力は Tenable Nessus ライセンスによって異なる場合があります。
nessuscli <cmd> help	nessuscli help の出力結果に表示された特定のコマンドに関する詳細なヘルプ情報を表示します。
システムコマンド	
nessuscli system --config-optimization	グローバル設定データベースのサイズと構造を最適化します。この最適化は通常、数秒で完了します。ただし、多数のエージェントを管理する Tenable Nessus Manager の場合は、数分かかる可能性があります。 このコマンドを実行する前に、 <u>Tenable Nessus を停止する必要がある</u>



コマンド	説明
	あります。
バックアップコマンド	
<code>nessuscli backup --create <backup_filename></code>	使用しているライセンスと設定を含む、Tenable Nessus インスタンスのバックアップファイルを作成し、<Unix epoch timestamp>.zip に加えます。このコマンドではスキャン結果はバックアップされません。 たとえば、<code>nessuscli backup --create <december-backup></code> を実行すると、Tenable Nessus は <code>december-backup.1671720758.zip</code> のバックアップファイルを作成します。 オプションの引数 • <code>--targz</code> - バックアップは tar.gz ファイルとして生成されます。 • <code>--include-backups</code> - バックアップファイルには /backups/ ディレクトリが含まれ、これには以前に生成されたすべてのバックアップが含まれます。デフォルトで、Tenable Nessus はバックアップファイルサイズを最小化するためにこのディレクトリを除外します。 詳細は、Tenable Nessus のバックアップ を参照してください。
<code>nessuscli backup --restore <path/to/backup_filename></code>	Tenable Nessus の以前に保存されたバックアップを復元します。 詳細は、Tenable Nessus の復元 を参照してください。
バグレポートコマンド	
バグレポートコマンドは、問題の診断に役立つ Tenable, Inc. を送信できるアーカイブを作成します。スクリプトはデフォルトではインタラクティブモードで実行されます。	



コマンド	説明
<code>nessuscli bug-report-generator</code>	システム診断のアーカイブを zip ファイルとして作成します。 引数を指定せずにこのコマンドを実行すると、値を求められます。 オプションの引数 • <code>--quiet</code> – ユーザーにフィードバックを求めることなく、バグレポートジェネレーターが実行されます。 • <code>--scrub</code> – quiet モード時に、バグレポートジェネレーターによって IPv4 アドレスの最後の 2 つの 8 ビットがサニタイズされます。 • <code>--full</code> – quiet モード時に、バグレポートジェネレーターによって追加データが収集されます。 • <code>--targz</code> – バグレポートを tar.gz ファイルとして生成します。
ユーザーコマンド	
<code>nessuscli rmuser</code> <code><username></code>	Tenable Nessus ユーザーを削除できます。
<code>nessuscli chpasswd</code> <code><username></code>	ユーザーのパスワードを変更できます。Tenable Nessus ユーザーの名前を入力するプロンプトが CLI に表示されます。パスワードが CLI の画面にエコー表示されることはありません。
<code>nessuscli adduser</code> <code><username></code>	Tenable Nessus のユーザーアカウントを追加できます。 CLI から、ユーザー名、パスワードの入力、ユーザーに管理者タイプのアカウントの保有を許可するかどうかの選択を求められます。また、この新しいユーザーアカウントにユーザールールを追加することも求められます。



コマンド	説明
	注意: Tenable Nessus Manager インスタンスでこのコマンドを使用して初めてユーザーを作成する場合、Tenable では、ユーザーインターフェースが新しいユーザーの情報で適切に更新されるように、Tenable Nessus を再起動することを推奨しています。
<code>nessuscli lsuser</code>	Tenable Nessus ユーザーのリストを表示します。
Fetch コマンド	
Tenable Nessus 登録を管理し、更新プログラムを取得する	
<code>nessuscli fetch --register <Activation Code></code>	アクティベーションコードを使用して Tenable Nessus をオンライン登録します。 例: <pre># /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register XXXX-XXXX-XXXX-XXXX</pre>
<code>nessuscli fetch --register-only <Activation Code></code>	アクティベーションコードを使用して、Tenable Nessus をオンライン登録しますが、プラグインや中核的な更新プログラムは自動的にダウンロードされません。 例: <pre># /opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register-only XXXX-XXXX-XXXX-XXXX</pre>
<code>nessuscli fetch --register-offline nessus.license</code>	https://plugins.nessus.org/v2/offline.php から入手した <code>nessus.license</code> ファイルを使用して Tenable Nessus を登録し、Tenable Nessus を<u>オフラインモード</u>で設定します。 警告: Tenable Nessus をオフラインモードで起動すると、Tenable Nessus フィード への接続を必要とするすべての <code>nessuscli</code> コマン



コマンド	説明
	ドが無効になります (例: <code>nessuscli update</code> および <code>nessuscli fix --set_scanner_update_channel=</code>)。Tenable Nessus がオフラインモードの場合、<code>fix</code> コマンドを使用してオフラインモードを無効にすることはできません。
<code>nessuscli fetch --check</code>	Tenable Nessus が適切に登録されているかどうかと、更新プログラムを入手可能かどうかが表示されます。
<code>nessuscli fetch --code-in-use</code>	Tenable Nessus で使用されている Nessus アクティベーションコードが表示されます。
<code>nessuscli fetch --challenge</code>	オフライン登録の実行時に使用する必要のあるチャレンジコードが表示されます。 チャレンジコードの例: aaaaaaa11b2222cc33d44e5f6666a777b8cc99999
<code>nessuscli fetch --security-center</code>	Tenable Security Center に接続されるように Tenable Nessus を準備します。 警告: <i>Tenable Nessus</i> インスタンスを <i>Tenable Security Center</i> に切り替えたくない場合は、このコマンドを使用しないでください。このコマンドは、Tenable Nessus スキャナーまたは Manager を Tenable Security Center 管理スキャナーに不可逆的に変更します。その結果、ユーザーインターフェースに複数の変更が加えられます (たとえば、サイトのロゴが変更されたり、[Sensors] (センサー) ページにアクセスできなくなったりします)。
修正コマンド	



コマンド	説明
nessuscli fix	登録のリセット、ネットワークインターフェースの表示、設定されている詳細設定の一覧表示を行います。 --secure オプションを選択すると、登録関連情報が含まれる暗号化の環境設定に影響が及びます。 --list、--set、--get、--delete コマンドを使用して、環境設定を変更したり、表示したりできます。
nessuscli fix [--secure] --list	
nessuscli fix [--secure] --set <setting=value>	
nessuscli fix [--secure] --get <setting>	
nessuscli fix [--secure] --delete <setting>	
nessuscli fix --list-interfaces	使用中のマシンに接続されているネットワークアダプターが一覧表示されます。
nessuscli fix --set listen_address=<address>	アドレス<address> (マシン名でなくIP) での接続のみをリッスンするように指示するために使用します。このオプションは、nessusd をゲートウェイで実行している場合やnessusd に外部者が接続しないようにする場合に有用です。
nessuscli fix --show	すべての詳細設定を、設定していないものも含めて表示します。詳細設定を設定していない場合は、CLI にデフォルト値が表示されます。 注意: このコマンドは、すべての Tenable Nessus ライセンスタイプで共有されている設定だけをリストします。つまりこのコマンドは、Tenable Nessus Expert、Tenable Nessus Professional、Tenable Nessus Manager に固有の設定をリストしません。



コマンド	説明
<code>nessuscli fix --reset</code>	このコマンドにより、すべての登録情報と環境設定が削除され、Tenable Nessus は登録されていない状態で実行されます。Tenable Nessus Manager ではリセット後も同じリンクキーが保持されます。 <code>nessuscli fix --reset</code> を実行する前に、実行中のスキャンが完了したことを確認し、<u>Tenable Nessus の開始または停止</u> で説明したように <code>nessusddaemon</code> または <code>service</code> を停止します。
<code>nessuscli fix --reset-all</code>	Tenable Nessus が初期状態にリセットされ、すべての登録情報、設定、データ、ユーザーが削除されます。 警告：この操作を取り消すことはできません。完全リセットを実行する前に、Tenable サポート に連絡してください。
<code>nessuscli fix --set agent_update_channel=<value></code>	(Tenable Nessus Manager にリンクされたエージェントのみ) エージェント更新プランを設定して、エージェントが自動的に更新するバージョンを指定します。 値 • <code>ga</code> – 最新バージョンが一般公開 (GA) され次第、自動的に最新の Tenable Agent バージョンに更新されます。 • <code>ea</code> - 最新バージョンが早期アクセス (EA) 用にリリースされ次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新します。通常一般公開よりも数週間早いタイミングです。 • <code>stable</code> - 自動的に最新の Tenable Nessus バージョンに更新しません。Tenable が設定した旧バージョンの Tenable Nessus の状態を維持します。これは通常、最新の一般公開バージョンよりも 1 リリース前のものとなりますが、8.10.0 よ



コマンド	説明
	りも前のバージョンにはなりません。Tenable Nessus の新しいバージョンがリリースされると、Tenable Nessus インスタンスのソフトウェアバージョンは更新されますが、最新のリリースよりも前のバージョンに留まります。 注意: Tenable Nessus Manager にリンクされているエージェントの場合は、Tenable Nessus Manager nessuscli ユーティリティから agent_update_channel コマンドを実行する必要があります。Tenable Vulnerability Management にリンクされているエージェントの場合は、エージェントの nessuscli ユーティリティから agent_update_channel コマンドを実行する必要があります。
nessuscli fix --secure --get agent_linking_key	一意のエージェントリンクキーを取得します。 注意: このリンクキーは、エージェントをリンクする目的でのみ使用できます。スキャナーまたは子ノードとのリンクには使用できません。
nessuscli fix --secure --get child_node_linking_key	一意の子ノードリンクキーを取得します。 注意: このリンクキーは、子ノードをリンクする目的でのみ使用できます。エージェントまたはスキャナーとのリンクには使用できません。
nessuscli fix --secure --get scanner_linking_key	一意のスキャナーリンクキーを取得します。 注意: このリンクキーは、スキャナーをリンクする目的でのみ使用できます。エージェントまたは子ノードとのリンクには使用できません。
nessuscli fix --set niap_mode=enforcing	Tenable Nessus に NIAP モードを適用します。NIAP モードの詳細については、NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定 を参照してください。
nessuscli fix --set niap_mode=non-	Tenable Nessus の NIAP モードを無効にします。NIAP モードの詳細については、NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定 を参照



コマンド	説明
enforcing	してください。
nessuscli fix --set fips_mode=enforcing	Tenable Nessus 通信およびデータベース暗号化に対して最新の検証済み FIPS モジュールを適用します。FIPS モジュールはスキャン暗号化に影響しません。 注意: NIAP モードを適用すると、Tenable Nessus は FIPS モジュールも適用します。詳細は、NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定を参照してください。
nessuscli fix --set fips_mode=non-enforcing	Tenable Nessus 通信およびデータベース暗号化に対して FIPS モジュールを無効にします。 注意: NIAP モードを無効にすると、Tenable Nessus は FIPS モジュールも無効にします。詳細は、NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定を参照してください。
nessuscli fix --set path_to_java=<custom file path>	PDF エクスポート用の Java へのカスタムファイルパスを設定します。設定しない場合、Tenable Nessus はシステムパスを使います。 Java バイナリを含む絶対ファイルパスを使用する必要があります。たとえば、Tenable Nessus のインストールが /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64 にある場合、カスタムファイルのパスは /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin にする必要があります。
nessuscli fix --set global.path_to_ docker=<custom path>	Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャン用の Docker へのカスタムファイルパスを設定します。Tenable Nessus Expert は、デフォルトで Docker システムパス (例: /usr/bin/docker) を使用します。 絶対ファイルパスを使用する必要があります。



コマンド	説明
<code>nessuscli fix --set old_user_files_cleanup_hours=</code>	Tenable Nessus が古いユーザーファイル (/nessus/users/<ユーザー>/files ディレクトリ内) を削除するまでの時間間隔 (1 時間単位) を設定します。この設定は、ユーザーファイルが多すぎることで原因で生じるスキャンエラーに対処する際に活用できます。 この設定のデフォルト および最小値は 0 です。この設定に最大値はありません。設定がゼロに設定されている場合、Tenable Nessus はファイルのクリーンアップを実行しません。
<code>nessuscli fix --set <password_setting>=<value></code>	ユーザーパスワードのパラメーターと制限を設定します。このコマンドを使用して、次の設定を編集できます。 • パスワードの複雑さ (passwd_complexity) - Tenable Nessus パスワードが 8 文字以上で、大文字、小文字、特殊文字、数字から 3 種類以上を使用する必要があるかどうかを決定します。この設定はデフォルトではオフになっています。 • セッションタイムアウト (xmlrpc_idle_session_timeout) - ウェブセッションのタイムアウトを分単位で定義します。セッションのアイドル時間がこのタイムアウトの値を超えると、Tenable Nessus はユーザーを自動的にログアウトさせます。この設定はデフォルトで 30 に設定されています。 • 最大ログイン試行 (user_max_login_attempt) - アプリケーションがアカウントをロックアウトするまでに Tenable Nessus で許可される、ユーザーの最大ログイン試行回数を定義します。この値をゼロに設定すると、機能は無効になります。この設定はデフォルトで 5 に設定されています。 • 最小パスワード長 (min_password_len) - この設定は、デフォルトで 8 に設定されています。アカウントのパスワードの最



コマンド	説明
	小文字数を定義します。 ログイン通知 (passwd_notifications) - Tenable Nessus がログイン通知を表示できるかどうかを決定します。ログイン通知を使用すると、最後に成功したログインと失敗したログイン (日付、時刻、IP)、また最後に成功したログイン以降に失敗したログインがあるかどうかを確認できます。この設定はデフォルトではオフになっています。 注意: パスワード設定を行うには、システム管理者ロールが必要です。詳細は、ユーザー (Tenable Nessus Manager)を参照してください。 ヒント: これらの設定は、[Password Management] (パスワード管理) ページで管理することもできます。各パスワード設定のデフォルト値と有効な値を確認するには、パスワード管理をご覧ください。
証明書コマンド	
nessuscli mkcert-client	Tenable Nessus サーバー向けの証明書を作成します。
nessuscli mkcert [-q]	デフォルトの値で証明書を作成します。 -q は静かに作成します。
nessuscli import-certs --serverkey=<server key path> --servercert=<server certificate path> --cacert=<CA certificate path> [--	サーバーキー、サーバー証明書、CA 証明書、serverchain.pem ファイルを検証し、一致することを確認します。その後、ファイルを正しい場所にコピーします。 serverchain パラメーターはオプションです。



コマンド	説明
<code>serverchain=<server chain pem path>]</code>	
ソフトウェア更新コマンド	
<code>nessuscli update</code>	デフォルトでは、このツールは、Tenable Nessus のユーザーインターフェースで選択されたソフトウェアの更新オプションに基づいて更新を行います。 注意: このコマンドは、スタンドアロンの Tenable Nessus スキャナーでのみ機能します。このコマンドは、Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center によって管理されるスキャナーに対しては機能しません。
<code>nessuscli update --all</code>	Tenable Nessus の全コンポーネントに更新プログラムを適用します。 注意: このコマンドは、スタンドアロンの Tenable Nessus スキャナーでのみ機能します。このコマンドは、Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center によって管理されるスキャナーに対しては機能しません。
<code>nessuscli update --plugins-only</code>	Tenable Nessus のプラグインのみに更新プログラムを強制的に適用します。 注意: このコマンドは、スタンドアロンの Tenable Nessus スキャナーでのみ機能します。このコマンドは、Tenable Vulnerability Management または Tenable Security Center によって管理されるスキャナーに対しては機能しません。
<code>nessuscli update <tar.gz filename></code>	プラグインフィードから更新プログラムを取得する代わりに、TAR ファイルを使用して Tenable Nessus のプラグインを更新します。TAR ファイルは、Tenable Nessus をオフラインで管理する ~ Download and Copy Pluginsの手順で取得します。



コマンド	説明
<pre>nessuscli update <tar.gz filename> -- agent-version</pre>	(Tenable Nessus Manager のみ) tar.gz ファイルのエージェントバージョンを [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) メニューに追加し、エージェントプロファイルの作成またはアップデート中に選択できるようにします。詳細は、エージェントプロファイル を参照してください。
<pre>nessuscli fix --set scanner_update_ channel=<value></pre>	(Tenable Nessus Professional および Tenable Vulnerability Management 管理スキャナーのみ) Tenable Nessusを設定して、Tenable Nessus が自動的にアップデートするバージョンを指定します。 注意：更新プランを変更して自動更新を有効にすると、選択したプランに相当するバージョンと合わせるために、Tenable Nessus が即座に更新する場合があります。Tenable Nessus はバージョンのアップグレードまたはダウングレードのいずれかを行う場合があります。 値： • ga - 最新バージョンが一般公開 (GA) され次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新されます。注意：この日付はバージョンが一般公開された日と同じ日付です。 • ea - 最新バージョンが早期アクセス (EA) 用にリリースされ次第、自動的に最新の Tenable Nessus バージョンへと更新します。通常一般公開よりも数週間早いタイミングです。 • stable - 自動的に最新の Tenable Nessus バージョンに更新しません。Tenable が設定した旧バージョンの Tenable Nessus の状態を維持します。これは通常、最新の一般公



コマンド	説明
	開バージョンよりも 1 リリース前のものとなりますが、8.10.0 よりも前のバージョンにはなりません。Tenable Nessus の新しいバージョンがリリースされると、Tenable Nessus インスタンスのソフトウェアバージョンは更新されますが、最新のリリースよりも前のバージョンに留まります。
管理ツールコマンド	
管理ツールに接続されている管理対象スキャナーとエージェントのプラグイン更新プログラムを生成するために使用されます。	
nessuscli manager download-core	リモート管理されるエージェントとスキャナー用コアコンポーネントの更新プログラムがダウンロードされます。
nessuscli manager generate-plugins	リモート管理されるエージェントとスキャナー用のプラグインアーカイブが生成されます。
管理対象スキャナーコマンド	
リモート管理されるスキャナーをリンクする、リンク解除する、ステータスを表示するために使用します。	
nessuscli managed help	nessuscli-managed コマンド および構文を表示します。
nessuscli managed link --key=<key> -- host=<host> -- port=<port> [オプションの パラメーター]	未登録のスキャナーをマネージャーにリンクします。 注意: スキャナーをすでに登録している場合は、CLI を介してスキャナーをリンクできません。ユーザーインターフェースからリンクするか、スキャナーをリセットして登録を解除できます (ただし、スキャナーデータはすべて失われます)。 オプションのパラメーター --name – スキャナーの名前。



コマンド	説明
	• <code>--ca-path</code> – Manager のサーバー証明書 の検証に使用するカスタム CA 証明書。 • <code>--groups</code> – スキャナーを追加する、1 つ以上の既存のスキャナーグループ。コンマ区切りリストで複数のグループをリストにします。グループ名にスペースが含まれる場合は、リスト全体を引用符で囲みます。 例: <code>--groups="Atlanta,Global Headquarters"</code> 注意: スキャナーグループ名は、大文字と小文字を区別し、正確に一致する必要があります。 • <code>--scan-zones</code> – スキャナーを追加する、Tenable Security Center の 1 つ以上の既存のスキャンゾーン。コンマ区切りリストで複数のスキャンゾーンをリストにします。スキャンゾーン名にスペースが含まれる場合は、リスト全体を引用符で囲みます。 例: <code>--scan-zones="Atlanta,Global Headquarters"</code> 注意: スキャンゾーン名は、大文字と小文字を区別し、正確に一致する必要があります。 • <code>--profile-uuid</code> - スキャナーを割り当てるスキャナープロファイルの UUID (例: 12345678-9abc-4ef0-9234-56789abcdef0)。 • <code>--proxy-host</code> - プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。 • <code>--proxy-port</code> – プロキシサーバーのポート番号。



コマンド	説明
	• <code>--proxy-username</code> – プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されているユーザーアカウント名。 • <code>--proxy-password</code> - ユーザー名として指定したユーザーアカウントのパスワード。 • <code>--proxy-agent</code> - プロキシに事前定義されたユーザーエージェントが必要とされる場合のユーザーエージェント名。 • <code>--aws-scanner</code> - Tenable Nessus スキャナーが事前認証された AWS スキャナー機能とリンクすることを示します。 事前認証 AWS スキャナーが Tenable Nessus スキャナーとは異なる点は、ターゲットまたはターゲットのアップロードのスキャン設定オプションを提供していないことです。代わりに、[Select Targets] (ターゲットの選択) ボタンを提供します。 [Select Targets] (ターゲットの選択) をクリックして AWS IMDSv2 にクエリを実行し、表示可能なネットワークターゲットのリストを新しいページに生成します。このページを使用して、スキャンする AWS ターゲットを選択し、[Confirm] (確認) をクリックします。 注意: このオプションは、Tenable Nessus スキャナーが AWS インスタンスですでに実行されていないと有効になりません。 注意: <code>--aws_scanner</code> は、Amazon Linux 2023 AMI 環境ではサポートされていません。 警告: 事前認証された AWS スキャナー機能と Tenable Nessus をリンクする場合にのみ、<code>--aws-scanner</code> パラメーターを含めてください。



コマンド	説明
<code>nessuscli managed unlink</code>	管理対象スキャナーとマネージャーとのリンクを解除します。
<code>nessuscli managed status</code>	管理対象スキャナーの状態を特定します。
ウェブアプリケーションスキャンコマンド	
<code>nessuscli was -- upload-image <image tarball file></code>	ローカルウェブアプリケーションスキャンイメージ tarball ファイルを Tenable Nessus にアップロードします。 このコマンドを使用して、<u>オフラインモード</u>の Tenable Nessus のウェブアプリケーションスキャンを有効にできます。詳細は、<u>オフラインモードでのウェブアプリケーションスキャン</u>を参照してください。
Dump Command	
<code>nessuscli dump -- plugins</code>	sbin ディレクトリに plugins.xml ファイルを追加します。たとえば、Linux で <code>/opt/nessus/sbin/nessuscli dump --plugins</code> を実行することにより、plugins.xml ファイルが <code>/opt/nessus/sbin/plugins</code> ディレクトリに追加されます。
Node Commands	
クラスタ環境でノードのリンクを表示および変更するために使用されます。	
<code>nessuscli node link -- key=<key> -- host=<host> -- port=<port></code>	クラスタ環境で子ノードを親ノードにリンクします。 キー、ホスト、およびポートについての詳細は、<u>ノードをリンクする</u>を参照してください。
<code>nessuscli node unlink</code>	親ノードと子ノードのリンクを解除します。



コマンド	説明
<code>nessuscli node status</code>	親ノードへの子ノードのリンクの有無、およびリンクするエージェント数について表示されます。

Tenable Nessus ソフトウェアを更新する (CLI)

Tenable Nessus コンポーネントを更新するときには、`nessuscli update` コマンドを使用できます ([コマンドラインセクション](#)にも記載しています)。

注意: Tenable Nessus をオフラインで使用している場合は、[Tenable Nessus をオフラインで管理する](#)を参照してください。

注意: 次のコマンドを管理者権限で実行する必要があります。

オペレーティングシステム	コマンド
Linux	<code># /opt/nessus/sbin/nessuscli <cmd> <arg1> <arg2></code>
Windows	<code>C:\Program Files\Tenable\Nessus <cmd> <arg1> <arg2></code>
macOS	<code># /Library/Nessus/run/sbin/nessuscli <cmd> <arg1> <arg2></code>
ソフトウェア更新コマンド	
<code>nessuscli update</code>	ツールはデフォルトで、Nessus ユーザーインターフェースを通じて選択された ソフトウェアの更新オプション に従います。
<code>nessuscli update -all</code>	Nessus の全コンポーネントに更新プログラムを強制的に適用します。
<code>nessuscli update -plugins-only</code>	Nessus のプラグインのみに更新プログラムを強制的に適用します。



NIAP に準拠する Tenable Nessus の設定

所属組織が Tenable Nessus のインスタンスを National Information Assurance Partnership (NIAP) 基準に適合させることを要求する場合、関連する設定が NIAP 基準に準拠するように Tenable Nessus を設定できます。

警告: Windows に Tenable Nessus 10.5.8 をインストールする場合、NIAP に準拠し、[CVE-2025-36625](#) の脆弱性を回避するために Tenable Nessus をデフォルトのディレクトリにインストールする必要があります。

始める前に

- Tenable Nessus にログインするために SSL 証明書を使用して SSL 証明書にログインしている場合は、サーバーとクライアントの証明書が NIAP に準拠していることを確認してください。CA が署名した独自の証明書を使用することも、Tenable Nessus を使用して [ログイン用の Nessus SSL 証明書を作成する](#) することもできます。
- Tenable Nessus をインストールしたホストのオペレーティングシステムが提供するフルディスク暗号化機能が有効になっていることを確認します。

NIAP に準拠するよう Tenable Nessus を設定するには

1. Tenable Nessus のインスタンスにログインします。
2. コマンドラインインターフェースを使用して NIAP モードを有効にします。
 - a. コマンドラインインターフェースから Tenable Nessus にアクセスします。
 - b. コマンドラインで、次のコマンドを入力します。

```
nessuscli fix --set niap_mode=enforcing
```



Linux の例

```
/opt/nessus/sbin/nessuscli fix --set niap_mode=enforcing
```

Tenable Nessus は以下を実行します。

注意: Tenable Nessus が NIAP モードの場合、Tenable Nessus が NIAP モードのままである限り、Tenable Nessus は以下の設定をオーバーライドします。NIAP モードを無効にすると、Tenable Nessus は以前の設定に戻ります。

- SSL モード (ssl_mode_preference) を TLS 1.2 (niap) オプションでオーバーライドします。
- SSL 暗号リスト (ssl_cipher_list) の設定を、次の暗号を設定する NIAP 承認された暗号 (niap) 設定でオーバーライドします。
 - ECDHE-RSA-AES128-SHA256
 - ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 - ECDHE-RSA-AES256-SHA384
 - ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- 厳格な証明書検証を使用します。
 - 中間証明書に CA 拡張がない場合、証明書チェーンを許可しません。
 - 署名 CA 証明書を使用して、サーバー証明書を認証します。
 - ログインにクライアント証明書認証を使用する際に、クライアント証明書を認証します。
 - Online Certificate Status Protocol (OCSP) を使用して、CA 証明書の失効ステータスをチェックします。証明書が取り消されると、Tenable Nessus は証明書を無効としてマークします。応答がない場合、Tenable Nessus は証明書を無効としてマークしません。
- 証明書に、known_CA.inc にある有効で信頼できる CA があることを確認してください。Tenable Vulnerability Management および plugins.nessus.org の CA 証明書は、プラグインディレクトリの known_CA.inc にすでにあります。



- known_CA.inc がないカスタム CA 証明書を使用する場合は、プラグインディレクトリにある custom_CA.inc にコピーしてください。
- Tenable Nessus 通信およびデータベース暗号化に対して最新の検証済み FIPS モジュールを適用します。FIPS モジュールはスキャン暗号化に影響しません。

注意: NIAP モードを適用することなく `nessuscli` から FIPS モジュールを適用できます。詳細は、[修正コマンド](#)を参照してください。

データベースの暗号化

暗号化されたデータベースをデフォルトの形式 (OFB-128) から NIAP 準拠の暗号化 (XTS-AES-128) に変換できます。

NIAP モードの Tenable Nessus では、デフォルトの形式 (OFB-128) でデータベースを読み取ることができます。

暗号化されたデータベースを NIAP 準拠の暗号化に変換するには

1. Tenable Nessus を停止します。
2. 前の手順で説明されているように、NIAP モードを有効にします。
3. 次のコマンドを入力してください。

```
nessuscli security niapconvert
```

Tenable Nessus は、暗号化されたデータベースを XTS-AES-128 形式に変換します。

SELinux の強制モードポリシーのカスタマイズ

Security-Enhanced Linux (SELinux) の強制モードポリシーは、Tenable Nessus とやり取りできるようにカスタマイズする必要があります。



Tenable サポート は、SELinux ポリシーのカスタマイズ作業の手助けは行いませんが、Tenable では、SELinux のログを監視して、ポリシー設定のエラーとソリューションを特定することを推奨しています。

始める前に

- SELinux sealert ツールを本番環境と同様のテスト環境にインストールします。

SELinux のログを監視して、エラーと解決策を特定する方法

1. sealert ツールを実行します。SELinux 監査ログの場所は、`/var/log/audit/audit.log` です。

```
sealert -a /var/log/audit/audit.log
```

このツールが実行されると、エラーのアラートと解決策の概要が生成されます。たとえば、次のようになります。

```
SELinux は、/usr/sbin/sshd による sock_file /dev/log への書き込みアクセスを防止しています。  
SELinux は、/usr/libexec/postfix/pickup がプロセス上で rlimitinh アクセスを使用することを防  
止しています。
```

2. 各エラーアラートに対して推奨される解決策を実行します。
3. Tenable Nessus を再起動します。
4. 再度 sealert ツールを実行し、エラーアラートが解消されたことを確認します。

デフォルトのデータディレクトリ

デフォルトの Tenable Nessus データディレクトリには、ログ、証明書、一時ファイル、データベースバックアップ、プラグインデータベース、その他の自動生成ファイルが格納されます。

お使いのオペレーティングシステムのデフォルトのデータディレクトリを特定するには、以下の表を参照してください。



オペレーティングシステム	ディレクトリ
Linux	/opt/nessus/var/nessus
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus
macOS	/Library/Nessus/run/var/nessus

注意: Tenable Nessus では、/opt/nessus/ でのシンボリックリンクの使用はサポートされていません。

暗号強度

Tenable Nessus ではストレージおよび通信時に、次に示すデフォルトの暗号化を使用します。

機能	デフォルトの暗号化
ユーザーアカウントのパスワードの保存	SHA-512 および 512 ビットの鍵を持つ PBKDF2 機能
<u>認証情報</u> に記載されている、スキャンの認証情報のためのユーザーおよびサービスアカウントの保存	AES-128
スキャン結果とスキャンのエクスポート	AES-128
Tenable Nessus とクライアント (GUI/API ユーザー) 間の通信	Tenable Nessus および、お使いのブラウザまたは API プログラムで対応している最も強力な暗号化方法を使用する TLS 1.3 (設定によっては TLS 1.2 以前にフォールバック)
Tenable Nessus と Tenable Agents との間の通信	TLS 1.3 (環境により強制された場合、TLS 1.2 にフォールバック)



Tenable Nessus と Tenable プラグインアップデートサーバー間の通信	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 を使用する TLS 1.2
Tenable Nessus と Tenable 製品登録サーバー間の通信	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 を使用する TLS 1.2

ファイルとプロセスの許可リスト

Tenable は、ファーストパーティ製およびサードパーティ製のエンドポイントセキュリティ製品（ウイルス対策アプリケーションやホストベースの侵入防止システムなど）で、次の Tenable Nessus フォルダーとプロセスを許可することを推奨しています。

Tenable Agent プロセスの許可リスト登録の詳細については、*Tenable Agent ユーザーガイド*の[ファイルとプロセスの許可リスト](#)を参照してください。

注意: Tenable では、以下にリストされているフォルダーとプロセスに加えて、ファイヤーウォールで特定の Tenable サイトを許可リストに入れることを推奨しています。詳細については、[Which Tenable sites should I allow?](#) (許可する必要がある Tenable のサイト) という KB の記事を参照してください。

Windows

フォルダー

注意: Windows インストールで標準以外のドライブまたはフォルダー構造を使用している場合は、%PROGRAMFILES% と %PROGRAMDATA% 環境変数を使用します。

C:\Program Files\Tenable\Nessus*

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus*

C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\tmp*



プロセス

C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessuscli.exe

C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessusd.exe

C:\Program Files\Tenable\Nessus\nasl.exe

C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessus-service.exe

C:\Program Files\Tenable\Nessus\openssl.exe

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus\nasl.exe

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus\nessuscli.exe

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus\nessusd.exe

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus\nessus-service.exe

C:\Program Files (x86)\Tenable\Nessus\openssl.exe

Linux

フォルダー

/opt/nessus/bin/*

/opt/nessus/bin/openssl

/opt/nessus/sbin/*

/opt/nessus/lib/nessus/*

/opt/nessus/etc/nessus

プロセス



/opt/nessus/bin/nasl
/opt/nessus/sbin/nessusd
/opt/nessus/sbin/nessuscli
/opt/nessus/sbin/nessus-service
macOS
フォルダー
/Library/Nessus/run/sbin/*
/Library/Nessus/run/bin/*
プロセス
/Library/Nessus/run/bin/nasl
/Library/Nessus/run/bin/openssl
/Library/Nessus/run/sbin/nessus-service
/Library/Nessus/run/sbin/nessuscli
/Library/Nessus/run/sbin/nessusd
/Library/Nessus/run/sbin/nessusmgt

Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャンの使用開始

Tenable は、Tenable Nessus 10.6 のリリースで、ウェブアプリケーションスキャン機能を Tenable Nessus Expert に追加しました。Tenable Nessus Expert でウェブアプリケーションスキャンの使用を開始するにあ



たり、知っておくべき情報を以下に示します。この機能を適切に使用するために知っておくべき情報が含まれていますので、すでに Tenable のクラウドベースのアプリケーションスキャナーをご利用いただいたことがある方も、この概要を最後までお読みください。

Tenable Nessus Expert ユーザーインターフェースを使ったウェブアプリケーションスキャンの詳細は、[Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャンとウェブアプリケーションスキャンの作成](#)を参照してください。

システムおよびハードウェア要件

Tenable Nessus 自体はホストオペレーティングシステムに直接インストールされますが、Tenable Nessus Expert のウェブスキャナー部分は Docker イメージとして同じホストにインストールされます。インストールするには、ホストに Docker バージョン 20.0.0 以降がインストールされている必要があります。ホストに Docker がインストールされていない場合、ウェブアプリケーションスキャナーは実行できません (Tenable Nessus のその他すべての機能は、Docker がインストールされていなくても想定通りに動作します)。

ホストに Docker をインストールしたり、Docker のシステム要件を確認したりするには、<https://docs.docker.com/> を参照してください。Docker がホストにインストールされると、ホストに Tenable Nessus 10.6 以降をインストールまたはアップグレードできます (Tenable Nessus をインストールまたはアップグレードした後に Docker をインストールすることもできます)。

次の表は、Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャンのハードウェア要件を示しています。

ハードウェア	最小要件
プロセッサ	2 GHz コア x 8 以上
RAM	12 GB 以上 Tenable では、最適なパフォーマンスを実現するため 16 GB RAM の使用を推奨しています。



ディスク 容量	40 GB 以上 全体的な使用状況 (スキャン結果、プラグイン更新、ログなど) によって必要なディスク容量は次第に増加します。

注意: 以下のプラットフォームは、Tenable Nessus のウェブアプリケーションスキャンをサポートしていません。

- Docker をサポートしない任意のホスト
- ARM ベースのプロセッサを使用するホスト (例: AArch64 Linux ディストリビューション、Apple Silicon システム)

仮想ホストでの Docker サポートの詳細については、[Docker ドキュメント](#)を参照してください。

インストールに関する注意事項

Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャンをインストールするには、[Tenable Nessus でのウェブアプリケーションスキャン](#)を参照してください。

以下のインストールに関する注意事項に加えて、「[Web App Scanning in Nessus Expert 10.6](#)」(Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションスキャン) のビデオで Tenable Nessus Expert とウェブアプリケーションスキャンのインストール方法をご確認ください。

- Tenable Nessus Expert は、[Docker インストールドキュメント](#)に従う Dock インストールのみをサポートします。
- ウェブアプリケーションスキャンを有効にするには、ホストに Docker がインストール済みであることを Tenable Nessus Expert が検出する必要があります。

Windows システムでは、Tenable Nessus Expert が Docker のインストール状況を検出するには、Docker Desktop を管理者として実行する必要があります (Docker Desktop アイコンを右クリックし、[Run as administrator] (管理者として実行) を選択します)。Docker Desktop をカスタムディレクトリパスにインストールした場合、Windows 上の Tenable Nessus Expert はインスタンスを検出できないことがあります。この場合は、[Nessuscli](#) ユーティリティを使用して、Docker バイナリがホスト



システムのディレクトリパスのどこに存在するかを Tenable Nessus Expert に通知します。たとえば、Windows ホストを実行していて、Docker 実行可能ファイルが次の場所に保存されているとします。

```
C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\bin\docker.exe
```

次のコマンドを管理者として実行します。

```
nessuscli fix --set global.path_to_docker="C:\Program  
Files\Docker\Docker\resources\bin\docker.exe"
```

Docker バイナリに Linux ファイルパスを追加することで、Linux システムでもこれと同じコマンドを使用できます。

次に、Tenable Nessus サービスを再起動し、ログインしてウェブアプリケーションスキャンの有効化を完了します。

- 既存の Docker イメージに Tenable Nessus ウェブアプリケーションスキャンをインストールしないでください。ウェブアプリケーションスキャナーが Docker イメージ上にすでに存在する状態で、別の Docker イメージ内で Docker アプリケーションを実行することはサポートされていないため、パフォーマンスが低下します。
- Tenable Nessus ウェブアプリケーションスキャンは、ARM プロセッサでは実行されません (AArch64 Linux または macOS Apple Silicon プロセッサなど)。

ベストプラクティス

- ウェブアプリケーションの複雑さにかかわらず、スキャナーがその機能を最大限に発揮できる設定をするには、アプリケーションに関する知識が必要です。Tenable では、ウェブアプリケーション開発者と協力して、特定のアプリケーションアーキテクチャに適したスキャン設定を使用することを推奨しています。
- スキャンの設定によってはウェブアプリケーションスキャンがアプリケーションに影響を及ぼす可能性があるため、Tenable では、可能であれば、まずウェブアプリケーションのミラーイメージをスキャンするこ



とを推奨しています。これにより、さまざまなスキャン設定を使用した場合のアプリケーションへの影響を判断できます。

- 本番環境のアプリケーションを直接スキャンする場合、Tenable では、お客様の組織でスケジュールされたメンテナンス期間内に限定してウェブスキャンを実行することを推奨しています。
- ほとんどの場合、セキュリティ担当者が脆弱性評価の対象となるウェブアプリケーションを特定します。ただし、担当者も環境内にデプロイされているウェブアプリケーションをすべて認識しているわけではありません。Tenable では、まず候補となるウェブアプリケーションを特定するためのスキャンを実行することを推奨しています。これにより、スキャン対象の候補となるウェブアプリケーションのリストを作成できます。このリストをもとに、システム管理者やウェブアプリケーション開発者を交えて、総合的なウェブアプリケーションの脆弱性評価が必要なホストかどうかを判断できます。詳細については、ネットワーク内のウェブアプリケーションホストの識別に関するビデオ「[How to Detect Web Applications with Nessus](#)」(Nessus を使ったウェブアプリケーションの検出方法)をご覧ください。

Web Application Scanning Templates (ウェブアプリケーションスキャンテンプレート)

Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャナーには、7 つのスキャンテンプレートが含まれています。

- An API scanning template (API スキャンテンプレート)
- A web application configuration audit template (ウェブアプリケーション設定監査テンプレート)
- A Log4Shell detection template (Log4Shell 検出テンプレート)
- A web application overview template (ウェブアプリケーションの概要テンプレート)
- A PCI ASV template (PCI ASV テンプレート)
- A general web application scan template (汎用ウェブアプリケーションスキャンテンプレート)
- An SSL TLS audit scan (SSL TLS 監査スキャン)
- A quick web application scan template (クイックウェブアプリケーションスキャンテンプレート)



ほとんどの場合、一般的な企業のセキュリティ要件を満たすスキャン結果を得られるよう、Tenable では次のスキャンテンプレートを記載の順にご利用いただくよう推奨しています。

1. SSL TLS

ウェブアプリケーションを対象とした SSL TLS スキャンの設定と起動については、[「Web App SSL and TLS Scanning in Nessus Expert 10.6」](#) (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションの SSL および TLS スキャン) のビデオをご覧ください。

2. ウェブアプリケーション設定監査

ウェブアプリケーションを対象としたウェブアプリケーション設定監査スキャンの設定と起動については、[「Web App Config Audit Scanning in Nessus Expert 10.6」](#) (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーション設定監査スキャン) のビデオをご覧ください。

3. ウェブアプリケーションの概要

ウェブアプリケーションを対象としたウェブアプリケーションの概要スキャンの設定と起動については、[「Web App Overview Scanning in Nessus Expert 10.6」](#) (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションの概要スキャン) のビデオをご覧ください。

4. Scan (スキャン)

スキャンテンプレートを使ったウェブアプリケーションのスキャンについては、[「Web App Scan in Nessus Expert 10.6」](#) (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーションスキャン) のビデオをご覧ください。

ウェブアプリケーションスキャン結果の表示と解釈については、[「Web App Vulnerability Analysis in Nessus Expert 10.6」](#) (Nessus Expert 10.6 におけるウェブアプリケーション脆弱性分析) のビデオをご覧ください。

各 Tenable Nessus ウェブアプリケーションスキャンテンプレートに関するその他のドキュメントは、[スキャンテンプレート](#)を参照してください。

役立つナレッジベース記事



Tenable Nessus Expert のウェブアプリケーションスキャナーは、Tenable Vulnerability Management および Tenable Core + Tenable Web App Scanning で利用できる Tenable のウェブアプリケーションスキャナーと同じエンジンを使用します。以下のナレッジベースの記事はこれらの他製品に関連するものもありますが、記事で取り上げられているトピックは Tenable Nessus のウェブアプリケーションスキャンにも当てはまります。

- [Can Tenable Vulnerability Management WAS assess Flash-based websites? \(Tenable Vulnerability Management WAS は Flash ベースのウェブサイトを評価できますか?\)](#)
- [Can Tenable Vulnerability Management WAS log in to sites using CAPTCHA? \(Tenable Vulnerability Management WAS は CAPTCHA を使用してサイトにログインできますか?\)](#)
- [Can Tenable Vulnerability Management Web Application Scanning integrate into a CI/CD? \(Tenable Vulnerability Management Web Application Scanning を CI/CD に統合できますか?\)](#)
- [Does Scanning a Single sign-on \(SSO\) page using Selenium capture all the URLs in the sitemap? \(Selenium を使用してシングルサインオン \(SSO\) ページをスキャンすると、サイトマップ内のすべての URL がキャプチャされますか?\)](#)
- [Does Tenable Core + WAS use the host file for name resolution? \(Tenable Core + WAS は名前解決にホストファイルを使用しますか?\)](#)
- [Limitations of Selenium in Web Application Scanning \(ウェブアプリケーションスキャンにおける Selenium の制限事項\)](#)
- [Troubleshooting OpenAPI/Swagger Specification File is Invalid \(OpenAPI/Swagger 仕様ファイルが無効な場合のトラブルシューティング\)](#)
- [WAS Scan Time Limit Reached \(WAS スキャンの時間が上限に達しました\)](#)
- [What is the maximum number of results published in a Web Application Scan? \(1 回のウェブアプリケーションスキャンで公開される結果の最大数は?\)](#)
- [What to do when a Tenable Web Application Scanning scan never finishes or times out \(Tenable Web Application Scanning のスキャンが終了しないまたはタイムアウトしたときの対処法\)](#)

ログを管理する



以下のトピックでは Tenable Nessus ログファイルについて説明します。Tenable Nessus ログファイルは次のディレクトリにあります。

オペレーティングシステム	ログの場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\<filename>
macOS	/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/<filename>
Linux	/opt/nessus/var/nessus/logs/<filename>

nessusd.dump

nessusd.dump はデバッグ出力に使用される Tenable Nessus のダンプログファイルです。

nessusd.dump を設定する方法

1. nessuscli ユーティリティを開きます。
2. コマンド `# nessuscli fix --set setting=value` を使用して、次の設定を行います。

Name (名前)	説明	デフォルト	有効な値
Nessus Dump File Location (dumpfile) (Nessus ダンプファイルの場所 (dumpfil	デバッグ出力用ログファイル <code>nessusd.dump</code> が生成された場合に保存される場所です。 各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおりです。 Linux <code>/opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.dump</code>	お使いのオペレーティングシステムにおける <i>Nessu</i>	文字列



e))	macOS /Library/Nessus/run/var/nessus/logs/nessusd.dump Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\nessusd.dump	s のログディレクトリ	
Nessus Dump File Log Level (nasl_log_type) (Nessus ダンプファイル ログレベル (nasl_log_type))	nessusd.dump における NASL エンジン出力の種類です。	normal	選択肢は normal、none、trace、full です。
Nessus Dump File Max Files (dumpfile_max_files) (Nessus ダンプファイルの最大ファイル数 (dumpfile_max_	ディスク上に残される nessusd.dump ファイルの最大数です。ファイル数が指定された値を超えると、Tenable Nessus は最も古いダンプファイルを削除します。	100	1 から 1000 までの整数



files))			
Nessus Dump File Max Size (dumpfile_ max_size) (Nessus ダ ンプファイル の最大サ イズ (dumpfile_ max_ size))	nessusd.dump ファイルの最大サイズ (MB)。ファイル サイズが最大サイズを超えると、Tenable Nessus は 新しいダンプファイルを作成します。	512	1 から 2048 まで の整数
Nessus Dump File Rotation Time (dumpfile_ rotation_ time) (Nessus ダ ンプファイル ローテー ション時間 (dumpfile_ rotation_ time))	Tenable Nessus ダンプファイルのローテーションの頻度 を日数で指定します。	1	1 から 365 までの整数



Nessus Dump File Rotation (dumpfile_ rot) (Nessus ダ ンプファイル ローテー ション (dumpfile_ rot))	Tenable Nessus がダンプファイルをローテーションする 基準が、サイズまたは時間のどちらの最大ローテーショ ンであるかを決定します。	size	size: Tenable Nessus は dumpfil e_max_ size で 指定され たサイズに 基づいて ダンプファ イルをロー テーション します。 time: Tenable Nessus は dumpfil e_ rotatio n_time で指定さ れている 時間に基づ いてダン プファイル をローテー ションしま



			す。
Use Millisecon ds in Logs (ログでミリ 秒を使用 する)	この機能を有効にすると、nessusd.messages および nessusd.dump ログのタイムスタンプがミリ秒単位にな ります。この機能を無効にすると、ログのタイムスタンプ は秒単位になります。	×	yes また は no

詳細は、[詳細設定](#)を参照してください。

または、log.json ファイルを編集して、nessusd.dump のログの場所とローテーション戦略を設定できます。また、新しいreporters[x].reporter セクションを作成してカスタムファイル名を作成することにより、カスタムログを設定することもできます。

log.json を使用してログ設定を変更する方法

1. テキストエディターを使用して、対応するディレクトリにある log.json ファイルを開きます。

オペレーティングシステム	ログの場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\ <filename>
macOS	/Library/Nessus/run/var/nessus
Linux	/opt/nessus/var/nessus

2. 各ログファイルのreporters[x].reporter セクションを編集または作成し、次のパラメーターを追加または変更します。



注意: 以下に log.json ファイルのパラメーターと、ユーザーによるそのパラメーターの変更を Tenable が推奨しているかどうかを記載します。一部のパラメーターは詳細なものであり、通常はユーザーが変更する必要はありません。もしユーザーが上級者で、詳細なパラメーターを使用してカスタムログファイルを設定したい場合は、詳細情報として[ナレッジベースの記事](#)を参照してください。

パラメーター	デフォルト値	変更可能か?	説明
type	file	非推奨	ログファイルの種類を決定します。
rotation_strategy	サイズ	○	ログがファイルをアーカイブする基準が最大循環サイズ、または循環時間のどちらであるかを指定します。 有効な値: • size-max_size の規定に従い、サイズを基準としてローテーションします • daily-rotation-time の規定に従い、時間を基準としてローテーションします
rotation_time	86400 (1 日)	○	循環時間 (秒単位)。



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			rotation_ strategy がdaily に設定されている場 合にのみ使用しま す。
max_size	Tenable Nessus:536870912 (512 MB) エージェント： 10485760 (10 MB)	○	循環サイズ(バイト単 位)。 rotation_ strategy がsizeに 設定されている場合 にのみ使用します。
max_files	Tenable Nessus: 10 エージェント：2	○	ファイル循環で許容さ れる最大ファイル数。 最大数には、メイン ファイルが含まれるた め、10 のmax_files はメインファイル1つと バックアップ9つで設 定されます。この数を 減らすと、古いログは Tenable Nessus に よって削除されます。
file	オペレーティングシステ ムとログファイルによる	○	ログファイルの場所と 名前。 <u>ログを管理す る</u> を参照してくださ



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			い。 デフォルト の Tenable Nessus ログファイル の 名 前 を 変 更 し た 場 合、一 部 の 詳 細 設 定 で ログ 設 定 を 変 更 で き な く な る 可 能 性 が あ り ま す。

log.json ファイルの例を以下に示します。

Linux の例

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/www_server.log"
      },
      "format": "combined"
    },
  ],
}
```




```
{
  "tags": [
    "log",
    "info",
    "warn",
    "error",
    "trace"
  ],
  "reporter": {
    "type": "file",
    "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/backend.log"
  },
  "context": true,
  "format": "system"
}
}
```

Windowsの例

注意: バックスラッシュ(\) は、JSON では特殊文字になります。パス文字列にバックスラッシュを入力するには、最初のバックスラッシュを2番目のバックスラッシュでエスケープして、正しくパスが解析されるように工夫する必要があります。

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
```



```
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\www_
server.log"
    },
    "format": "combined"
  },
  {
    "tags": [
      "log",
      "info",
      "warn",
      "error",
      "trace"
    ],
    "reporter": {
      "type": "file",
      "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\backend.log"
    },
    "context": true,
    "format": "system"
  }
]
```

macOS の例

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
```



```
],
"reporter": {
  "type": "file",
  "rotation_strategy": "daily",
  "rotation_time": "86400",
  "max_size": "536870912",
  "max_files": "1024",
  "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/www_server.log"
},
"format": "combined"
},
{
  "tags": [
    "log",
    "info",
    "warn",
    "error",
    "trace"
  ],
  "reporter": {
    "type": "file",
    "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/backend.log"
  },
  "context": true,
  "format": "system"
}
]
```

3. log.json ファイルを保存します。

4. Tenable Nessus サービスを再起動します。

Tenable Nessus により、ログ設定が更新されます。

nessusd.messages



nessusd.messages は、Tenable Nessus スキャナーのログです。

nessusd.messages を設定する方法

1. エージェント コマンドラインインターフェースを開きます。
2. コマンド `# nessuscli fix --set setting=value` を使用して、次の設定を行います。

Name (名前)	説明	デフォルト	有効な値
Nessus Scanner Log Location (logfile) (Nessus スキャナーログの場所 (logfile))	Tenable Nessus がスキャナーのログファイルを保存する場所。 各オペレーティングシステムのデフォルトは次のとおりです。 Linux /opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.messages macOS /Library/Nessus/run/var/nessus/logs/nessusd.messages Windows C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\nessusd.messages	お使いのオペレーティングシステムにおける Nessus のログディレクトリ	文字列
Log File Maximum Files	Tenable Nessus がディスク上に保持する nessusd.messages ファイルの最大数を決定します。 nessusd.messages ログファイル数が指定された値を	Tenable Nessus	1 から 1000 までの整数



(logfile_max_files) (ログファイルの最大ファイル数 (logfile_max_files))	超えると、Tenable Nessus は最も古いログファイルを削除します。	s – 100 Tenable Agent – 2	
Log File Maximum Size (logfile_max_size) (ログファイルの最大サイズ (logfile_max_size))	nessusd.messages ファイルの最大サイズ (MB) を決定します。ファイルサイズが最大サイズを超えると、Tenable Nessus は新しいメッセージログファイルを作成します。	Tenable Nessus – 512 Tenable Agent – 10	1 から 2048 までの整数
Log File Rotation Time (logfile_rotation_time) (ログファイル	Tenable Nessus メッセージログファイルのローテーションの頻度を日数で指定します。	1	1 から 365 までの整数



ローテーション時間 (logfile_ rotation_ time))			
Log File Rotation (logfile_ rot) (ログ ファイルの ローテー ション (logfile_ rot))	Tenable Nessus がメッセージログファイルをローテーションする基準が、ローテーションの最大サイズと時間のどちらであるかを決定します。	サイズ	size – Tenable Nessus は、 logfile_ max_ size で 指定され たサイズ に基づい てログファ イルを ローテー ションしま す。 time – Tenable Nessus は、 logfile_ rotatio n_time



			で指定された時間に基づいてログファイルをローテーションします。
Use Milliseconds in Logs (logfile_msec) (ログでミリ秒を使用する (logfile_msec))	この機能を有効にすると、nessusd.messages および nessusd.dump ログのタイムスタンプがミリ秒単位になります。この機能を無効にすると、ログのタイムスタンプは秒単位になります。	×	yes または no

詳しくは、[詳細設定](#)を参照してください。

www_server.log

www_server.log は、Tenable Nessus ウェブサーバーのログです。

www_server.log を設定する方法

log.json ファイルを編集して、www_server.log に対するログの場所とローテーション戦略を設定できます。また、新しい reporters[x].reporter セクションを作成してカスタムファイル名を作成することにより、カスタムログを設定することもできます。

log.json を使用してログ設定を変更する方法



1. テキストエディターを使用して、対応するディレクトリにある log.json ファイルを開きます。

オペレーティングシステム	ログの場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\ <filename>
macOS	/Library/Nessus/run/var/nessus
Linux	/opt/nessus/var/nessus

2. 各ログファイルの reporters[x].reporter セクションを編集または作成し、次のパラメーターを追加または変更します。

注意: 以下に log.json ファイルのパラメーターと、ユーザーによるそのパラメーターの変更を Tenable が推奨しているかどうかを記載します。一部のパラメーターは詳細なものであり、通常はユーザーが変更する必要はありません。もしユーザーが上級者で、詳細なパラメーターを使用してカスタムログファイルを設定したい場合は、詳細情報として[ナレッジベースの記事](#)を参照してください。

パラメーター	デフォルト値	変更可能か?	説明
tags	response	×	ログに含めるログ情報を決定します。 • response – ウェブサーバーのアクティビティログ 注意: response は、 www_ server.log に



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			対して有効な 唯一のタグで す。
type	file	非推奨	ログファイルの種類を決定します。
rotation_ strategy	サイズ	○	ログがファイルをアーカイブする基準が最大循環サイズ、または循環時間のどちらであるかを指定します。 有効な値： • size-max_size の規定に従い、サイズを基準としてローテーションします • daily-rotation_time の規定に従い、時間を基準としてローテーションします
rotation_ time	86400 (1 日)	○	循環時間 (秒単位)。 rotation_strategy が



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			daily に設定されている場合にのみ使用します。
max_size	Tenable Nessus:536870912 (512 MB) Tenable Agent: 10485760 (10 MB)	○	循環サイズ (バイト単位)。 rotation_strategy が size に設定されている場合にのみ使用します。
max_files	Tenable Nessus: 10 Tenable Agent: 2	○	ファイル循環で許容される最大ファイル数。 最大数には、メインファイルが含まれるため、10 の max_files はメインファイル 1 つとバックアップ 9 つで設定されます。この数を減らすと、古いログは Tenable Nessus によって削除されます。
file	オペレーティングシステムとログファイルによる	○	ログファイルの場所と名前。 <u>ログを管理する</u> を参照してください。 デフォルトの Tenable Nessus ログファイルの名前を変更した場合、一部の詳細設定でログ設



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説 明
			定を変更できなくなる可能性があります。
context	true	非推奨	system フォーマットのログ (backend.log など) で、コンテキスト情報の追加を有効にします。
format	combined	非推奨	出力の形式を決定します。 • combined – ウェブサーバーのログに使用される形式で出力を行います • system – デフォルトのオペレーティングシステムのログ形式で出力を行います

log.json ファイルの例を以下に示します。

Linux の例

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
```



```
        "response"
    ],
    "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/www_server.log"
    },
    "format": "combined"
},
{
    "tags": [
        "log",
        "info",
        "warn",
        "error",
        "trace"
    ],
    "reporter": {
        "type": "file",
        "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/backend.log"
    },
    "context": true,
    "format": "system"
}
]
```

Windowsの例

注意: バックスラッシュ(\) は、JSON では特殊文字になります。パス文字列にバックスラッシュを入力するには、最初のバックスラッシュを2番目のバックスラッシュでエスケープして、正しくパスが解析され



るように工夫する必要があります。

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\www_
server.log"
      },
      "format": "combined"
    },
    {
      "tags": [
        "log",
        "info",
        "warn",
        "error",
        "trace"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\backend.log"
      },
      "context": true,
      "format": "system"
    }
  ]
}
```



```
}  
]  
}
```

macOS の例

```
{  
  "reporters": [  
    {  
      "tags": [  
        "response"  
      ],  
      "reporter": {  
        "type": "file",  
        "rotation_strategy": "daily",  
        "rotation_time": "86400",  
        "max_size": "536870912",  
        "max_files": "1024",  
        "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/www_server.log"  
      },  
      "format": "combined"  
    },  
    {  
      "tags": [  
        "log",  
        "info",  
        "warn",  
        "error",  
        "trace"  
      ],  
      "reporter": {  
        "type": "file",  
        "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/backend.log"  
      }  
    }  
  ]  
}
```



```
    },  
    "context": true,  
    "format": "system"  
  }  
]  
}
```

3. log.json ファイルを保存します。
4. Tenable Nessus サービスを再起動します。

Tenable Nessus により、ログ設定が更新されます。

backend.log

backend.log は Tenable Nessus バックエンドのログです。

backend.log を設定する方法

log.json ファイルを編集して、backend.log のログの場所とローテーション戦略を設定できます。また、新しい reporters[x].reporter セクションを作成してカスタムファイル名を作成することにより、カスタムログを設定することもできます。

log.json を使用してログ設定を変更する方法



1. テキストエディターを使用して、対応するディレクトリにある log.json ファイルを開きます。

オペレーティングシステム	ログの場所
Windows	C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\logs\ <filename>
macOS	/Library/Nessus/run/var/nessus
Linux	/opt/nessus/var/nessus

2. 各ログファイルの reporters[x].reporter セクションを編集または作成し、次のパラメーターを追加または変更します。

注意: 以下に log.json ファイルのパラメーターと、ユーザーによるそのパラメーターの変更を Tenable が推奨しているかどうかを記載します。一部のパラメーターは詳細なものであり、通常はユーザーが変更する必要はありません。もしユーザーが上級者で、詳細なパラメーターを使用してカスタムログファイルを設定したい場合は、詳細情報として[ナレッジベースの記事](#)を参照してください。

パラメーター	デフォルト値	変更可能か?	説明
tags	log、info、warn、 error、trace	○	ログに含めるログ情報を決定します。 • response – ウェブサーバーのアクティビティログ • info – 特定のタスクの情報ロ



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			グ • warn – 特定のタスクの警告ログ • error – 特定のタスクのエラーログ • debug – デバッグ出力 • verbose - debug よりも情報の多いデバッグ出力 • trace – 出力の追跡に使用するログ
type	file	非推奨	ログファイルの種類を決定します。
rotation_strategy	サイズ	○	ログがファイルをアーカイブする基準が最大循環サイズ、または循環時間のどちらであるかを指定します。 有効な値:



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			• size-max_size の規定に従い、サイズを基準としてローテーションします • daily-rotation-time の規定に従い、時間を基準としてローテーションします
rotation_time	86400 (1 日)	○	循環時間 (秒単位)。 rotation_strategy が daily に設定されている場合にのみ使用します。
max_size	Tenable Nessus:536870912 (512 MB) Tenable Agent: 10485760 (10 MB)	○	循環サイズ (バイト単位)。 rotation_strategy が size に設定されている場合にのみ使用します。



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
max_files	Tenable Nessus: 10 Tenable Agent: 2	○	ファイル循環で許容される最大ファイル数。 最大数には、メインファイルが含まれるため、10 の max_files はメインファイル 1 つとバックアップ 9 つで設定されます。この数を減らすと、古いログは Tenable Nessus に よって削除されます。
file	オペレーティングシステムとログファイルによる	○	ログファイルの場所と名前。 <u>ログを管理する</u> を参照してください。 デフォルトの Tenable Nessus ログファイルの名前を変更した場合、一部の詳細設定でログ設定を変更できなくなる可能性があります。
context	true	非推奨	system フォーマットのログ (backend.log など) で、コンテキスト



パラメーター	デフォルト 値	変更可能か？	説明
			情報の追加を有効にします。
format	combined system	非推奨	出力の形式を決定します。 • combined – ウェブサーバーのログに使用される形式で出力を行います • system – デフォルトのオペレーティングシステムのログ形式で出力を行います

log.json ファイルの例を以下に示します。

Linux の例

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
```



```
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/www_server.log"
    },
    "format": "combined"
},
{
    "tags": [
        "log",
        "info",
        "warn",
        "error",
        "trace"
    ],
    "reporter": {
        "type": "file",
        "file": "/opt/nessus/var/nessus/logs/backend.log"
    },
    "context": true,
    "format": "system"
}
}
```

Windowsの例

注意: バックスラッシュ(\) は、JSON では特殊文字になります。パス文字列にバックスラッシュを入力するには、最初のバックスラッシュを2番目のバックスラッシュでエスケープして、正しくパスが解析されるように工夫する必要があります。



```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\www_
server.log"
      },
      "format": "combined"
    },
    {
      "tags": [
        "log",
        "info",
        "warn",
        "error",
        "trace"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "file": "C:\\ProgramData\\Tenable\\Nessus\\nessus\\logs\\backend.log"
      },
      "context": true,
      "format": "system"
    }
  ]
}
```



```
}
```

macOS の例

```
{
  "reporters": [
    {
      "tags": [
        "response"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "rotation_strategy": "daily",
        "rotation_time": "86400",
        "max_size": "536870912",
        "max_files": "1024",
        "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/www_server.log"
      },
      "format": "combined"
    },
    {
      "tags": [
        "log",
        "info",
        "warn",
        "error",
        "trace"
      ],
      "reporter": {
        "type": "file",
        "file": "/Library/Nessus/run/var/nessus/logs/backend.log"
      },
      "context": true,
    }
  ]
}
```



```
"format": "system"
}
]
}
```

3. log.json ファイルを保存します。
4. Tenable Nessus サービスを再起動します。

Tenable Nessus により、ログ設定が更新されます。

nessuscli.log

nessuscli.log は、nessuscli を使用して実行された操作の監査証跡およびデバッグログです。

Tenable は、次の状況でこのログを確認することを推奨します。

- エージェントリンクのトラブルシューティング – nessuscli agent link を実行して失敗した場合、このログには大抵、ターミナル出力よりも詳細な情報が記録されています。
- 自動化の検証 – スクリプト (Ansible や Bash など) を使用して Tenable Nessus を設定する場合、コマンドが実際にシステムで受信され、実行されたかどうかをこのログから確認できます。
- 変更の監査 – 設定 (listen_port や proxy_mode など) が予期せず変更された場合、コマンドが実行された時刻をこのログから確認できます。

大規模デプロイメントのサポート

環境変数または設定用の JSON ファイルを使用して、Tenable Nessus スキャナーを自動的に設定してデプロイできます。これにより、大規模なデプロイメントを効率化できます。

インストール後に初めて Tenable Nessus を起動すると、Tenable Nessus は最初に環境変数が存在するかどうかを確認し、次に config.json ファイルを確認します。Tenable Nessus の初回起動時に、Tenable Nessus はその情報を使用して スキャナーをマネージャーにリンクし、環境設定をセットして、ユーザーを作成します。



注意: 情報が環境変数と `config.json` の両方にある場合、Tenable Nessus は両方の情報を使用します。競合する情報がある (たとえば、環境変数と `config.json` で異なるリンクキーを持つ) 場合、Tenable Nessus は環境変数からの情報を使用します。

詳細については、次を参照してください。

- [Tenable Nessus 環境変数](#)
- [JSON を使用して Tenable Nessus をデプロイする](#)

Tenable Nessus 環境変数

環境変数に基づいて Tenable Nessus を設定する場合、Tenable Nessus が動作しているシェル環境に次の環境変数をセットすることができます。

インストール後に初めて Tenable Nessus を起動すると、Tenable Nessus は最初に環境変数が存在するかどうかを確認し、次に `config.json` ファイルを確認します。Tenable Nessus の初回起動時に、Tenable Nessus はその情報を使用して スキャナーをマネージャーにリンクし、環境設定をセットして、ユーザーを作成します。

ユーザー設定

最初にユーザー設定を行う際は、次の環境変数を使用します。

- `NCONF_USER_USERNAME` : Tenable Nessus のユーザー名。
- `NCONF_USER_PASSWORD` : Tenable Nessus ユーザーのパスワード。

注意: `NCONF_USER_PASSWORD` の値を空にしてユーザーだけを作成した場合、Tenable Nessus は自動的にパスワードを生成します。そのユーザーでログインするには、[nessuscli](#) を使用して初めにユーザーのパスワードを変更してください。

- `NCONF_USER_ROLE`: Tenable Nessus ユーザーのロール。

リンクの設定

リンクの設定には、次の環境変数を使用します。



- NCONF_LINK_HOST: リンク先となるマネージャーのホスト名またはIPアドレスです。Tenable Vulnerability Management にリンクするには、cloud.tenable.com を使用します。
- NCONF_LINK_PORT: リンクするマネージャーのポート。
- NCONF_LINK_NAME: リンク時に使用するスキャナーの名前。
- NCONF_LINK_KEY: リンクするマネージャーのリンクキー。
- NCONF_LINK_CERT : (オプション) マネージャーへの接続の検証に使用する CA 証明書。
- NCONF_LINK_RETRY : (オプション) Tenable Nessus がリンクを再試行する回数。
- NCONF_LINK_PROFILE_UUID - (オプション) スキャナーを割り当てるスキャナープロファイルの UUID。
- NCONF_LINK_GROUPS: (オプション) スキャナーを追加する、1 つ以上の既存のスキャナーグループ。コンマ区切りリストで複数のグループをリストにします。グループ名にスペースが含まれる場合は、リスト全体を引用符で囲みます。例: "Atlanta,Global Headquarters"

JSON を使用して Tenable Nessus をデプロイする

JSONファイル config.json を使用して、Tenable Nessus スキャナーを自動的に設定してデプロイできます。お使いのオペレーティングシステム上でのこのファイルの場所を確認するには、デフォルトのデータディレクトリを参照してください。

インストール後に初めて Tenable Nessus を起動すると、Tenable Nessus は最初に環境変数が存在するかどうかを確認し、次に config.json ファイルを確認します。Tenable Nessus の初回起動時に、Tenable Nessus はその情報を使用して スキャナーをマネージャーにリンクし、環境設定をセットして、ユーザーを作成します。

注意: config.json は ASCII 形式である必要があります。PowerShell などの一部のツールは、デフォルトで他の形式のテストファイルを作成します。

注意: このプロセスは、macOS 環境の Tenable Nessus のデプロイには対応していません。

config.json ファイルの場所

config.json ファイルは以下の場所に配置してください。



- Linux – /opt/nessus/var/nessus/config.json
- Windows – C:\ProgramData\Tenable\Nessus\nessus\config.json

config.json の詳細

config.json の、各セクションの個別設定の書式を以下に記載します。

注意：すべてのセクションは省略可能です。セクションを含めない場合、そのセクションは Tenable Nessus を初めて起動したときには設定されません。その設定は、後で手動で設定できます。

リンク

link セクションでは、Tenable Nessus をマネージャーにリンクするための環境設定をセットします。

設定	説明
名前	(オプション) スキャナーの名前。
host	リンク先となるマネージャーのホスト名または IP アドレスです。
port	リンク先のマネージャーのポート。 Tenable Nessus Manager の場合：8834 またはカスタムポート。
key	Manager から取得したリンクキー。
ms_cert	(オプション) マネージャーのサーバー証明書の検証に使用するカスタム CA 証明書。
proxy	(オプション) プロキシサーバーを使用している場合は、次のように記載します。



	proxy: プロキシサーバーのホスト名またはIPアドレス。 proxy_port: プロキシサーバーのポート番号。 proxy_username: プロキシサーバーへのアクセスと使用が許可されているユーザーアカウント名。 proxy_password: ユーザー名として指定したユーザーアカウントのパスワード。 user_agent: ユーザーエージェント名 (プロキシで事前定義されているユーザーエージェントが必要な場合)。 proxy_auth: プロキシで使用する認証方法。
aws_scanner	(オプション) Tenable Nessus スキャナーを AWS スキャナーとしてリンクするには、aws_scanner を true に設定します。 注意: このオプションは、Tenable Nessus スキャナーが AWS インスタンスですでに実行されていないと有効になりません。 警告: aws_scanner は、Amazon Linux 2023 AMI 環境ではサポートされていません。

環境設定

環境設定セクションでは、詳細な設定を行います。詳しくは、[詳細設定](#)を参照してください。

ユーザー

[user] (ユーザー) セクションでは、Tenable Nessus ユーザーを作成します。

設定	説明



username	Tenable Nessus ユーザーのユーザー名。
password	(オプションだが推奨) Tenable Nessus ユーザーのパスワード。 password の値を空にしてユーザーだけを作成した場合、Tenable Nessus は自動的にパスワードを生成します。そのユーザーでログインするには、 nessuscli を使用して初めにユーザーのパスワードを変更してください。
role	ユーザーの役割。[disabled] (無効)、[basic] (基本)、[standard] (標準)、[administrator] (管理者)、[system_administrator] のいずれかに設定します。詳細については、 ユーザー を参照してください。
type	[local] (ローカル) に設定します。

config.json ファイル形式の例

```
{ "link": { "name": "sensor name", "host": "hostname or IP address", "port": 443,
"key": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "ms_cert": "CA certificate for linking", "retry":
1, "proxy": { "proxy": "proxyhostname", "proxy_port": 443, "proxy_username":
"proxyusername", "proxy_password": "proxypassword", "user_agent": "proxyagent", "proxy_
auth": "NONE" } }, "preferences": { "global.max_hosts": "500" }, "user": { "username":
"admin", "password": "password", "role": "system_administrator", "type": "local" } }
```

新しい Linux サーバーに Tenable Nessus を移行する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: System Administrator (システム管理者)

Linux にインストールされている Tenable Nessus スキャナーまたは Tenable Nessus Manager のライフサイクル中に、あるサーバーから別のサーバーへの移行が必要になる場合があります。次のトピックでは、同



ープラットフォーム間、クロスプラットフォーム、クロスアーキテクチャの移行手順の概要と、いくつかの考慮事項を示します。

前提条件

ターゲットサーバーに Tenable Nessus のターゲットバージョンがサポートしているオペレーティングシステムがあり、他のすべてのシステム要件とハードウェア要件を満たしていることを確認してください。

次に、Tenable Nessus バージョンがソースサーバーとターゲットサーバーで同じであることを確認します。

`/opt/nessus/sbin/nessusd -v` コマンドを実行して、両方のサーバーのバージョンを確認します。ソースバージョンがターゲットバージョンよりも古い場合は、次のいずれかを実行します。

- ソースサーバーの Tenable Nessus をターゲットサーバーと同じバージョンにアップグレードします。
- ターゲットサーバーの Tenable Nessus をソースサーバーと同じバージョンにダウングレードします。
 - Tenable Core で Tenable Nessus をダウングレードするには、ターゲットサーバーで `pkexec /usr/libexec/tenablecore/backup/applicationDowngrade.sh` コマンドを実行し、ダウングレードする Tenable Nessus バージョンを選択してから、[Enter] を押します。

注意: Tenable Core Oracle Linux 8 (OL8) のコックピットの制限により、Tenable Core OL8 のターミナルでこのコマンドを実行することはできません。代わりに Secure Shell (SSH) セッションで実行する必要があります。

- その他のオペレーティングシステムで Tenable Nessus をダウングレードするには、Tenable Nessus をアンインストールしてから、ソースサーバーのバージョンと一致するバージョンをインストールします。

データを転送する

次の2つのオプションのいずれかを使用して、ソースサーバーからターゲットサーバーにデータを転送します。どちらのオプションも、移行に必須ではない特定のディレクトリ(バックアップとログを含む)を除外します。それらのディレクトリは必要に応じて個別にバックアップしてください。リモート同期は、バックアップを作成、転送、復元する必要がないため、高速なオプションです。



注意

- すべてのコマンドは root として実行する必要があります。
- 非 root ユーザー (お使いのアカウントで sudo の権限昇格が許可されている) 場合、sudo -i コマンドを使用し、非 root ユーザーのパスワードを再度入力することで、root プロンプトに切り替えることができます。
- 一部のオペレーティングシステムでは、tar コマンドをコピーして貼り付けると、「tar: 無効なオプション --  エラーが表示される場合があります。コマンドを手動で入力することで、この問題を解決できます。

• オプション 1: バックアップと復元

1. 開始する前に、バックアップを作成するのに十分なディスク容量がソースサーバーにあることを確認してください。次のコマンドを実行すると、ファイルを作成せずにバックアップに必要な時間とディスク容量の両方を見積もることができます。

```
time tar --exclude={ 'bin*', 'lib*', 'sbin*', 'var/nessus/backups*', 'var/nessus/logs*', 'var/nessus/plugin*', 'var/nessus/remote*', 'var/nessus/report-engine*', 'var/nessus/templates/tmp*', 'var/nessus/tmp*', 'var/nessus/tools*', 'var/nessus/www*' } -Ppczf - /opt/nessus | wc -c | numfmt --to=iec-i
```

出力の例

```
[root@ness01 ~]# time tar --exclude={ 'bin*', 'lib*', 'sbin*', 'var/nessus/backups*', 'var/nessus/logs*', 'var/nessus/plugin*', 'var/nessus/remote*', 'var/nessus/report-engine*', 'var/nessus/templates/tmp*', 'var/nessus/tmp*', 'var/nessus/tools*', 'var/nessus/www*' } -Ppczf - /opt/nessus | wc -c | numfmt --to=iec-i
43Mi

real 0m7.158s
user 0m7.074s
sys 0m0.362s
```



2. 次のコマンドを実行して、利用可能なマウントポイントのいずれかに、見積もられたサイズのバックアップを保存するのに十分なディスク容量があるかどうかを確認します。

```
df -h
```

3. 十分なディスク容量がある場合は、次のコマンドを実行してソースサーバーに適切なタイミングでバックアップを生成します。/path/to をバックアップを保存するのに十分なディスク容量があることを確認したパスに変更します。

```
service nessusd stop
tar --exclude=
{'bin*', 'lib*', 'sbin*', 'var/nessus/backups*', 'var/nessus/logs*', 'var/nessus/p-
lugin*', 'var/nessus/remote*', 'var/nessus/report-
engine*', 'var/nessus/templates/tmp*', 'var/nessus/tmp*', 'var/nessus/tools*', 'v-
ar/nessus/www*'} -Ppczf /path/to/nessus_backup.tar.gz /opt/nessus
```

4. 次のコマンドを実行して、十分なディスク容量があるターゲットサーバー上の場所に nessus_backup.tar.gz を転送します。

```
scp /path/to/nessus_backup.tar.gz root@:/path/to
```

出力の例

```
[root@ness01 ~]# scp /tmp/nessus_backup.tar.gz root@ness01_target:/tmp
The authenticity of host 'ness01_target (1.2.3.4)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:oarLiSLC4L+z8ts5/qAwhV9JYtqLNy8Eia1IBqh8gso.
ECDSA key fingerprint is MD5:32:3d:4b:3d:4b:e4:78:ce:4b:87:16:ce:f0:ac:f5:82.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?○
Warning: Permanently added 'ness01_target' (ECDSA) to the list of known
hosts.
root@ness01_target's password:
nessus_backup.tar.gz 100% 3049MB 186.2MB/s 00:16
```




5. ターゲットサーバーで、次のコマンドを実行してバックアップを抽出します。/path/to をターゲットサーバーに転送されたバックアップパスに変更します。

```
tar -xvf /path/to/nessus_backup.tar.gz -C /
```

- オプション 2: リモート同期

1. rsync がソースサーバーとターゲットサーバーの両方で使用可能であること、およびソースサーバーからターゲットサーバーに root としてログインできることを確認します。rsync コマンドがいずれのサーバーでも出力を返さない場合は、Red Hat ベースのオペレーティングシステムでは `yum install rsync` コマンド、Debian ベースのオペレーティングシステムでは `dpkg -i rsync` コマンドを実行してインストールできます。
2. ソースサーバーで次のコマンドを実行して、同期されないディレクトリを除き、Tenable Nessus によって消費されるディスク容量を確認します。

```
du -sh --exclude  
{"bin*", "lib*", "sbin*", "var/nessus/backups*", "var/nessus/logs*", "var/nessus/p-  
lugin*", "var/nessus/remote*", "var/nessus/report-  
engine*", "var/nessus/templates/tmp*", "var/nessus/tmp*", "var/nessus/tools*", "v-  
ar/nessus/www*"} /opt/nessus
```

3. ターゲットサーバーに同量以上の空き容量があることを確認してから、次のコマンドを実行してソースとターゲットの両方のサーバーでサービスを停止します。

```
service nessusd stop
```

4. ソースサーバーで次のコマンドを実行して、ファイルをターゲットサーバーに同期します。
<target IP address> を実際のターゲット IP アドレスに変更します。

```
rsync -ravz --exclude=
```



```
{'bin*', 'lib*', 'sbin*', 'var/nessus/backups*', 'var/nessus/logs*', 'var/nessus/p-  
lugin*', 'var/nessus/remote*', 'var/nessus/report-  
engine*', 'var/nessus/templates/tmp*', 'var/nessus/tmp*', 'var/nessus/tools*', 'v-  
ar/nessus/www*'} /opt/nessus/* root@<target IP address>:/opt/nessus/
```

出力の例

```
[root@ness01 ~]# rsync -ravz --exclude=  
{'bin*', 'lib*', 'sbin*', 'var/nessus/backups*', 'var/nessus/logs*', 'var/nessus/p-  
lugin*', 'var/nessus/remote*', 'var/nessus/report-  
engine*', 'var/nessus/templates/tmp*', 'var/nessus/tmp*', 'var/nessus/tools*', 'v-  
ar/nessus/www*'} /opt/nessus/* root@1.2.3.4:/opt/nessus/  
root@1.2.3.4's password:  
sending incremental file list  
etc/nessus/  
etc/nessus/nessus-fetch.db  
etc/nessus/nessus-fetch.db-shm  
etc/nessus/nessus-fetch.db-wal  
etc/nessus/nessusd.db  
etc/nessus/nessusd.db-journal  
var/nessus/  
var/nessus/.__db_ok  
var/nessus/global.db  
var/nessus/global.db-shm  
var/nessus/global.db-wal  
var/nessus/nessus-service.version  
var/nessus/nessus.version  
var/nessus/tenable_links.json  
var/nessus/tenable_rss_feeds.json  
var/nessus/upgrades.db  
var/nessus/users/  
var/nessus/users/admin/  
var/nessus/users/admin/policies.db  
var/nessus/users/admin/auth/
```



```
var/nessus/users/admin/auth/admin
var/nessus/users/admin/auth/hash
var/nessus/users/admin/auth/rules
var/nessus/users/admin/reports/
var/nessus/users/admin/reports/361da43c-fda9-960c-49e8-
d52d3b60280b1d615196a27e8acb
var/nessus/users/admin/reports/361da43c-fda9-960c-49e8-
d52d3b60280b1d615196a27e8acb.name
var/nessus/users/admin/reports/361da43c-fda9-960c-49e8-
d52d3b60280b1d615196a27e8acb.ts
var/nessus/users/nessus_ms_agent/
var/nessus/users/nessus_ms_agent/tmp/
var/nessus/users/nessus_ms_agent/tmp/e5a9ba0be43e72ab/
var/nessus/users/test/
var/nessus/users/test/policies.db
var/nessus/users/test/auth/
var/nessus/users/test/auth/hash
var/nessus/users/test/auth/rules
var/nessus/users/test/files/
var/nessus/users/test/reports/
sent 2,317,224 bytes received 5,953 bytes 172,087.19 bytes/sec
total size is 335,189,932 speedup is 144.28
```

調整

ターゲットサーバーで次の手順を実行して、データの転送または復元後に一貫した正常な状態になるようにします。

1. `nessuscli` の実行時に FIPS モジュールエラーが表示されないようにし、正しいプラットフォーム固有のバイナリが配置されるようにするには、Red Hat または Debian ベースのオペレーティングシステム用の適切なコマンドを使用して、強制的な Tenable Nessus アップグレードを実行します。

Red Hat ベースのオペレーティングシステム



```
rpm -Uvh --force /tmp/Nessus-<version>.x86_64.rpm
```

注意: Tenable Core の Oracle Linux 8 インスタンスで、yum download Nessus コマンドを実行して、最新の Tenable Nessus RPM ファイルを現在の作業ディレクトリにダウンロードできます。Tenable Core の古いインスタンスで yumdownloader Nessus を実行しても同じ結果が得られません。

Debian ベースのオペレーティングシステム

```
dpkg --force-all -I /tmp/Nessus-<version>.amd64.deb
```

2. ターゲット サーバーで Tenable Nessus サービスを開始します。

```
service nessusd start
```

3. プラグインのダウンロードを許可し、「*Could not validate this preference file. Have installation files been copied from another system?*」(この環境設定ファイルを検証できませんでした。インストールファイルが別のシステムからコピーされていますか?) のエラーが出ないようにするため、Tenable Nessus にログインし、[Settings] (設定) > [Overview] (概要) に移動してライセンスを再度適用してください。同じライセンスを再利用するには、まず <https://support.tenable.com> でリセットしてください。ライセンスの適用後、Tenable Nessus でサインアウトします。

注意

- オンラインで更新するように設定されている場合、Tenable Nessus はその直後に更新を試行し、ログイン画面に「*Plugins are compiling, Nessus functions will limited be limited until compilation is complete*」(プラグインのコンパイル中です。Nessus の機能はコンパイルが完了するまで制限されます) と最大 20 分間表示されます。この間、backend.log には「<[info] [globaldb] Waiting for Nessus to be ready>」(<[info] [globaldb] Nessus の準備ができるまで待機します>) と記録されます。ログインしてデータがすべて揃っていることは確認できますが、これが完了するまでスキャンを実行することはできません。完了すると、ユーザーインターフェースには「*Plugins are doned compiling*」(プラグインのコンパイルが完了しました) と表示され、backend.log には「[info] [globaldb] cleanup is starts」([info] [globaldb] クリーンアップを開始しています) および他のアクティビ



ティが表示されます。

`tail -f /opt/nessus/var/nessus/logs/backend.log` コマンドを使用して、`backend.log` の進行状況を監視できます。

該当する場合、Tenable Nessus Manager はエージェント DB ファイルの生成も開始します。これにはさらに 10 分かかります。次に、Tenable Nessus Manager により、フィードが新しいエージェントコアバージョンを提供しているかどうかを確認されます。新しいエージェントコアバージョンがある場合、ダウンロードされます。

- エアギャップ環境にある Tenable Nessus のインストールでは、プラグインの手動更新が必要です。プラグインの更新後、次のコマンドを使用して、Tenable Nessus Manager 用のエージェント DB ファイルの生成を強制的に行えます。

```
/opt/nessus/sbin/nessuscli manager generate-plugins -force
```

- Tenable Nessus Manager クラスタノード間の情報交換は、事前共有されたシークレットに依存しています。たとえば、`nessuscli fix --reset` を実行した場合や、新しい証明書が生成されたり、カスタム CA が Tenable Nessus Manager の親にアップロードされたりした場合、「*Invalid certificate signature*」(無効な証明書の署名) エラーが子ノードの `backend.log` に表示されることがあります。その場合は、Invalid Certificate signature on cluster nodes (クラスタノードでの無効な証明書の署名) に従い、事前共有されたシークレットをリセットし、ノード間の通信を再度有効にしてください。

ホスト名とIPアドレスを設定する

スタンドアロンの Tenable Nessus は、異なるホスト名や IP アドレスを使用する可能性があります。ただし、エージェントはどちらか一方にリンクされるため、Tenable Nessus Manager ターゲットサーバーはソースサーバーと同じ IP アドレスとホスト名を持つ必要があります。データを転送した後、ソースサーバーのホスト名と IP アドレスをメモしておきます。その後、ソースサーバーをシャットダウンして、そのホスト名と IP アドレスをターゲットサーバーに割り当てます。

注意

- Tenable Nessus Manager ターゲットサーバーに異なるホスト名や IP アドレスが使用されている場合、以前のホスト名または IP アドレスにリンクされたエージェントのコンソールではステータスがオフラインになります。これを修正するには、ターゲットサーバーに再リンクされる前に、各エー



ジェントの Tenable タグ (/etc/tenable_tag または HKLM\SOFTWARE\Tenable\TAG) を削除する必要があります。

- エージェントの再リンクを試みる前に Tenable タグを削除しないと、Tenable Nessus Manager にはすでに同じ Tenable タグの付いたエージェントがあるため 409 エラーが発生します。
- Tenable タグを削除した後、`service nessusagent restart` を使用してエージェントサービスを再起動し、新しいタグを作成してください。
- 新しい Tenable タグが付いたエージェントを再リンクすると、Tenable Nessus Manager コンソールのエージェントが更新されます。

次の 2 つのオプションのいずれかを使用して、ホスト名を設定します。

- オプション 1: ターゲット サーバーでソースサーバーのホスト名を再利用する

1. ソースサーバーをシャットダウンします。
2. ターゲットサーバーで次のコマンドを root として実行し、ホスト名を変更します。

```
hostname <hostname>
```

注意: ホスト名を変更しても、コマンドプロンプトには即座には反映されません。「exit」と入力してから再度ログインすると、新しいホスト名が表示されます。再起動後に新しいホスト名になっていない場合は、/etc/hostname の名前を直接変更してください。

- オプション 2: ターゲットサーバーで新しいホスト名を使用する

1. ターゲットサーバーで root として以下のコマンドを実行し、目的のホスト名を設定します。

```
hostname <new hostname>
```

2. 「exit」と入力してから再度ログインすると、新しいホスト名が表示されます。

ターゲットサーバーの IP アドレスを変更するには、`ip a` 出力で変更する IP アドレスに関連付けられているインターフェース名を特定してから、Red Hat ベースのオペレーティングシステムでは



/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*<network interface name>*、Debian ベースのオペレーティングシステムでは /etc/network/interfaces で IP アドレスを変更し、サーバーを再起動します。

オフラインモード

新規または既存の Tenable Nessus スキャナーをオフラインモードに設定できます。オフラインモードでは、Tenable Nessus フィードへの接続を必要とするすべての機能が自動的に無効になります。このため Tenable では、オフラインまたはエアギャップされたスキャナーに対して、オフラインモードの使用を推奨しています。

オフラインモードをアクティブまたは非アクティブにする

- インストール中に Tenable Nessus をオフラインモードで登録するには、[\[installation user interface\]](#) (ユーザーインターフェースのインストール) で、[\[Register Offline\]](#) (オフラインで登録する) のオプションを選択してください。
- 既存の Tenable Nessus スキャナーでオフラインモードをアクティブにするには、コマンドラインから `nessuscli fetch --register-offline nessus.license` を実行します。
- 既存の Tenable Nessus スキャナーでオフラインモードを非アクティブにするには、コマンドラインから `nessuscli fetch --register <activation-code>` を実行します。

`nessuscli fetch` コマンドの詳細については、[Fetch コマンド](#) を参照してください。

オフラインモードの機能

オフラインモードでは、次の機能と要素は使用できません。



- Tenable Nessus フィードへの接続を必要とするすべての機能、および
 - コアとプラグインの更新
 - Tenable Nessus フィードへの接続を必要とする `nessuscli` コマンド (`nessuscli update` など)
 - [\[Events\]](#) (イベント) タブのフィードステータスの更新
 - ライセンス登録のチェック
- [アップグレードアシスタント](#)
- [プラグイン詳細ロケール](#)の更新機能
- Tenable Nessus を Tenable Vulnerability Management にリンクする機能
- アプリケーション内の製品の更新
- 文脈依存ヘルプドキュメントのアイコン

注意: Tenable Nessus バージョン 10.9.0 以降では、ウェブアプリケーションスキャンと、エージェントプロファイルによるエージェントバージョンの宣言は、どちらもオフラインモードでサポートされています。ただし、機能が適切に動作するには、オフラインモードに入る前に、オンライン中に以下のコマンドを実行する必要があります。

- ウェブアプリケーションスキャン – `nessuscli --upload-was <image-tarball path>`

このコマンドを実行すると、ローカルウェブアプリケーションスキャンイメージ tarball ファイルを Tenable Nessus にアップロードします。詳細は、[オフラインモードでのウェブアプリケーションスキャン](#)を参照してください。

- エージェントプロファイルによるエージェントバージョン管理 – `nessuscli update <tar.gz filename> --agent-version`

このコマンドを実行すると、tar.gz ファイルのエージェントバージョンを [Agent Profiles] (エージェントプロファイル) メニューに追加し、エージェントプロファイルの作成またはアップデート中に選択できるようにします。詳細は、[エージェントプロファイル](#)を参照してください。

権限のないユーザーとして Tenable Nessus を実行する



Tenable Nessus は、権限のないユーザーとして実行できます。

制限

- ローカルホストをスキャンする場合、Nessus プラグインは root として実行されていると想定します。したがって、特定タイプのスキャンは失敗する場合があります。たとえば、特権ユーザー以外で Nessus が実行される場合、プラグインがすべてのディレクトリにアクセスできないため、ファイルコンテンツのコンプライアンス監査は失敗するか、間違った結果を返すことがあります。
- `nessuscli` には `--no-root` モードはありません。root で `nessuscli` コマンドを実行すると、root が所有する Nessus インストールディレクトリにファイルが作成され、Nessus が正常にアクセスできなくなる可能性があります。`nessuscli` を実行する場合は注意が必要です。使用後に `chown` でアクセス許可を修正することもできます。

特権ユーザー以外のユーザーとして、Linux で Systemd を使って Nessus を実行する

制限

- ローカルホストをスキャンする場合、Nessus プラグインは root として実行されていると想定します。したがって、特定タイプのスキャンは失敗する場合があります。たとえば、特権ユーザー以外で Nessus が実行される場合、プラグインがすべてのディレクトリにアクセスできないため、ファイルコンテンツのコンプライアンス監査は失敗するか、間違った結果を返すことがあります。
- `nessuscli` には `--no-root` モードはありません。root として `nessuscli` を使用するコマンドを実行すると、root が所有する Nessus インストールディレクトリにファイルが作成され、Nessus がこれらのファイルに正常にアクセスできなくなる可能性があります。`nessuscli` を実行する場合は注意が必要です。使用後に `chown` でアクセス許可を修正することもできます。

手順

- 次のいずれかを行います。
 - まだ行っていない場合は Nessus をインストール します。
 - Nessus をすでにインストールして実行している場合は、`nessusd` を停止します。



2. Nessus サービスを実行する root 以外のアカウントを作成します。

```
sudo useradd -r -m nonprivuser
```

3. /sbin ディレクトリ内の Nessus バイナリに対する world アクセス許可を削除します。

```
sudo chmod 750 /opt/nessus/sbin/*
```

4. /opt/nessus の所有権を非 root ユーザーに変更します。

```
sudo chown nonprivuser:nonprivuser -R /opt/nessus
```

注意: Tenable Nessus が更新されるたびに、ステップ 3 と 4 を完了する必要があります。

5. nessusd と nessus-service の機能を設定します。

ヒント: インターフェースをプロミスキヤスモードにするには cap_net_admin を使用します。
パケットフォージェリ用の raw ソケットを作成するには、cap_net_raw を使用します。
リソース制限を設定するには、cap_sys_resource を使用します。

これが管理ツールにすぎず、この Nessus のインスタンスにスキャンを実行させない場合、このインスタンスにリソース制限の変更機能のみを付与する必要があります。

```
sudo setcap "cap_sys_resource+eip" /opt/nessus/sbin/nessusd
sudo setcap "cap_sys_resource+eip" /opt/nessus/sbin/nessus-service
```

この Nessus インスタンスにスキャンを実行させる場合は、パケットフォージェリを許可し、インターフェース上でプロミスキヤスモードを有効にするためにさらにアクセス許可を追加する必要があります。

```
sudo setcap "cap_net_admin,cap_net_raw,cap_sys_resource+eip"
/opt/nessus/sbin/nessusd
```



```
sudo setcap "cap_net_admin,cap_net_raw,cap_sys_resource+eip"
/opt/nessus/sbin/nessus-service
```

6. 次の2つのコマンドを実行して、オーバーライド設定ファイルを作成します。

```
mkdir -p /etc/systemd/system/nessusd.service.d/
printf '[Service]\nExecStart=\nExecStart=/opt/nessus/sbin/nessus-service -q --no-
root\nUser=nonprivuser\n' > /etc/systemd/system/nessusd.service.d/override.conf
```

このファイルは、権限のない設定で `nessusd` サービスユニットファイル (`/usr/lib/systemd/system/nessusd.service`) 内の `ExecStart` オプションと `User` オプションをオーバーライドします。

7. 次のコマンドを実行して、`systemd` マネージャー設定を再読み込みし、オーバーライド設定ファイルを含めます。

```
sudo systemctl daemon-reload
```

8. 次のコマンドを実行して `nessusd` を開始します。

```
sudo service nessusd start
```

9. 次のコマンドを実行して、権限のないユーザーとして Tenable Nessus が実行されていることを確認します。

```
service nessusd status
```

権限のないユーザーで Tenable Nessus を実行している場合は、`override.conf` が `/etc/systemd/system/nessusd.service.d` の下に生成され、`CGroup` (コントロールグループ) に、`nessus-service` と `nessusd` の両方が `--no-root` パラメーターで開始されたことが示されます。



特権ユーザー以外のユーザーとして、Linux で init.d スクリプトを使って Nessus を実行する

制限

ローカルホストをスキャンする場合、Nessus プラグインは root として実行されていると想定します。したがって、特定タイプのスキャンは失敗する場合があります。たとえば、特権ユーザー以外で Nessus が実行される場合、プラグインがすべてのディレクトリにアクセスできないため、ファイルコンテンツのコンプライアンス監査は失敗するか、間違った結果を返すことがあります。

nessuscli には --no-root モードがないため、root として nessuscli を使用するコマンドを実行すると、root が所有する Nessus インストールディレクトリにファイルが作成され、Nessus がこれらのファイルに正常にアクセスできなくなる可能性があります。nessuscli を実行する場合は注意が必要です。使用後に chown でアクセス許可を修正することもできます。

手順

1. まだ行っていない場合は Nessus をインストールします。
2. Nessus サービスを実行する root 以外のアカウントを作成します。

```
sudo useradd -r -m nonprivuser
```

3. /sbin ディレクトリの Nessus バイナリで「world」アクセス許可を削除します。

```
sudo chmod 750 /opt/nessus/sbin/*
```

4. /opt/nessus の所有者を root ユーザー以外に変更します。

```
sudo chown nonprivuser:nonprivuser -R /opt/nessus
```

5. nessusd と nessus サービスの機能を設定します。



ヒント:

cap_net_admin を使用してインターフェースをプロミスキースモードにします。

パケットフォージェリ用の raw ソケットを作成するには、cap_net_raw を使用します。

リソース制限を設定するには、cap_sys_resource を使用します。

これが管理ツールにすぎず、この Nessus インストールのインスタンスにスキャンを実行させない場合、このインスタンスにリソース制限の変更機能のみを付与する必要があります。

```
sudo setcap "cap_sys_resource+eip" /opt/nessus/sbin/nessusd
sudo setcap "cap_sys_resource+eip" /opt/nessus/sbin/nessus-service
```

この Nessus のインスタンスにスキャンを実行させる場合は、パケットフォージェリを許可し、インターフェースでプロミスキースモードを有効にするための権限をさらに追加する必要があります。

```
sudo setcap "cap_net_admin,cap_net_raw,cap_sys_resource+eip"
/opt/nessus/sbin/nessusd
sudo setcap "cap_net_admin,cap_net_raw,cap_sys_resource+eip"
/opt/nessus/sbin/nessus-service
```

6. 次のラインを /etc/init.d/nessusd スクリプトに追加します。

CentOS

```
daemon --user=nonprivuser /opt/nessus/sbin/nessus-service -q -D --no-root
```

Debian

```
start-stop-daemon --start --oknodo --user nonprivuser --name nessus --
pidfile --chuid nonprivuser --startas /opt/nessus/sbin/nessus-service -- -q
-D --no-root
```

お使いのオペレーティングシステムに応じて、追加後のスクリプトは次のように表示されます。



CentOS

```
start() {  
  KIND="$NESSUS_NAME"  
  echo -n "$Starting $NESSUS_NAME : "  
  daemon --user=nonprivuser /opt/nessus/sbin/nessus-service -q -D --no-root  
  echo ". "  
  return 0  
}
```

Debian

```
start() {  
  KIND="$NESSUS_NAME"  
  echo -n "$Starting $NESSUS_NAME : "  
  start-stop-daemon --start --oknodo --user nonprivuser --name nessus --pidfile --  
  chuid nonprivuser --startas /opt/nessus/sbin/nessus-service -- -q -D --no-root  
  echo ". "  
  return 0  
}
```

7. nessusd を開始します。

このステップで Nessus は root として開始しますが、init.d は Nessus を nonprivuser として開始させます。

```
sudo service nessusd start
```

注意 : Debian で Nessus を実行している場合、Nessus の開始後に、`chown -R nonprivuser:nonprivuser /opt/nessus` コマンドを実行しランタイムに作成されたディレクトリの所有権を再取得します。

特権ユーザー以外のユーザーとして、macOS で Nessus を実行する



制限

- ローカルホストをスキャンする場合、Nessus プラグインは root として実行されていると想定します。したがって、特定タイプのスキャンは失敗する場合があります。たとえば、特権ユーザー以外で Nessus が実行される場合、プラグインがすべてのディレクトリにアクセスできないため、ファイルコンテンツのコンプライアンス監査は失敗するか、間違った結果を返すことがあります。
- `nessuscli` には `--no-root` モードはありません。root として `nessuscli` を使用するコマンドを実行すると、root が所有する Nessus インストールディレクトリにファイルが作成され、Nessus がこれらのファイルに適切にアクセスできなくなる可能性があります。`nessuscli` を実行する場合は注意が必要です。使用後に `chown` でアクセス許可を修正することもできます。


手順

- まだ行っていない場合は Nessus を MacOSX にインストールします。
- Nessus のサービスが root で実行されているので、アンロードする必要があります。


次のコマンドを使用して、Nessus のサービスをアンロードします。

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist
```

- Mac で、[System Preferences] (システム環境設定) > [Users & Groups] (ユーザーとグループ) の順に移動し、新しいグループを作成します。
- 次に、[System Preferences] (システム環境設定) > [Users & Groups] (ユーザーとグループ) の順に移動し、新しい標準ユーザーを作成します。権限のない Nessus アカウントとして実行するようにこのユーザーを設定します。



5. ステップ 1 で作成したグループにこの新しいユーザーを追加します。



6. /sbin ディレクトリの Nessus バイナリで「world」アクセス許可を削除します。

```
sudo chmod 750 /Library/Nessus/run/sbin/*
```

7. /Library/Nessus/run ディレクトリの所有者を、ステップ 2 で作成した root 以外 (標準) のユーザーに変更します。

```
sudo chown -R nonprivuser:nonprivuser /Library/Nessus/run
```

8. そのユーザーに /dev/bpf* デバイスへの読み取り/書き込み許可を付与します。これを簡単に実行する方法は、Wireshark のインストールです。これにより、access_bpf と呼ばれるグループと対応する起動デーモンが作成され、/dev/bpf* に適切なアクセス許可が開始時に設定されます。このケースでは、nonpriv ユーザーを access_bpf グループのメンバーに単純に割り当てることができます。この方法以外の場合、起動デーモンを作成して、「nonpriv」ユーザー (またはその一部であるグループ) にすべての /dev/bpf* への読み取り/書き込み許可を付与する必要があります。



9. ステップ 8 の変更を有効にするために、システムを再起動します。
10. テキストエディターを使用して、Nessus の
/Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist ファイルを変更し、次のラインを追加します。既存ラインは変更しないでください。

```
<string>--no-root</string>
<key>UserName</key>
<string>nonprivuser</string>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Disabled</key>
  <true/>
  <key>Label</key>
  <string>com.tenablesecurity.nessusd</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
    <string>/Library/Nessus/run/sbin/nessus-service</string>
    <string>-q</string>
    <string>--no-root</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
  <key>UserName</key>
  <string>nonprivuser</string>
</dict>
</plist>
|
```

11. **sysctl** を使用して、次のパラメーターが最小値を持つことを確認します。

```
$ sysctl debug.bpf_maxdevices
debug.bpf_maxdevices:16384
$ sysctl kern.maxfiles
kern.maxfiles:12288
$ sysctl kern.maxfilesperproc
kern.maxfilesperproc:12288
$ sysctl kern.maxproc
kern.maxproc:1064
```



```
$ sysctl kern.maxprocperuid
kern.maxprocperuid:1064
```

12. ステップ 9 の値が最小要件を満たさない場合、次のステップに沿って値を変更します。

/etc/sysctl.conf ファイルを作成します。

テキストエディターを使用して、ステップ 9 で見つかった適切な値で sysctl.conf ファイルを編集します。

例:

```
$ cat /etc/sysctl.conf
kern.maxfilesperproc=12288
kern.maxproc=1064
kern.maxprocperuid=1064
```

13. 次に、launchctl limit コマンドを使用して、お使いの OS のデフォルト 値を確認します。

例: MacOSX 10.10 と 10.11 の値。

```
$ launchctl limit
cpu unlimited unlimited
filesize unlimited unlimited
data unlimited unlimited
stack 8388608 67104768
core 0 unlimited
rss unlimited unlimited
memlock unlimited unlimited
maxproc 709 1064
maxfiles 256 unlimited
```

14. 手順 11 の値を上記の OSX デフォルト 値に設定していない場合は、次の手順で値を変更します。



テキストエディターを使用して、手順 11 に示している適切なデフォルト 値を指定して launchd.conf ファイルを編集します。

例:

```
$ cat /etc/launchd.conf
limit maxproc 709 1064
```

注意: OSX の古いバージョンの中には maxproc の制限が小さいものがあります。お使いの OSX バージョンで /etc/launchctl.conf から制限を引き上げることができる場合、値を増加してください。

15. すべての変更を有効にするために、システムを再起動するか、起動デーモンをリロードします。

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.tenablesecurity.nessusd.plist
```

Tenable Nessus 認証情報を使用したチェック

Tenable Nessus では、リモートスキャンに加えて、ローカルエクスプロージャーをスキャンすることもできます。認証情報を使用したチェックの設定方法については、以下を参照してください。

- [Windows での認証チェック](#)
- [macOS での認証チェック](#)
- [Linux での認証チェック](#)

目的

外部ネットワークの脆弱性スキャンは、提供されているネットワークサービスとそれらのサービスに潜在する脆弱性の一定時点のスナップショットを取得するには有用です。しかし、これは外部ネットワークのスキャンに過ぎません。実行されているローカルサービスを判別し、ローカル攻撃によるセキュリティエクスポー



ジャーや、外部スキャンで検出できない外部攻撃にシステムをさらす恐れのある設定を特定することが重要です。

一般的なネットワーク脆弱性評価では、外部の接続点に対してリモートスキャンが実行され、オンサイトスキャンはネットワーク内部で実行されます。こうしたスキャンでは、ターゲットシステムのローカルエクスポートジャーは特定できません。取得される情報の一部はバナー情報に依存しており、不確定または不正確である場合があります。セキュアな認証情報を使用すると、ターゲットシステムをスキャンするためのローカルアクセス権を Nessus スキャナーに付与できるので、エージェントは不要になります。これにより、大規模なネットワークをスキャンしてローカルのエクスポートジャーまたはコンプライアンス違反を検出する作業が簡単になります。

企業内で最も一般的なセキュリティ上の問題は、セキュリティパッチが適時に適用されていないことです。Nessus の認証情報を用いたスキャンでは、パッチのインストール日付が古いシステムを迅速に判断できます。これは、新たな脆弱性が公開され、その企業への影響について経営陣から早急な回答を求められる場合、特に重要です。

企業が懸念するもう1つの重要事項は、サイトポリシー、業界基準 (Center for Internet Security (CIS) ベンチマークなど)、または法律 (サーベンス・オクスリー法、グラム・リーチ・ブライリー法、HIPAA など) の順守を判断することです。クレジットカード情報を受け入れる企業は、クレジットカード業界 (PCI) 基準の順守を証明する必要がありますが、こうした顧客情報が数百万規模で漏洩した多数の事例が大きく報道されています。こうした事例では、支払いの補填、高額の罰金、または漏洩したカードの取扱店や決済業者のクレジットカードが受入不能となったことに対する補填責任を負う銀行に多額の金銭的損失が生じます。

アクセスレベル

認証情報を使用したスキャンでは、ローカルユーザーが実行できる任意の操作を実行できます。スキャンのレベルは、Tenable Nessus で使用するよう設定したユーザーアカウントに付与する権限によって決まります。

Linux システムにローカルからアクセスする権限のないユーザーは、パッチレベルや /etc/passwd ファイルの入力内容といった基本的なセキュリティ問題のみを特定できます。システム全体のシステム設定データやファイルへのアクセス許可などのより包括的な情報には、「root」権限を持つアカウントが必要です。



Windows システムで認証スキャンを実行するには、Tenable Nessus でローカル管理者アカウントを使用する必要があります。Microsoft の一部の公開情報やソフトウェア更新プログラムでは、ソフトウェアをパッチレベルで判断するためにレジストリを読み取る作業について、管理者権限を信頼性維持の条件としています。ファイルシステムを直接読み取るために、Tenable Nessus にはローカル管理者権限が必要です。これにより、Nessus はコンピューターに接続し、ファイル分析を直接実行して、Tenable Nessus の評価対象システムの実際のパッチレベルを特定することができます。

認証情報エラーを検出する

Nessus を使用して Linux または Windows システムの認証情報監査を実行する場合、結果を分析して適切なパスワードと SSH キーを保有していたかどうかを判断するのは難しい可能性があります。プラグイン 21745 を使用すると、認証情報が機能していないかどうかを見極めることができます。

このプラグインは、SSH または Windows の認証情報によってスキャンがリモートホストにログインできなかった場合を検出します。ログインに成功した場合、結果を生成しません。

注意: Linux、UNIX、macOS では、`Credentialed checks` : `yes` を成立させるには、認証に成功し、OS ネイティブのパッケージ/パッチインベントリ (例: `rpm`、`dpkg`、`lspp`、`swlist`、`pkg`、`pkgutil`) を正常に取得する必要があります。Windows ではさらに、リモートレジストリの列挙、システムドライブの管理共有へのアクセス、Microsoft セキュリティ更新プログラムのチェックに十分な SMB 権限が必要です。どのプラットフォームでも、認証が成功するだけでは十分ではありません。

Windows での認証チェック

このドキュメントの手順に従って、ローカルセキュリティチェック用に Windows システムを設定します。

注意: 一部のローカルチェックを実行する場合、Tenable Nessus ではホストで PowerShell 5.0 以降が実行されていることを必要とします。

前提条件

この処理を始める前に、次のような Windows での認証チェックをブロックする場所のセキュリティポリシーがないことを確認してください。



- Windows セキュリティポリシー
- ローカルコンピューターポリシー (たとえば、このコンピューターへのネットワーク経由のアクセスを拒否、ネットワーク経由でのアクセスなど)
- ウイルス対策またはエンドポイントのセキュリティルール
- IPS/IDS

認証スキャン用のアカウントを設定する

Windows 認証情報に関して最も重要なのは、チェックの実行に使用されるアカウントには、必要なすべてのファイルとレジストリエントリにアクセスする権限が必要であるということです。多くの場合、管理権限が必要となります。Tenable Nessus に管理アカウントの認証情報を提供しない場合、Nessus で実行できるのは、レジストリでパッチの有無をチェックすることだけです。これもインストール済みのパッチを確認するための有効な方法ではありますが、ポリシーにキーを設定しないサードパーティ製のパッチ管理ツールとは互換性がありません。Tenable Nessus に管理権限がある場合は、リモートホストのダイナミックリンクライブラリ(.dll)のバージョンをチェックできるので、はるかに精度が向上します。

以下のドロップダウンセクションでは、ユースケースに応じて Windows で認証情報を使用したチェックに使用するドメインまたはローカルアカウントを設定する方法について説明します。

注意: ドメインコントローラーのスキャンに使用できるのはドメイン管理者アカウントだけです。

ユースケース 1: ローカル監査用のドメインアカウントを設定する

Windows サーバーのリモートホストベースの監査用のドメインアカウントを作成するには、サーバーがサポートされている Windows のバージョンであり、ドメインの一部である必要があります。ドメインアカウントからのログインを許可するようにサーバーを設定するには、次の手順のように、Classic セキュリティモデルを使用します。

1. [Start] (開始) メニューを開き、[Run] (実行) を選択します。
2. gpedit.msc と入力して [OK] をクリックします。



3. [Computer Configuration] (コンピューター設定) > [Windows Settings] (Windows 設定) > [Security Settings] (セキュリティ設定) > [Local Policies] (ローカルポリシー) > [Security Options] (セキュリティオプション) を選択します。
4. リストで [Network access: Sharing and security model for local accounts] (ネットワークアクセス : ローカルアカウントの共有とセキュリティモデル) を選択します。

[Network access: Sharing and security model for local accounts] (ネットワークアクセス : ローカルアカウントの共有とセキュリティモデル) ウィンドウが表示されます。
5. [Local Security Setting] (ローカルセキュリティ設定) セクションのドロップダウンボックスで、[Classic - local users authenticate as themselves] (クラシック - ローカルユーザーがローカルユーザーとして認証する) を選択します。

これにより、ドメインのローカルユーザーは、特定のサーバーで物理的にローカルでない場合でも、自分自身として認証することができます。この設定を行わない場合、ドメインの実際のユーザーであっても、リモートユーザーはすべてゲストとして認証されるので、リモート監査を実行するための十分な認証情報を持つことにはなりません。
6. [OK] をクリックします。

注意: スキャン認証情報の保護の詳細については、[Windows ホストのスキャン認証情報を保護する 5 つの方法](#)を参照してください。

ユースケース 2: ローカルアカウントを設定する

スタンドアロンの (つまり、ドメインに属していない) Windows サーバーに、認証情報を使用したチェックで使用するための認証情報を設定するには、管理者として一意のアカウントを作成します。

このアカウントの設定をデフォルトの [Guest only: local users authenticate as guest] (Guest のみ - ローカルユーザーが Guest として認証する) に設定しないでください。代わりに、これを [Classic: local users authenticate as themselves] (クラシック - ローカルユーザーがローカルユーザーとして認証する) に切り替えます。



注意: 非常によくある間違いとして、リモートでログインして有用な操作を実行するのに十分な権限がないローカルアカウントを作成してしまうことがあります。デフォルトでは、Windows は新しいローカルアカウントがリモートでログインする場合、ゲスト権限を割り当てます。これにより、リモートの脆弱性監査が正常に行えなくなります。もう 1 つのよくある間違いは、ゲストユーザーに付与するアクセス権限を増やすことです。これにより、Windows Server のセキュリティが低下します。

「Nessus Local Access」セキュリティグループを作成する

1. Domain Controller にログインして、[Active Directory Users and Computers] (Active Directory ユーザーとコンピューター) を開きます。
2. セキュリティグループを作成するには、[Action] (アクション) > [New] (新規) > [Group] (グループ) を選択します。
3. グループに Nessus Local Access という名前を付けます。[Scope] (範囲) を [Global] (グローバル) に、[Type] (タイプ) を [Security] (セキュリティ) に設定します。
4. Tenable Nessus Windows 認証スキャンを実行するために使用するアカウントを Tenable Nessus Local Access グループに追加します。

「Nessus Scan GPO」グループポリシーを作成する

1. グループポリシー管理コンソールを開きます。
2. [Group Policy Objects] (グループポリシーオブジェクト) を右クリックして、[New] (新規) を選択します。
3. Nessus Scan GPO のポリシー名を入力します。

「Nessus Local Access」グループを「Nessus Scan GPO」ポリシーに追加する

1. [Nessus Scan GPO Policy] (Nessus Scan GPO ポリシー) を右クリックして、[Edit] (編集) を選択します。
2. [Computer configuration] (コンピューターの設定) > [Policies] (ポリシー) > [Windows Settings] (Windows の設定) > [Security Settings] (セキュリティ設定) > [Restricted Groups] (制限されたグループ) を展開します。
3. [Restricted Groups] (制限されたグループ) の左側のナビゲーションバーで右クリックして、[Add Group] (グループの追加) を選択します。



4. [Add Group] (グループの追加) ダイアログボックスで [browse] (参照) を選択し、Nessus Local Access と入力します。
5. [Check Names] (名前の確認) を選択します。
6. [OK] を 2 回 クリックして、ダイアログボックスを閉じます。
7. [This group is a member of:] (このグループがメンバーである) で [Add] (追加) を選択します。
8. [Administrators] (管理者) グループを追加します。
9. [OK] を 2 回 選択します。

Tenable Nessus は、サーバーメッセージブロック (SMB) と Windows Management Instrumentation (WMI) を使用します。Windows ファイヤーウォールがシステムへのアクセスを許可していることを確認します。

Windows で WMI を許可する

1. [Nessus Scan GPO Policy] (Nessus Scan GPO ポリシー) を右クリックして、[Edit] (編集) を選択します。
2. [Computer configuration] (コンピューターの設定) > [Policies] (ポリシー) > [Windows Settings] (Windows の設定) > [Security Settings] (セキュリティ設定) > [Windows Firewall with Advanced Security] (Windows ファイヤーウォールの詳細設定) > [Windows Firewall with Advanced Security] (Windows ファイヤーウォールの詳細設定) > [Inbound Rules] (インバウンドルール) を展開します。
3. 作業領域を右クリックして、[New Rule...] (新しいルール...) を選択します。
4. [Predefined] (事前定義) オプションを選択し、ドロップダウンボックスから [Windows Management Instrumentation (WMI)] を選択します。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. 次のチェックボックスを選択します。
 - Windows Management Instrumentation (ASync-In)
 - Windows Management Instrumentation (WMI-In)
 - Windows Management Instrumentation (DCOM-In)



7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Finish] (終了) を選択します。

ヒント: 後で作成された定義済みルールを編集し、IP アドレスとドメインユーザーによってポートへの接続を制限することで、WMI を悪用するリスクを減らすことができます。

GPO をリンクする

1. グループポリシー管理コンソールで、ドメインまたは OU を右クリックし、[Link an Existing GPO] (既存の GPO をリンクする) を選択します。
2. [Nessus Scan GPO] を選択します。

Windows を設定する

認証情報を使用したチェック用の適切なアカウントを作成したら、スキャンする前に、いくつかの Windows オプションを設定する必要があります。

(ローカルアカウントのみ) ユーザーアカウント制御 (UAC)

Windows ユーザーアカウント制御 (UAC) を無効にするか、Tenable Nessus 監査を許可する特定のレジストリ設定を変更する必要があります。UAC を無効にするには、コントロールパネルを開き、[User Accounts] (ユーザーアカウント) を選択して、[Turn User Account Control] (ユーザーアカウント制御) を [Off] (オフ) に設定します。

UAC を無効にする代替の方法として、Tenable は、LocalAccountTokenFilterPolicy という名前の新しいレジストリ DWORD を追加し、その値を 1 に設定することをお勧めします。このキーは、レジストリ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system\LocalAccountTokenFilterPolicy で作成します。このレジストリ設定の詳細については、[MSDN 766945 KB](#) を参照してください。

ヒント: UAC を完全にオフにするには、[Control Panel] (コントロールパネル) を開き、[User Accounts] (ユーザーアカウント) を選択して、[Turn User Account Control to off] (ユーザーアカウント制御) をオフに設定します。または、LocalAccountTokenFilterPolicy という名前の新しいレジストリキーを追加し、その値を 1 に設定します。



このキーは、レジストリの HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system\LocalAccountTokenFilterPolicy で作成する必要があります。

このレジストリ設定の詳細については、MSDN 766945 KB を参照してください。Windows 7 および 8 では、UAC を無効にした場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System の EnableLUA も 0 に設定する必要があります。

ホストファイヤーウォール

- [Run] (実行) プロンプトで `gpedit.msc` を実行して、[Group Policy Object Editor] (グループポリシーオブジェクトエディター) を有効にします。[Local Computer Policy] (ローカルコンピューターポリシー) > [Administrative Templates] (管理用テンプレート) > [Network] (ネットワーク) > [Network Connections] (ネットワーク接続) > [Windows Firewall] (Windows ファイヤーウォール) > [Standard Profile] (標準プロファイル) > [Windows Firewall: Allow inbound file and printer exception] (Windows ファイヤーウォール: 着信ファイルとプリンタの共有の例外を許可する) に移動し、これを有効にします。

[Group Policy Object Editor] (グループポリシーオブジェクトエディター) で、[Local Computer Policy] (ローカルコンピューターポリシー) > [Administrative Templates] (管理用テンプレート) > [Network] (ネットワーク) > [Network Connections] (ネットワーク接続) > [Prohibit use of Internet connection firewall on your DNS domain] (DNS ドメイン ネットワーク上でのインターネット接続ファイヤーウォールの使用を禁止する) に移動します。このオプションを [Disabled] (無効) または [Not Configured] (未設定) のどちらかに設定します。

- [Windows Firewall] (Windows ファイヤーウォール) > [Windows Firewall Settings] (Windows ファイヤーウォール設定) で、[File and Printer Sharing] (ファイルとプリンタの共有) を有効にします。ホストのファイヤーウォールを開き、TCP ポート 139 および 445 で Tenable Nessus から [File and Printer Sharing] (ファイルとプリンタの共有) への接続を許可します。Tenable Nessus がホスト上で開いている任意のポートやサービスを選べるようにしたい場合は、これらのポートからもスキャナーにアクセスする必要があります。

リモートレジストリ



[Remote Registry] (リモートレジストリ) を有効にします (デフォルトでは無効)。このサービスは、単発の監査のためにその時だけ有効にすることも、頻繁な監査に対応するために常に有効にすることもできます。

注意: このオプションを有効にすると、スキャンを開始する前にリモートレジストリサービスの開始を試みるように Tenable Nessus が設定されます。

Tenable Nessus スキャンポリシーで指定する Windows 認証情報は、スキャン対象のホストでリモートレジストリサービスを開始するための管理アクセス許可を持つものでなければなりません。

サービスが (有効ではなく) 手動に設定されている場合、プラグイン ID 42897 および 42898 は、スキャンの間だけレジストリを有効にします。

注意: スキャン中にリモートレジストリを有効にする方法については、[スキャンポリシーの \[Start the Remote Registry service during the scan\]](#) (スキャン中にリモートレジストリを有効にする) オプションを有効にする方法を参照してください。

管理共有

AutoShareServer (Windows Server) または AutoShareWks (Windows Workstation) のいずれかを使用して、以下のデフォルトの管理共有を有効にします。

- IPC\$
- ADMIN\$

注意: Windows 10 では、ADMIN\$ はデフォルトで無効になっています。他のすべてのオペレーティングシステムでは、3 つの共有はデフォルトで有効になっており、デフォルトで無効にすると別の問題が発生する可能性があります。詳細については、Windows ドキュメントの [Overview of problems that may occur when administrative shares are missing](#) (管理共有が見つからない場合に発生する可能性がある問題の概要) を参照してください。

- C\$

次の手順

- Windows ログイン用に Tenable Nessus スキャンを設定する

Windows ログイン用に Tenable Nessus スキャンを設定する



Tenable Nessus では、Windows ログインに必要な認証情報を使用してスキャン設定を行うことができます。これは スキャンの作成 プロセス中に行うことも、既存のスキャン設定に認証情報を追加することもできます。

開始する前に、Windows での認証チェックの説明に従って、認証スキャン用に Windows システムを設定します。

Windows ログイン用に Tenable Nessus スキャン設定を行う方法

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 次のいずれかを行います。

- [New Scan] (新しいスキャン) をクリックして新しいスキャンを作成し、テンプレートを選択します。
- 左側のナビゲーションバーで [My Scans] (マイスキャン) をクリックし、既存のスキャンを選択して、[Configure] (設定) ボタンをクリックします。

3. スキャン設定で、[Credentials] (認証情報) タブをクリックします。

[Credentials] (認証情報) メニューが開きます。

4. [Categories] (カテゴリ) ドロップダウンメニューで [Host] (ホスト) を選択します。

5. [Host] (ホスト) カテゴリで [Windows] をクリックします。

Windows 認証情報ペインが表示されます。

6. 認証方法を選択します。認証方法に応じて、残りの Windows 設定が変更されます。

7. 認証方法に応じて、SMB アカウントのユーザー名、パスワードまたはハッシュ、ドメインを指定します。

Windows 認証情報設定の説明を表示するには、Windows を参照してください。

8. [Save] (保存) をクリックします。Tenable Nessus で新しい Windows 認証情報が保存されます。



macOS での認証チェック

このドキュメントの手順に従って、ローカルセキュリティチェックを実行できるよう macOS システムを設定します。SSH 秘密/公開鍵のペア、またはユーザー認証情報と sudo か su アクセスを使用して、ローカルセキュリティチェックを有効にできます。

このドキュメントでは、サンプルの SSH デーモンとして OpenSSH が使用されています。SSH の商用版を使用している場合、手順が若干異なる場合があります。

前提条件

SSH の設定要件

特定のタイプの暗号を受け入れるように SSH サーバーを設定することができます。ただし、一部の商用 SSH バリエーションは、blowfish-cbc をサポートしていません。お持ちの SSH サーバーが、使用するアルゴリズムをサポートしていることを確認してください。

Tenable Nessus は、blowfish-cbc、aesXXX-cbc (aes128、aes192、aes256)、3des-cbc、aes-ctr のアルゴリズムをサポートしています。

ユーザー権限

ユーザー権限の最大の効果を生み出すには、SSH ユーザーはあらゆるコマンドをシステムで実行できる必要があります。macOS システムでは、SSH ユーザーは Administrator グループのメンバーであり、フルディスクアクセス権を持っている必要があります。特権アクセスでなくても実行できるパッチレベルなどのチェックもありますが、システム設定とファイルアクセス許可を監査する完全なコンプライアンスチェックにはフルディスクアクセス権が必要です。このため、Tenable は、できれば認証情報ではなく SSH 鍵を使用することをお勧めします。

Kerberos の設定要件



Kerberos を使用する場合、KDC でチケットを検証するには Kerberos サポートを使用して sshd を設定する必要があります。これを機能させるには、逆引き DNS ルックアップを適切に設定する必要があります。Kerberos のインタラクション方法は、gssapi-with-mic である必要があります。

SSH の公開鍵と秘密鍵の生成

Tenable Nessus スキャナーの秘密鍵/公開鍵ペアを生成します。この鍵ペアは Tenable Nessus スキャナーから生成できます。このドキュメントでは、スキャナーが Linux で実行されていることを前提としていますが、任意のユーザーアカウントを使用して、どの macOS システムでも同じ手順を実行することができます。

注意: 定義済みの Tenable Nessus のユーザーは、この生成された鍵を所有している必要があります。

鍵ペアを生成するには、ssh-keygen を使用し、鍵を安全な場所に保存します。次の例をご覧ください。

```
# ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter the file in which to save the key (/Users/test/.ssh/id_dsa):
/home/test/Nessus/ssh_key
Enter the passphrase (empty for no passphrase):
Enter the same passphrase again:
Your identification has been saved in
/home/test/Nessus/ssh_key.
Your public key has been saved in
/home/test/Nessus/ssh_key.pub.
The key fingerprint is:
06:4a:fd:76:ee:0f:d4:e6:4b:74:84:9a:99:e6:12:ea
#
```

Tenable Nessus を実行しているシステムサーバー以外のシステムに秘密鍵を移動しないでください。ssh-keygen からパスフレーズの入力を求められたときには、強力なパスフレーズを入力するか、Return キーを 2 回押します (つまり、パスフレーズを設定しません)。パスフレーズを指定する場合は、[Policies] (ポリシー) > [Credentials] (認証情報) > [SSH settings] (SSH 設定) で指定し、お使いの Tenable Nessus スキャン設定で鍵ベースの認証を使用できるようにする必要があります。



ユーザーアカウントの作成

ローカルセキュリティチェックを使用してスキャンするすべてのターゲットシステムで、Tenable Nessus 専用の新しいユーザーアカウントを作成します。このユーザーアカウントの名前は、すべてのシステムで同じ名前にする必要があります。Tenable Nessus がリモート認証スキャンを実行できるよう、このアカウントに Administrator 権限と Remote Login 権限を付与する必要があります。

macOS のリモートログインの設定

ホストの macOS システムで、[Remote Login] (リモートログイン) システム設定の [Allow full disk access for the remote users] (リモートユーザーのフルディスクアクセス権を許可する) を有効にします。これにより、以降の手順で必要になる `sshd-keygen-wrapper` へのフルディスクアクセス権が有効になります。

次に、[Privacy and Security] (プライバシーとセキュリティ) で、関連するシステムサービスにフルディスクアクセス権を付与し、プラグインがファイルシステム全体を検索できるようにします。次のサービスが含まれていることを確認してください。

- `/Library/NessusAgent/run/sbin/nessus-service`
- `/usr/libexec/sshd-keygen-wrapper`

SSH 鍵の設定

次の例に示すように、公開鍵を、鍵が保存されているシステムから、ホストチェックのためにスキャンするシステムに安全にコピーします。このドキュメントでは、このユーザーを `nessus` としますが、任意の名前を使用できます。

```
# scp ssh_key.pub root@192.1.1.44:/home/nessus/.ssh/authorized_keys
#
```

安全な ftp コマンド `sftp` を使用して、Tenable Nessus をインストールしたシステムからこのファイルをコピーすることもできます。その場合は、ターゲットシステムでこのファイル名を `authorized_keys` にする必要があります。



公開鍵システムに戻る

/home/nessus/.ssh ディレクトリと authorized_keys ファイルの両方に対するアクセス許可を設定します。

```
# chown -R nessus:nessus ~nessus/.ssh/  
# chmod 0600 ~nessus/.ssh/authorized_keys  
# chmod 0700 ~nessus/.ssh/  
#
```

SSH チェックのテストをするすべてのシステムでこのプロセスを繰り返します (ユーザーアカウントの作成 ステップから開始します)。

SSH 鍵のテスト

次に、アカウントとネットワークが正しく設定されていることを確認するためにテストします。Tenable Nessus スキャナーからシンプルなコマンド id を使用して、次のコマンドを実行します。

```
# ssh -i /home/test/nessus/ssh_key nessus@192.1.1.44 id  
uid=252(nessus) gid=250(tns) groups=250(tns)  
#
```

Tenable Nessus スキャナーから Tenable Nessus ユーザーに関する情報が正常に返された場合、設定が成功したことになります。

次の手順

- macOS ログインできるように Tenable Nessus を設定します。

Linux での認証チェック



このドキュメントの手順に従って、ローカルセキュリティチェック用に Linux システムを設定します。以下の例で使用される SSH デーモンは OpenSSH です。SSH の商用版を使用している場合、手順がわずかに異なる場合があります。

SSH 秘密/公開鍵のペアまたはユーザー認証情報と sudo または su アクセスを使用して、ローカルセキュリティチェックを有効にできます。

注意: Tenable Nessus で Linux マシンをスキャンする場合、Linux マシンのシェル設定ファイルには 4 文字以上の PS1 変数 (例: `PS1='\u@\h:~\$ '`) が必要です。4 文字未満の PS1 変数 (例: `PS1='\$ '`) があると、全体のスキャン時間が大幅に増加する可能性があります。

前提条件

SSH の設定要件

Tenable Nessus は、blowfish-cbc、aesXXX-cbc (aes128、aes192、aes256)、3des-cbc、aes-ctr のアルゴリズムをサポートしています。

商用版の SSH の一部は、おそらく輸出上の制約から blowfish cipher をサポートしていません。特定の種類の暗号のみを受け入れるように SSH サーバーを設定することもできます。お使いの SSH サーバーが適切なアルゴリズムをサポートすることを確認してください。

ユーザー権限

SSH ユーザーは、効果を最大限にするために、あらゆるコマンドをシステムで実行する必要があります。Linux システムでは、SSH ユーザーは root 権限を持っている必要があります。権限なしで実行できるチェックもありますが (パッチレベルなど)、監査システム設定とファイル権限の完全なコンプライアンスチェックには root 権限が必要です。そのため、Tenable は、可能な限り認証情報ではなく SSH 鍵を使用することをお勧めします。

Kerberos の設定要件

Kerberos を使用する場合、KDC でチケットを検証するには Kerberos サポートを使用して sshd を設定する必要があります。これを機能させるには、逆引き DNS ルックアップを適切に設定する必要があります。Kerberos のインタラクション方法は、`gssapi-with-mic` である必要があります。



SSH ローカルセキュリティチェックを有効にする

このセクションでは、Tenable Nessus の認証情報チェックに参与するシステム間の SSH を有効にするための大まかな手順を説明します。これは SSH に関する詳細なチュートリアルではなく、Linux システムのコマンドに関する知識をあらかじめ持っているユーザーを対象としています。

SSH の公開鍵と秘密鍵の生成

最初の手順は、Tenable Nessus スキャナーで使用する秘密鍵/公開鍵のペアを生成することです。この鍵のペアは、任意の Linux システムで任意のユーザーアカウントを使用して生成できます。ただし、定義済みの Tenable Nessus ユーザーが鍵を所有することが重要です。

鍵のペアを生成するには、ssh-keygen を使用し、安全な場所に鍵を保管します (次の Red Hat ES 3 インストール環境での例を参照してください)。

```
# ssh-keygen -t ecdsa -b 521
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/test/.ssh/id_ecdsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/test/.ssh/id_ecdsa
Your public key has been saved in /home/test/.ssh/id_ecdsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xl27sSSquFGQ2jhemuZGDtt8lXL3nuUcOVrDIHtfi0 test@ubuntu2204-test
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 521]---+
| o |
| . . . . o . |
| o o . . + |
| = . . . o + . |
|+ *.o S o + + o|
|.++= o . o . +E=.|
|.=.+ . o = . o.|
|o.o . . + = . |
|..o....o.o |
```



```
+-----[SHA256]-----+  
#
```

注意: SSH サーバーへの認証時に SSH キーの互換性の問題が発生する場合は、`ecdsa` の代わりに `dsa` コマンドを使用してキーを生成できます。

```
ssh-keygen -t dsa
```

Tenable Nessus を実行しているシステムサーバー以外のシステムに秘密鍵を移動しないでください。
`ssh-keygen` からパスフレーズの入力を求められたときには、強力なパスフレーズを入力するか、Return キーを 2 回押します (つまり、パスフレーズを設定しません)。パスフレーズを指定する場合は、Tenable Nessus が鍵ベースの認証を使用できるように、[Policies] (ポリシー) > [Credentials] (認証情報) > [SSH settings] (SSH 設定) で指定する必要があります。

ユーザーアカウントを作成し、SSH 鍵を設定する

ローカルセキュリティチェックを使用してスキャンするすべてのターゲットシステムで、Tenable Nessus 専用の新しいユーザーアカウントを作成します。このユーザーアカウントの名前は、すべてのシステムで完全に同じにする必要があります。このドキュメントでは、このユーザーの名前を `nessus` としますが、任意の名前を使用できます。

ユーザーアカウントを作成したら、アカウントに有効なパスワードが設定されていないことを確認します。Linux システムでは、初期パスワードを明示的に設定した場合を除き、新しいユーザーアカウントはデフォルトではロックされています。パスワードが設定されているアカウントを使用する場合は、`passwd -l` コマンドを使用してアカウントをロックします。

また、この新しいアカウントのホームディレクトリの下に、公開鍵を保存するディレクトリを作成する必要があります。この演習では、そのディレクトリは `/home/nessus/.ssh` です。次の Linux システムの例を参照してください。

```
# passwd -l nessus  
# cd /home/nessus  
# mkdir .ssh  
#
```



Solaris 10 システムでは、ロックされているアカウントと非ログインアカウントを区別するために `passwd(1)` コマンドが強化されています。これは、ロックされているユーザーアカウントがコマンドの実行 (クローンジョブなど) に使用されないようにするためです。非ログインアカウントは、コマンドの実行にのみ使用でき、インタラクティブなログインセッションをサポートしません。このようなアカウントは、`/etc/shadow` のパスワードフィールドに「NP」トークンがあります。Solaris 10 で非ログインアカウントを設定し、SSH パブリックキーディレクトリを作成するには、次のコマンドを実行します。

```
# passwd -N nessus
# grep nessus /etc/shadow
nessus:NP:13579::::::::
# cd /export/home/nessus
# mkdir .ssh
#
```

これでユーザーアカウントが作成されました。次は、鍵をシステムに移動して適切なディレクトリに配置し、適切なアクセス許可を設定する必要があります。

例

次の例に示すように、鍵が保存されているシステムから、ホストチェックでスキャンするシステムに公開鍵を安全にコピーします。

```
# scp ssh_key.pub root@192.1.1.44:/home/nessus/.ssh/authorized_keys
#
```

安全な ftp コマンド `sftp` を使用して、Tenable Nessus をインストールしたシステムからこのファイルをコピーすることもできます。その場合は、ターゲットシステムでこのファイル名を `authorized_keys` にする必要があります。

公開鍵システムに戻る

`/home/nessus/.ssh` ディレクトリと `authorized_keys` ファイルの両方に対するアクセス許可を設定します。



```
# chown -R nessus:nessus ~nessus/.ssh/  
# chmod 0600 ~nessus/.ssh/authorized_keys  
# chmod 0700 ~nessus/.ssh/  
#
```

SSH チェックのテストをするすべてのシステムでこのプロセスを繰り返します (ユーザーアカウントを作成し、SSH 鍵を設定するから開始します)。

アカウントとネットワークが正しく設定されていることをテストして確認します。Tenable Nessus スキャナーからシンプルな Linux コマンド `id` を使用して、次のコマンドを実行します。

```
# ssh -i /home/test/nessus/ssh_key nessus@192.1.1.44 id  
uid=252(nessus) gid=250(tns) groups=250(tns)  
#
```

Tenable Nessus ユーザーに関する情報が正常に返された場合、キーの交換は成功です。

次の手順

- SSH ホストベースのチェック用に Tenable Nessus を設定する

ネットワークデバイスおよび API での認証チェック

ネットワークアプライアンスや管理 API など、標準の Windows、macOS、Linux オペレーティングシステム以外のターゲットをスキャンする場合でも、Tenable Nessus は認証チェックを実行します。Tenable Nessus は、これらの特殊なターゲットを評価し、ハードウェアやサービスに合わせて調整された専用の認証パターンを使用して、プラグイン 19506 (Nessus スキャン情報) で認証情報のステータスを報告します。

Tenable Nessus が非標準プラットフォームに対して認証チェックを処理する方法を理解することで、インフラ全体の認証の成功を検証することができます。認証チェックが成功すると、特殊なネットワークハードウェアと一元化された管理プラットフォームの包括的な脆弱性可視化が可能になり、スキャン結果が非常に正確になります。



説明

ターゲットタイプに応じて、Tenable Nessus は 3 つのメカニズムのいずれかを使用して認証を行い、認証チェックを実行します。

- SSH で到達可能なネットワークアプライアンス - Cisco ハードウェア、Palo Alto ファイアウォール (SSH 経由)、F5 BIG-IP、Fortinet などのデバイスに対して、Tenable Nessus は SSH セッションを介して認証します。デバイスのシステムバナーを既知のオペレーティングシステムレコードと照合し、バージョンデータを取得し、ローカルチェックを有効にします。プラグイン 19506 はこれを `Credentialed checks : yes as <user> via ssh` として報告します。
- API 専用の統合 - VMware vCenter、Palo Alto (HTTPS 経由)、Citrix NetScaler、パッチ管理システム (Red Hat Satellite、IBM TEM、HCL BigFix) などの、API 経由で管理されるシステムでは、Tenable Nessus は管理 API に対して直接認証を行います。SOAP または REST プロトコルを使用し、SSH ディスパッチャーを使用せずにデバイス、製品、パッケージデータを取得します。プラグイン 19506 はこれを `yes, via HTTPS`、または単に `yes` として報告します。
- プラットフォーム固有の実装 - 一部の統合では、認証の成功を検証するためにプラットフォーム固有のロジックが使用されます。
 - Nutanix - Tenable Nessus は、Nutanix REST API を通じて Prism Central に対して認証を行い、クラスタやノードのバージョンデータを取得します。プラグイン 19506 はこれを `yes as <user>, via HTTPS` として報告します。
 - Cisco Meraki - Tenable Nessus は、Cisco Meraki ダッシュボード API を使用して、ネットワーク経由でライブホストをスキャンするのではなく、デバイスのメタデータを取得して資産情報を取り込みます。プラグイン 19506 はこれを `yes, via HTTPS` として報告します。
 - SNMP 経由の Cisco IOS - Tenable Nessus は、SNMP コミュニティ文字列または SNMP v3 認証情報を使用してバージョンデータを抽出します。

要件と考慮事項



- 対象のターゲットプラットフォームに応じて、スキャンポリシーで適切な認証情報 (SSH 認証情報、API キー、SOAP/REST 認証情報など) を設定する必要があります。
- SNMP 経由で Cisco IOS デバイスをスキャンする場合、Tenable Nessus では通常、ローカルチェックを完全に有効化し、プラグイン 19506 で認証スキャンの成功を報告するために、同時に SSH アクセスも必要とします。
- Cisco Meraki などの API ベースの統合では、Tenable Nessus が個別のエンドポイントに対して従来のネットワークスキャンを実行する代わりに、管理ダッシュボードから直接資産データを取得します。

SSH ホストベースのチェック用に Tenable Nessus スキャンを設定する

Tenable Nessus Manager を使用する場合に必要な ユーザーロール: Standard (標準)、Administrator (管理者)、System Administrator (システム管理者)

Tenable Nessus では、ローカルの macOS または Linux チェックに必要な認証情報を使用してスキャン設定を行うことができます。これは スキャンの作成 プロセス中に行うことも、既存のスキャン設定に認証情報を追加することもできます。

まだ実行していない場合は、ホストのオペレーティングシステムに応じて macOS での認証チェック または Linux での認証チェック の手順を実行し、認証スキャン用にホストシステムを設定します。

以下の手順で、Tenable Nessus ユーザーインターフェースで SSH ホストベースのチェックを設定できます。

1. 上部のナビゲーションバーで、[Scans] (スキャン) をクリックします。

[My Scans] (マイスキャン) ページが表示されます。

2. 次のいずれかを行います。

- [New Scan] (新しいスキャン) をクリックして新しいスキャンを作成し、テンプレートを選択します。



- 左側のナビゲーションバーで [My Scans] (マイスキャン) をクリックし、既存のスキャンを選択して、[Configure] (設定) ボタンをクリックします。

3. [Credentials] (認証情報) タブをクリックします。
4. [SSH] を選択します。
5. [Authentication method] (認証方法) ドロップダウンボックスで、認証方法を選択します。
6. 残りの SSH 認証 設定 を行います。
7. 組織の基準に基づいて、残りの スキャン設定 を行います。
8. [保存] ボタンをクリックします。